# 1 Linux<mark>进程</mark>

每个用户均可同时运行多个程序。为了<mark>区分每一个运行的程序,Linux给每个进程都做了标识</mark>,称为进程号,每个进程的进程号是唯一的。

Linux 给每个进程都打上了运行者的标志,用户可以控制自己的进程:给自己的进程分配不同的优先级,也可以随时终止自己的进程。

进程从执行它的用户处继承UID、GID,从而决定对文件系统的存取和访问。

Linux 不可能在一个 CPU 上同时处理多个任务(作业)请求,而是采用"分时"技术来处理这些任务请求。

### 使用PID区分不同的进程:

- 系统启动后的第一个进程是<mark>init,它的PID是1。init是由系统内核直接运行的进程</mark>(还有另一种情况:coredump 处理进程)。
- 除了init之外,<mark>每个进程都有父进程(PPID标识)</mark>
- 每个进程还有四个与用户和组相关的识别号
  - 。 实际用户识别号 (real user ID, RUID)
  - 。 实际组识别号 (real group ID, RGID)
  - o 有效用户识别号 (effective user ID, EUID)
  - o 有效组识别号 (effective group ID, EGID)
- 1. RUID和RGID的作用:识别正在运行此进程的用户和组。
- 2. EUID和EGID的作用:确定一个进程对其访问的文件的权限。

# 进程类型:

- 交互进程:由一个Shell启动的进程;交互进程既可以在前台运行,也可以在后台运行。
- 批处理进程: 不与特定的终端相关联, 提交到等待队列种顺序执行的进程。
- 守护进程 (Daemon): 在Linux在启动时初始化,需要时运行于后台的进程。

### 进程的启动方式:

- 手工方式: 使用操作系统提供的用户接口
  - 。 前台
  - 后台 (&)
- 调度方式:按照预先指定的时间执行
  - o at
  - o batch
  - o cron

**前台进程**:指一个程序控制着标准输入/输出,在程序运行时,shell 被暂时挂起,直到该程序运行结束后,才退回到 shell。在这个过程中,用户不能再执行其它程序


**后台进程**: 用户不必等待程序运行结束就可以执行其它程序。运行后台进程的方法是在命令行最后加上"&"

## 进程和作业的区别:

• 进程:操作系统的概念,由操作系统负责管理

• 作业: shell程序的概念, 由shell程序负责管理

- o 一个操作系统可以启动多个shell程序, shell本身也是一个进程
- 。 一个作业里至少包含一个进程, 也可以包含多个进程
- 。 作业分前台和后台运行之分



# 管理进程常用命令

使用 ps 命令查看进程状态信息:

- ps -ef
- ps aux

选项	说明		
-e	显示所有进程,等价于 -A。		
-f	完全(FULL)显示。增加显示用户名、PPID、进程起始时间。		
f/-H	显示进程树,等价于forest。		
a	显示终端上的所有进程,包括其他用户地进程。		
x	显示没有控制终端地进程。		
u	面向用户的显示格式。增加显示用户名,进程起始时间,CPU 和内存占用百分比等信息。		
-u <username></username>	仅显示指定用户的进程。		
1/-1	长格式显示。增加显示进程的UID、PPID和优先权值。		
w[w]/-w[w]	加宽显示。通常用于显示完整的命令行。		
o/-o <format></format>	由用户自定义输出列。		
sort <order></order>	指定按哪/哪些列排序, order格式为: [+ -]key[,[+ -]key[,]]		

# ps 命令输出说明:

# □ ps 的输出依赖于用户所给的选项

UID	用户 ID	START	进程启动时间
USER	用户名	TIME	执行时间
PID	进程 ID	STAT	进程状态
PPID	父进程的 ID	NI	优先权值 / nice 值
TTY	启动进程的终端	CMD	命令名(COMMAND)
RSS	进程所用内存块 数	%CPU	进程所用CPU时间百分比 (pcpu)
VSZ	进程所用虚拟内 存块数	%MEM	进程所有MEM百分比 (pmem)

# 还有其他几个常用命令:

● nohup:忽略SIGHUP信号: nohup 命令 [选项] [参数] [输出文件] &

• 用过SpringBoot打jar包部署到Linux下的同学对上面这个命令一定不会陌生啦~

• 杀死进程: kill pid -9

• free: 查看内存使用状况

• top: 查看实时刷新的系统进程信息

• 进程调度的优先权 nice 命令:

• 进程运行后调整优先级: renice 命令。

从nohup源码就可以看到,其实nohup只做了3件事情

- 1. dofile函数将输出重定向到nohup.out文件
- 2. signal函数设置SIGHUP信号处理函数为SIG IGN宏(指向sigignore函数),以此忽略SIG HUP信号
- 3. execvp函数用新的程序替换当前进程的代码段、数据段、堆段和栈段。

execvp 函数执行后,新程序(并没有fork进程)会继承一些调用进程属性,比如:进程id、会话id,控制终端等


登录连接断开之后

```
1 36308 36308 34401 ? -1 SN 0 0:00 bash -c tail -f /var/log/messages | grep sys
36308 36311 36308 34401 ? -1 SN 0 0:00 \_ tail -f /var/log/messages
36308 36312 36308 34401 ? -1 SN 0 0:00 \_ grep sys
```

在终端关闭后, nohup起到类似守护进程的效果, 但是跟传统的守护进程还是有区别的

- 1、nohup创建的进程工作目录是你执行命令时所在的目录
- 2、012标准输入标准输出标准错误指向nohup.out文件
- 3、nohup创建的进程组中,除首长进程的交进程id变为1之外,其余进程依然保留原来的会话id、进程组id、父进程id,都保持不变

# ■ 在启动进程时就指定优先级: nice



作业控制是指控制当前正在运行的进程的行为。

- 暂时停止某个运行程序 使用 Ctr1+z
- 列举作业号码和名称: jobs
- 在后台恢复运行: bg [%作业号码]在前台恢复运行: fg [%作业号码]发送信号: kill -[信号] pid

# 2 守护进程

始终在后台运行并响应合法请求的程序称为守护进程。守护进程不是由用户启动运行的,也不与终端关 联。

- 一个实际运行中的系统一般会有多个守护进程在运行,且各个系统中运行的守护进程都不尽相同。
- 除非程序异常中止或者人为终止, 否则它们将一直运行下去直至系统关闭。
- UNIX/Linux的守护进程在Windows系统中被称作"服务"。

## 守护进程的分类:

- 系统守护进程
  - 计划性任务 daemon: 如 atd、crond

- 系统日志 daemon:如 rsyslogd打印假脱机 daemon:如 cupsd、lpd网络参数设置 daemon:如 network
- 网络守护进程:
  - o 各种网络协议侦听 daemon
  - 如: sshd、httpd、postfix、vsftpd
- 网络超级服务器 (Supper Server)
  - o 如: xinetd 或 inetd

### 超级服务器的引入 xinetd:

- 对于系统所要提供的每一种网络服务,都必须运行一个监听某个端口连接发生的守护程序,这通常意味着系统资源的浪费。
- 为了避免系统资源浪费引入了"超级服务器"。超级服务器启动后同时监听它所管理的服务的所有端口
- 当有客户提出服务请求时
  - 。 超级服务器会判断这是对哪一个服务的请求, 然后再开启与此服务相应的守护进程
  - 由超级服务器产生的某服务的进程处理客户的请求, 当处理结束便终止此服务进程
  - 。 超级服务器本身继续监听其他服务请求

# xinetd的配置



- xinetd的配置文件
  - /etc/xinetd.conf
  - /etc/xinetd.d/\*
- xinetd的常见配置参数
  - □ disable (xinetd是否监控此服务)
  - □ server (指定由xinetd监控的服务器路径)
  - □ server\_args (指定由xinetd监控的服务器的运行参数)
  - □ only\_from (只允许指定的主机访问)
  - □ no\_access (指定不能访问的主机)
  - □ per\_source (每个客户机的最大连接数)
  - □ instances (服务器总共支持的最高连接数)

## 守护进程的启动方式:

- 独立启动
  - o 独立运行的守护进程由init脚本负责管理,脚本存放在 /etc/rc.d/init.d/ 目录下
  - o 所有的系统服务都是独立运行的。如: crond、syslogd等
  - 。 一些常用的网络守护进程是独立运行的。如: httpd等
- 瞬态启动
  - 由网络超级服务器 (xinetd) 运行的守护进程,由xinetd管理的守护进程的配置文件存在 /etc/xinetd.d/ 目录下
  - 默认的xinetd的主配置文件是 /etc/xinetd.conf

- 。 一些不常用的网络守护进程是由xinetd启动的, 如: telnet、 tftp等
- o xinetd本身是独立运行的守护进程

## 管理守护进程常用命令

chkconfig 命令的功能

- 添加指定的新服务
- 清除指定的服务
- 显示由chkconfig管理的服务
- 改变服务的运行级别
- 检查服务的启动状态

chkconfig --list 会显示出对应的运行级别:

- 0: 关机
- 1: 单用户
- 2: 无网络的多用户
- 3: 命令行模式
- 4: 未用
- 5: GUI (图形桌面 模式)
- 6: 重启

用 ntsysv 管理守护进程

使用 service 管理守护进程

- service --status-all
- service server-name status
- service server-name start|stop|restart

telnet服务端口可以改变吗?如果可以改变,连接telnet服务应注意什么问题?

答: telnet服务端口可以改变。连接telnet服务的时候,应该注意端口号修改为正在提供telnet服务的端口号。

修改telnet配置文件,需要xinetd服务重启吗?为什么?

答:需要重新启动xinetd服务,因为xinetd作为超级服务器,它负责管理telnet服务的启动,也要同时查看telnet的服务配置文件。当telnet服务配置文件修改的时候,xinetd服务需要知道配置文件的变化,重新启动会重新读取配置文件的内容,使之生效。

Telnet为什么可以看到脚本程序的执行结果?

答: telnet是一个远程的字符界面的网络工具,它实现了远程字符界面的标准输入和输出功能; 脚本执行的结果是输出到标准输出设备,也就是字符界面的屏幕, telnet将标准输出通过网络传递到telnet客户端的屏幕上显示,因此它可以看到脚本程序执行的结果。

通过ntsysv命令和chkconfig命令打开守护进程启动运行的结果是否完全一样?有什么不同?

答: ntntsysv命令关闭守护进程,只是改变了当前用户运行级别的守护进程开关,具体来说,改变了3号运行级别命令行模式的守护进程开关。chkconfig命令默认改变3、4、5级别的全部开关,chkconfig还可以指定某个运行级别的守护进程开关。

# 3 安排自动化任务

### 调度任务的守护进程:

- atd
- crond

# 安排调度任务的几个命令:

- at 安排作业在某一时刻执行一次
- batch 安排作业在系统负载不重时执行一次
- cron 安排周期性运行的作业

# 3.1 atd

atd守护进程负责监控一次性任务的执行,atd守护进程的执行参数 /etc/sysconfig/atd

## 控制普通用户的使用:

- 若 /etc/at.allow 存在,仅列在其中的用户允许使用
- 若 /etc/at.allow 不存在,检查 /etc/at.deny,没有列于其中的所有用户允许使用
- 若两个文件均不存在, 仅允许root用户使用
- 空的 /etc/at.deny 文件,表示允许所有用户使用(默认值)

#### 如何使用:

- 安装命令 yum install at
- atd的启动 service atd start
- atd服务的查看 chkconfig --list | grep atd 或者 ps -aef | grep atd
- at 命令格式及参数 at [-q 队列] [-f 文件名] 时间

# 3.2 cron

- crond守护进程负责监控周期性任务的执行
- crond守护进程的执行参数配置文件 /etc/sysconfig/crond

#### 控制普通用户的使用:

- 若 /etc/cron.allow 存在,仅列在其中的用户允许使用
- 若 /etc/cron.allow 不存在,检查 /etc/cron.deny,没有列于其中的所有用户允许使用
- 若两个文件均不存在, 仅允许root用户使用
- 空的 /etc/cron.deny 文件,表示允许所有用户使用(默认值)

crond启动以后,每分钟唤醒一次,检测如下文件的变化并将其加载到内存

- /etc/crontab: 是crontab格式 (man 5 crontab) 的文件
- /etc/cron.d/\*: 是crontab格式 (man 5 crontab) 的文件
- /var/spool/cron/\*: 是crontab格式 (man 5 crontab) 的文件
- /etc/anacrontab: 是anacrontab格式 (man 5 anacrontab) 的文件

# crontab文件的格式



- 注释行以#开头
- 详情参见 man 5 crontab
- 每一行由5个时间字段及命令组成

minute hour day-of-month month-of-year day-of-week user commands

■ 五个时间字段

□ month-of-year: 一年中的哪一月 [1~12]

□ day-of-week: 一周中的哪一天 [0~6]