Лабораторная работа №4

ISA

- 1. Бобовский Кирилл Алексеевич, M3138, ISA
- 2. https://github.com/skkv-itmo/itmo-comp-arch-2023-riscv-WannaSleep43/tree/main
- 3. Python 3.11.5

4.

.text

```
00010074
                  <main>:
  10074: ff010113
                   addi
                           sp, sp, -16
  10078: 00112623
                                    ra, 12(sp)
  1007c: 030000ef
                           ra, 0x100ac <mmul>
  10080: 00c12083
                             lw
                                    ra, 12(sp)
  10084: 00000513
                             addi
                                    a0, zero, 0
  10088: 01010113
                             addi
                                    sp, sp, 16
  1008c: 00008067
                             jalr
                                    zero, 0(ra)
  10090: 00000013
                             addi
                                   zero, zero, 0
  10094: 00100137
                                    sp, 0x100
                             lui
  10098: fddff0ef
                           ra, 0x10074 <main>
  1009c: 00050593
                             addi
                                    a1, a0, 0
  100a0: 00a00893
                             addi
                                    a7, zero, 10
  100a4: 0ff0000f fence
                           iorw, iorw
  100a8: 00000073
                            ecall
```

```
000100ac <mmul>: 100ac: 00011f37 lui t5, 0x11
```

100b0: 124f0513 addi a0, t5, 292

100b4: 65450513 addi a0, a0, 1620

100b8: 124f0f13 addi t5, t5, 292

100bc: e4018293 addi t0, gp, -448

100c0: fd018f93 addi t6, gp, -48

100c4: 02800e93 addi t4, zero, 40

000100c8 <L2>:

100c8: fec50e13 addi t3, a0, -20 100cc: 000f0313 addi t1, t5, 0 100d0: 000f8893 addi a7, t6, 0

100d4: 00000813 addi a6, zero, 0

000100d8 <L1>:

100d8: 00088693 addi a3, a7, 0 100dc: 000e0793 addi a5, t3, 0 100e0: 00000613 addi a2, zero, 0

000100e4 <L0>:

100e4: 00078703 lb a4, 0(a5)100e8: 00069583 lh a1, 0(a3) 100ec: 00178793 addi a5, a5, 1 100f0: 02868693 a3, a3, 40 addi 100f4: 02b70733 mul a4, a4, a1 100f8: 00e60633 a2, a2, a4 add 100fc: fea794e3 a5, a0, 0x100e4, <L0> 10100: 00c32023 a2, 0(t1)sw10104: 00280813 addi a6, a6, 2 10108: 00430313 addi t1, t1, 4 1010c: 00288893 addi a7, a7, 2 10110: fdd814e3 bne a6, t4, 0x100d8, <L1> 10114: 050f0f13 addi t5, t5, 80 10118: 01478513 addi a0, a5, 20 1011c: fa5f16e3 bne t5, t0, 0x100c8, <L2> 10120: 00008067 jalr zero, 0(ra)

.symtab

Symbol Value	Size Type Bind Vis Index Name
[0] 0x0	0 NOTYPE LOCAL DEFAULT UNDEF
[1] 0x10074	0 SECTION LOCAL DEFAULT 1
[2] 0x11124	0 SECTION LOCAL DEFAULT 2
[3] 0x0	0 SECTION LOCAL DEFAULT 3
[4] 0x0	0 SECTION LOCAL DEFAULT 4
[5] 0x0	0 FILE LOCAL DEFAULT ABS test.c
[6] 0x11924	0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT ABSglobal_pointer\$

```
[ 7] 0x118F4
                800 OBJECT GLOBAL DEFAULT
[ 8] 0x11124
                 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
                                               1 __SDATA_BEGIN__
                 120 FUNC GLOBAL DEFAULT
[ 9] 0x100AC
                                               1 mmul
               0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT UNDEF_start
[ 10] 0x0
[ 11] 0x11124
                1600 OBJECT GLOBAL DEFAULT
                 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
[ 12] 0x11C14
                                               2 __BSS_END__
                 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
[ 13] 0x11124
                                               2 __bss_start
                 28 FUNC GLOBAL DEFAULT
[ 14] 0x10074
                                              1 main
                 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
[ 15] 0x11124
                                               1 __DATA_BEGIN__
[ 16] 0x11124
                 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
                                               1_edata
[ 17] 0x11C14
                 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
                                               2_end
[ 18] 0x11764
                400 OBJECT GLOBAL DEFAULT
                                               2 a
```

5. Был реализован RV32I, RV32M и simtab

Следующая информация и скриншоты про разбор ELF-файла взята с первого источника(ejudge).

Сначала я узнал, что первые 52 байта отводятся под заголовок файла. Структура заголовка выглядит так:

```
typedef struct
{
   unsigned char e_ident[16];
   uint16_t
                 e_type;
   uint16_t
                 e_machine;
   uint32_t
                 e_version;
   uint32_t
                 e_entry;
   uint32_t
                 e_phoff;
   uint32_t
                 e_shoff;
   uint32_t
                 e_flags;
                 e_ehsize;
   uint16_t
   uint16_t
                 e_phentsize;
   uint16_t
                 e_phnum;
   uint16_t
                 e_shentsize;
                 e_shnum;
   uint16_t
                 e_shstrndx;
   uint16_t
} Elf32_Ehdr;
```

Я считал все эти поля. Из них я воспользовался:

Поле **e_shoff** задает смещение от начала файла до начала таблицы заголовков секций

Поле **e_phoff** задает смещение от начала файла до начала таблицы заголовков программы

Поле **e_phnum** хранит количество записей в таблице заголовков программы.

Поле **e_shentsize** хранит размер одной записи в таблице заголовков секций.

Поле **e_shnum** хранит количество записей в таблице заголовков секций.

Поле e_shstrndx хранит индекс заголовка секции, которая хранит имена всех секций.

Структура E1f32_Shdr определена следующим образом:

```
typedef struct
{
    uint32_t sh_name;
    uint32_t sh_type;
    uint32_t sh_flags;
    uint32_t sh_addr;
    uint32_t sh_offset;
    uint32_t sh_size;
    uint32_t sh_link;
    uint32_t sh_info;
    uint32_t sh_addralign;
    uint32_t sh_entsize;
} Elf32_Shdr;
```

Здесь мне понадобились поля sh_name (смещение имени от начала таблицы имен), чтобы найти «.symtab» и «.text». Для симтаба я так же запомнил sh_link, индекс секции «.strtab», чтобы потом в симтабе найти сами символы. Для «.text» я использовал sh_addr, чтобы узнать начало адрессов. Так же полезными были sh offset (смещение секции от начала файла) и sh size (размер секции в байтах).

Для начала я нашел секцию, хранящей имена всех остальных заголовков секций, ее начало находилось в е shoff + e shstrndx * 40.

Затем я прошел по всем заголовкам секций и для каждого нашел его имя. Имя секции хранилось в байтах начиная с headings[sh_offset] + section[sh_name] и я добавлял в имя символы, пока не встречал символ 0.

Пройдясь по всем заголовкам секций я нашел секции «.text» и «.simtab» и сохранил их.

Simtab

Информацию для парсинга симтаба, а также таблички и константы я взял из 3 источника.

```
typedef struct {
    Elf32_Word st_name;
    Elf32_Addr st_value;

Устройство Elf32_Word st_size; таблицы
    unsigned char st_info;

Здесь unsigned char st_other; понадобились все поля.

Elf32_Half st_shndx;

} Elf32_Sym;
```

```
st_name — смещение символа в таблице «.strtab»
```

st_value — адрес

st_size — размер

st_info — использовал для нахождения BIND и TYPE по следующим формулам (357 страница 3 источника):

#define ELF32_ST_BIND(i) ((i)>>4)

#define ELF32_ST_TYPE(i) ((i)&0xf)

st_other — использовал для нахождения VIS

#define ELF32_ST_VISIBILITY(o) ((o)&0x3)

st_shndx — index

Все эти поля я пропустил через словарики, написанные по документации(источник 3) и получил ответы на simtab.

Text

В тексте я реализовал RV32M и RV32I.

Базовая спецификация RV32I (RV — RISC-V, 32-разрядная, I означает Integer — целочисленную арифметику), содержит набор из 32 регистров и включает 39 инструкций. Используется 6 типов кодирования инструкций (форматов).

Каждая комадна в тексте, которую нужно реализовать, занимает 4 байта. Я нашел секцию text и считал все команды. Каждую команду я перевел в 32 бита и дальше работал с битами. Биты я разбил на нужные поля по документации.

За тип инструкции здесь отвечает opcode, иногда еще нужно учитывать funct3 и funct7.

Я посмотрел в спецификацию (приложение 2) и для каждой инструкции по орсоde определил ее тип, а дальше я распарсил каждый тип в соответствии с документацией.

Например, мне понадобилось реализовать I-type, я просто разбил 32 бита на соответствующие им части:

31	27	26	25	24	2	20	19	15	14	12	11	7	6		0	
	funct7				rs2		rs1		fund	ct3	ı	ď	оро	code		R-type
imm[11:0]						rs1 funct3		rd		opcode		I-type				
	imm[11:5] rs2			rs1		funct3		imm[4:0]		opo	code		S-type			
i	imm[12 10:5] rs2			rs1 fun		fund	ct3	imm[4	4:1 11]	opo	code		B-type			
imm[31:12]							1	ď	оро	code		U-type				
	imm[20 10:1 11 19:12]							1	ď	оро	code		J-type			


Для того, чтобы лучше понять процесс парсинга текста приведу конкретный пример. Например, нам дана команда

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

Сначала я смотрю на младшие 7 бит(опкод) и по табличке из 4 источника определяю, что это инструкция I-type из RV32I. Затем я смотрю на биты с 12 по 14 (0,0,0) и понимаю, что это инструкция ADD. Дальше я разбиваю всю команду на соответствующие блоки(rd, rs1, rs2) и собираю все это в ответ.

[]								
	0000000)	shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI
	0000000)	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000)	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI
0000000)	rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000)	rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000 0000000 0000000)	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
		rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT	
		rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU	
		rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR	
0000000		rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL	
0100000 0000000 0000000)	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA
		rs2	rs1	110	rd	0110011	OR	
		rs2	rs1	111	rd	0110011	AND	
	fm	pred	succ	rs1	000	rd	0001111	FENCE

Лучшее понимание о том, как получается imm в каждом конкретном типе я получил по четвертому источнику, например для I-type было полезным посмотреть на этот снимок:



RV32M Standard Extension

0000001	rs2	rs1	000	rd	0110011	MUL
0000001	rs2	rs1	001	rd	0110011	MULH
0000001	rs2	rs1	010	rd	0110011	MULHSU
0000001	rs2	rs1	011	rd	0110011	MULHU
0000001	rs2	rs1	100	rd	0110011	DIV
0000001	rs2	rs1	101	rd	0110011	DIVU
0000001	rs2	rs1	110	rd	0110011	REM
0000001	rs2	rs1	111	rd	0110011	REMU

Адреса в text — это sh addr (от текста) + 4 * (индекс секции)

rd, rs1 и rs2 я так же перевел в соответствующие аргументы согласно документации.

Источники:

https://ejudge.ru/study/3sem/elf.html — Здесь я прочитал про форматы ELF файлов и то, как их нужно парсить. (первый источник)

https://five-embeddev.com/riscv-isa-manual/latest/instr-table.html — Здесь я взял основные наборы инструкций RV32I и RV32M и посмотрел, как нужно парсить отдельные типы инструкций. (второй источник)

https://docs.oracle.com/cd/E26502_01/pdf/E26507.pdf — Отсюда я взял основную информацию для разбора симтаба (третий источник)

https://refspecs.linuxfoundation.org/elf/elf.pdf - Так же здесь было достаточно много полезной информации по устройству ELF файла в целом

https://drive.google.com/file/d/1s0lZxUZaa7eV_O0_WsZzaurFLLww7ou5/view — Здесь на 26 странице я взял информацию про то, как нужно парсить fence инструкции

https://github.com/johnwinans/rvalp/releases/download/v0.18.1/rvalp.pdf — Тут я получил какоето понимание о том, как нужно парсить каждый конкретный тип(53 страница I type, 56 S type, 57 B type, 51 R type, 50 J type, 49 U type) (четвертый источник)