
实验二 基于 PacketTracer 的仿真组网

1. 实验目的

学习掌握 PacketTracer 仿真软件的使用方法;掌握网络设备的选择、连接线(直通线和交叉线)的使用;掌握主机的配置方法;掌握路由器的配置方法(端口和静态路由)。


2. 实验内容

- (1) 学习 PacketTracer 基本操作。
- (2) 根据指定拓扑进行组网,保证网络的连通性。



根据你的一卡通号来配置子网地址。例如,一卡通号为 213abcdef,则要求 7 个子网地址分配配置为: ab.cd.X.0,其中 X=ef、ef+1、ef+2、ef+3、ef+4、ef+5 和 ef+6。

(3) 附加实验: VLAN 配置



使 PC2 和 PC3 分别接入不同的子网(总子网数为 8), S1 执行 VLAN 配置,并验证所有子网的互通。

- (4) 完成实验报告,报告内容包括:
 - 1) 实验目的;
 - 2) 实验内容;
 - 3) 实验过程: 需包含设计图、所有主机和路由器的配置截图(show run), 以及各设备间的连通性测试截图(ping,对于服务器开启 http 服务, 主机通过浏览器可以访问);
 - 4) 实验小结。

3. 仿真软件的操作说明

(1) Cisco IOS 配置

交换机、路由器本身不带输入/输出设备,需要通过终端设备进行配置。配置方式包括带外管理(Console 端口)和带内管理(Telnet,Web)。使用 Cisco IOS CLI (Command Line Interface) 配置基本路由器设置,配置模式如下:

| 模式 | 访问方法 | 提示符 | 退出方法 | 用途 |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------------|
| 普通用户 (User EXEC) 模式 | 一个进程的开始 | Switch> | 键入 logout 或 exit | 改变终端设 置执行基本 测试显示系 统信息 |
| 特权执行 (Privileged EXEC)模式 | 在 User EXEC 模式中键入 enable 命令 | Switch# | 键入 disable 返回 User EXEC 模式,键入 exit 退出 | 校验键入的 命令,该模式 由密码保护 |
| 全局配置 (Global configuration) 模式 | 在 Privileged EXEC 模式中键入 configure terminal 命令 | Switch(config)# | 键入 exit 或 end 或 按 下 Ctrl+ Z , 返 回 Privileged EXEC 模式 | 将配置的参数应用于整个交换机 |
| 接口配置 (Interface configuration) 模式 | 在 Global configuration 模式中,键入 interface 接口名命令 | switch(config-if) # | 键入 exit 返回 至 Global configuration 模式,按下 Ctrl+ Z 或 键入 end 返回 Privileged EXEC 模式 | 为 ethernet interfaces 配置参数 |
| 虚拟局域网配置(VLAN database)模式 | 在 Privileged EXEC 模式中键入 vlan database 命令 | Switch(vlan)# | 键入 exit 或 end 或按卜 Ctrl+ Z 返 回 Privileged EXEC 模式 | 配置 VLAN 参数 |
| 线路配置 (Line configuration) 模式 | 在 Global configuration 模式中键入 line vty 或 line console 命令 | Switch(config-lin e)# | 键入 exit 返回至 Global configuration模式,按下 Ctrl+ Z 或键入 end 返回 Privileged EXEC模式 | 为 terminal line 配置密码 等参数 |

各命令模式之间可以切换,如在普通用户模式提示符下键入 enable,就可进入特权执行模式。特权执行模式是进入其他用户模式的"关口",欲进入其他用户模式,必须先进入特权执行模式。


常用命令包括:

- 1) Router>?,请求帮助;
- 2) Router>enable, 进入特权执行模式;


- 3) Router#show run,显示路由器的当前配置;
- 4) Router#config terminal, 进入全局配置模式;
- 5) Router(config)#interface Ethernet 0/0, 进入端口配置模式, 配置 Ethernet 端口;
- 6) Router(config-if)#ip address 192.x.y.z 255.255.255.0, 配置端口的 IP 地址;
- 7) Router(config-if)#no shutdown, 开放端口(每个端口都要此操作)
- 8) Router(config-if)#exit, 退出端口配置状态; 配置路由表:
- 9) Router(config)# IP route 目标网络 子网掩码 下一跳入口地址
- 10) Router(config)# IP route 0.0.0.0 0.0.0 下一跳入口地址(默认路由)
- 11) Router(config)# no IP route 目标网络 子网掩码 下一跳入口地址(清除 该路由项)

(2) 路由器增加以太网口

- 1) 点开路由器,选择 Physical 标签;
- 2) 关闭电源;
- 3) 选中接口模块拖动到空的插槽中。



4) 开启电源



(3) 连线选择

- 1) 路由器-交换机:直通线或交叉线;
- 2) 路由器-路由器:交叉线;
- 3) 交换机-交换机:交叉线;
- 4) PC-路由器: 交叉线;
- 5) PC-交换机: 直通线;
- 6) 光模块接口:光纤。