

高性能计算技术

第四讲 并行计算性能评测

kjhe@scut.edu.cn

华南理工大学计算机学院

内容概要

- 什么是并行计算性能评测?
- 加速比性能定律
- 可扩展性评测标准
- 基准测试程序

什么是性能评测 (Performance Evaluation)?

- 性能评测: 性能评价和性能分析
- 性能评价和性能分析可以揭示高性能计算机、 并行算法和并行应用程序的性能特点和性能瓶 颈,指导高性能计算机、并行算法和应用程序 的设计与改进
- 性能评测的目的: 提高性能
 - ▶性能预测
 - ▶性能诊断/优化

并行计算性能评测的意义

- 发挥高性能计算机长处,提高高性能计算机的使用效率
- 减少用户购机盲目性,降低投资风险
- 改进系统结构设计,提高机器的性能
- 促进软/硬件结合,合理功能划分
- 优化"结构一算法一应用"的最佳组合
- 提供客观、公正的评价高性能计算机的标准

如何进行并行计算性能评测?

- 机器级性能评测: CPU和存储器的某些基本性能指标; 并行和通信开销分析; 并行机的可用性与好用性以及机器成本、价格与性/价比
- 算法级性能评测: 加速比、效率、扩展性
- 程序级性能评测: 基准程序(Benchmark)

计算机的性能

- 性能 (Performance): 通常是指机器的速度, 它是程序执行时间的倒数
- •程序执行时间(Elapsed time):是指用户的响应时间(访问磁盘和访问存储器的时间,CPU时间,I/O时间以及操作系统的开销)
 - ▶ 机器的时钟周期为TC,程序中指令总条数为IN,执行每条指令所需的平均时钟周期数为CPI(Cycle Per Instruction),则一个程序在CPU上运行的时间为: IN×CPI×TC
- CPU时间:它表示CPU的工作时间,不包括I/O等待时间和运行其它任务的时间

工作负载 (Workload) 和速度


- 工作负载:
 - ➤ 百万浮点计算数MFLOP (million floating point operations)
 - ➤ 百万指令数MI (million instruction)
- 速度:
 - ➤ 每秒百万浮点计算数MFLOPS (million floating point operations per second):
 - Flops/sec = number of pipes (flops/cycle) *clock speed (cycles/sec) * processors

CPU	Flops/Cycle	CPU	Flops/Cycle	CPU	Flops/Cycle
IBM Power	4	Ultra SPARC	2	AMD Opteron	2、4
PA-RISC	4	SGI MIPS	2	Xeon	2
Alpha	2	Itanium	4	Xeon EM64T	4

- ➤ 每秒百万指令数目MIPS (million instructions per second):
 - instruction count/(execution time \times 10⁶)

Top 500中的处理器家族

Processor Family / Systems June 2010



Intel EM64T: 80.2%, AMD x86_64: 9.8%, Intel IA-64: 1.0% (2010.6)

并行机的性能指标

名 称	符号	含 意	单位
机器规模	n	处理器的数目	无量纲
时钟速率	f	时钟周期长度的倒数	MHz
工作负载	W	计算操作的数目	Mflop
顺序执行时间	T_I	程序在单处理机上的运行时间	s (秒)
并行执行时间	T_n	程序在并行机上的运行时间	s (秒)
速度	$R_n = W/T_n$	每秒百万次浮点运算	Mflop/s
加速	$S_n = T_I / T_n$	衡量并行机有多快	无量纲
效率	$E_n = S_n/n$	衡量处理器的利用率	无量纲
峰值速度	$R_{peak} = n R'_{peak}$	所有处理器峰值速度之积, R' _{peak} 为一个处理器的峰值速度	Mflop/s
利用率	$U = R_n / R_{peak}$	可达速度与峰值速度之比	无量纲
通信延迟	t_o	传送0-字节或单字的时间	μs
渐近带宽	r_{∞}	传送长消息通信速率	MB/s

算法级性能评测

- 加速比(Speedup): 对于一个给定的应用,并行算法(或并行程序)相对于串行算法(或串行程序)的性能提高程度
 - ▶Amdahl 定律
 - **▶** Gustafson定律
 - ➤ Sun Ni定律
- 可扩展性(Scalability): 当系统和问题规模增大时,可维持相同性能的能力,即指应用、算法和结构能否充分利用不断增长的处理器的能力
 - > 等效率度量标准
 - > 等速度度量标准
 - > 平均延迟度量标准

并行性能测度

• 加速比(Speedup): 性能的提高通常表现为 执行速度的加快

$$S_p = \frac{\text{Sequential Execution Time}}{\text{Parallel Execution Time}}$$

- 并行效率(Parallel Efficiency): 处理器的利用率
 - Efficiency = (Sequential execution time) / (Number of processors * Parallel execution time)
 - > Efficiency = Speedup / Number of processors

内容概要

- 什么是并行计算性能评测?
- 加速比性能定律
- 可扩展性评测标准
- 基准测试程序

性能提高的测度-Speedup

$$performance = \frac{work}{time}$$

$$speedup(p) = \frac{performance(p)}{performance(1)} = \frac{work(p)/time(p)}{work(1)/time(1)}$$


多处理器性能的基本测度


加速比的特性

- 一般地, 我们想象 "2>1+1>1"
 - ▶基本原因:通信、同步、协调开销过大
- 不幸的是,也可能会有"1+1<1"! (学习并行 计算技术的目的之一就是要理解这种情况发生 的条件,避免其发生)
- 是否存在1+1>2?
 - ▶超线性加速比(Superlinear Speedup)

超线性加速比

• 例如在搜索问题时的不同搜索策略





Parallel search – 2 moves

超线性加速比

- 并行计算机有更多的内存。由于高速缓存(cache)的影响导致的"超线性"加速现象
 - ▶问题的数据规模大 一台处理机的cache放不下,多台处理机的cache分摊能够容纳;命中与否对应的访问时间有很大差别。
 - ➤访问模式随机 一台处理机也就没有"局部性"可利用
 - ▶数据并行问题 多处理机之间没有太多的通信,在 这个数据集上的反复循环迭代操作

不同约束条件下的加速比

- 固定问题规模: Problem constrained (PC)
- 固定时间: Time constrained (TC)
- 固定存储: Memory constrained (MC)

Amdahl 定律

- P: 处理器数
- W: 问题规模(计算负载、工作负载,给定问题的总计算量)
 - ▶ W_s: 应用程序中的串行分量,
 - $\triangleright f$: 串行分量比例 $(f = W_s/W, W_l = W_s + W_o)$;
 - \triangleright W_P : 应用程序中可并行化部分,1-f为并行分量比例
 - $\triangleright W_s + W_p = W$
- T_1 : 串行执行时间, T_p : 并行执行时间;
- S: 加速比
- 出发点:
 - ▶ 固定不变的计算负载,分布在多个处理器上
 - ▶ 增加处理器加快执行速度,从而达到了加速的目的
 - 例子: 视频压缩, 搜索引擎, OLTP等

固定规模(Fixed-Size)的加速比

$$performance = \frac{work}{time}$$


当工作固定

$$speedup(p) = \frac{performance(p)}{performance(1)}$$

$$speedup(p) = \frac{time(1)}{time(p)}$$

多处理器性能的基本测度

固定规模的加速比



Amdahl定律

$$S_{PC} = \frac{W_S + W_p}{W_S + W_p / p} = \frac{f + (1 - f)}{f} = \frac{p}{1 + f(p - 1)} \to \frac{1}{f} \quad as \ p \to \infty$$
Portion of sequential computation
$$\# \text{ of processors}$$

例如:如果f=10%,则最大的加速比是10,无论用多少个个处理器

增强的Amdahl定律

考虑开销 W_o ,包括并行和通信的开销


$$S_{PC} = \frac{W_S + W_P}{W_S + \frac{W_P}{p} + W_o} = \frac{W}{fW + \frac{W(1-f)}{p} + W_o} = \frac{p}{1 + f(p-1) + W_o p/W}$$

$$\to \frac{1}{f + \frac{W_o}{W}} \quad \text{as } p \to \infty$$

式3.8

例子: 计算π


• 如何用数值方法计算 π =3.1415...? (P311)



```
computepi()
{
    h=1.0/n;
    sum =0.0;
    for (i=0;i<n;i++) {
        x=h*(i+0.5);
        sum=sum+4.0/(1+x*x);
    }
    pi=h*sum;
}</pre>
```

计算π: 并行算法


- 循环分配计算任务,每个处理器计算n/p 个点
- 将p个处理器上的本地和相加就得到π的值



计算π: 分析

- 假设π的计算是在 *n* 个点上进行的。串行算法对x轴上每个点都要进行6次操作(两次乘法、一次除法、三次加法)
- 因此,对于n个点,串行算法要执行的操作数是(t_0 是单位计算时间):

$$T_s = 6n * t_0$$



计算π: 分析(2)

• 使用p个处理器的并行算法,每个处理器计算 m 个点

$$m \leq \frac{n}{p} + 1$$

• 因此计算π的并行算法的运行时间是:

$$T_p = 6m * t_0 = (6\frac{n}{p} + 6)t_0$$

计算π: 分析(3)

- 最后得到π,还要进行本地和的累加,这可以通过基于树的合并算法,可在log₂(p)个步骤内完成
- 因此并行算法的总的计算时间是(t_c 是单位通信时间):

$$T_p = 6m * t_0 = (6\frac{n}{p} + 6)t_0 + \log(p)(t_0 + t_c)$$

• 并行算法的加速比是:

$$S_p = \frac{T_s}{T_p} = \frac{6n}{6\frac{n}{p} + 6 + \log(p)(1 + t_c/t_0)}$$

计算π: 分析 (4)

• 改写上式:

$$S_{p} = \frac{p}{1 + \frac{p}{n} + \frac{pc \log(p)}{6n}} \Rightarrow S_{p} = \frac{p}{1 + (p-1)f(n,p)}$$

• 可以得到Amdahl定律的串行分量f(n,p)为:

$$f(n,p) = \frac{p}{(p-1)n} + \frac{pc \log(p)}{6n(p-1)}$$


• 这样的并行算法是有效(effective)的,因为:

$$f(n, p) \rightarrow 0$$
 as $n \rightarrow \infty$ for fixed p

Gustafson定律

- 许多重要应用要求在固定时间内能处理的数据 越多越好(例如数值天气预报);而在固定时 间里,依靠增加处理器数总可以指望能处理更 多的数据(尽管它们之间的关系随问题而变)
- 其他例子:
 - ➤ 结构分子中的有限元方法FEM(Finite Element Method)
 - ➤流体力学的有限差分方法FDM(Finite Difference Method)

时间固定(Fixed-Time)的加速比




Gustafson定律

• Gustafson加速定律:

$$S_{TC} = \frac{W_S + pW_P}{W_S + p \cdot W_P / p} = \frac{W_S + pW_P}{W_S + W_P}$$
 \(\frac{\pi}{3.9}\)


$$S_{TC} = f + p(1-f) = p + f(1-p) = p-f(p-1)$$

式3.10



Gustafson定律

• 考虑并行开销 W_o :



$$S_{TC} = \frac{W_S + pW_P}{W_S + W_P + W_o} = \frac{f + p(1 - f)}{1 + W_o / W}$$

式3.11

Sun & Ni定律


- 只要存储空间许可,应尽量增大问题规模以产生更好和 更精确的解(此时可能使执行时间略有增加)
 - ➤ 例如N体(N-body)问题
- 假定在单节点上使用了全部存储容量*M*并在相应于*W*的时间内求解之,此时工作负载:

$$W = fW + (1-f)W$$

• 在*p* 个节点的并行系统上,能够求解较大规模的问题是因为存储容量可增加到*pM*。令因子G(*p*)表示存储容量增加到*p*倍时并行工作负载的增加量,所以扩大后的工作负载:


$$W = fW + (1-f)G(p)W$$

存储受限(Memory-Boundary)的加速比



Sun & Ni定律

• 存储受限的加速公式:



• 并行开销 W_o :


$$S_{MC} = \frac{fW + (1-f)WG(p)}{fW + (1-f)G(p)W/p + W_o} = \frac{f + (1-f)G(p)}{f + (1-f)G(p)/p + W_o/W}$$

式3.14

Sun Ni定律特性

- **G**(*p*)=1时就是Amdahl加速定律;
- G(p)=p 变为f+p(1-f),就是Gustafson加速定律
- G(p)>p时,相应于计算机负载比存储要求增加得快,此时 Sun Ni 加速均比 Amdahl 加速和Gustafson 加速为高。

例子:方程求解器(Equation Solver)



```
procedure solve (A)
  while(!done) do
     diff = 0;
     for i = 1 to n do
       for j = 1 to n do
         temp = A[i, j];
         A[i,j] = \dots
          diff += abs(A[i,j] - temp);
       end for
     end for
     if (diff/(n*n) < TOL) then done =1;
  end while
end procedure
```

$$A[i,j] = 0.2 * (A[i,j] + A[i,j-1] + A[i-1,j] + A[i,j+1] + A[i+1,j])$$

工作负载

- 基本性质(问题规模: *n*):
 - ▶存储要求: O(n²)
 - ▶计算复杂度: $O(n^3)$,假设收敛所需要的迭代次数是 O(n)
- 如果加速比等于p,讨论以下三种情况下使用p个处理器时可处理的问题规模(Size)、存储需求和计算复杂度:
 - ➤问题规模受限 (PC)
 - ▶时间受限 (TC)
 - ▶存储受限 (MC)

方程求解器的问题规模

TC:
$$n^3 \times p = k^3 : k = \sqrt[3]{p} \times n$$

MC:
$$n^2 \times p = k^2 : k = \sqrt{p} \times n$$

方程求解器的存储需求

$$\mathbf{PC}: \frac{n^2}{p} \quad \blacksquare$$

TC:
$$\frac{k^2}{p} = \frac{(n \times \sqrt[3]{p})^2}{p} = \frac{n^2}{\sqrt[3]{p}}, \quad n^3 \times p = k^3$$

$$\mathbf{MC}: n^2 \times p$$

方程求解器的时间复杂度

PC:
$$\frac{n^3}{p}$$

$$TC: n^3$$


MC:
$$\frac{(n\sqrt{p})^3}{p} = n^3 \sqrt{p}$$
,
$$k^3 = (n \times \sqrt{p})^3$$
,
$$n^2 \times p = k^2$$



$$k^3 = (n \times \sqrt{p})^3$$
, $n^2 \times p = k^2$

例子: STAP APT

加速比的模型的比较



Processors

《可扩展并行计算》 例 3.22, 图3-9

加速比讨论

- 参考的加速比经验公式: p/log p≤S≤P
 - ▶线性加速比: 很少通信开销的矩阵相加、内积运算 等
 - ▶p/log p的加速比:分治类的应用问题
- 通信密集类的应用问题: S = 1 / C(p) (式3.16)
- 超线性加速
- 绝对加速(科学研究): 最佳并行算法与串行算法
- 相对加速(工程应用): 同一算法在单机和并行机的运行时间

内容概要

- 什么是并行计算性能评测?
- 加速比性能定律
- 可扩展性评测标准
- 基准测试程序

可扩展性

- 影响加速比的因素: 系统规模与问题规模
 - > 求解问题中的串行分量
 - ▶ 并行处理所引起的额外开销(通信、等待、竞争、冗余操作和同步等)
 - ▶ 加大的处理器数超过了算法中的并发程度
- 增加问题的规模有利于提高加速的因素:
 - > 较大的问题规模可提供较高的并发度
 - > 额外开销的增加可能慢于有效计算的增加
 - ▶ 算法中的串行分量比例不是固定不变的(串行部分所占的比例随着问题规模的增大而缩小)
- 增加系统规模(处理器数)会增大额外开销和降低处理器利用率,所以对于一个特定的并行系统(算法或程序),它们能否有效利用不断增加的处理器的能力应是受限的,而度量这种能力就是可扩放性这一指标。

可扩展性(2)

- 经常,在一定规模下求解某个问题的"执行时间"对理解系统的"性能"来说还不够
- 针对并行计算机系统的性能,关心它在系统规模和应用数据规模变化时的执行时间往往更有意义
- 可扩展性(Scalability):系统的"规模性能"(通常译为"可扩展性",有时也称为"可扩放性","可伸缩性")

{性能,系统规模,数据规模}的综合测度

对scalability的追求

- 当系统规模扩大时,希望系统的处理能力能相应增强
- 能力增强
 - > 同样的时间能处理更多的数据
 - > 处理同样的数据花更少的时间
- 相应
 - ▶成线性比例,对数比例,...
- 可扩展性: 调整什么和按什么比例调整
 - \triangleright 并行计算要调整的是处理数p和问题规模W,
 - ▶两者可按不同比例进行调整,此比例关系(可能是线性的,多项式的或指数的等)就反映了可扩放的程度。

可扩展性评测的三种量化方式

- 等效率测度(Efficiency Metrics)
 - ▶效率:加速比/处理器数
 - ▶简单情况下能得分析结果
- 等速度测度 (Speed Metrics)
 - ▶速度:每秒处理的数据量
 - > 便于通过实验数据得到结果
- 平均时延测度(Latency Metrics)
 - ▶时延: 理想并行时间与实际并行时间的差距
 - > 便于通过实验数据得到结果

等效率函数

$$S = \frac{T_e}{T_p} = \frac{T_e}{\frac{T_e + T_o}{p}} = \frac{p}{1 + \frac{T_o}{T_e}} = \frac{p}{1 + \frac{W_o}{W}}$$

式3.18

Efficiency:


$$E = \frac{S}{P} = \frac{1}{1 + \frac{T_o}{T_e}} = \frac{1}{1 + \frac{W_o}{W}}$$

式3.19

• 如果问题规模W保持不变,处理器数p增加,开销 T_o 增大,效率E下降。为了维持一定的效率(介于0与1之间),当处理数p增大时,需要相应地增大问题规模W的值。由此定义函数 $f_E(p)$ 为问题规模W随处理器数p变化的函数,为等效率函数(ISO-efficiency Function)(Kumar 1987)

等效率函数曲线

曲线1表示算法具有很好的扩放性;曲线2表示算法是可 扩放的;曲线3表示算法是不可扩放的。



可扩展性例子

- 例子: 用p个处理器算N个数之和
- $T_p = N/p + 2\log p, T_s = N$

$$p = 4$$
, $N = 64$, $E = T_s/pT_p = 64/4(16+4) = 64/80 = 0.8$

- p = 8, N = 192, E = 192/8(24+6) = 192/240 = 0.8
- 求等效率函数 (E=0.8)?
- E=0.8的等效率函数是8p log p
- 如果 N<8p log p

$$ho$$
 p = 8, N = 144, E = 144/8(18+6) = 144/192 = 0.75

- 如果 N>8p log p
 - p = 8, N = 384, E = 352/8(44+6) = 352/400 = 0.88

等速度函数


- p 表示处理器个数,W表示要求解问题的工作量或称问题规模(在此可指浮点操作个数),T为并行执行时间,定义并行计算的速度V为工作量W除以并行时间T
- p个处理器的并行系统的平均速度定义为并行速度V除以处理器个数p:

$$\overline{V} = \frac{V}{p} = \frac{W}{pT}$$

• W是使用p个处理器时算法的工作量,令W'表示当处理数从p增大到p'时,为了保持整个系统的平均速度不变所需执行的工作量。则平均速度可扩放度量标准:

$$\Psi(p,p') = \frac{W/p}{W'/p'} = \frac{p'W}{pW'} = \frac{T}{T'}$$

等速度度量标准



平均延迟度量标准

• T_i 为 P_i 的执行时间,包括延迟 L_i , P_i 的总延迟时间为 " L_i +启动时间+停止时间"。定义系统平均延迟时间为


$$\overline{L}(W,p) = \sum_{i=1}^{p} \left(T_{para} - T_i + L_i\right) / p = T_{para} - T_{seq} / p$$

$$pT_{para} = T_o + T_s, T_o = p\overline{L}(W, p)$$

- $\bar{L}(W,p)$ 为在p个处理器上求解工作量为W问题的平均延迟
- $\bar{L}(W',p')$ 为在p'个处理器上求解工作量为W'问题的平均延迟
- 当处理器数由p变到p', 而推持并行执行效率不变,则定义 平均延迟可扩放性度量标准为

$$\Phi(E, p, p') = \frac{\overline{L}(W, p)}{\overline{L}(W', p')}$$

平均延迟度量标准



各种度量标准的优缺点

- 等效率测度
 - 优点: 简单、可定量计算、参数少
 - 缺点: 如果T。无法计算出(在共享存储并行机中)
- 等速度度量
 - 优点: 直观地使用易测量的机器性能速度指标来度量
 - 缺点:某些非浮点运算可能造成性能的变化
- 平均延迟度量
 - 优点: 平均延迟能在更低层次上衡量机器的性能
 - 缺点: 需要特定的软硬件才能获得平均延迟

可扩展性评测标准

- 可扩展性研究的主要目的:
 - ▶确定解决某类问题用何种并行算法与何种并行体系 结构的组合,可以有效地利用大量的处理器;
 - ▶对于运行于某种体系结构的并行机上的某种算法当 移植到大规模处理机上后运行的性能;
 - ▶ 对固定的问题规模,确定在某类并行机上最优的处理器数与可获得的最大的加速比;
 - ▶用于指导改进并行算法和并行机体系结构,以使并行算法尽可能地充分利用可扩充的大量处理器
- 目前无一个公认的、标准的和被普遍接受的严格定义和评判它的标准

内容概要

- 什么是并行计算性能评测?
- 加速比性能定律
- 可扩展性评测标准
- 基准测试程序

程序级性能评测

- 基准测试程序 (Benchmark)
 - >一组标准的测试程序
 - ▶提供一组控制测试条件
 - ▶步骤的规则说明(测试平台环境、输入数据、输出结果和性能指标等)
- 基准测试程序的分类
 - ➤ 宏观测试程序(Macro-benchmark): 计算机系统作 为一个整体来测试其性能
 - ➤ 微观测试程序(Micro-benchmark): 测试机器的某一特定方面的性质

测试程序分类

- 按生成方式: 真实、核心、小、综合程序
- 按应用类型: 科学计算、商业应用、信息处理等
- 按程序功能: 宏观测试程序、微观测试程序

基准测试程序

(Benchmark Suites)

类型	名 称	意 义 用 途
宏观测试程序	PARKBENCH	并行计算
	NAS	并行计算CFD
	SPEC	混合基准测试程序
	Splash	并行计算
	STAP	信号处理
	TPC	商业应用
微观测试程序	LINPACK	数值计算(线性代数)
	LMBECH	系统调用和数据移动(UNIX)
	STREAM	存储器带宽

LINPACK测试程序

- Linpack是国际上流行的用于测试高性能计算机系统浮点性能的benchmark
- 通过对高性能计算机采用LU分解求解线性代数 方程组能力的测试,评价高性能计算机的浮点 处理性能
 - ➤ Linpack 100:早期版本,程序不可修改
 - ➤ Linkpack 1000: 用全精度64位字长的子程序求解 1000阶线性方程组的速度,测试的结果以Mflops (每秒百万次浮点运算)为单位
 - ➤ HPC(High Performance Linpack):可以修改问题规模、CPU数量及通信、问题分块等,用在Top500的测试中

HPL简介

- 高性能Linpack: **HPL**(High Performance Linpack)
 - ▶针对大规模的并行计算机系统的测试, 2000年9月发 布1.0版
 - ▶是TOP500超级计算机排名的主要依据
 - ➤ 采用MPI实现,基于BLAS库或VSIPL库
 - ▶用户可以选择矩阵的大小(问题规模)、使用各种 优化方法来执行测试程序,寻求最佳的测试结果
 - ▶浮点峰值=总计算量/计算时间
 - 总计算量=2/3*N³-2*N²
 - 计算时间: 可通过系统时钟获得

HPL测试

- 所必须的软件包
 - > HPL
 - ▶BLAS库: GOTO、ATLAS、ACML、MKL、Linux 自带的BLAS库等等
 - ➤编译器: C语言和Fortran 77编译器,如gcc/g77、icc/ifc、pgcc/pgf77等等
 - ▶并行环境: MPI
- 安装编译器、MPI、BLAS库,编译HPL
- 运行xhpl
 - eg: mpirun –np 4 xhpl
- 查看结果文件,得到Linpack性能

HPL性能调优

- 性能调优是一个很复杂的工作,涉及的因数众多,且和具体平台密切相关(CPU、内存、网络、OS、节点数及分布、体系结构、BLAS、编译器、内存和访存、IO等等)。主要包括:
 - ▶HPL参数的调整
 - ▶编译优化
 - > 网络拓扑、通讯模式
 - > 负载平衡
 - ▶ 数据局部性(Cache、Memory、TLB等)
 - ▶内存使用:80%为宜
 - ▶任务加载
 - ▶OS、网络的调整
 - **>**

课程小结

- 工作负载
 - ▶执行时间,Mflops, MIPS
- 加速比
 - ▶加速比的性质
 - > 不同约束条件下的加速比
- 可扩展性
 - ▶可扩展性的含义和目标
 - ▶测度:等效率测度,等速度测度,平均时延测度
- 基准测试
 - > 程序级性能评测基准测试
 - ➤LINPACK测试

推荐读物和网站

- 《并行计算一结构、算法、编程》
 - ▶ 第3章: 并行计算性能评测
- 可扩展并行计算("Scalable Parallel Computing")
 - ▶ 第1章: 可扩展计算机平台和模型
 - ▶ 第3章: 性能指标和基准程序
- X. H. Sun and L. Ni, "Scalable Problems and Memory-Bounded Speedup", Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol.19, Sept. 1993, pp27-37
- LINPACK Benchmark: http://www.netlib.org/benchmark
- 曹振南,如何做Linpack测试及性能优化,2004
- 高性能计算机测试基准测试程序, http://www.hpctest.org.cn/resources/index.html

下一讲

- 并行计算模型及并行算法设计策略
 - ▶ 《并行计算一结构、算法、编程》第4,5章