fuint 后端安装启动文档

运行软件版本要求:

- 1) javal. 8 (必须 jdkl. 8)
- 2) mysq15.7 或 mysq15.8
- 3) redis 版本无限制,推荐 redis3.2


本地 idea 启动

导入 fuintBackend 后端工程。fuint-framework 是项目框架,fuint-application 是业务逻辑代码,是打包工程。fuint-application 依赖 fuint-framwork、fuint-utils、fuint-repository 模块。


1) idea 插件的安装:

idea 需要先安装 Lombok 插件,如下图

第1步,选择 File->Settings




第2步,选择 Plugins 并搜索 Lombok



点击 install, 并重启 idea 即可。

2) 修改环境变量和配置文件路径,如下图所示:




3) 找到入口函数,如下图所示:

```
## Edit Vew Neights Code Analyze Befactor Build Ram Jooks Cit Window Help
Ainterserver (num-templication) vrc) amin | jews com | init (@ fundApplication) | vrc) amin | jews com | init (@ fundApplication) | vrc) |
```

linux 下部署步骤

在右侧的 maven 的 fuint (root) 下执行 install, 切记要先修改环境变量再打包, 否则会找不到配置文件。如下图:



- 1. 将打包生成的 fuint-application-1.0.0. jar 包上传到服务器自定义路径,如目录/usr/local/fuint。
- 2. 上传存放环境配置参数信息的 configure 目录到服务器指定目录下,如: /usr/local/fuint/configure/下
- (1) 修改 configure/目录下当前环境下 application. properties 文件中数据库配置信息等:

(2) 修改环境变量,如下图所示

文件路径: fuintBackend\fuint-

application\src\main\resources\application.properties

env. profile=dev 表示开发环境, env. profile=prod 表示生产环境。

env. properties. path 是配置文件的绝对路径,指向 fuintBackend 下的 configure 目录。linux 下可配置/www/wwwroot/configure。windows 下可配置:C:\Code\fuint\configure。

3. 执行启动命令:

nohup java -Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx2048m -Xms2048m -Xss256k -Xmn1024m -jar fuint-application-1.0.0.jar > /dev/null 2>&1 &

- 4. 默认日志路径/data/log/fuint, 需要 755 写入权限;
- 5. Nginx 设置伪静态,将请求转发给后端,从而解决跨域问题:

```
location /fuint-application/ {
    proxy_pass http://localhost:后端启动端口/;
    client_max_body_size 5m;
    proxy_set_header host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
```

注意事项

如果修改 fuint-repository、fuint-framework、fuint-utils 框架的话,修改完成后需要重新 install 到 maven 私服即可。

需要注意的是 fuint-repository、fuint-framework、fuint-utils 中的版本号不要轻易修改,以免影响 fuint-application 服务应用。

configure 文件介绍

这里所说的 config 文件是指后台 web 系统的配置文件,目前 config 目录下有三个文件夹,分别是 dev, test, prod,分别代表开发环境、测试环境以及生产环境的配置文件。



宝塔部署步骤

- 1、安装宝塔,使用腾讯云的话,在系统安装时选择宝塔系统。
- 2、安装 jdk, 在应用商店搜索"java", 选择软件 Java 项目一键部署 3.4。
- 3、安装 mysql, 在应用商店搜索 "mysql"并安装, 然后导入数据。
- 4、网站->添加 java 项目,选择 "spring boot",选择 jar 包目录。
- 5、选择前后端分离,将前端打包,上传到设置的前端目录。(也可以单独新增 一个后台前端的网站)
- 6、上传配置文件,必须上传到和 jar 包中设置的路径一致,比如/www/wwwroot/configure。
- 7、创建默认日志路径/data/log/fuint/, 赋予写入 755 权限。
- 8、重启网站服务。
- 9、设置伪静态,将请求转发给后端,从而解决跨域问题:

```
location /fuint-application/ {
    proxy_pass http://localhost:后端启动端口/;
    client_max_body_size 5m;
    proxy_set_header host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
```