# 计算机网络概述(3)

华中科技大学电子信息与通信学院 通信工程系 陈京文

Email: jwchen@hust.edu.cn 2020.9.30

## 内容提要




- 计算机网络性能
  - 吞吐量, 时延, 时延带宽积, 网络应用需求

#### 带宽与吞吐量



- 链路带宽/容量/速率(bandwidth/capacity/rate/speed)
  - 持续快速增长,包括骨干网、接入网链路
- 逻辑通道可用带宽,例如Internet中不同主机应用进程之间可用带宽
  - 随着时间随机变化
- 分组流吞吐量:接收端收到数据的速率
  - 瞬时: 给定时刻的速率
  - 平均:一定时间范围内的速率



计算机网络


 $R_c$  bits/sec)

 $R_{s}$  bits/sec)


### 分组流吞吐量: 简单场景



R<sub>s</sub> < R<sub>c</sub>: 平均吞吐量?



*R<sub>s</sub>* > *R<sub>c</sub>*: 平均吞吐量?




#### 瓶颈链路

端到端路径中限制端到端吞吐量的链路

### 分组流吞吐量: 简单网络场景



- 每个连接的端到端吞吐量  $min(R_c, R_s, R/10)$
- 实际网络中,往往是 $R_c$ 或  $R_s$ 构成瓶颈,R比较富余




10个连接公平地共享骨干网瓶颈链路 带宽R bps

### 网络吞吐量



• 网络吞吐量: 所有输出流量速率之和  $\Sigma_i R_i$ 

• 影响网络吞吐量的因素?




M个端到端分组流

#### 时延



- 分组在交换节点中存储转发
  - 分组到达速率超过输出链路容量时,需要在输出缓存中排队等候输出
- 分组时延:分组从源端经过整个网络到达目的端所需的时间

● 往返时间(RTT, Round-Trip Time):从发送端到接受端的往返(two-way)时延 packet being transmitted (delay)




free (available) buffers: arriving packets dropped (loss) if no free buffers

### 分组丢失(丢包)



- 输出端口缓存容量有限
- 如端口缓存已满,其后到达的分组被丢弃
- 分组丢失解决之道
  - 可由前一节点重传
  - 可由源端重传
  - 或者不重传
  - 注:上述三种选择均有着各自适用的场景和合理之处



#### 时延构成




#### 1. 节点处理

- 检查比特错误
- 确定输出端口(链路)

#### 2. 排队

- 等候输出链路开始传输的时间
- 取决于交换节点的拥塞程度



#### 3. 传输时延

- 链路传输分组所需时间 = L/R
  - R 链路带宽 (bps)
  - *L* 分组长度 (bits)

#### 4. 传播时延

- 电磁信号传播时延 = d/s
  - d 物理链路长度
  - s 物理链路媒质电磁波传播速度 (~ $2x10^8$  m/sec)

### 节点时延




$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- $d_{\text{proc}} =$  节点处理时延 (很多时候可以忽略)
  - 通常为几ms或更短
- *d*<sub>queue</sub> = 排队时延
  - 取决于链路拥塞
- *d*<sub>trans</sub> = 传输时延
  - 与链路速率有关
- d<sub>prop</sub> = 传播时延
  - 几ms至数百ms

### 排队时延





- R 链路带宽(bps)
- *L* 分组长度(bits)
- a 分组平均到达速率 (个数/秒)

#### 流量强度 = La/R


• La/R ~ 0: 平均排队时延较小

• *La/R* → 1: 排队时延变大

• La/R > 1: 流量负荷超出服务能力, 平均排队时延趋向无穷大

### 端到端分组传输时序过程





### 时延和带宽的影响



- 网络应用进程之间的分组流吞吐量
  - 传输时间 = 待传输数据量 / 带宽 + RTT
  - 吞吐量 = 待传输数据量 / 传输时间
  - 例: 1MB长度文件通过RTT为100ms的1Gbps链路传输, 吞吐量?

#### • 网络吞吐量

一般而言,复用网络资源的分组流(来自不同的端到端网络应用会话)数量越多,网络资源利用越有效


#### • 高速网络

- 链路速率越高,数据传输越快
- 然而,传播时延受限于物理定律

### 时延带宽积



#### Delay




- 时延带宽积:至首个比特到达接收端时,发送端可以发送的数据量
  - 可理解为网络系统持有的数据量
  - 收到接受端的确认消息之前,发送端可以发送至多RTT x BW (即2 倍单向时延带宽积)的数据


Link Type	Bandwidth	Distance	RTT	Delay x BW
Dial-up	56 kbps	10 km	87 μs	5 bits
Wireless LAN	54 Mbps	50 m	0.33 μs	18 bits
Satellite link	45 Mbps	35,000 km	230 ms	10 Mb
Cross-country fiber	10 Gbps	4,000 km	40 ms	400 Mb

### 时延带宽积示例



• 设RTT = 100ms







### 网络应用的需求



- 网络应用的带宽需求起伏
  - 平均速率与突发性(burst),例如压缩视频流
  - 引起的问题:网络拥塞,缓存溢出导致的丢包
- 延抖动(jitter) —— 时延的变动:排队时延的变化引起
  - 接收不平顺,特别是对于多媒体应用不利
  - 用于播放式应用的解决方案
    - 在目的主机上缓存接收数据、延迟播放
    - 对于交互式多媒体应用?
    - 如何处理时延?



#### 小结



- 分组交换网络性能
  - 基本参量: 带宽, 吞吐量, 时延, 丢包, 应用需求
  - 深入分析的困难:网络分布式特性、网络应用流量随机 性及其弹性的影响
- 参考文献
  - 教材1.5节
  - [KR12]1.4节