
## Aula Prática 02 - Conectando Redes utilizando roteadores

Objetivo: Interligar redes distintas, a partir da configuração de roteadores.

Figura 15 – Lab. 02 - Conectando redes através de roteadores.



Para executar os laboratórios do NetEnsina Docker você necessitará adquirir os arquivos previamente, para isso você pode baixá-los através do repositório do Github, procurando pelo diretório da aula que deseja praticar.

Sugerimos que mantenha a organização durante seus estudos, então você poderá, se assim desejar, criar uma pasta para armazenar os laboratórios. Apenas lembre-se de que as pastas do NetEnsina possuem a palavra *lab* em sua identificação.

Esta é uma aula direcionada ao aprendizado de roteadores, nela aprenderemos como configurar dois roteadores para interligarmos duas redes para viabilizarmos a comunicação entre 04 computadores.

Obs.: Para este laboratório destacamos o uso de duas máquinas virtuais destinadas a emulação dos roteadores presentes na topologia, desta maneira teremos resultados semelhantes ao uso de roteadores virtuais.

## • Iniciando o laboratório:

Se você baixou os arquivos do laboratório através do Github Web deve possuir um arquivo compactado, se estiver utilizando Windows extraia o arquivo em sua pasta de laboratórios, em seguida clique com o botão direito em algum lugar vazio dentro da pasta deste laboratório e abra um terminal, após isso siga para o passo 3 deste documento. Para o Linux siga os passos abaixo:

- 1. Abra um novo terminal e acesse sua pasta de laboratórios: cd /home/seunome/lab
- 2. Em seguida utilize o comando de descompactação de arquivo: tar -xf lab1.tar.gz
- 3. Antes de avançar se certifique de estar dentro da pasta principal do laboratório, e localize o arquivo *docker-compose*. Use este comando: ls
- 4. Agora digite no terminal o comando a seguir para iniciar as máquinas virtuais do laboratório: docker-compose up -d
  - Serão inicializadas 6 máquinas virtuais, onde R1 e R2 representam os dois roteadores dentro topologia apresentada na imagem no início do roteiro. Consequentemente H1, H2, H3, H4 representam os hosts conectados, onde H1 e H2 se conectam à mesma rede do primeiro roteador (R1), e H3, H4 conectam-se ao segundo roteador (R2).
- 5. Abra novos terminais de maneira que possua quantidade suficiente para manipular todas as máquinas virtuais. Em seguida organize as janelas de maneira que possa visualizar todas corretamente.

## • Vamos Praticar:

- 6. Em cada um dos terminais execute o seguinte comando: docker container exec -it nomedamaquina /bin/bash, modificando "nomedamaquina" pelos nomes citados anteriormente. Assim você ganhará acesso à elas.
- 7. Neste momento você pode executar o comando **ifconfig** em todas as máquinas e também nos roteadores, desta maneira você poderá observar as configurações de rede dos dispositivos.

Você poderá observar que todas as máquinas têm interfaces de rede eth0 ativas, mas apenas os roteadores possuem interfaces adicionais, eth1 em ambos, eth2 apenas no R1. Isso ocorre pois o roteador R1 se conecta às redes da máquina H1 e H2.

8. Utilize o comando **ping ipdamaquina** da máquina **H3** para H4. Lembre-se de substituir *ipdamaquina* pelos endereços IPs das máquinas.

9. Agora repita o comando **ping ipdamaquina**, só que agora da máquina **H1** para **H2**.

Percebe que não há resposta? Isso ocorre pois **H1** e **H2** pertencem a redes diferentes e ambas as máquinas não conhecem o caminho que leva a informação a outra. Para contornar o problema utilizaremos os roteadores.

10. Em cada máquina cheque os caminhos conhecidos com o caminho **route**. Você irá perceber que existe rota apenas para a própria interface de rede da máquina.

Sabendo disso, o próximo passo será demarcar as rotas por onde a informação deve ser direcionada.

11. Iniciando pelo host **H1**, use o comando: **route add default gw 192.168.1.101 dev eth0** 

Isto adiciona um gateway default em H1, assim ele poderá redirecionar as requisições que não conhece para um determinada rota.

- 12. Em H2 utilize, route add default gw 192.168.2.102 dev eth0
- 13. Em H3 utilize, route add default gw 10.1.1.100 dev eth0
- 14. Em H4 utilize, route add default gw 10.1.1.100 dev eth0
  Com os hosts configurados podemos voltar nossa atenção para os roteadores.
- 15. Para R1, execute o comando de adição de rotas da seguinte maneira: route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 200.120.1.2 dev eth0

Esta rota define que tudo que **R1** receba destinado a rede 10.0.0.0 seja repassado para **R2**, dessa forma passa a ser tarefa do segundo roteador lidar com essas requisições.

16. Em  $\mathbf{R2}$ , utilize o comando: route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.252.0 gw 200.120.1.1 dev eth0

Com esta rota tudo está pronto, agora o  $\mathbf{R2}$  pode enviar as requisições direcionadas às redes que  $\mathbf{H1}$  e  $\mathbf{H2}$  pertencem.

17. para fazer o monitoramento dos pacotes ative o *tcpdump* nos dois roteadores, use os seguintes comandos:

Em R1: tcpdump -i eth0 -w /netensina/lab3-R1.pcap

Em R2: tcpdump -i eth1 -w /netensina/lab3-R2.pcap

- 18. A partir do host **H4** faça um **ping** para H1. Observe que agora é possível a comunicação entre hosts de redes diferentes. Faça isso também entre **H1** e **H2** e observe os resultados. Lembre-se de encerrar o comando com **Ctrl+C** após algum tempo.
- 19. Encerre agora o **tcpdump** nos dois roteadores utilizando **Ctrl+C**.
- 20. Vá até a pasta *netensina* dentro da pasta do laboratório, nela você irá encontrar o arquivo lab3-R1.pcap e lab3-R2.pcap, use-o para estudar no software Wireshark.
- 21. Finalize o laboratório, utilize um terminal da sua máquina REAL e execute o comando: docker-compose stop -d