# 掌握字节码插桩技术的核心功能

#### 概要:

- 1、Javaagent基本使用
- 2、javassist 核心API
- 3、插桩技术应用实践

#### 讲师介绍:




# 主讲老师

代号:鲁班 曾广炜


多年的互联网技术开发和管理经验,曾任云猴网架构师,参与多个大型互联网平台的搭建,擅长API接口设计。目前正在研究通过工具解决团队编码效率的问题。QQ:2877438881

#### 项目架构回顾:



#### 插桩技术掌握对图灵APM项目的意义:

APM 整体实现 分为 数据**采集、传输、存储、图表展示与报警**。当中采集可以分为<u>资源</u> <u>指标和系统指标</u>两类。 一般监控系统调用操作系统命令可以轻松获得资源指标。而内部 系统的指标要么就是应用自己采集数据发送数据监控系统,要么引入监控系统提供的JAR 来修改,无论哪种都对应用造成了侵入,不利于实施。字节码插桩技术则可以解决监控系统侵入这一问题。



字节码插桩技术怎么实现呢?我们只需掌握两个技术即可:

- 1. 插桩的入口javaagnet。
- 2. 字节码修改工具javassist。

## 一、Javaagent基本使用

- 1. javaagent简介与应用场景
- 2. javaagent 如何使用
- 3. javaagent 执行机制

# javaagent简介

javaagent 是java1.5之后引入的特性,其主要作用是在class 被加载之前对其拦截,已插入我们的监听字节码

# javaagent 应用场景

监控、代码覆盖率分析 JProfiler、应用破解

# javaagent 使用

javaagent 其实就是一个jar 包,通过–javaagent:xxx.jar 引入监控目标应用。那这个jar 和普通的jar 有什么区别么?


	运行时时JAR包	Javaagent JAR包
入口方法名称	Main	premain
Maninfe.MF 主要参数	Main-class:	Premain-class:
启动参数	java –jar xxx.jar	-javaagent:xxx.jar
执行顺序		先
是否独立启动	是	否

# javaagent 使用演示


□ 演示静态装载agent

# javaagent 底层流程:

javaagent 装载时序图 (premain):



#### Class 装载时序图:



## javaagent jar 包MANIFEST.MF 配置参数

#动态agent 类

Agent-Class: com.tuling.javaagent.MyAgent

#agent 依懒包逗号分割

Boot-Class-Path: javassist-3.18.1-GA.jar

#是否允许重复装载

Can-Redefine-Classes: true

#静agent 类

Premain-Class: com.tuling.javaagent.MyAgent

## 二、javassist 核心API

1. javassist 简介与应用场景

- 2. javassist 如何使用
- 3. javassist 应用流程与UML类图
- 4. javassist 特殊语法

## javassist 简介

Javassist是一个开源的分析、编辑和创建Java字节码的类库。其主要的优点,在于简单,而且快速。直接使用java编码的形式,而不需要了解虚拟机指令,就能动态改变类的结构,或者动态生成

#### Javassist 应用场景


监控、动态代理 dubbo、myBatis、Spring 都有不同程度的应用。

# javassist 使用演示


☑ 在运行时修改一个方法代码

# javassist API介绍

API执行流程



### javassist UML类图



javassist 特殊符号


符号	描述
\$0, \$1, \$2,	\$0表示this,其他的表示实际的参数
\$args	参数数组. 相当于new Object[]{\$1,\$2,}, 其中的基本类型会被转为包装类型
\$\$	所有的参数,如m(\$\$)相当于m(\$1,\$2),如果m无参数则m(\$\$)相当于m()
\$cflow()	表示一个指定的递归调用的深度
\$r	用于类型装换,表示返回值的类型.
\$w	将基础类型转换为一个包装类型.如Integer a=(\$w)5;表示将5转换为Integer。如果不是基本类型则什么都不做。
\$_	返回值,如果方法为void,则返回值为null;值在方法返回前获得,如果希望发生异常是有返回值(默认值,如nul),需要将insertAfter方法的第二个参数asFinally设置为true
\$sig	方法参数的类型数组,数组的顺序为参数的顺序
\$type	返回类型的class,如返回Integer则\$type相当于java.lang.Integer.class,注意 其与\$r的区别
\$class	方法所在的类的class

#### javassist 特殊语法说明:

- a) 不能引用在方法中其它地方定义的局部变量
- b) 不会对类型进行强制检查: 如 int start = System.currentTimeMillis(); 或 String i="abc";
- c) 使用特殊的项目语法符号

## 三、插桩技术应用实践

使用字节码插桩技术监听c3p0数据源。实现类似druid 的Sql 监控



## 实现流程:

- ☑ 编写c3p0 agent
- ☑ 通过插桩方式获取 c3p0 DataSource 实例。
  - **System.getProperties().get("c3p0Source\$agent")**
- □ 对外提供Http 服务展示DataSource当前状态。

## 本课程总结

- 1. javaagent jar包编写与打包
- 2. javassist 使用流程
- 3. javassist 特殊语法
- 4. 字节码插桩实践: 监听c3p0数据源。

#### 作业:

继续完善c3p0的监控,并运用到自己实例上去。