

一、前言

在学习了 Zookeeper 相关的理论知识后,下面接着学习对 Zookeeper 的相关操作。

二、Zookeeper 部署

Zookeeper 有三种运行形式:集群模式、单机模式、伪集群模式。

三、服务端

bin 目录下常用的脚本解释

zkCleanup 清理 Zookeeper 历史数据,包括食物日志文件和快照数据文件

zkCli Zookeeper 的一个简易客户端

zkEnv 设置 Zookeeper 的环境变量

zkServer Zookeeper 服务器的启动、停止、和重启脚本

3.1 运行服务

进入 bin 目录,使用 **zkServer.sh start** 启动服务

leesf@leesf-K42JP:~/program/zookeeper/zookeeper-3.4.6/bin\$ zkServer.sh star JMX enabled by default Using config: /home/leesf/program/zookeeper/zookeeper-3.4.6/bin/../conf/zoo

Starting zookeeper ... STARTED使用 jps 命令查看,存在 QuorumPeerMain 进程,表示 Zookeeper 已经启动

leesf@leesf-K42JP:~/program/zookeeper/zookeeper-3.4.6/bin\$ jps

3698 Jps <u>3672 Qu</u>orumPeerMain

3.2 停止服务

在 bin 目录下,使用 **zkServer.sh stop** 停止服务

leesf@leesf-K42JP:~/program/zookeeper/zookeeper-3.4.6/bin\$ zkServer.sh stop JMX enabled by default

Jsing config: /home/leesf/program/zookeeper/zookeeper-3.4.6/bin/../conf/zoo Stopping zookeeper ... STOPPED

使用 jps 命令查看,QuorumPeerMain 进程已不存在,表示 Zookeeper 已经关闭

leesf@leesf-K42JP:~/program/zookeeper/zookeeper-3.4.6/bin\$ jps 3791 Jps

四、客户端

4.1 打开客户端

在服务端开启的情况下,运行客户端,使用如下命令:./zkCli.sh

```
leesf@leesf-K42JP:~/program/zookeeper/zookeeper-3.4.6/bin$ ./zkCli.sh
Connecting to localhost:2181
2016-11-02 15:38:26,485 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Client env
ent:zookeeper.version=3.4.6-1569965, built on 02/20/2014 09:09 GMT
2016-11-02 15:38:26,490 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Client env
ent:host.name=leesf-K42JP
2016-11-02 15:38:26,490 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Client env
ent:java.version=1.8.0_60
2016-11-02 15:38:26,492 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Client env
ent:java.vendor=Oracle Corporation
2016-11-02 15:38:26,493 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Client env
ent:java.home=/home/leesf/program/java/jdk1.8.0_60/jre
```

```
Welcome to ZooKeeper!

2016-11-02 15:38:26,533 [myid:] - INFO [main-SendThread(localhost:2181):Cl
nxn$SendThread@975] - Opening socket connection to server localhost/127.0.0

81. Will not attempt to authenticate using SASL (unknown error)

JLine support is enabled

2016-11-02 15:38:26,633 [myid:] - INFO [main-SendThread(localhost:2181):Cl
nxn$SendThread@852] - Socket connection established to localhost/127.0.0.1:
   initiating session

[zk: localhost:2181(CONNECTING) 0] 2016-11-02 15:38:26,780 [myid:] - INFO
-SendThread(localhost:2181):ClientCnxn$SendThread@1235] - Session establish
   complete on server localhost/127.0.0.1:2181, sessionid = 0x15823f944060000,
   tiated timeout = 30000
```

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null

连接服务端成功,若连接不同的主机,可使用如下命令: ./zkCli.sh -server ip:port 可以使用帮助命令 help 来查看客户端的操作

图灵技术交流网站 http://www.jiagouedu.com

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] help
ZooKeeper -server host:port cmd args
        stat path [watch]
        set path data [version]
        ls path [watch]
        delquota [-n|-b] path
        ls2 path [watch]
        setAcl path acl
        setquota -n|-b val path
        history
        redo cmdno
        printwatches on|off
        delete path [version]
        sync path
        listquota path
        rmr path
        get path [watch]
        create [-s] [-e] path data acl
        addauth scheme auth
        quit
        getAcl path
        close
        connect host:port
```

4.2 创建节点

使用 create 命令,可以创建一个 Zookeeper 节点, 如

create [-s] [-e] path data acl

其中,-s或-e分别指定节点特性,顺序或临时节点,若不指定,则表示持久节点; acl 用来进行权限控制。

① 创建顺序节点

使用 create -s /zk-test 123 命令创建 zk-test 顺序节点

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 3] create -s /zk-test 123
Created /zk-test0000000019
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 4] ls /
[controller_epoch, brokers, zookeeper, admin, consumers, zk-test0000000019,
ig]
```

可以看到创建的 zk-test 节点后面添加了一串数字以示区别。

② 创建临时节点

使用 create -e /zk-temp 123 命令创建 zk-temp 临时节点



```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 5] create -e /zk-temp 123
Created /zk-temp
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 6] ls /
[controller_epoch, brokers, zookeeper, admin, consumers, zk-test000000019,
ig, zk-temp]
```

临时节点在客户端会话结束后,就会自动删除,下面使用 quit 命令退出客户端

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 7] quit
Quitting...
2016-11-02 16:03:45,178 [myid:] - INFO [main:ZooKeeper@684] - Session: 0x1
944060003 closed
2016-11-02 16:03:45,178 [myid:] - INFO [main-EventThread:ClientCnxn$EventT
@512] - EventThread shut down
```

再次使用客户端连接服务端,并使用 Is / 命令查看根目录下的节点

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] ls /
[controller_epoch, brokers, zookeeper, admin, consumers, zk-test0000000019,
ig]
```

可以看到根目录下已经不存在 zk-temp 临时节点了。

③ 创建永久节点

使用 create /zk-permanent 123 命令创建 zk-permanent 永久节点

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] create /zk-permanent 123
Created /zk-permanent
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2] ls /
[controller_epoch, zk-permanent, brokers, zookeeper, admin, consumers, zk-t
00000019, config]
```

可以看到永久节点不同于顺序节点,不会自动在后面添加一串数字。

4.3 读取节点

与读取相关的命令有 ls 命令和 get 命令, ls 命令可以列出 Zookeeper 指定节点下的 所有子节点,只能查看指定节点下的第一级的所有子节点;get 命令可以获取 Zookeeper 指定节点的数据内容和属性信息。其用法分别如下

Is path [watch]
get path [watch]
Is2 path [watch]

若获取根节点下面的所有子节点,使用 Is / 命令即可



```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 3] ls /
[controller_epoch, zk-permanent, brokers, zookeeper, admin, consumers, zk-t
00000019, config]
```

若想获取根节点数据内容和属性信息,使用 get / 命令即可

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] get /
cZxid = 0x0
ctime = Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970
mZxid = 0x0
mtime = Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970
pZxid = 0xa15
cversion = 36
dataVersion = 0
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x0
dataLength = 0
numChildren = 8
```

也可以使用 Is2 / 命令查看

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 17] ls2 /
[controller_epoch, zk-permanent, brokers, zookeeper, admin, consumers, zk-t
00000019, config]
cZxid = 0x0
ctime = Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970
mZxid = 0x0
mtime = Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970
pZxid = 0xa23
cversion = 40
dataVersion = 0
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x0
dataLength = 0
numChildren = 8
```

可以看到其子节点数量为8。

若想获取/zk-permanent 的数据内容和属性,可使用如下命令: **get** /**zk-permanent**



```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] get /zk-permanent
123
cZxid = 0xa15
ctime = Wed Nov 02 16:10:27 CST 2016
mZxid = 0xa15
mtime = Wed Nov 02 16:10:27 CST 2016
pZxid = 0xa15
cversion = 0
dataVersion = 0
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x0
dataLength = 3
numChildren = 0
```

可以看到其数据内容为123,还有其他的属性,之后会详细介绍。

4.4 更新节点

使用 set 命令,可以更新指定节点的数据内容,用法如下

set path data [version]

其中,data 就是要更新的新内容,version 表示数据版本,如将/zk-permanent 节点的数据更新为 456,可以使用如下命令: **set** /**zk-permanent** 456

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2] set /zk-permanent 456
cZxid = 0xa15
ctime = Wed Nov 02 16:10:27 CST 2016
mZxid = 0xa1a
mtime = Wed Nov 02 16:43:32 CST 2016
pZxid = 0xa15
cversion = 0
dataVersion = 1
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x0
dataLength = 3
numChildren = 0
```

现在 dataVersion 已经变为 1 了,表示进行了更新。

4.5 删除节点

使用 delete 命令可以删除 Zookeeper 上的指定节点,用法如下

delete path [version]

其中 version 也是表示数据版本,使用 **delete /zk-permanent** 命令即可删除 /zk-permanent 节点



```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 10] delete /zk-permanent
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 11] ls /
[controller_epoch, brokers, zookeeper, admin, consumers, zk-test0000000019,
ig]
```

可以看到,已经成功删除/zk-permanent 节点。值得注意的是,<mark>若删除节点存在子节</mark> 点,那么无法删除该节点,必须先删除子节点,再删除父节点。