

AST-03 Asset registreren

Registreer een unieke asset met gecontroleerde identiteit, modeltype en status

Draft v15
2026-09-08
Pagina 1 van 2

Rol
Supervisor

Nodig
Apparaat + asset tag + S/N + model/type

Vooraf


AC AC-01 Login

1

Ga naar Nieuwe aanmaken


Begin bij 1A: dashboard > Apparaten.
Kies daarna 1B OF 1C; gebruik maar een knop.

1A




Eerst 1A: tik op Apparaten.

1B



Kies 1B: Nieuwe aanmaken.

1C



OF kies 1C: tik op +.

2

Vul asset tag en serienummer in

Gebruik de voorgestelde asset tag. Unlock maakt alleen dit veld bewerkbaar.

Neem de code achter S/N op de onderzijde over, bijvoorbeeld 5CD1234ABC. Gebruik niet Product ID of ProdID.

Duplicaatmelding? Zoek eerst het bestaande record; maak geen tweede asset.

2A



Asset tag, Unlock, Aa en serienummer in context.

3

Kies categorie, model en type


Kies eerst de categorie, bijvoorbeeld Laptops.

Kies daarna het exacte merk en model en controleer de type- of modelcode achter de modelnaam.

Gebruik bij een HP-laptop Product ID/P/N om het modeltype te controleren; vul die code niet in als serienummer.


Type ontbreekt? Laat catalogusbeheer CAT-01 uitvoeren; keer terug naar stap 3.

3A



Kies de juiste categorie.

3B



Controleer modelnaam en type-/modelcode.


4

Kies status en sla op

Kies bij Status: Being Processed en tik eenmaal op Opslaan.


Controleer in 4B de asset tag, status, asset naam/model en het serienummer.

4A



Being Processed; tik op Opslaan.

4B



Controleer tag, status, model en serienummer.

Hulp bij registreren



Duplicaatmelding

Open het gevonden record en vergelijk tag en S/N voordat je verdergaat.



Modeltype ontbreekt

Vraag catalogusbeheer het exacte type toe te voegen.



Unlock en Aa

Unlock maakt de tag bewerkbaar. Tag en S/N worden hoofdletters; Aa bewaart een afwijkende schrijfwijze.

Klaar als

Een unieke asset is opgeslagen met de gecontroleerde tag, S/N, categorie, modeltype en status.

Relevante gidsen

AC AC-01 Login

SC SC-01 Asset vinden en openen

HELP HELP-01 Problemen en hulp

Bron: bestaande opnamen + gecontroleerde testomgeving | 2026-09-08 | concept voor review

QR
volgt

Digitale gids

AST-03 Label printen en controleren

Print, plaats en test het QR-label van de geregistreerde asset

Draft v15
2026-09-08
Pagina 2 van 2

Rol
Supervisor

Nodig
Opgeslagen asset + labelprinter + apparaat

Vooraf

AST AST-03 Asset registreren en labelen

5

Open de opgeslagen asset

Controleer titel en asset tag voordat je een label print.

5A

[Home](#) > [Apparaten](#) > HP ProBook 450 G8 (INBIT-HG0421) - HP ProBook 450 G8

Geopende asset met herkenbare titel.

6

Kies label en print eenmaal

Controleer het labelvoorbeeld en kies het afgesproken formaat.

Kies de juiste printerlocatie en tik eenmaal op Print QR label.

6A



QR-voorbeeld en labeltemplate.

6B

INBIT-HG0421SN: 5CD1234ABC

QR Label Template

Dymo S0929120 (25 x 25 mm) - Multi

Printerlocatie

dymo25

Download QR-label

Print QR label

Printerlocatie en Print QR label.

7

Plaats het label rechtsonder

Plaats het label rechtsonder op een vlak deel van de onderzijde.

Bedek geen ventilatie, poort, schroef of servicelabel.

7A



Volledige onderzijde: QR-label rechtsonder, vrij van ventilatie en servicelabel.

8

Scan ter controle

Open het label met SC-01 Asset vinden en openen.
Controleer dat titel en asset tag dezelfde asset tonen.
Opent een andere asset? Wijzig niets en gebruik de hulp hieronder.

8A

[Home](#) > [Apparaten](#) > HP ProBook 450 G8 (INBIT-HG0421) - HP ProBook 450 G8

Controleer de geopende asset na de scan.

Hulp bij labelen



Printer werkt niet

Probeer eenmaal opnieuw en vraag daarna lokale ondersteuning.



Label beschadigd

Zoek de asset handmatig op de unieke Inbit asset tag of het serienummer.



Verkeerde asset

Wijzig niets en vraag een supervisor het label te controleren.

Klaar als

Het label zit rechtsonder veilig op het apparaat en opent bij scannen dezelfde asset.

Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset vinden en openen

AST

AST-02 Refurbishment-route

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR
volgt