

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 1 van 6

Een componentdefinitie beschrijft een herbruikbaar type fysiek onderdeel.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1


Zoek eerst en kies je route

Open Instellingen > Component Definitions.

Zoek op naam, part code of modelnummer. Klik op Search.

Vergelijk ook categorie en fabrikant; een vergelijkbare naam is niet genoeg.

1A



Component Definitions						
Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status	Actions
Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7	Logic Board	-	0	1	Active	Edit

Zoek de definitie; rechts staan Create New, Search en Edit.

Kies precies een route:

A Dezelfde definitie, alles klopt: hergebruik deze. Ga naar pagina 6.

B Dezelfde definitie, gegevens corrigeren: kies Edit. Ga naar pagina 2.

C Geen passende definitie: kies Create New. Ga naar pagina 2.

Controleer het gebruik voordat je een bestaande definitie wijzigt.

Instances = aantal fysieke componentrecords met deze definitie.

Templates = aantal modelnummerbaselines die deze definitie verwachten.

Alleen een eigenschap nodig, zoals kleur of capaciteit?

Gebruik een attribuutdefinitie. Bespreek de keuze via CAT-03 hieronder.

Twijfel of een bestaande definitie past? Maak geen duplicaat; vraag hulp.

Klaar als

Je hebt hergebruik, bewerken of nieuw gekozen; volg alleen die route.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 2 van 6

Werk op hetzelfde formulier. Sla pas op na de controle op pagina 5.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

2

Vul de herbruikbare identiteit in

2A

Name Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7	Part Code 	Model Number
Category Logic Board	Manufacturer None	
Status ☒ Active		
Specification Summary 		
Spec Display Label 		

Optional. Used instead of the generated component label when asset specifications display component labels.

Identiteit, korte omschrijving en optioneel label op hetzelfde formulier.

Name

Herkenbaar type onderdeel; nooit een unieke tag of serienummer.

Part Code

Geverifieerde fabrikant- of leverancierscode, indien aanwezig.

Model Number

Geverifieerde modelcode van het onderdeel, indien aanwezig.

Category

Categorie van dit onderdeel; niet van het complete apparaat.

Manufacturer

Werkelijke fabrikant. Onbekend? Laat leeg; gok niet.

Specification Summary

Optionele korte herkenning; herhaal geen attribuutwaarden.

Spec Display Label

Optioneel leesbaar label. Leeg gebruikt het gegenereerde label.

Wijzig Active niet in deze route. Lifecycle wijzigen vraagt een Admin.

Klaar als

De identiteit klopt. Ga naar pagina 3 voor eventuele verwachte onderdelen.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 3 van 6

Een verwacht onderdeel is zelf een bestaande componentdefinitie.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

3 Voeg alleen normale verwachte onderdelen toe

Geen vaste onderdelen in deze definitie? Sla deze pagina over; ga naar pagina 4.
Wel vaste onderdelen? Scroll naar Expected Subcomponents.

3A

Add Expected Subcomponent

Deze knop staat onder de bestaande verwachte onderdelen.

1. Klik op Add Expected Subcomponent. Er verschijnt een nieuwe rij.
2. Typ bij Component Definition en klik op de passende zoekuitkomst.
3. Laat Expected Name leeg, tenzij een duidelijkere herkenningsnaam nodig is.
4. Vul bij Quantity het normale aantal in: minstens 1. Laat Required aan.
5. Open Notes alleen als extra herkenning of plaatsing nodig is.

3B

Component Definition

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Start typing a component definition name, part code, category, or manufacturer, then pick a match.

Expected Name

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Quantity

1

Required

☒

Up

Down

Remove

Notes

Voorbeeld van een ingevulde rij met Required aangevinkt.

Voeg alleen onderdelen toe die normaal altijd aanwezig horen te zijn.

Een optioneel of per apparaat wisselend onderdeel hoort hier niet.
Blijf bij een niveau: deze definitie en haar verwachte onderdelen.

Definitie ontbreekt? Vraag een Supervisor om die eerst voor te bereiden.
Noteer je invoer voordat je dit formulier verlaat. Sla geen onvolledige rij op.

Klaar als

De verwachte onderdelen kloppen, of zijn niet nodig. Ga naar pagina 4.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 4 van 6

Een attribuut beschrijft een herbruikbare eigenschap van het onderdeel.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

4

Voeg de attribuutwaarden toe

Scroll naar Attribute Contributions. Klik op Add Attribute Contribution.

Typ bij Attribute en klik op de juiste bestaande attribuutdefinitie.

4A

Add Attribute Contribution

Klik op Add Attribute Contribution om een nieuwe rij te openen.

Vul bij Value de geverifieerde waarde in. Volg het getoonde datatype:
getal met de juiste eenheid en grenzen, een keuzewaarde, Yes/No of tekst.
Kies daarna bewust de twee vinkjes. Herhaal dit voor iedere extra eigenschap.

4B

Attribute

Processorkernen (cpu_core_count)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

Value

4

Remove

☒ Show as asset spec

☐ Use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Int - Min: 2 - Max: 32 - Step: 1

Voorbeeld: een getal met grenzen en beide weergavekeuzes.

Show as asset spec

Aan: deze waarde draagt bij aan de berekende assetspecificatie.

Use in component label

Aan: gebruik de waarde in het componentlabel als dat zo is ingesteld.

Ontbreekt een attribuut? Noteer wat ontbreekt en laat dit via CAT-03 voorbereiden.
Bewaar je invoergegevens apart voordat je dit onopgeslagen formulier verlaat.
Keer daarna terug: open de bestaande definitie, of vul een nieuwe opnieuw in.
Voeg pas dan de complete attribuutrij toe.

Klaar als

Elke bijdrage heeft een geldige waarde en bewuste vinkjes. Ga naar pagina 5.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 5 van 6

Vergelijk deze definitie met haar verwachte onderdelen.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

5

Controleer de bijdragen en sla op

Controleer of hetzelfde feit op beide niveaus wordt bijgedragen.
Een gekoppeld onderdeel kan de bovenliggende waarde vervangen.

Uitlegvoorbeeld - dit is geen schermmelding

Bovenliggende definitie: geheugencapaciteit 8 GB.

Gekoppeld onderdeel: dezelfde bijdrage 8 GB.

De onderliggende bijdrage vervangt de bovenliggende: niet dubbel optellen.

Hierarchy overlap warning meldt overlap voor getalattributen die op beide niveaus bijdragen aan de assetspecificatie. Geen waarschuwing betekent niet dat alle gegevens kloppen. Controleer ook andere feiten.

Bepaal welk niveau de waarde moet leveren. Corrigeer een onbedoeld duplicaat.
Moet een opgeslagen rij weg? Laat een Admin die opruimen. Wacht met hergebruik.
Is de bedoelde opbouw onduidelijk? Laat die eerst beoordelen.

5A

Save Changes

Cancel

Bij bewerken: Save Changes. Bij nieuw: Create Definition.

Alles gecontroleerd? Klik eenmaal op de opslaanknop.
Verschijnt een fout? Blijf op het formulier, lees de melding en corrigeer het veld.
Lukt dat niet, vraag hulp. Maak geen tweede definitie als oplossing.

Controleer na opslaan opnieuw: een waarschuwing kan pas dan zichtbaar worden.

Klaar als

De opslag is bevestigd. Controleer de opgeslagen inhoud op pagina 6.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 6 van 6

Gebruik dezelfde definitie in de taak waarvoor je haar nodig had.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

6

Controleer het resultaat en keer terug

Open Instellingen > Component Definitions. Zoek dezelfde naam of code.
Controleer de rij. Open Edit om de opgeslagen gegevens opnieuw te bekijken.

6A

Component Definitions

Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status	Actions
Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7	Logic Board	-	0	1	Active	Edit

Bestaand voorbeeld: naam, categorie, fabrikant, gebruik en Active.

Vergelijk identiteit, verwachte onderdelen, aantallen en attribuutwaarden.
Controleer de vinkjes en lees eventuele waarschuwingen. Wijzig niets bij twijfel.
Klopt alles? Kies Cancel om deze controle zonder nieuwe wijzigingen te verlaten.

Kies alleen de terugroute die bij je oorspronkelijke taak hoort:



CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Voor een modelnummer: selecteer deze definitie als verwacht component.
Keer terug naar de stap waar de definitie ontbrak; controleer dat modelnummer.



CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Voor een fysiek onderdeel: geef de definitie door aan de Senior Refurbisher.
Die registreert en plaatst het fysieke exemplaar vanuit deze definitie.

Opruimen of deactiveren nodig? Vraag een Admin. CAT-05 is nog in voorbereiding.
Maak geen tweede definitie voor een uniek serienummer of Inbit-label.

Klaar als

De opgeslagen definitie klopt en de oorspronkelijke taak kan verder.

Relevante gidsen



CAT-02 Modelspecificatie opbouwen



CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen