
DHCP

A DHCP

A DHCP a Dynamic Host Configuration Protocol rövidítése. Magyarul dinamikus állomáskonfiguráló protokoll. A DHCP szerver lehet egy szerverszámítógép vagy egy router. A routerek is képesek DHCP szerverként működni.




Cím bérlése

Egy PC, amikor DHCP-vel akar IP címet beállítani, a hálózatot felderíti, hogy van-e DHCP szerver. Ezt egy DHCPDISCOVER üzenettel teszi.


Ha a hálózatban van ilyen szerver, akkor a DHCPOFFER üzenettel válaszol, ajánlatot tesz.

A PC elfogadja az ajánlatot, akkor ezt a DHCPREQUEST üzenettel mondja meg a DHCP szervernek. A szerver pedig DHCPACK paranccsal nyugtázza.



Cím bérlés megújítása

Egy IP cím bérlése nem szól örökre. Ha lejár a bérlés ideje, a kliens újból kéri egy DHCPREQUEST üzenettel. A DHCP szerver pedig egy DHCPACK üzenettel nyugtázza, hogy megkapta újra a bérelt IP címet.



Router DHCP szerver

Beállítás forgalomirányítón

DHCP szerver beállításához kell egy IP cím tartomány. Mondjuk legyen, 192.168.10.0 255.255.255.0

Ebből a címtartományból mindig lesz olyan résztartomány, amit nem szeretnénk ha a DHCP szerver kiosztana. Ilyenek a szerverek vagy az átjárók, switchek számára fenntartott IP címek, vagy van a hálózatban néhány PC-aminek szeretnénk fixen beállítani. Például 192.168.10.1-től 192.168.10.99-ig nem szeretnék a címet kiosztani. Ekkor:

```
R1(config) # ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
```

De megadhatunk egyetlen IP címet is.

Ezek után jöhet a kiosztandó IP címtartomány beállítása. Ezt nevezzük medencének. Létre fogunk hozni egy medencét, valamilyen néven. Majd megmondjuk, milyen IP cím tartományt osztunk ki.

```
R1(config) # ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config) # network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

Megszokás még mondani, hogy az IP cím mellé még milyen információkat osztunk ki:

```
R1(dhcp-config) # default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config) # dns-server 192.168.11.5
R1(dhcp-config) # domain-name zold.hu
```

A példában, kiosztjuk még: ki az átjáró, ki a DNS szerver, és mi a tartománynév.

Teljes lista:

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99 R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254 R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
```


```
R1(dhcp-config) # network 192.168.10.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config) # default-router 192.168.10.1 R1(dhcp-config) # dns-server 192.168.11.5 R1(dhcp-config) # domain-name zold.hu R1(dhcp-config) # end
```

Ellenőrzés:

```
R1# show running-config | section dhcp ...
R1# show ip dhcp binding ...
R1# show ip dhcp server statistics
```

DHCP közvetítő

Adott két hálózat, amelyeket egy router köt össze. Lásd a következő ábrát.



A jobboldali hálózatban van egy DHCP szerver. A baloldaliban nincs. A router képes a DHCP kéréseket és válaszokat közvetíteni a baloldali hálózatba is. Ez a DHCP közvetítés. Ennek beállítását látjuk:


R1 routeren:

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.20.2
R1(config)# end
R1# show ip interface g0/0
```

Router kliensként

Egy router interfészén is beállítható, hogy DHCP-vel kérjen IP címet:

```
SOHO(config)# interface g0/1
SOHO(config-if)# ip address dhcp
SOHO(config-if)# no shutdown
SOHO# show ip interface g0/1
```



DHCPv6

SLAAC

A kliens RS üzenetben keresi a routert, amely segíti őt egy IPv6 cím meghatározásában. A router egy RA üzenettel válaszol.


A SLAAC a StateLess Address AutoConfiguration rövidítése. Magyarul: Állapotmentes automatikus címkonfiguráció. Mit jelent az állapotmentes. Például sehol nem tároljuk milyen szabad IP címek maradtak.

SLAAC esetén nincs külön DHCP szerver és a routeren sem állítottunk be DHCP szervert.

Ha szeretnénk, hogy a router támogassa a PC-k SLAAC kéréseit, akkor a szükséges beállítanunk:

R1(config)# ipv6 unicast-routing


Csak ez után mennek az RA üzenetek.



RA lehetőségek

Az RA üzenet háromféle lehet.

- csak SLAAC használata
- SLAAC használata, de bizonyos információk DHCP szervertől
- csak DHCP szervertől lehet IP-t kapni



Jelzőbitek

Az ICMPv6 RA üzenetben két bit jelzi, hogy a kliens mit választhat. Az egyiket egy "M" betű, a másikat egy "O" betűvel jelöljük.

Jelzőbitek:

- M Managed Address Configuration
- O Other Configuration flag

Csak SLAAC használata

Az RA üzenetben két bit:

- jelezőbitek
 - $\circ \quad M=0$
 - \circ O = 0
- A kliens a következőkre képes:
 - o előtag (IP)
 - o előtag hossz (pl. /64)
 - o DNS
 - o MTU
- több információ nincs

Beállítás:

```
R1(config-if)# no ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# no ipv6 nd other-config-flag
```

SLAAC és DHCPv6

A SLAAC és DHCPv6 egy állapotmentes konfiguráció mivel a DHCPv6 szerver a kalkulált IP címmel kapcsolatban semmilyen információt nem tárol. Például szabad IPv6 címek stb.

Az RA üzenetben két bit:

- jelezőbitek
 - \circ M=0
 - \circ $\mathbf{O} = 1$
- A kliens a következőkre képes:
 - o előtag (IP)
 - o előtag hossz (pl. /64)
 - o DNS
 - o MTU
- további információk egy DHCP szervertől érkeznek

Beállítása:

```
R1(config-if)# no ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```

A kliens átveszi a forgalomirányítótól a 64 bites előtagot, majd az IP cím többi részét EUI-64 vagy véletlen algoritmussal előállítja. A kliens ezek után lekéri a hiányzó adatokat a DHCPv6 szervertől.

DHCPv6

A konfiguráció állapottartó, mivel a szerver minden változást tárol és karbantart.

Az RA üzenetben két bit:

- jelezőbitek
 - \circ M=1
 - \circ $\mathbf{O} = \mathbf{x}$
- A kliens minden információ megkap a DHCPv6 szervertől:
 - o előtag (IP)
 - o előtag hossz (pl. /64)
 - o DNS
 - o MTU
 - o stb.

Beállítás

```
R1(config-if) #ipv6 nd managed-config-flag
```

Az O jelző állapota nem lényeges.

DHCPv6 tevékenységek

Láthattuk, hogy a mindenképpen egy RS, RA üzenetváltással kezdődik a címkonfiguráció.

A forgalomirányító küldheti a periodikusan az RA üzenetet, de kliens is kérhet RS üzenettel.


Ha állapotmentes vagy állapottartó konfigurációt hirdet az RA üzenet, akkor a kliens elkezd kommunikálni a DHCPv6 szerverrel.

A DHCPv6 szerver ezek után UDP kapcsolaton keresztül küldi az adatokat, az 547-es célportot használva. A kliens az FF02::1:2 csoportcímre küldve keresi a DHCPv6 szervert. Ennek a címnek a neve all-DHCPv6-servers, amit a forgalomirányítók nem továbbítanak más hálózatokba, mivel link-local hatókörű. A szerver egy ADVERTISE nevű üzenettel válaszol, tudatva, hogy ő DHCPv6 szerver.

A kliens ekkor REQUEST vagy INFORMATION-REQUEST üzenet küld, attól függően, hogy állapottartó vagy állapotmentes információkat kér.


- REQUEST állapottartó információk kérése
- INFORMATION-REQUEST állapotmentes információk kérése

A szerver végül egy REPLAY üzenetben küldi az adatokat.



További DHCP üzenetek az RFC-ben.

Állapotmentes DHCPv6



Állapottartó DHCPv6

Az address paranccsal adjuk meg, hogy milyen tartományból adjon IP címeket a DHCP szerver:

```
R1(config-dhcpv6) # address prefix 2001:db8:def:1::/64
```

Megadható az bejegyzés élettartama is:

```
R1(config-dhcpv6) # address prefix 2001:db8:def:1::/64 lifetime 660000
```

A másodpercben megadott érték a következő tartományba kell essen:

- 5-4294967295
- infinite

Az infinite beállíts végtelen, korlátozás nélküli értéket jelent.


Az infinite érték nem létezik Packet Tracerben.

R1(config-dhcpv6) # address prefix 2001:db8:def:1::/64 lifetime infinite


A beállítható elavultsági érték is.

R1(config-dhcpv6) # address prefix 2001:db8:def:1::/64 lifetime 2592000 604800

A második érték megadása esetén bejegyzés még használható, de már elavult. Az első érték alapértelmezetten 2592000, azaz 30 nap. A második éréték alapértelmezetten 604800, azaz 7 nap.



Vegyük észre, hogy nincs beállítva az átjáró. A DHCPv6 szerver átjárónak saját interfészének IP címét automatikusan elküldi, ezért nincs beállítva.



DHCPv6 közvetítő

DHCPv6 Relay Agent 2001:db8:def:a::/64 DHCPv6 Szerver :2 DNS Szerver :3

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:def:1::2
R1(config-if)# end
R1# show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is in relay mode
  Relay destinations:
     2001:db8:def:1::2
R1#
```