第四章 程序的链接

目标文件格式 符号解析与重定位 共享库与动态链接

可执行文件的链接生成

· 主要教学目标

- 一 了解链接器是如何工作的,从而能够养成良好的程序设计习惯,并增加程序调试能力。
- 通过了解可执行文件的存储器映像来进一步深入理解进程的 虚拟地址空间的概念。

· 包括以下内容

- 链接和静态链接概念
- 三种目标文件格式
- 一符号及符号表、符号解析
- 使用静态库链接
- 重定位信息及重定位过程
- 可执行文件的存储器映像
- 可执行文件的加载
- 共享(动态)库链接

程序的链接

- 分以下三个部分介绍
 - 第一讲: 目标文件格式
 - 程序的链接概述、链接的意义与过程
 - ELF目标文件、重定位目标文件格式、可执行目标文件格式
 - 第二讲: 符号解析与重定位
 - ・符号和符号表、符号解析
 - ・与静态库的链接
 - · 重定位信息、重定位过程
 - 可执行文件的加载
 - 第三讲: 动态链接
 - 动态链接的特性、程序加载时的动态链接、程序运行时的 动态链接、动态链接举例

一个典型程序的转换处理过程


经典的 "hello.c"C-源程序

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  printf("hello, world\n");
}
```

hello.c的ASCII文本表示

```
# i n c l u d e < s p > < s t d i o .
35 105 110 99 108 117 100 101 32 60 115 116 100 105 111 46
h > \n \n i n t < s p > m a i n () \n {
104 62 10 10 105 110 116 32 109 97 105 110 40 41 10 123
\n < s p > < s p > < s p > p r i n t f (" h e l
10 32 32 32 32 112 114 105 110 116 102 40 34 104 101 108
l o , < s p > w o r l d \ n " ) ; \n }
108 111 44 32 119 111 114 108 100 92 110 34 41 59 10 125
```

功能:输出 "hello,world"



预处理

- 预处理命令
 - \$gcc -E hello.c -o hello.i
 - \$cpp hello.c > hello.i
- 处理源文件中以"#"开头的预编译指令,包括:
 - 删除 "#define" 并展开所定义的宏
 - 处理所有条件预编译指令, 如 "#if", "#ifdef", "#endif"等
 - 插入头文件到 "#include" 处,可以递归方式进行处理
 - 删除所有的注释 "//" 和 "/* */"
 - 添加行号和文件名标识,以便编译时编译器产生调试用的行号信息
 - 保留所有#pragma编译指令(编译器需要用)
- 经过预编译处理后,得到的是预处理文件(如,hello.i) ,它还 是一个可读的文本文件 ,但不包含任何宏定义

头文件(.h文件)的作用

c1.c

```
#include "global.h"
int f() {
  return g+1;
}
```

c2.c

```
#include <stdio.h>
#include "global.h"

int main() {
  if (!init)
     g = 37;
  int t = f();
  printf("Calling f yields %d\n", t);
  return 0;
}
```

global.h

```
#ifdef INITIALIZE
  int g = 23;
  static int init = 1;
#else
  int g;
  static int init = 0;
#endif
```

预处理

```
global.h
c1.c
                                    #ifdef INITIALIZE
#include "global.h"
                                      int g = 23;
int f() {
                                      static int init = 1;
 return g+1;
                                    #else
                                      int g;
                                      static int init = 0;
                                    #endif
       定义 INITIALIZE
                              没有定义 INITIALIZE
 int g = 23;
                                    int g;
 static int init = 1;
                                    static int init = 0;
 int f() {
                                    int f() {
  return g+1;
                                      return g+1;
```

#include指示被执行,插入.h文件的内容到源文件中

编译

- 编译过程就是将预处理后得到的预处理文件(如 hello.i)进行词法分析、语法分析、语义分析、优化后,生成汇编代码文件
- 用来进行编译处理的程序称为编译程序(编译器,Compiler)
- 编译命令
 - \$gcc -S hello.i -o hello.s
 - \$gcc -S hello.c -o hello.s
 - \$/user/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1/cc1 hello.c
- 经过编译后,得到的汇编代码文件(如 hello.s)还是可读的文本文件,CPU无法理解和执行它

gcc命令实际上是具体程序(如ccp、cc1、as等)的包装命令,用户通过gcc命令来使用具体的预处理程序ccp、编译程序cc1和汇编程序as等

汇编

- 汇编代码文件(由汇编指令构成)称为汇编语言源程序
- 汇编程序(汇编器)用来将汇编语言源程序转换为机器指令序列 (机器语言程序)
- 汇编指令和机器指令一一对应,前者是后者的符号表示,它们都属于机器级指令,所构成的程序称为机器级代码
- 汇编命令
 - \$gcc -c hello.s -o hello.o
 - \$gcc -c hello.c -o hello.o
 - \$as hello.s -o hello.o (as是一个汇编程序)
- 汇编结果是一个可重定位目标文件(如,hello.o),其中包含的是不可读的二进制代码,必须用相应的工具软件来查看其内容


链接

- 预处理、编译和汇编三个阶段针对一个模块(一个*.c文件)进行处理,得到对应的一个可重定位目标文件(一个*.o文件)
- 链接过程将多个可重定位目标文件合并以生成可执行目标文件
- 链接命令
 - \$gcc -static -o myproc main.o test.o
 - \$Id -static -o myproc main.o test.o
 - -static 表示静态链接,如果不指定-o选项,则可执行文件名为 "a.out"

下面开始主要介绍如何进行程序模块的链接

链接器的由来

- 原始的链接概念早在高级编程语言出现之前就已存在
- 最早程序员用机器语言编写程序,并记录在纸带或卡片上



穿孔表示0,未穿孔为1

假设: 0010-jmp

0: 0101 0110

1: 0010 0101

2:

3:

4:

5: 0110 0111

6:

若在第5条指令前加入 指令,则程序员需重新 计算jmp指令的目标地 址(重定位),然后重 新打孔。

链接器的由来

- · 用符号表示跳转位置和变量位置,是否简化了问题?
- ・ 汇编语言出现
 - 用助记符表示操作码
 - 用符号表示位置
 - 用助记符表示寄存器
 - 最终进行汇编、链接
- 更高级编程语言出现

0: 0101 0110 add B
1: 0010 0101 jmp L0
2:
3:
4:


- 程序越来越复杂,需多人开发不同的程序模块
- 子程序 (函数) 起始地址和变量起始地址是符号定义 (definition)
- 调用子程序 (函数或过程) 和使用变量即是符号的引用 (reference)


5: 0110 0111

- **一个模块定义的符号可以被另一个模块引用**
- 最终编译、链接(即合并),链接时须在符号引用处填入定义处的地址如上例,先确定L0的地址,再在jmp指令中填入L0的地址

链接操作的步骤

- 1) 确定标号引用关系(符号解析)
- 2) 合并相关.o文件
- 重 定 3) 确定每个标号的地址
- 位 4) 在指令中填入新地址





链接操作的步骤

add B jmp L0

LO: sub C

- Step 1. 符号解析 (Symbol resolution)
 - 程序中有定义和引用的符号 (包括变量和函数等)
 - void swap() {...} /* 定义符号swap */
 - swap(); /* 引用符号swap */
 - int *xp = &x; /* 定义符号 xp, 引用符号 x */
 - 编译器将定义的符号存放在一个符号表 (symbol table) 中.
 - 符号表是一个结构数组
 - 每个表项包含符号名、长度和位置等信息
 - 编译器将符号的引用存放在重定位节(.rel.text和.rel.data)中.
 - 链接器将每个符号的引用都与一个确定的符号定义建立关联

• Step 2. 重定位

- 将多个代码段与数据段分别合并为一个单独的代码段和数据段
- 计算每个定义的符号在虚拟地址空间中的绝对地址
- 将可执行文件中符号引用处的地址修改为重定位后的地址信息

使用链接的好处

链接带来的好处1: 模块化

- (1) 一个程序可以分成很多源程序文件
- (2) 可构建公共函数库,如数学库,标准I/O库等 多人开发、代码重用、开发效率高

链接带来的好处2:效率高

(1) 时间上,可分开编译 只需重新编译被修改的源程序文件,然后重新链接

(2) 空间上,无需包含共享库所有代码 源文件中无需包含共享库函数的源码,只要直接调用即可可执行文件和运行时的内存中只需包含所调用函数的代码 而不需要包含整个共享库

一个C语言程序举例

main.c

swap.c

```
extern int buf[];
int puf[2] = \{1, 2\};
                              int *bufp0 = &buf[0];
void\swap();
                              static int *bufp1;/
int main()
                              vøid swap()
 swap();
                                int temp;
 return 0
                                /bufp1 = &|uf[1];
                                temp = *bufp0;
                                *bufp0 =/*bufp1;
                                *bufp1 = temp;
```

你能说出哪些是符号定义?哪些是符号的引用?

局部变量temp分配在栈中,不会在过程(函数)外被引用,因此不是符号定义

可执行文件的生成

• 使用GCC编译器编译并链接生成可执行程序P:


\$ gcc -O2 -g -o p main.c swap.c

- \$./p


-O2: 2级优化

-g: 生成调试信息


-o: 目标文件名



链接过程的本质



可执行文件的存储器映像



目标文件

```
/* main.c */
int add(int, int);
int main()
{
  return add(20, 13);
}
```

```
/* test.c */
int add(int i, int j)
{
   int x = i + j;
   return x;
}
```

```
objdump -d test.o
00000000 <add>:
         55
    0:
                   push %ebp
                        %esp, %ebp
         89 e5
                   mov
    3:
         83 ec 10
                  sub
                        $0x10, %esp
                   mov 0xc(%ebp), %eax
    6:
         8b 45 0c
                         0x8(%ebp), %edx
         8b 55 08
    9:
                   mov
         8d 04 02
                         (%edx,%eax,1), %eax
                   lea
         89 45 fc
                         %eax, -0x4(%ebp)
                   mov
                         -0x4(%ebp), %eax
     12:
         8b 45 fc
                   mov
    15:
         c9
                   leave
     16:
         c3
                   ret
```

080483d4	<add>:</add>	objdump -d test
80483d4:	55	push %ebp
80483d5:	89 e5	mov %esp, %ebp
80483d7:	83 ec 10	sub \$0x10, %esp
80483da:	8b 45 0c	mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd:	8b 55 08	mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0:	8d 04 02	lea (%edx,%eax,1), %eax
80483e3:	89 45 fc	mov %eax, -0x4(%ebp)
80483e6:	8b 45 fc	mov -0x4(%ebp), %eax
80483e9:	с9	leave
80483ea:	с3	ret

三类目标文件


- · 可重定位目标文件 (.o)
 - 其代码和数据可和其他可重定位文件合并为可执行文件
 - · 每个.o 文件由对应的.c文件生成
 - · 每个.o文件代码和数据地址都从0开始
- · 可执行目标文件 (权限x)
 - 包含的代码和数据可以被直接复制到内存并被执行
 - 代码和数据地址为虚拟地址空间中的地址
- · 共享的目标文件 (.so)
 - 特殊的可重定位目标文件,能在装入或运行时被装入到内存并自动被链接,称为共享库文件
 - Windows 中称其为 *Dynamic Link Libraries* (DLLs)

目标文件的格式

- 目标代码 (Object Code) 指编译器和汇编器处理源代码后所生成的机器语言目标代码
- 目标文件 (Object File) 指包含目标代码的文件
- 最早的目标文件格式是自有格式, 非标准的
- 标准的几种目标文件格式
 - DOS操作系统(最简单): COM格式,文件中仅包含代码和数据, 且被加载到固定位置(不采用虚拟地址)
 - System V UNIX早期版本: COFF格式,文件中不仅包含代码和数据,还包含重定位信息、调试信息、符号表等其他信息,由一组严格定义的数据结构序列组成
 - Windows: PE格式 (COFF的变种), 称为可移植可执行 (Portable Executable, 简称PE)
 - Linux等类UNIX: ELF格式 (COFF的变种), 称为可执行可链接 (Executable and Linkable Format, 简称ELF)

链接视图一可重定位目标文件

- 可被链接(合并)生成可执行文件或共享目标文件
- 静态链接库文件由若干个可重定位目标文件组成
- · 包含代码、数据 (已初始化.data和未初始化.bss)
- 包含重定位信息(指出哪些符号引用处需要重定位)
- ・ 文件扩展名为.o (相当于Windows中的 .obj文件)



未初始化变量(.bss节)

- C语言规定:
 - 未初始化的全局变量和局部静态变量的默认初始值为0
- 将未初始化变量(.bss节)与已初始化变量(.data节)分开的好处
 - .data节中存放具体的初始值,需要占磁盘空间
 - .bss节中无需存放初始值,只要说明.bss中的每个变量将来在执行时占用几个字节即可,因此,.bss节实际上不占用磁盘空间,提高了磁盘空间利用率
- 所有未初始化的全局变量和局部静态变量都被汇总到.bss节中,通过 专门的"节头表 (Section header table)"来说明应该为.bss节 预留多大的空间
- BSS (Block Started by Symbol) 最初是UA-SAP汇编程序中所用的一个伪指令,用于为符号预留一块内存空间

Executable and Linkable Format (ELF)

• 两种视图

- 链接视图 (被链接) : Relocatable object files

- 执行视图 (被执行): Executable object files

ELF 头
程序头表 (可选)
节 1
节n
节头表

节(section)是 ELF 文件中具有相 同特征的最小可处 理单位

.text节: 代码

.data节: 数据

.rodata: 只读数据

.bss: 未初始化数据

ELF 头
程序头表
段 1
段 2
节头表 (可选)

何映射到存储 段中,可多个 节映射到同一 段,如:可合 并.data节和 .bss节,并映射 到一个可读可 写数据段中

由不同的段(

segment) 组

成,描述节如

链接视图

执行视图

可重定位目标文件格式

ELF 头

✓ 定义了ELF魔数、版本、小端/大端、操作系统平台、目标文件的类型、机器结构类型、节头表的起始位置和长度等

.text 节

✓ 编译汇编后的代码部分

.rodata 节

✓ 只读数据,如 printf 格式串、switch 跳转表等

.data 节

✓ 已初始化的全局变量

SKIP

.bss 节

✓ 未初始化全局变量,仅是占位符,不占据任何实际磁盘空间。区分初始化和非初始化是为了空间效率

ELF 头
.text 节
.rodata 节
.data 节
带 sad.
.symtab 节
.rel.txt 节
.rel.data 节
.debug 节
.strtab 节
.line 节
Section header table (节头表)

```
void main ()
                                             BACK
  int x;
  printf( "x = \%d n", x);
                                 字符串 "x=%d\n" 属于只读数据
 0804841c <main>:
  804841c:
                 55
                                                 %ebp
                                          push
                 89 e5
  804841d:
                                                 %esp,%ebp
                                          MOV
                                                 $0xffffffff0,%esp
  804841f:
                 83 e4 f0
                                          and
  8048422:
                 83 ec 20
                                                 $0x20,%esp
                                          sub
                                                 0x1c(%esp),%eax
  8048425:
                 8b 44 24 1c
                                          MOA
  8048429:
                 89 44 24 04
                                                 %eax,0x4(%esp)
                                          MOV
                                                 $0x80484d0,(%esp)
  804842d:
                 c7 04 24 d0 84 04 08
                                          movl
  8048434:
                 e8 c7 fe ff ff
                                          call
                                                 8048300 <printf@plt>
  8048439:
                 с9
                                          leave
  804843a:
                 cЗ
                                          ret
```

switch-case语句举例

```
movl 8(%ebp), %eax
int sw test(int a, int b, int c)
                                                     R[eax]=a-10=i
                            subl $10, %eax <
                            cmpl $7, %eax
                                                     if (a-10)>7 转 L5
 int result;
                            ja .L5
 switch(a) {
                            jmp *.L8(, %eax, 4)
                                                     转.L8+4*i 处的地址
 case 15: —
                            11:
   c=b&0x0f;
                            movl 12(%ebp), %eax
 case 10:
                            andl $15, %eax
                                                      跳转表在目标文件
   result=c+50;
                            movl %eax, 16(%ebp)
                                                      的只读节中,按4
                            .L2:
   break:
                                                      字节边界对齐。
 case 12:
                            movl 16(%ebp), %eax
                            addl
                                   $50, %eax
 case 17:
                            jmp .L7
   result=b+50;
                                                        .section .rodata
   break:
                                                        .align 4
                            movl 12(%ebp), %eax
                                                                   a =
 case 14:
                                                      .L8
                            addl
                                                                   10
                                   $50, %eax
                                                        .long
   result=b
                             jmp
                                                                   11
                                   .L7
                                                               .L5
                                                        .long
   break:
                                                                   12
                           .L4:
                                                               .L3
                                                        .long
 default:
                                                                   13
                                                        .long
                             movl 12(%ebp), %eax
   result=a;
                                                                   14
                                                               .L4
                                                        .long
                             jmp .L7
                                                                   15
                                                        .long
                                                               .L1
                            .L5:
 return result;
                                                                    16
                                                        .long
                                                               .L5
                             addl $10, %eax
                                                        .long
                                                               .L3
                                                                    17
                           .L7:
```

可重定位目标文件格式

.symtab 节

✓ 存放函数和全局变量 (符号表) 信息 ,它不包括局部变量

.rel.text 节

✓ .text节的重定位信息,用于重新修改代码段的指令中的地址信息

.rel.data 节

✓ .data节的重定位信息,用于对被模块使用或定义的全局变量进行重定位的信息

.debug 节

✓ 调试用符号表 (gcc -g)

strtab 节

✓ 包含symtab和debug节中符号及节名

Section header table (节头表)

√ 每个节的节名、偏移和大小

	U
ELF 头	
带 txet.	
.rodata 节	
.data 节	
.bss 节	
.symtab 节	
.rel.txt 节	
.rel.data 节	
.debug 节	
.strtab 节	
.line 节	
Section header table (节头表)	

ELF头(ELF Header)

- ELF头位于ELF文件开始,包含文件结构说明信息。分32位系统对应结构 和64位系统对应结构(32位版本、64位版本)
- 以下是32位系统对应的数据结构

```
定义了ELF魔数、版本、小
#define El NIDENT
                 16
typedef struct {
                                  端/大端、操作系统平台、
   unsigned char
                e ident[El NIDENT];
                                  目标文件的类型、机器结构
   Elf32 Half
                e type;
                                  类型、程序执行的入口地址
   Elf32 Half
                e machine;
                                  、程序头表(段头表)的起
   Elf32 Word
                e version;
                                  始位置和长度、节头表的起
   Elf32 Addr
                e entry;
                                  始位置和长度等
   Elf32 Off
                e phoff;
                e shoff;
   Elf32 Off
   Elf32 Word
                e flags;
                               魔数:文件开头几个字节通常
                e ehsize;
   Elf32 Half
                               用来确定文件的类型或格式
   Elf32 Half
                e phentsize;
   Elf32 Half
                e phnum;
                               PE格式魔数: 4DH 5AH
   Elf32 Half
                e shentsize;
                               加载或读取文件时,可用魔数
                e shnum;
   Elf32 Half
                               确认文件类型是否正确
   Elf32 Half
                e shstrndx;
} Elf32 Ehdr;
```

ELF头信息举例

\$ readelf -h main.o 可重定位目标文件的ELF头	ELF 头
ELF Header: ELF文件的魔数 Magic: 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	力 .text 节
Class: ELF32 Data: 2's complement, little endian	.rodata 节
Version: 1 (current)	.data 节
OS/ABI: UNIX - System V ABI Version: 0 ABI: 应用程序二进制接口	.bss 节
Type: REL (Relocatable file) Machine: Intel 80386	.symtab 节
Version: 0x1 没有程序头表	.rel.txt 节
Entry point address: 0x0 Start of program headers: 0 (bytes into file)	.rel.data 节
Start of section headers: 516 (bytes into file) Flags: 0x0	.debug 节
Size of this header: 52 (bytes) Size of program headers: 0 (bytes)	.strtab 节
Number of program headers: 0	.line 节
Size of section headers: 40 (bytes) Number of section headers: 15 Section header string table index: 12 表中的索引	Section header (节头表)

节头表(Section Header Table)

- · 除ELF头之外,节头表是ELF可重定位目标文件中最重要的部分内容
- 描述每个节的节名、在文件中的偏移、大小、访问属性、对齐方式等
- · 以下是32位系统对应的数据结构 (每个表项占40B)

```
typedef struct {
   Elf32 Word
                sh_name; 节名字符串在.strtab中的偏移
   Elf32 Word
                sh_type; 节类型: 无效/代码或数据/符号/字符串/...
   Elf32 Word
                sh_flags; 节标志: 该节在虚拟空间中的访问属性
   Elf32 Addr
                sh_addr; 虚拟地址: 若可被加载,则对应虚拟地址
   Elf32 Off
                sh_offset; 在文件中的偏移地址, 对.bss节而言则无意义
                sh_size; 节在文件中所占的长度
   Elf32 Word
                sh_link; sh link和sh info用于与链接相关的节 (如
   Elf32 Word
                sh info; .rel.text节、.rel.data节、.symtab节等)
   Elf32 Word
   Elf32 Word
                sh addralign; 节的对齐要求
                sh_entsize; 节中每个表项的长度, 0表示无固定长度表项
   Elf32 Word
} Elf32 Shdr;
```

节头表信息举例

\$ readelf -S test.o

There are 11 section headers, starting at offset 0x120:

Section Headers:

[Nr] Name	Туре	Addr	Off Size	ES Flg	Lk Inf Al
[0]	NULL	00000000	000000 000000	00	0 0 0
[1] .text	PROGBITS	00000000	000034 00005k	00 AX	0 0 4
[2] .rel.text	REL	00000000	000498 000028	3 08	9 1 4
[3] .data	PROGBITS	00000000	000090 000000	00 WA	0 0 4
[4] .bss	NOBITS	00000000	00009c 00000c	00 WA	0 0 4
[5] .rodata	PROGBITS	00000000	0000 9c 000004	00 A	0 0 1
[6] .comment	PROGBITS	00000000	0000a0 00002e	00	0 0 1
[7] .note.GNU-stack	PROGBITS	00000000	000 0ce 000 000	00	0 0 1
[8] .shstrtab	STRTAB	00000000	0000ce 00005	1 00	0 0 1
[9] .symtab	SYMTAB	00000000	0002d8 00012	0 10	10 13 4
[10] .strtab	STRTAB	00000000	0003f8 00009e	00	0 0 1
Key to Flags:					

W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)

I (info), L (link order), G (group), x (unknown)

O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)

可重定位目标文件中,每个可装入节的起始地址总是0

ELF 头 .text 节 .rodata 节 .data 节 .bss 节 .symtab 节 .rel.txt 节 .rel.data 节 .debug 节 .strtab 节 .line 节 **Section header** (节头表)

节头表信息举例

\$ readelf -S test.o

There are 11 section headers, starting at offset 0x120:

Section Headers:

[Nr] Name	Off	Size	ES	Flg	Lk	Inf	Al
[0]	000000	000000	00		0	0	0
[1] .text	000034	00005b	00	ΑX	0	0	4
[2] .rel.text	000498	000028	80		9	1	4
[3] .data	000090	00000c	00	WA	0	0	4
[4] .bss	00009c	00000c	00	WA	0	0	4
[5] .rodata	00009с	000004	00	Α	0	0	1
[6] .comment	0000a0	00002e	00		0	0	1
[7] .note.GNU-stack	0000ce	000000	00		0	0	1
[8] .shstrtab	0000ce	000051	00		0	0	1
[9] .symtab	0002d8	000120	10		10	13	4
[10] .strtab	0003f8	00009e	00		0	0	1

Key to Flags:

W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings) I (info), L (link order), G (group), x (unknown)

有4个节分配 (A) 空间

.text: 可执行

.data和.bss: 可读写


.rodata: 只读

shstrtab: 节名表

strtab: 符号名表


symtab: 符号表

可重定位目标文件test.o的结构



执行视图一可执行目标文件

- · 包含代码、数据(已初始化.data和未初始化.bss)
- · 定义的所有变量和函数已有确定地址(虚拟地址空间中的地址)
- · 符号引用处已被重定位,以指向所引用的定义符号
- · 没有文件扩展名或默认为a.out (相当于Windows中的 .exe文件)
- · 可被CPU直接执行,指令地址和指令给出的操作数地址都是虚拟地址



空间中的位置、对齐方式、访问属性等

可执行目标文件格式

• 与可重定位文件稍有不同:

- ELF头中字段e_entry给出执行程序时第一条指令的地址,而在可重定位文件中/此字段为0
- 多一个程序头表,也称段头表 (segment header table)是一个结构数组
- 多一个.init节,用于定义
 _init函数,该函数用来进行
 可执行目标文件开始执行时的
 初始化工作
- 少两个.rel节 (无需重定位)

ELF 头	
程序头表	
.init 节	
.text 节	
.rodata 节	J
.data 节	
.bss 节	
.symtab 节	1
.debug 节	
.strtab 节	
.line 节	
Section header table (节头表)	

只读 `(代码) 段


读写 ·(数据) 段

无装到储间信需入存空的息

ELF头信息举例

\$ readelf -h main 可执行目标文件的ELF头 ELF Header:	ELF 头
	00.00 和点》主
Magic: 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00	00 00 程序头表
Class: ELF32	::4 **
Data: 2's complement, little endian	.init 节
Version: 1 (current)	40.4+
OS/ABI: UNIX - System V	.text 节
ABI Version: 0	.rodata 节
Type: EXEC (Executable file)	
Machine: Intel 80386	.data 节
Version: 0x1 8x32B	
Entry point address: x8048580	.bss 节
Start of program headers: 52 (bytes into file)	symtab #
Start of section headers: 3232 (bytes into file)	.symtab 节
Flags: 0x0	.debug 节
Size of this header: 52 (bytes)	
Size of program headers: 32 (bytes)	.strtab 节
Number of program headers: 8	l: ++
Size of section headers: 40 (bytes)	.line 节
Number of section headers: 29 29x40B	Section header table
Section header string table index: 26	(节头表)

i386 System V ABI规定的存储器映像



可执行文件中的程序头表

```
typedef struct {
                           程序头表描述可执行文件中的节与虚拟
      Elf32 Word
               p_type;
                           空间中的存储段之间的映射关系
      Elf32 Off
                p offset;
               p vaddr;
      Elf32 Addr
                           一个表项 (32B) 说明虚拟地址空间中
      Elf32 Addr p paddr;
                           一个连续的段或一个特殊的节
      Elf32 Word p_filesz;
                           以下是某可执行目标文件程序头表信息
      Elf32 Word
               p memsz;
      Elf32 Word
               p flags;
                           有8个表项,其中两个为可装入段(即
      Elf32 Word
                p_align;
                           Type=LOAD)
  } Elf32 Phdr;
               $ readelf -I main
Program Headers:
```

Type	Offset	VirtAddr	PhysAddr	FileSiz	MemSiz	Flg	Align
PHDR	0x000034	0x08048034	0x08048034	0x00100	0x00100	RE	0x4
INTERP	0x000134	0x08048134	0x08048134	0x00013	0x00013	R	0x1
[Request	ing program	interpreter	r: /lib/ld-	linux.so	.2]		
LOAD	0x000000	0x08048000	0x08048000	0x004d4	0x004d4	RE	0x1000
LOAD	0x000f0c	0x08049f0c	0x08049f0c	0x00108	0x00110	RW	0x1000
DYNAMIC	0x000f20	0x08049f20	0x08049f20	0x000d0	0x000d0	RW	0x4
NOTE	0x000148	0x08048148	0x08048148	0x00044	0x00044	R	0x4
GNU_STACK	0x000000	0x00000000	0x00000000	0x00000	0x00000	RW	0x4
GNU_RELRO	0x000f0c	0x08049f0c	0x08049f0c	0x000f4	0x000f4	R	0x1

可执行文件中的程序头表


rogram Header	s:						
Type	Offset	VirtAddr	PhysAddr	FileSiz	MemSiz	Flg	Align
PHDR	0x000034	0x08048034	0x08048034	0x00100	0x00100	RE	0x4
INTERP	0x000134	0x08048134	0x08048134	0x00013	0x00013	R	0x1
[Request	ing program	interpreter	r: /lib/ld-	linux.so	.2]		
LOAD	0x000000	0x08048000	0x08048000	0x004d4	0x004d4	RE	0x1000
LOAD	0x000f0c	0x08049f0c	0x08049f0c	0x00108	0x00110	RW	0x1000
DYNAMIC	0x000f20	0x08049f20	0x08049f20	0x000d0	0x000d0	RW	0x4
NOTE	0x000148	0x08048148	0x08048148	0x00044	0x00044	R	0x4
GNU STACK	0x000000	0x00000000	0x00000000	0x00000	0x00000	RW	0x4
GNU_RELRO	0x000f0c	0x08049f0c	0x08049f0c	0x000f4	0x000f4	R	0x1

第一可装入段:第0x00000~0x004d3字节(包括ELF头、程序头表、.init、.text和.rodata节),映射到虚拟地址0x8048000开始长度为0x4d4字节的区域,按0x1000=2¹²=4KB对齐,具有只读/执行权限(Flg=RE),是只读代码段。

SKIP


第二可装入段:第0x000f0c开始长度为0x108字节的.data节,映射到虚拟地址0x8049f0c开始长度为0x110字节的存储区域,在0x110=272B存储区中,前0x108=264B用.data节内容初始化,后面272-264=8B对应.bss节,初始化为0,按0x1000=4KB对齐,具有可读可写权限(Flg=RW),是可读写数据段。

可执行文件的存储器映像



要求思考的问题

• 你会实现自己的readelf (-h/-S/-l) 吗? objdump呢?



程序的链接

- 分以下三个部分介绍
 - 第一讲: 目标文件格式
 - 程序的链接概述、链接的意义与过程
 - ELF目标文件、重定位目标文件格式、可执行目标文件格式
 - 第二讲: 符号解析与重定位
 - 符号和符号表、符号解析
 - ・与静态库的链接
 - 重定位信息、重定位过程
 - 可执行文件的加载
 - 第三讲: 动态链接
 - 动态链接的特性、程序加载时的动态链接、程序运行时的 动态链接、动态链接举例

符号和符号解析

每个<mark>可重定位目标模块m</mark>都有一个符号表,它包含了在m中定义的符号。 有三种链接器符号:

- Global symbols (模块内部定义的,全局符号)
 - 由模块m定义并能被其他模块引用的符号。例如,非static 函数和非 static的全局变量(指不带static的全局变量)
 如,main.c 中的全局变量名buf
- External symbols (外部定义的,全局符号)
 - 由其他模块定义并被模块m引用的全局符号如, main.c 中的函数名swap
- Local symbols (本模块定义并引用的,局部符号)
 - 仅由模块m定义和引用的本地符号。例如,在模块m中定义的带static 的函数和全局变量
 - 如,swap.c 中的static变量名bufp1

链接器局部符号不是指程序中的局部变量(分配在栈中的临 时性变量)

符号和符号解析

main.c

```
int buf[2] = {1, 2};
extern void swap();
int main()
{
   swap();
   return(0;
}
```

swap.c

```
extern int buf[];
int *bufp0 = &buf[0];
static int *bufp1;
vøid swap()
 int/temp;
 bufp1 = &buf[1];
 temp = /bufp0;
 *bufp0/= *bufp1
 *bufp1 = temp;
```

你能说出哪些是全局符号?哪些是外部符号?哪些是局部符号?

目标文件中的符号表

```
.symtab 节记录符号表信息,是一个结构数组
                                   函数名在text节中
符号表 (symtab) 中每个表项 (16B) 的结构如下: |
                                  变量名在data节或
                                   bss节中
typedef struct {
 Elf32_Word st name; /*符号对应字符串在strtab节中的偏移量*/
 Elf32 Addr st value; //*在对应节中的偏移量, 或虚拟地址*/
 Elf32 Word st_size; /*符号对应目标字节数*/ 函数大小或变量长度
 unsigned char st_info; /*指出符号的类型(Type)和绑定属性(Bjnd) */
 unsigned char st other;
 Elf32_Half st_shndx; /*符号对应目标所在的节, 或其他情况*/
} Elf32 Sym;
  其他情况:ABS表示不该被重定位; UND表示未定义; COM表示未初始
  化数据 (.bss) , 此时, st value表示对齐要求, st size给出最小大小
            符号类型 (Type): 数据、函数、源文件、节、未知 等
            绑定属性 (Bind): 全局符号、局部符号、弱符号 等
```

目标文件中的符号表

· main.o中的符号表中最后三个条目(共10个)

Num:	value	Size	rype	Bina	Ot	Nax	Name	
8:	0	8	Data	Global	0	3	buf	
9:	0	33	Func	Global	0	1	main	
10:	0	0	Notype	Global	0	UND	swap	
buf是main.o中第3节(.data)偏移为0的符号,是全局变量,占8B;								
main是第1节 (.text) 偏移为0的符号,是全局函数,占33B;								

swap是main.o中未定义全局(在其他模块定义)符号,类型和大小未知

• swap.o中的符号表中最后4个条目 (共11个)

Num:	value	Size	Type	Bind	Ot	Ndx	Name
8:	0	4	Data	Global	0	3	bufp0
9:	0	0	Notype	Global	0	UND	buf
10:	0	36	Func	Global	0	1	swap
11:	4	4	Data	Local	0	COM	bufp1

bufp1是未分配地址且未初始化的本地变量(Ndx=COM), 按4B对齐且占4B

符号解析(Symbol Resolution)

- ・ 目的:将每个模块中引用的符号与某个目 标模块中的<mark>定义符号</mark>建立关联。
- 每个定义符号在代码段或数据段中都被分配了存储空间,将引用符号与定义符号建立关联后,就可在重定位时将引用符号的地址重定位为相关联的定义符号的地址。
- 局部(本地)符号在本模块定义并引用, 其解析较简单,只要与本模块内唯一的定 义符号关联即可。
- · 全局符号(外部定义的、内部定义的)的 解析涉及多个模块,故较复杂

add B jmp L0

LO: sub 23

B:

确定L0的地址, 再在jmp指令中 填入L0的地址


符号解析也称符号绑定

"符号的定义"其 实质是什么? 指被分配了存储空间。为函数名时,指代码所在区;为变量名时,指所占的静态数据区。


所有定义符号的值就是其目标所在的首地址

全局符号的符号解析

- 全局符号的强/弱特性
 - 函数名和已初始化的全局变量名是强符号
 - 未初始化的全局变量名是弱符号



全局符号的符号解析



链接器对符号的解析规则

符号解析时只能有一个确定的定义(即每个符号仅占一处存储空间)

• 多重定义符号的处理规则

Rule 1: 强符号不能多次定义

- 强符号只能被定义一次,否则链接错误

Rule 2: 若一个符号被定义为一次强符号和多次弱符号,则 按强定义为准

- 对弱符号的引用被解析为其强定义符号

Rule 3: 若有多个弱符号定义,则任选其中一个

 使用命令 gcc -fno-common链接时,会告诉链接器在 遇到多个弱定义的全局符号时输出一条警告信息。

符号解析时只能有一个确定的定义(每个符号仅占一处存储空间)

以下程序会发生链接出错吗?

```
int x=10;
int p1(void);
int main()
   x=p1();
   return x;
```

```
main.c
```

```
int x=20;
int p1()
   return x;
```

p1.c

main只有一次强定义 p1有一次强定义,一次原 型声明 x有两次强定义,所以,链 接器将输出一条出错信息

以下程序会发生链接出错吗?

```
# include <stdio.h>
int y=100;
int z; <u>▼</u>
void pl(void)
int main()
  z = 1000;
  p1();
  printf( "y=%d, z=%d\n" , y, z);
  return 0;
              main.c
```

```
y一次强定义,一次弱定义
z两次弱定义
p1一次强定义
main一次强定义
```

```
int y;
int z;
void p1()
{
    y=200;
    z=2000;
}
```

问题: 打印结果是什么?

y=200, z=2000

该例说明:在两个不同模块定义相同变量名,很可能发生意想不到的结果!

&x

&d

以下程序会发生链接出错吗?

```
1 #include <stdio.h>
2 int d=100;
3 int x = 200;
4 void p1(void);
5 int main()
6
    p1();
    printf( "d=%d,x=%d\n",d,x);
    return 0;
9
10 }
```

main.c

问题: 打印结果是什么?

d=0,x=1 072 693 248

该例说明: 两个重复定义的变量具有不同 类型时,更容易出现难以理解的结果!

p1.c

1	double d;		
2			
3	void p1()		
4	{	FLD1	
5	d=1.0; -		01
6	}	L FSTPL	αa

p1执行后d和x处内容是什么?

00	00	F0	3F
00	00	00	00

1.0: 0 01111111111 0...0B

=3FF0 0000 0000 0000H

&d

main.c **p1.c** double d; 1 int d=100; 2 3 void **(**() 2 int x = 200; int main() 5 d=1.0; 4 5 p1(); **6** } printf ("d=%d, x=%d\n" , d, x); double型数1.0对应的机器数 return 0; 3FF0 0000 0000 0000H 8 } &x00 IA-32是小端方式

打印结果:

d=0, x=1 072 693 248 Why?

00

00

3F

低

多重定义全局符号的问题

- 模块之间相互引用容易出错,尽量避免使用全局变量
- 一定需要用的话,就按以下规则使用
 - 尽量使用本地变量(static),模块内引用不太会出错
 - 全局变量要赋初值, 使成为强符号, 易于查出链接错误
 - 外部全局变量要使用extern,以示其引用的定义在其他模块

多重定义全局变量会造成一些意想不到的错误,而且是默默发生的,编译系统不会警告,并会在程序执行很久后才能表现出来, 且远离错误引发处。特别是在一个具有几百个模块的大型软件中, 这类错误很难修正。

大部分程序员并不了解链接器如何工作,因而养成良好的编程习 惯是非常重要的。

如何划分模块?

静态链接对象:


多个可重定位目标模块 + 静态库 (标准库、自定义库) (.o文件) (.a文件, 其中包含多个.o模块)

- 库函数模块: 许多函数无需自己写, 可使用共享库函数
 - 如数学库, 输入/输出库, 存储管理库, 字符串处理等
- 对于自定义模块,避免以下两种极端做法
 - 将所有函数都放在一个源文件中
 - 修改一个函数需要对所有函数重新编译
 - 时间和空间两方面的效率都不高
 - 一个源文件中仅包含一个函数
 - 需要程序员显式地进行链接
 - 效率高,但模块太多,故太繁琐

静态共享库

- 静态库 (.a archive files)
 - 将所有相关的目标模块(.o) 打包为一个单独的库文件 (.a), 称为静态库文件,也称存档文件(archive)
 - 可将经常使用的函数模块放到静态函数库中,以供调用
 - 增强了链接器功能,使其能通过查找一个或多个库文件 中的符号来解析符号
 - 在构建可执行文件时,只需指定库文件名,链接器会自动到库中寻找那些应用程序用到的目标模块,并且只把用到的模块从库中拷贝出来,链接到可执行文件中
 - 在gcc命令行中无需明显指定C标准库libc.a(默认库)

静态库的创建



■ Archiver (归档器) 允许增量更新,只要重新编译需修改的源码并将其.o文件替换到静态库中。

在gcc命令行中无需明显指定C标准库libc.a(默认库)

常用静态库

libc.a(C标准库)

- 1392个目标文件 (大约8 MB)
- 包含I/O、存储分配、信号处理、字符串处理、时间和日期、随机 数生成、定点整数算术运算

libm.a (the C math library)

- 401 个目标文件 (大约 1 MB)
- 浮点数算术运算(如sin, cos, tan, log, exp, sqrt, ...)

```
% ar -t /usr/lib/libc.a | sort
fork.o
fprintf.o
fpu control.o
fputc.o
freopen.o
fscanf.o
fseek.o
fstab.o
```

```
% ar -t /usr/lib/libm.a | sort
e acos.o
e acosf.o
e acosh.o
e acoshf.o
e acoshl.o
e acosl.o
e asin.o
e asinf.o
e asinl.o
```

自定义一个静态库文件

举例:将myproc1.o和myproc2.o打包生成mylib.a

myproc1.c

myproc2.c

```
# include <stdio.h>
void myfunc1() {
  printf("This is myfunc1!\n");
}
```

```
# include <stdio.h>
void myfunc2() {
    printf("This is myfunc2\n");
}
```

- \$ gcc -c myproc1.c myproc2.c
- \$ ar rcs mylib.a myproc1.o myproc2.o

main.c

```
void myfunc1(void);
int main()
{
    myfunc1();
    return 0;
}
```

```
$ gcc -c main.c
$ gcc -static -o myproc main.o ./mylib.a
调用关系: main→myfunc1→printf
```

问题:如何进行符号解析?

链接器中符号解析的全过程

\$ gcc -c main.c libc.a无需明显指出!
\$ gcc -static -o myproc main.o ./mylib.a
调用关系: main→myfunc1→printf

E 将被合并以组成可执行文件的所有目标文件集合 U 当前所有未解析的引用符号的集合 D 当前所有定义符号的集合

开始E、U、D为空,首先扫描main.o,把它加入E,同时把myfun1加入U,main加入D。接着扫描到mylib.a,将U中所有符号(本例中为myfunc1)与mylib.a中所有目标模块(myproc1.o和myproc2.o)依次匹配,发现在myproc1.o中定义了myfunc1,故myproc1.o加入E,myfunc1从U转移到D。在myproc1.o中发现还有未解析符号printf,将其加到U。不断在mylib.a的各模块上进行迭代以匹配U中的符号,直到U、D都不再变化。此时U中只有一个未解析符号printf,而D中有main和myfunc1。因为模块myproc2.o没有被加入E中,因而它被丢弃。

main.c

```
void myfunc1(viod);
int main()
{
    myfunc1();
    return 0;
}
```

接着,扫描默认的库文件 libc.a,发现其目标模块 printf.o定义了printf, 于是printf也从U移到D ,并将printf.o加入E, 同时把它定义的所有符号 加入D,而所有未解析符 号加入U。 处理完libc.a时,U一定

是空的,D中符号唯一。

链接器中符号解析的全过程

\$ ar rcs mylib.a myproc1.o myproc2.o \$ gcc -static -o myproc main.o ./mylib.a main→myfunc1→printf main.c main.c 标准静态库 自定义静态库 转换 void myfunc1(viod); (cpp,cc1,as) mylib.a Libc.a int main() myfunc1(); myproc1.o printf.o及其 main.o return 0; 调用模块 静态链接器(ld) 注意: E中无 完全链接的可 myproc2.o **myproc** 执行目标文件

解析结果:

E中有main.o、myproc1.o、printf.o及其调用的模块 D中有main、myproc1、printf及其引用的符号

链接器中符号解析的全过程

main.c

```
void myfunc1(viod);
int main()
{
    myfunc1();
    return 0;
}
```

main→myfunc1→printf

```
$ gcc -static -o myproc main.o ./mylib.a 解析结果:
E中有main.o、myproc1.o、printf.o及其调用的模块
D中有main、myproc1、printf及其引用符号
被链接模块应按
调用顺序指定!
```

若命令为: \$ gcc -static -o myproc ./mylib.a main.o, 结果怎样?

首先,扫描mylib,因是<mark>静态库</mark>,应根据其中是否存在U中未解析符号对应的定义符号来确定哪个.o被加入E。因为U中一开始为空,所以mylib中的myproc1.o和myproc2.o都被丢弃。

然后,扫描main.o,将myfunc1加入U,直到最后它都不能被解析。Why?

因此, 出现链接错误!

它只能用mylib.a中符号来解析,而mylib中两个.o模块都已被丢弃!

使用静态库

• 链接器对外部引用的解析算法要点如下:

- 按照命令行给出的顺序扫描.o 和.a 文件
- 扫描期间将当前未解析的引用记录到一个列表U中
- 每遇到一个新的.o 或 .a 中的模块,都试图用其来解析U中的符号
- 如果扫描到最后,U中还有未被解析的符号,则发生错误

• 问题和对策

- 能否正确解析与命令行给出的顺序有关
- 好的做法:将静态库放在命令行的最后 libmine.a 是静态库

假设调用关系: libtest.o→libfun.o(在libmine.a中)

-lxxx=libxxx.a (main) →(libfun)

\$ gcc -L. libtest.o -lmine ← 扫描libtest.o,将libfun送U,扫描到

\$ gcc -L. -Imine libtest.o libmine.a时,用其定义的libfun来解析

libtest.o: In function `main':

libtest.o(.text+0x4): undefined reference to `libfun'

说明在libtest.o中的main调用了libfun这个在库libmine中的函数, 所以,在命令行中,应该将libtest.o放在前面,像第一行中那样!

链接顺序问题举例

• 假设调用关系如下:

func.o → libx.a 和 liby.a 中的函数 libx.a → libz.a 中的函数 libx.a 和 liby.a 之间、liby.a 和 libz.a 相互独立 则以下几个命令行都是可行的:


- gcc -static -o myfunc func.o libx.a liby.a libz.a
- gcc -static -o myfunc func.o liby.a libx.a libz.a
- gcc -static -o myfunc func.o libx.a libz.a liby.a

• 假设调用关系如下:

func.o → libx.a 和 liby.a 中的函数 libx.a → liby.a 同时 liby.a → libx.a 则以下命令行可行:

- gcc -static -o myfunc func.o libx.a liby.a libx.a
- gcc -static -o myfunc func.o liby.a libx.a liby.a

链接操作的步骤



重定位

符号解析完成后,可进行重定位工作,分三步

- 合并相同的节
 - 将集合E的所有目标模块中相同的节合并成新节 例如,所有.text节合并作为可执行文件中的.text节
- 对定义符号进行重定位(确定地址)
 - 确定新节中所有定义符号在虚拟地址空间中的地址例如,为函数确定首地址,进而确定每条指令的地址;为变量确定首地址
 - 完成这一步后,每条指令和每个全局变量都可确定地址
- 对引用符号进行重定位 (确定地址)
 - 修改.text节和.data节中对每个符号的引用(地址) 需要用到在.rel_data和.rel_text节中保存的重定位信息

重定位信息

```
add B
汇编器遇到引用时,生成一个重定位条目
                                        jmp L0
数据引用的重定位条目在.rel data节中
指令中引用的重定位条目在.rel text节中
                                     L0: sub 23
ELF中重定位条目格式如下:
 typedef struct {
                                     B:
      int offset;
                /*节内偏移*/
      int symbol:24, /*所绑定符号*/
                                     00000000
          type: 8; /*重定位类型*/
                                     02 FCFFFFF
      } Elf32 Rel;
IA-32有两种最基本的重定位类型
                                     L0: sub 23
- R 386 32: 绝对地址-
- R 386 PC32: PC相对地址
```

例如,在rel text节中有重定位条目如下

offset: 0x1
symbol: B
type: R 386 32

offset: 0x6
symbol: L0

type: R 386 PC32

问题: 重定位条目和汇编后的 机器代码在哪种目标文件中?

> 在可重定位目标 (.o) 文件中!

重定位操作举例

main.c

swap.c

```
extern int buf[];
int puf[2] = \{1, 2\};
                               int *bufp0 = &buf[0];
void\swap();
                               static int *bufp1;/
int main()
                               vøid swap()
 swap();
                                int temp;
 return 0
                                bufp1 = &buf[1];
                                temp = *bufp0;
                                 *bufp0 =/*bufp1;
                                 *bufp1 ≠ temip;
```

你能说出哪些是符号定义?哪些是符号的引用?

局部变量temp分配在栈中,不会在过程外被引用,因此不是符号定义

重定位操作举例

main.c

```
int buf[2] = {1, 2};
void swap();
int main()
{
   swap();
   return 0;
}
```

符号解析后的结果是什么? E中有printf.o吗?

swap.c


```
extern int buf[];
int *bufp0 = &buf[0];
static int *bufp1;
void swap()
 int temp;
 bufp1 = &buf[1];
 temp = *bufp0;
 *bufp0 = *bufp1;
 *bufp1 = temp;
```

E中有main.o和swap.o两个模块! D中有所有定义的符号!

在main.o和swap.o的重定位节(.rel.text、.rel.data)中有重定位信息,反映符号引用的位置、绑定的定义符号名、重定位类型

用命令readelf -r main.o可显示main.o中的重定位条目(表项)

符号引用的地址需要重定位



虽然bufp1是swap的本地符号,也需在.bss节重定位

main.o重定位前

main.c

```
int buf[2]={1,2};
int main()
{
    swap();
    return 0;
}
```

main的定义在.text 节中偏移为0处开始, 占0x12B。

main.o

```
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
      55
                    push %ebp
 0:
                    mov %esp,%ebp
   89 e5
                    and $0xfffffff0,%esp
 3:
     83 e4 f0
      e8 fc ff ff ff
                    call 7 < main + 0x7 >
 6:
                   7: R 386 PC32 swap
      b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
 b:
                     leave
 10:
     с9
 11:
    c3
                     ret
```

Disassembly of section .data:

```
00000000 <buf>:
0: 01 00 00 00 02 00 00 00
```

buf的定义在.data节中 偏移为0处开始,占8B。

```
在rel_text节中的重定位条目为:
r_offset=0x7, r_sym=10,
r_type=R_386_PC32, dump出
来后为"7: R_386_PC32 swap"
```

r_sym=10说明引用的是swap!

main.o中的符号表

· main.o中的符号表中最后三个条目

Num:	value	Size	Type	Bind	Ot	Ndx	Name
8:	0	8	Data	Global	0	3	buf
9:	0	18	Func	Global	0	1	main
10:	0	0	Notype	e Global	0	UND	swap

swap是main.o的符号表中第10项,是未定义符号,类型和大小未知,并是全局符号,故在其他模块中定义。

在rel_text节中的重定位条目为:

```
r_offset=0x7, r_sym=10,
r_type=R_386_PC32, dump出
来后为"7: R 386 PC32 swap"
```

r_sym=10说明 引用的是swap!

R_386_PC32的重定位方式

00000000 <main>:

6: e8 fc ff ff ff

Disassembly of section .text:

- 假定:
 - 可执行文件中mail
 - swap紧跟main后
- 则swap起始地址为
 - -0x8048380+0x12=0x8048392
 - 在4字节边界对齐的情况下,是0x8048394
- · 则重定位后call指令的机器代码是什么? 量反位值
 - 转移目标地址=PC+偏移地址、PC=0x8048380+0x07-init
 - PC = 0x8048380 + 0x07 (-4) = 0x804838b
 - 重定位值=转移目标地址-PC=0x8048394-0x804838b=0x9
 - call指令的机器代码为 "e8 09 00 00 00"

PC相对地址方式下,重定位值计算公式为:

ADDR(r sym) - ((ADDR(.text) + r offset) - init)

引用目标处

call指令下条指令地址


即当前PC的值

SKIP

call 7 < main + 0x7 >

7: R 386 PC32 swap

确定定义符号的地址



R_386_32的重定位方式

main.o中.data和.rel.data节内容

Disassembly of section .data:

00000000 <buf>: •

0: 01 00 00 00 02 00 00 00

buf定义在.data 节中偏移为0处, 占8B,没有需重 定位的符号

```
main.c
int buf[2]={1,2};
int main()
```

swap.o中.data和.rel.data节内容

Disassembly of section .data:

00000000 <bufp0>:

0: 00 00 00 00

0: R 386 32 buf

bufp0定义 在.data节中 偏移为0处, 占4B,初值 为0x0

```
extern int buf[];
int *bufp0 = &buf[0];
static int *bufp1;

void swap()
.....
```

```
重定位节.rel.data中有一个重定位表项: r_offset=0x0, r_sym=9, r_type=R_386_32, OBJDUMP工具解释后显示为 "0: R_386_32 buf" r_sym=9说明引用的是buf!
```

swap.o中的符号表

· swap.o中的符号表中最后4个条目

```
Num: value Size
                        Bind
                 Type
                               Ot
                                    Ndx
                                          Name
                  Data Global 0
                                          bufp0
           4
                                    3
8:
            0
                  Notype Global
                               0
                                   UND
                                          buf
9:
           36
10:
                        Global
                                    1
                  Func
                              0
                                          swap
11:
           4
                                          bufp1
   4
                  Data
                        Local
                                    COM
```

buf是swap.o的符号表中第9项,是未定义符号,类型和大小未知,并是全局符号,故在其他模块中定义。

```
重定位节.rel.data中有一个重定位表项: r_offset=0x0, r_sym=9, r_type=R_386_32, OBJDUMP工具解释后显示为 "0: R 386 32 buf"
```

r_sym=9说明引用的是buf!

R_386_32的重定位方式

- 假定:
 - 合并后buf的存储地址ADDR(buf)=0x8049620
- · 则重定位后,bufp0的地址及内容变为什么?
 - buf和bufp0同属于.data节,故在可执行文件中它们被合并
 - bufp0紧接在buf后, 故地址为0x8049620+8= 0x8049628
 - 因是R_386_32方式,故bufp0内容为buf的绝对地址 0x8049620,即 "20 96 04 08"

可执行目标文件中.data节的内容

Disassembly of section .data:

08049620 <buf>:

8049620: 01 00 00 00 02 00 00 00

08049628 <bufp0>:

8049628: **20** 96 04 08

swap.o重定位

swap.c

```
extern int buf[];
int *bufp0 = &buf[0];
static int *bufp1;
void swap()
 int temp;
 bufp1 = &buf[1];
 temp = *bufp0;
 *bufp0 = *bufp1;
 *bufp1 = temp;
```

共有6处需要重定位

划红线处: 8、c、 11、1b、21、2a Disassembly of section .text: 00000000 <swap>:

34:

c3

```
55
0:
                     push
                          %ebp
     89 e5
                          %esp,%ebp
                     mov
3:
     83 ec 10
                    sub
                          $0x10,%esp
     c7 05 00 00 00 00 movl $0x4,0x0
     04 00 00 00
                     8: R 386 32
                                    .bss
                     c: R 386 32
                                    buf
     a1 00 00 00 00
10:
                     mov
                           0x0,%eax
                     11: R 386 32
                                    bufp0
15:
     8b 00
                     mov
                           (%eax),%eax
17:
     89 45 fc
                     mov %eax,-0x4(%ebp)
1a:
     a1 00 00 00 00
                     mov 0x0,%eax
                     1b: R 386 32
                                    bufp0
1f:
     8b 15 00 00 00 00mov
                           0x0,%edx
                     21: R 386 32
                                    .bss
25:
     8b 12
                           (%edx),%edx
                     mov
27:
     89 10
                           %edx,(%eax)
                     mov
29:
     a1 00 00 00 00
                           0x0,%eax
                     mov
                     2a: R 386 32
                                    .bss
2e:
     8b 55 fc
                           -0x4(%ebp),%edx
                     mov
31:
     89 10
                     mov %edx,(%eax)
33:
     c9
                     leave
```

ret

swap.o重定位

buf和bufp0的地址分别是0x8049620和0x8049628 &buf[1](c处重定位值)为0x8049620+0x4=0x8049624 bufp1的地址就是链接合并后.bss节的首地址,假定为0x8049700

```
c7 05 00 00 00 00 movl $0x4,0x0
                              6:
8 (bufp1): 00 97 04 08
                                   04 00 00 00
c (&buf[1]): 24 96 04 08/
                                                  8: R 386 32
                                                                 .bss
11 (bufp0): 28 96 04 08
                                                  c: R 386 32
                                                                 buf
                               10:
                                   a1 00 00 00 00
                                                        0x0,%eax
                                                  mov
1b (bufp0): 28 96 04 08
                                                  11: R_386_32
                                                                 bufp0
21 (bufp1): 00 97 04 08
                               15:
                                   8b 00
                                                        (%eax),%eax
                                                  mov
                               17:
                                  89 45 fc
                                                  mov %eax,-0x4(%ebp)
2a (bufp1): 00 97 04 08
                                   a1 <u>00 00 00 00</u>
                                                        0x0,%eax
                                                  mov
                                                  1b: R_386_32
                                                                 bufp0
                                   8b 15 <u>00 00 00 00</u>mov
                               1f:
                                                        0x0,%edx
 bufp1 = &buf[1];
                                                  21: R 386 32
                                                                 .bss
 temp = *bufp0;
                               25:
                                   8b 12
                                                        (%edx),%edx
                                                  mov
 *bufp0 = *bufp1;
                              27:
                                   89 10
                                                  mov %edx,(%eax)
                                   a1 00 00 00 00
                               29:
                                                        0x0,%eax
 *bufp1 = temp;
                                                  mov
                                                  2a: R_386_32
                                                                 .bss
                                   8b 55 fc
                                                        -0x4(%ebp),%edx
                               2e:
                                                  mov
                               31:
                                   89 10
                                                        %edx,(%eax)
                                                  mov
```

```
重定位后
   08048380 <main>:
   8048380:
             55
                         push %ebp
   8048381:
             89 e5
                              %esp,%ebp
                         mov
                                                  你能写出该call指令
             83 e4 f0
                              $0xfffffff0,%esp
   8048383:
                         and
                                                  的功能描述吗?
                                8048394 <swap>
   8048386:
             e8 09 00 00 00 call
             b8/00 00 00 00
                                 $0x0,%eax
   804838b:
                           mov
             c9
   8048390:
                    08048394 <swap>:
   8048391:
             c/3
                    8048394:
                              55
                                              push %ebp
   8048392:
                    8048395:
                              89 e5
                                                   %esp,%ebp
                                              mov
             90
   8048393:
                    8048397:
                              83 ec 10
                                                   $0x10,%esp
                                              sub
                    804839a: c7 05 00 97 04 08 24 mov $0x8049624,0x8049700
                              96 04 08
                    80483a1:
 假定每个函数
                    80483a4:
                              a1 28 96 04 08
                                                mov 0x8049628,%eax
 要求4字节边界
                    80483a9:
                                                mov (%eax),%eax
                              8b 00
 对齐,故填充两
                    80483ab:
                                                     %eax,-0x4(%ebp)
                              89 45 fc
                                                mov
 条nop指令
                              a1 28 96 04 08
                    80483ae:
                                                mov 0x8049628,%eax
                    80483b3:
                              8b 15 00 97 04 08
                                                mov 0x8049700,%edx
R[eip] = 0x804838b
                    80493b9:
                              8b 12
                                                mov (%edx),%edx
                                                mov %edx,(%eax)
                    80493bb:
                              89 10
  R[esp]← R[esp]-4
                    80493bd:
                              a1 00 97 04 08
                                                mov 0x8049700,%eax
2) M[R[esp]] ←R[eip]
                                                mov -0x4(%ebp),%edx
                    80493c2:
                              8b 55 fc
                                                 mov %edx,(%eax)
                    80493c5:
                              89 10
  R[eip] \leftarrow R[eip] + 0x9
                    80493c7:
                              c9
                                                 leave
                                                                 SKIP
                    80493c8:
                              c3
                                                 ret
```

R_386_PC32的重定位方式

00000000 <main>:

6: e8 fc ff ff ff

Disassembly of section .text:

- 假定:
 - 可执行文件中mail
 - swap紧跟main后
- 则swap起始地址为
 - -0x8048380+0x12=0x8048392
 - 在4字节边界对齐的情况下,是0x8048394
- · 则重定位后call指令的机器代码是什么? 量反位值
 - 转移目标地址=PC+偏移地址、PC=0x8048380+0x07-init
 - PC = 0x8048380 + 0x07 (-4) = 0x804838b
 - 重定位值=转移目标地址-PC=0x8048394-0x804838b=0x9
 - call指令的机器代码为 "e8 09 00 00 00"

BACK

call 7 < main + 0x7 >

7: R 386 PC32 swap

PC相对地址方式下,重定位值计算公式为:


ADDR(r sym) - ((ADDR(.text) + r offset) - init)

引用目标处

call指令下条指令地址


即当前PC的值

可执行文件的存储器映像



可执行文件的加载

- 通过调用execve系统调用函数来调 用加载器
- 加载器 (loader) 根据可执行文件 的程序(段)头表中的信息,将可 执行文件的代码和数据从磁盘"拷 贝"到存储器中(实际上不会真正 拷贝,仅建立一种映像,这涉及到 许多复杂的过程和一些重要概念, 在操作系统课上学习)
- 加载后,将PC (EIP)设定指向 <u>Entry point</u>(即符号_start处),最终 执行main函数,以启动程序执行。



start: __libc_init_first → _init → atexit → main → _exit

ELF头信息举例

\$ readelf -h main

ELF Header:

Magic: 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 ...

Class: ELF32

Data: 2's complement, little endian

Version: 1 (current)

OS/ABI: UNIX - System V

ABI Version: 0

Type: EXEC (Executable file) <u>推意</u>: 程序入

Machine: Intel 80386 / 口地址并不是

Version: 0x1 / 0x8048000

Entry point address: x8048580

Start of program headers: 52 (bytes into file

Start of section headers: 3232 (bytes into

Flags: 0x0

Size of this header: 52 (bytes)

Size of program headers: 32 (bytes)

Number of program headers: 8

Size of section headers: 40 (bytes)

Number of section headers: 29

Section header string table index: 26

程序头表 .init 节 .text 节 .rodata 节 .data 节 .bss 节 .symtab 节 .debug 节 .strtab 节 .line 节

Section header table

(节头表)

ELF 头

只读代码段

程序的加载和运行

- UNIX/Linux系统中,可通过调用execve()函数来启动加载器。
- execve()函数的功能是在当前进程上下文中加载并运行一个新程序。 execve()函数的用法如下:

```
int execve(char *filename, char *argv[], *envp[]);
filename是加载并运行的可执行文件名(如./hello),可带参数列表
argv和环境变量列表envp。若错误(如找不到指定文件filename)
,则返回-1,并将控制权交给调用程序;若函数执行成功,则不返回
,最终将控制权传递到可执行目标中的主函数main。
```

• 主函数main()的原型形式如下:


```
int main(int argc, char **argv, char **envp); 或者:
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]);
argc指定参数个数,参数列表中第一个总是命令名(可执行文件名)
例如:命令行为"ld -o test main.o test.o"时,argc=6
```

程序的加载和运行

问题: hello程序的加载和运行过程是怎样的?

Step1: 在shell命令行提示符后输入命令: \$./hello[enter]

Step2: shell命令行解释器构造argv和envp



Step3: 调用fork()函数,创建一个子进程,与父进程shell完全相同(只读/共享),包括只读代码段、可读写数据段、堆以及用户栈等。

Step4: 调用execve()函数,在当前进程(新创建的子进程)的上下文中加载并运行hello程序。将hello中的.text节、.data节、.bss节等内容加载到当前进程的虚拟地址空间(仅修改当前进程上下文中关于存储映像的一些数据结构,不从磁盘拷贝代码、数据等内容)

Step5: 调用hello程序的main()函数,hello程序开始在一个进程的上下文中运行。 int main(int argc, char *argv[], char *envp[]);

程序的链接

- 分以下三个部分介绍
 - 第一讲: 目标文件格式
 - 程序的链接概述、链接的意义与过程
 - ELF目标文件、重定位目标文件格式、可执行目标文件格式
 - 第二讲: 符号解析与重定位
 - 符号和符号表、符号解析
 - 与静态库的链接
 - 重定位信息、重定位过程
 - 可执行文件的加载
 - 第三讲: 动态链接
 - 动态链接的特性、程序加载时的动态链接、程序运行时的 动态链接、动态链接举例

动态链接的共享库(Shared Libraries)

• 静态库有一些缺点:

- 库函数 (如printf) 被包含在每个运行进程的代码段中,对于并发运行上百个进程的系统,造成极大的主存资源浪费
- 库函数 (如printf) 被合并在可执行目标中,磁盘上存放着数千个可执行文件,造成磁盘空间的极大浪费
- 程序员需关注是否有函数库的新版本出现,并须定期下载、重新编译和链接,更新困难、使用不便
- 解决方案: Shared Libraries (共享库)

Window称其为动态链接库(Dynamic Link Libraries, .dll文件)

Linux称其为动态共享对象 (Dynamic Shared Objects, .so文件)

- 共享库是包含目标模块的文件,每个模块包含有代码和数据
- 从程序中分离出来,磁盘和内存中都只有一个备份
- 可以动态地在装入时或运行时被加载并链接

共享库(Shared Libraries)

动态链接可以按以下两种方式进行:

- 在第一次加载并运行时进行 (load-time linking).
 - Linux通常由动态链接器(ld-linux.so)自动处理
 - · 标准C库 (libc.so) 通常按这种方式动态被链接
- 在已经开始运行后进行(run-time linking).
 - 在Linux中,通过调用 dlopen()等接口来实现
 - · 分发软件包、构建高性能Web服务器等

共享模块在内存中只有一个备份,被所有进程共享(调用),节省内存空间 共享库目标文件在磁盘中只有一个备份,被所有程序共享链接,节省磁盘空间 共享库升级时,被自动加载到内存和程序动态链接,使用方便 共享库可分模块、独立、用不同编程语言进行开发,效率高 第三方开发的共享库可作为程序插件,使程序功能易于扩展

自定义一个动态共享库文件

myproc1.c

```
# include <stdio.h>
void myfunc1()
{
    printf("%s","This is myfunc1!\n");
}
```

myproc2.c

```
# include <stdio.h>
void myfunc2()
{
    printf("%s","This is myfunc2\n");
}
```

PIC: Position Independent Code

位置无关代码

- 1) 保证共享库代码的位置可以是不确定的
- 2) 即使共享库代码的 长度发生变化,也不会 影响调用它的程序

```
gcc -c myproc1.c myproc2.e 位置无关的共享代码库文件 gcc -shared -fPIC -o mylib.so myproc1.o myproc2.o
```


加载时动态链接

gcc –c main.c libc.so无需明显指出 gcc –o myproc main.o ./mylib.so

调用关系: main→myfunc1→printf main.c

```
void myfunc1(viod);
int main()
{
    myfunc1();
    return 0;
}
```

加载 myproc 时,加载器发现在其程序头表中有 <u>interp 段</u>,其中包含了动态链接器路径名 ld-linux.so,因而加载器根据指定路径加载并启动动态链接器运行。动态链接器完成相应的重定位工作后,再把控制权交给myproc,启动其第一条指令执行。



加载时动态链接

· 程序头表中有一个特殊的段: INTERP

Program Headers:

· 其中记录了动态链接器目录及文件名ld-linux.so

BACK

rogram header	0.						
Type	Offset	VirtAddr	PhysAddr	FileSiz	MemSiz	Flg	Align
PHDR	0x000034	0x08048034	0x08048034	0x00100	0x00100	RE	0x4
INTERP	0x000134	0x08048134	0x08048134	0x00013	0x00013	R	0x1
[Request	ing program	interpreter	r: /lib/ld-	linux.so	.2]		PORSO.
LOAD	0x000000	0x08048000	0x08048000	0x004d4	0x004d4	RE	0x100
LOAD	0x000f0c	0x08049f0c	0x08049f0c	0x00108	0x00110	RW	0x100
DYNAMIC	0x000f20	0x08049f20	0x08049f20	0x000d0	0x000d0	RW	0x4
NOTE	0x000148	0x08048148	0x08048148	0x00044	0x00044	R	0x4
GNU STACK	0x000000	0x00000000	0x00000000	0x00000	0x00000	RW	0x4
GNU_RELRO	0x000f0c	0x08049f0c	0x08049f0c	0x000f4	0x000f4	R	0x1

运行时动态链 #include <stdio.h> are the stdio.h >

可通过<mark>动态链接器接口</mark> 提供的函数在运行时进 行动态链接

类UNIX系统中的动态 链接器接口定义了相应 的函数,如dlopen, dlsym, dlerror, dlclose等,其头文件 为dlfcn.h

```
int main()
  void *handle;
  void (*myfunc1)();
  char *error;
  /* 动态装入包含函数myfunc1()的共享库文件 */handle = dlopen("./mylib.so", RTLD_LAZY);
  if (!handle) {
        fprintf(stderr, "%s\n", dlerror());
        exit(1);
  /* 获得一个指向函数myfunc1()的指针myfunc1*/
  myfunc1 = dlsym(handle, "myfunc1");
  if ((error = dlerror()) != NULL) {
        fprintf(stderr, "%s\n", error);
        exit(1):
   /* 现在可以像调用其他函数一样调用函数myfunc1() */
   myfunc1();
   /* 关闭(卸载)共享库文件 */
   if (dlclose(handle) < 0) {
        fprintf(stderr, "%s\n", dlerror());
        exit(1);
   return 0;
```

位置无关代码(PIC)

- 动态链接用到一个重要概念:
 - 位置无关代码 (Position-Independent Code, PIC)
 - GCC选项-fPIC指示生成PIC代码

要实现动态链接, 必须生成PIC代码

- · 共享库代码是一种PIC
 - 共享库代码的位置可以是不确定的
 - 即使共享库代码的长度发生变化,也不影响调用它的程序
- · 引入PIC的目的
 - 链接器无需修改代码即可将共享库加载到任意地址运行
- 所有引用情况
 - (1) 模块内的过程调用、跳转,采用PC相对偏移寻址
 - (2) 模块内数据访问,如模块内的全局变量和静态变量
 - (3) 模块外的过程调用、跳转
 - (4) 模块外的数据访问, 如外部变量的访问

要生成PIC代码,主 要解决这两个问题

(1) 模块内部函数调用或跳转

- 调用或跳转源与目的地都在同一个模块,相对位置固定, 只要用相对偏移寻址即可
- · 不管.so中的代码加载到哪里,call指令中的偏移量不变
- 上述代码可以加载到其他地址处,无需动态链接器进行重定位

```
0000344 <bar>:
                        pushl %ebp
 0000344: 55
                        movl %esp, %ebp
 0000345: 89 e5
 0000352: c3
                        ret
 0000353:
           90
                        nop
0000354 <foo>:
                         pushl %ebp
 0000354: 55
 0000364: e8 db ff ff ff call 0000344 <bar>
 0000369:
```

```
static int a;
static int b;
extern void ext();
void bar()
   a=1;
   b=2;
void foo()
   bar();
   ext();
```

```
call的目标地址为:
0x0000369+
0xffffffdb(-0x25)=
0x0000344
JMP指令也可用相
```

对寻址方式解决

(2) 模块内部数据引用


- · .data节与.text节之间的相对位置确定,任何引用局部符号的指令与该符号之间的距离是一个常数
- · 不管代码加载到哪里,call指令中的偏移量不变

```
0000344 <bar>:
 0000344: 55
                          pushl %ebp
                          movl %esp, %ebp
 0000345: 89 e5
 0000347: e8 50 00 00 00
                          call 39c < get pc>
 000034c: 81 c1 8c 11 00 00 addl $0x118c, %ecx
 0000352: c7 81 28 00 00 00 movl $0x1, 0x28(%ecx)
 0000362: c3
                          ret
000039c < get pc>:
 000039c: 8b 0c 24
                          movl (%esp), %ecx
 000039f: c3
                          ret
```

```
static int a;
extern int b;
extern void ext();

void bar()
{
    a=1;
    b=2;
}
......
```

多用了4条指令



变量a与引用a的指令之间的距离为常数,调用__get_pc后,call指令的返回地址被置ECX。若模块被加载到0x9000000,则a的访问地址为:

0x9000000+0x34c+0x118c(指令与.data间距离)+0x28(a在.data节中偏移)

(3) 模块外数据的引用

- 引用其他模块的全局变量,无法确定相对距离
- 在.data节开始处设置一个指针数组(全局偏移表, GOT),指针可指向一个全局变量
- GOT与引用数据的指令之间相对距离固定

```
0000344 <bar>:
                       pushl %ebp
0000344: 55
0000357: e8 00 00 00 00
                       call 000035c
                                           0x1180
                       popl %ebx
000035c:
         5b
                       addl $1180, %ebx
000035d:
                       movl (%ebx), %eax
                       movl $2, (%eax)
 编译器为GOT每一项生成一个重定位项(如.rel节...)
 加载时,动态链接器对GOT中各项进行重定位,填入
  所引用的地址 (如&b)
```

PIC有两个缺陷: 多用4条指令; 多了GOT (Global Offset

Table) ,并需多用一个寄存器(如EBX),易造成寄存器溢出

.text

共享库模块

(4) 模块间函数调用

- 方法一: 类似于(3),在GOT中加一个项(指针),用于指向目标函数的首地址(如&ext),对应一个重定位项
- 动态加载时,由动态链接器填入目标函数的首地址

• 多用三条指令并额外多用一个寄存器 (如EBX)

可用"延迟绑定 (lazy binding)"技术减少指令条数: 不在加载时重定位,而是延迟到第一次函数调用时。需要 用GOT和PLT (Procedure linkage Table, 过程链接表)

static int a; extern int b; extern void ext(); void foo() **bar()**; ext(); .text

0x1204
8b GOT
8ext
.data
ext
.text

共享库模块

h .data

(4) 模块间函数调用

extern void ext(); void foo() { **bar()**; 方法二: 延迟绑定 ext(); GOT是.data节一部分,开始三项固定,含义如下: GOT[0]为.dynamic节首址,该节中包含动态链接器所需要 的基本信息,如符号表位置、重定位表位置等; GOT[1]为动态链接器的标识信息 GOT[2]为动态链接器延迟绑定代码的入口地址 调用的共享库函数都有GOT项,如GQT[3]对应ext PLT是.text节一部分,结构数组,每项16B、除PLN[0] 804<u>833c</u> 外,其余项各对应一个共享库函数,如PLT[1]对应ext 804834c PLT[0]

延时绑定代码根据GOT[1]和ID确 定ext地址填入GOT[3],并转ext 执行,以后调用ext,只要多执行 一条jmp指令而不是多3条指令。 PLT[0]

pushl 0x8049588 0804833c: ff 35 88 95 04 08 8048342: ff 25 8c 95 04 08 imp *0x804958c

8048348: 00 00 00 00


0804834c: ff 25 90 95 04 08 jmp *0x8049590 pushl \$0x0

8048352: 68 00 00 00 00

jmp 804833c 8048357: e9 e0 ff ff ff

ext()的调用指令:

804845b: e8 ec fe ff ff call 804834c <ext>



GOT[1] GOT[2]

.text

PLT[1]

可执行文件foo

本章小结

- 链接处理涉及到三种目标文件格式:可重定位目标文件、可执行目标文件和共享目标文件。共享库文件是一种特殊的目标文件 (PIC)。
- ELF目标文件格式有链接视图和执行视图两种,前者是可重定位目标格式,后者是可执行目标格式。
 - 链接视图中包含ELF头、各个节以及节头表
 - 执行视图中包含ELF头、程序头表(段头表)以及各种节组成的段
- 链接分为静态链接和动态链接两种
 - 静态链接将多个可重定位目标模块中相同类型的节合并起来,以生成完全链接的可执行目标文件,其中所有符号的引用都是在虚拟地址空间中确定的最终地址,因而可以直接被加载执行。
 - 一 动态链接的可执行目标文件是部分链接的,还有一部分符号的引用地址没有确定,需要利用共享库中定义的符号进行重定位,因而需要由动态链接器来加载共享库并重定位可执行文件中部分符号的引用。
 - 加载时进行共享库的动态链接
 - 执行时进行共享库的动态链接

本章小结

- 链接过程需要完成符号解析和重定位两方面的工作
 - 符号解析的目的就是将符号的引用与符号的定义关联起来
 - 重定位的目的是分别合并代码和数据,并根据代码和数据在虚拟 地址空间中的位置,确定每个符号的最终存储地址,然后根据符 号的确切地址来修改符号的引用处的地址。
- 在不同目标模块中可能会定义相同符号,因为相同的多个符号只能分配一个地址,因而链接器需要确定以哪个符号为准。
- 编译器通过对定义符号标识其为强符号还是弱符号,由链接器根据一套规则来确定多重定义符号中哪个是唯一的定义符号,如果不了解这些规则,则可能无法理解程序执行的有些结果。
- 加载器在加载可执行目标文件时,实际上只是把可执行目标文件中的 只读代码段和可读写数据段通过页表映射到了虚拟地址空间中确定的 位置,并没有真正把代码和数据从磁盘装入主存。

介绍一本书: 钱松林 赵海旭《C++反汇编与逆向分析 技术揭秘》 机械工业出版社

目标文件中的符号表

```
#include <stdio.h>
int x=100;
void main()
{
    printf("x=%d\n",x);
}
```

根据反汇编代码可知:

全局变量x存储在 0x804a01c处,对应 .data节所在位置。

调用printf函数时,该位 置上的值作为参数传递给 了printf函数。

因此输出结果为100。

用readelf -a 查看符号表如下:

```
marshtomp@SXD: /var/lib/docker/aufs/mnt/ab5b209c0478ec18ebac53609d12428a0db
38: 00000000
                 0 FILE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                           ABS crtstuff.c
                                            18 FRAME END
   080485bc
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
40: 08049f10
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                            21 JCR END
   00000000
                 0 FILE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                           ABS
42: 08049f0c
                 0 NOTYPE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                            19 init array end
                                            22 DYNAMIC
43: 08049f14
                 0 OBJECT
                                  DEFAULT
                           LOCAL
                                            19 init array start
44: 08049f08
                 0 NOTYPE
                          LOCAL
                                  DEFAULT
   080484c8
                 0 NOTYPE
                          LOCAL
                                  DEFAULT
                                                 GNU EH FRAME HDR
                                            24 GLOBAL OFFSET TABLE
46: 0804a000
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                            14 libc csu fini
   080484a0
                 2 FUNC
                           GLOBAL DEFAULT
                                           UND ITM deregisterTMCloneTab
                 0 NOTYPE WEAK
                                  DEFAULT
48: 00000000
                                               x86.get pc thunk.bx
                 4 FUNC
49: 08048340
                           GLOBAL HIDDEN
                                            25 data start
50: 0804a014
                 0 NOTYPE WEAK
                                  DEFAULT
                                           UND printf@@GLIBC 2.0
   00000000
                 0 FUNC
                           GLOBAL DEFAULT
                 O NOTYPE GLOBAL DEFAULT
                                            25 edata
52: 0804a020
53: 0804a01c
                 4 OBJECT GLOBAL DEFAULT
                                            25 x
54: 080484a4
                 0 FUNC
                           GLOBAL DEFAULT
                                            15 fini
                                            25 data start
55: 0804a014
                 0 NOTYPE
                           GLOBAL DEFAULT
56: 00000000
                 0 NOTYPE
                           WEAK
                                  DEFAULT
                                                 gmon start
                                                 dso handle
   0804a018
                 0 OBJECT
                           GLOBAL HIDDEN
                                               IO stdin used
58: 080484bc
                 4 OBJECT
                           GLOBAL DEFAULT
59: 00000000
                 0 FUNC
                           GLOBAL DEFAULT
                                                libc start main@@GLIBC
                                               libc csu init
60: 08048440
                93 FUNC
                           GLOBAL DEFAULT
61: 0804a024
                 O NOTYPE GLOBAL DEFAULT
                                            26 end
62: 08048310
                 0 FUNC
                                            14 start
                           GLOBAL DEFAULT
63: 080484b8
                 4 OBJECT
                           GLOBAL DEFAULT
                                            16 _fp_hw
```

目标文件中的符号表

```
#include <stdio.h>
int x=100;
void main()
{ static int x;
  printf("x=%d\n",x);
}
```

根据反汇编代码可知:

静态变量x存储在 0x804a024处,对应 .bss节所在位置。

调用printf函数时,该位 置上的值作为参数传递给 了printf函数。

存储在.bss节的static变量被自动初始化为0,因此输出结果为0。

用readelf -a 查看符号表如下:

```
marshtomp@SXD: /var/lib/docker/aufs/mnt/ab5b209c0478ec18ebac53609d12428a0db69a
24: 0804a000
                 0 SECTION LOCAL
                                  DEFAULT
   0804a014
                 0 SECTION LOCAL
                                  DEFAULT
                                             25
26: 0804a020
                 0 SECTION LOCAL
                                  DEFAULT
                                             26
   00000000
                 0 SECTION LOCAL
                                  DEFAULT
                                             27
                 0 FILE
                           LOCAL
                                            ABS crtstuff.c
   00000000
                                  DEFAULT
   08049f10
                 0 OBJECT LOCAL
                                  DEFAULT
                                             21 JCR LIST
                 0 FUNC
                           LOCAL
                                             14 deregister tm clones
   08048350
                                  DEFAULT
   08048380
                 0 FUNC
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                             14 register tm clones
   080483c0
                 0 FUNC
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                             14 do global dtors aux
                                  DEFAULT
                                             26 completed.7200
   0804a020
                 1 OBJECT
                          LOCAL
   08049f0c
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                                do global dtors aux fin
   080483e0
                 0 FUNC
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                             14 frame dummy
   08049f08
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                                frame dummy init array
   00000000
                 0 FILE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                            ABS test3.c
38: 0804a024
                 4 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                             26 x.1934
39: 00000000
                 0 FILE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                            ABS crtstuff.c
   080485bc
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                             18 FRAME END
   08049f10
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                             21 JCR END
42: 00000000
                 0 FILE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                            ABS
43: 08049f0c
                 0 NOTYPE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                                init array end
                                             22 DYNAMIC
44: 08049f14
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                                init array start
45: 08049f08
                 0 NOTYPE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                                  GNU EH FRAME HDR
46: 080484c8
                 0 NOTYPE
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                             24 GLOBAL OFFSET TABLE
   0804a000
                 0 OBJECT
                           LOCAL
                                  DEFAULT
                                                libc csu fini
   080484a0
                 2 FUNC
                           GLOBAL DEFAULT
                                               ITM deregisterTMCloneTab
   00000000
                 0 NOTYPE
                           WEAK
                                   DEFAULT
```