## 浙江大学实验报告

实验名称:	

学生姓名: <u>翁罗轩</u>专业: <u>软件工程</u>学号: <u>3170103226</u>

## 一、实验目的

浮点数的表示与算术运算算法分析,要求理论推导与程序模拟。具体需要 实现以下六个函数:

```
//typedef unsigned int dwrd;
char* ftoa(dwrd);
dwrd atof(char*);
dwrd fadd(dwrd, dwrd);
dwrd fsub(dwrd, dwrd);
dwrd fmul(dwrd, dwrd);
dwrd fdiv(dwrd, dwrd);
```

# 二、实验原理

# 2.1 浮点数标准格式转换为字符串

首先通过移位操作分别得到该浮点数的尾数 m 与阶码 e,然后通过 itoa 函数将尾数以二进制形式转换为一个字符串,注意,若不足 23 位,需要在左端补 0。根据阶码的值确定该浮点数是小于 1 还是大于 1,然后将其还原回二进制形式,并保留小数点的位置,保存在字符数组 binary\_str 中。至此,就可以通过该数组还原该浮点数的整数部分和小数部分了。小数点左边的数依次乘以 2 的正数次幂,小数点右边的数依次乘以 2 的负数次幂,得到 d\_int 和 d\_float,相加以后在最前面加上符号位,就得到了该浮点数。最后通过 gcvt 函数将这个浮点数转换为字符串,保存在 result str 中,输出即可。

# 2.2 字符串转换为浮点数标准格式

我在这里采用的方法比较麻烦,但相对还算稳定,在绝大部分情况下能得到

正确结果。具体思路是:分别将传入字符串中小数点左边(整数部分)与右边(小数部分)提取出来(主要是针对字符的一些操作),保存在整型常量 str\_int 与浮点数常量 str\_float 中。现在得到了形如 xxx. xxx 格式的"数",考虑到后续需要从中提取阶码与尾数,为方便起见,将其以二进制形式转换为一个字符串。使用 itoa 函数转换整数部分,加上小数点后,每次乘 2 取整转换小数部分,并转换为字符存入字符数组 binary\_str中。如果是无限循环小数,则只取其前 45 位。

获得阶码 e 的方法是: 若整数部分为 0,则 e = -(小数点后面 0 的个数 + 1) + 127; 若整数部分非 0,则 e = (整数部分位数 - 1) + 127。将 e 转换为字符串,若不足 8 位,左端补 0。

获得尾数 m 的方法是: 若整数部分非 0,直接取小数点后面 23 位即可,若整数部分为 0,则首先移动小数点,找到其正确的位置后再取后面 23 位。注意,若不足 23 位,右端补 0。m 同样保存在字符串中。

至此, 阶码 e 与尾数 m 的字符串都得到了, 将它们拼接起来, 并在首位加上符号位 s 即可得到结果字符串 result\_str, 将其转换成十六进制无符号整数即为结果。

### 2.3 加减

加法和减法的原理类似,因此这里只介绍加法的原理。

首先通过移位操作,分别得到两个浮点数的阶码与尾数。采用低阶向高阶对 齐的方法,将低阶的尾数进行向右移位操作。此时,两个尾数已经对齐了,直接 对它们进行加减操作即可(同号为加,异号为减)。

需要注意的是,异号相加可能导致尾数的首位不再是 1,此时只要将其向左移位,同时减小阶码的值即可化为标准格式。同号相加可能导致进位,此时则通过向右移位,同时增大阶码的值即可化为标准格式。

最后,将符号位、阶码、尾数拼接起来即得到结果。

对于减法,唯一不同的地方在于符号位的判断,需要根据符号与绝对值大小关系分情况讨论。

### 2.4 乘除

除法和乘法的原理完全一样,因为除法可以化为被除数乘以除数的倒数(通过 union 实现),因此这里只介绍乘法的原理。

与加减法一样,首先通过移位操作得到阶码和尾数。将两个阶码相加,并减去 127 即可得到积的阶码(后面可能会变)。然后将尾数相乘,具体为乘数每次右移一位,根据其最低位的情况来判断是否要在积里加上被乘数(0则不加,1则加)。相应地,每次运算前,积也需要右移一位。

同样地,乘法也可能导致进位,采用向右移位、增大阶码的方法即可化为标准格式。

最后,将符号位(同号为0,异号为1)、新的阶码和新的尾数拼接起来即得到结果。

# 2.5 特殊情况的处理

针对±INF、0、NaN 等特殊情况,本程序做了相应的特殊处理。 在 ftoa 函数中,当输入为 0x7F800000 或 0xFF800000 或 0 时,给出相应的 输出,如下图所示:

```
//special cases
if (d == 0x7F800000)
{
    strcpy(result_str, "INF");
    return result_str;
}
else if (d == 0xFF800000)
{
    strcpy(result_str, "-INF");
    return result_str;
}
else if (d == 0)
{
    strcpy(result_str, "0");
    return result_str;
}
```

在 atof 函数中, 当输入为某些特殊情况时, 给出相应的特殊输出, 如下图所示:

```
//special cases
if (string[0] == '0' && string[1] == '\0')
    return 0;
if (strcmp(string, "INF"))
    return 0x7F800000;
if (strcmp(string, "-INF"))
    return 0xFF800000;
```

```
//special cases
if (s == 0 && e == 255 && atol(m_str) == 0)
{
    printf("INF\n");
    return 0;
}
else if (s == 1 && e == 255 && atol(m_str) == 0)
{
    printf("-INF\n");
    return 0;
}
else if (e == 255 && atol(m_str) != 0)
{
    printf("NaN\n");
    return 0;
}
```

为简便起见,在加、减、乘、除等运算函数中,暂未考虑这些特殊情况的处理。

## 2.6 适用范围

虽然浮点数的范围是 10 的正负 38 次方,但本程序所能表示的范围比较有限。 经测试,范围约为 10 的正负 9 次方,一旦需要表示的数超过这个范围,就会出现不同程度的精度损失情况。


关于原因,我认为不是程序本身的问题,而是单精度浮点数本身的有效位数所限制的。比如,输入一个多位浮点数 0.0000000005 时,我对程序进行了调试:

```
int times = 10;
while (string[i] != '\0')
    119
120
    121
122
123
124
                           str_float += (float)(string[i] - '0') / times; times *= 10; 日用时间 <= 1ms
                     char binary_str[100];
                     itoa(str_int, binary_str, 2);
     129
     130
131
132
                           e = strlen(binary_str) - 1 + 127;
    135
136
                     int ptr = strlen(binary_str);
binary_str[ptr++] = '.';
100 %
自动窗口
                                                                                                                       → Д
                                                                                                        类型
 名称
                                           值
   🤪 į
                                                                                                        int
                                          3.54593488e-09
   str_float
                                                                                                        float
 string
                                          0x000001a710294c00 "0.0000000005"
                                                                                                   Q ▼ char '
   string[i]
                                          53 '5'
                                                                                                        char
                                          1410065408
    times
```

可见,当程序执行到读取字符串最后一个字符时(即'5'),虽然读取成功了(即 string[i] == '5'),但 str\_float 却不再是相应的数值。所以我认为应该是超出精度范围了。

对于大数,如 123456789,传入 ftoa 函数的标准格式是正确的,但由于要从中提取出尾数和阶码,只能通过移位操作,这样做必然会导致精度损失,因此转换出来的字符串与原浮点数有不同程度上的出入。

对于更大的数,如 12345678901234,我进行了调试:



```
while (string[i] != '\0' && string[i] != '.')

{
    str_int = str_int * 10 + string[i] - '0';

* 118
    il9
    il9
    il20
    il21
    il22
    il21
    il22
    il23
    il23
    il24
    il25
    il26
    il27
    il28
    il28

② i    il29
    il29

② i    il29

③ il29

② i    il29


③ il29

④ il29

⑥ il29
```

可见,读到'1'时,str\_int 不是预期的结果 12345678901,而是 3755744309, 这显然是发生了溢出。

## 2.7 程序框图



# 三、 使用方法

- 1. 本代码在 Visual Studio 2017 中能正常编译运行。
- 2. 运行程序,根据提示选择对应的操作。需注意:将浮点数格式化时,只能输入 xxx. xxx 的格式,而不支持科学计数法,但支持±INT 与 0 的特殊情况;将 IEEE754 格式重新转换成浮点数字符串时,只能输入十六进制。
  - 3. 加减乘除操作同上,不支持科学计数法输入。
  - 4. 当要输出的数小于 10 的负 2 次方时,程序会自动给出其科学计数法表示 (这是由所调用的 gcvt 函数本身的特性决定的)。
- 5. 某些特殊情况,如 0、± INF、NaN 等,不支持四则运算,但支持将它们的 IEEE754 格式转换回来。比如,输入 0x7F800000,会输出 INF。

### 四、 测试结果

### 4.1 浮点数标准格式转换为字符串

```
Choose the operation you want to take:
1. Change a string into float number in IEEE754 format.
2. Change a float number in IEEE754 format into string.
3. Add.
4. Subtract.
5. Multiply.
6. Divide.
0. Exit.
1
Enter a string.
4. 55567
0X4091C80C
```

### 4.2 字符串转换为浮点数标准格式

```
Choose the operation you want to take:
1. Change a string into float number in IEEE754 format (hex).
2. Change a float number in IEEE754 format into string.
3. Add.
4. Subtract.
5. Multiply.
6. Divide.
0. Exit.
2
Enter a float number in IEEE754 format (hex).
0X4091C80C
4. 555669785
```

### 4.3 加

```
Choose the operation you want to take:
1. Change a string into float number in IEEE754 format (hex).
2. Change a float number in IEEE754 format into string.
3. Add.
4. Subtract.
5. Multiply.
6. Divide.
0. Exit.
3
Enter the first float number.
1. 5
Enter the second float number.
-2. 3
1. 5 (0X3FC00000) + -2. 3 (0XC0133333) = -0. 7999999523 (0XBF4CCCCC)
```

#### 4.4 减

```
Choose the operation you want to take:

1. Change a string into float number in IEEE754 format(hex).

2. Change a float number in IEEE754 format into string.

3. Add.

4. Subtract.

5. Multiply.

6. Divide.

0. Exit.

4

Enter the first float number.

5. 88

Enter the second float number.

6. 7

5. 88 (0X40BC28F5) - 6.7 (0X40D66666) = -0.8200001717 (0XBF51EB88)
```

### 4.5 乘

```
Choose the operation you want to take:

1. Change a string into float number in IEEE754 format(hex).

2. Change a float number in IEEE754 format into string.

3. Add.

4. Subtract.

5. Multiply.

6. Divide.

0. Exit.

5
Enter the first float number.

3. 55
Enter the second float number.

2. 7

3. 55 (0X40633333) * 2.7 (0X402CCCCC) = 9.584999084 (0X41195C28)
```

#### 4.6 除

```
Choose the operation you want to take:

1. Change a string into float number in IEEE754 format(hex).

2. Change a float number in IEEE754 format into string.

3. Add.

4. Subtract.

5. Multiply.

6. Divide.

0. Exit.

6
Enter the first float number.

3. 54
Enter the second float number.

0. 6

3. 54(0X40628F5C) / 0.6(0X3F19999A) = 5.899999619(0X40BCCCCC)
```

#### 4.7 特殊情况输出

```
Choose the operation you want to take:
1. Change a string into float number in IEEE754 format.
2. Change a float number in IEEE754 format into string.
3. Add.
4. Subtract.
5. Multiply.
6. Divide.
0. Exit.
1
Enter a string.
INT
0X7F800000
```

```
Choose the operation you want to take:
1. Change a string into float number in IEEE754 format(hex).
2. Change a float number in IEEE754 format into string.
3. Add.
4. Subtract.
5. Multiply.
6. Divide.
0. Exit.
2
Enter a float number in IEEE754 format(hex).
0XFF800000
-INF
```

### 4.8 大数小数验证

在本程序中,当输入的数超过范围时(粗略估计约为 10<sup>-9</sup>-10<sup>9</sup>),会输出错误(或不精确)的结果,如下图所示:

```
Enter a string.
0.000000005
0X3173AC80

Choose the operation you want to take:
1.Change a string into float number in IEEE754 format(hex).
2.Change a float number in IEEE754 format into string.
3.Add.
4.Subtract.
5.Multiply.
6.Divide.
0.Exit.
2
Enter a float number in IEEE754 format(hex).
0X3173AC80
3.54592089e-009
```

```
Enter a string.
12345678901234
0X4EE79C5F

Choose the operation you want to take:
1. Change a string into float number in IEEE754 format(hex).
2. Change a float number in IEEE754 format into string.
3. Add.
4. Subtract.
5. Multiply.
6. Divide.
0. Exit.
2
Enter a float number in IEEE754 format(hex).
0X4EE79C5F
1942883072
```

原因分析见第二部分。