PRÁCTICA 2

Creación del sistema de ficheros ASSOOFS

Ampliación de Sistemas Operativos (ASSOO) Grado en Ingeniería Informática

Universidad de León

Distributed under: Creative Commons Attribution-Share Alike $4.0\ {\rm International}$



Resumen

El kernel de Linux incluye un conjunto de rutinas conocido como *libfs* diseñada para simplificar la tarea de escribir sistemas de ficheros. *libfs* se encarga de las tareas más habituales de un sistema de ficheros permitiendo al desarrollador centrarse en la funcionalidad más específica. El objetivo de esta práctica es construir un sistema de ficheros basado en inodos con una funcionalidad muy básica utilizando las rutinas de *libfs*. Para hacerlo, es necesario implementar un nuevo módulo que permita al kernel gestionar sistemas de ficheros de tipo *assoofs*.

Referencias

- Creating Linux virtual filesystems. https://lwn.net/Articles/57369/
- Linux Device Drivers, Third Edition By Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman.
- The Linux Kernel Module Programming Guide. http://www.tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/index.html
- SIMPLEFS: A simple, kernel-space, on-disk filesystem from the scratch. https://github.com/psankar/simplefs
- libfs stuff: https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source

$\acute{\mathbf{I}}\mathbf{ndice}$

1.	Creación de un módulo básico	9
2.	2.3.3. Implementar una función que permita montar dispositivos con el nuevo sistema de ficheros: assoofs_mount 2.3.4. Implementar una función para inicializar el superbloque: assoofs_fill_super	11 12 13
3.	3.1. Sesión 1: Compilación estructura básica	$\frac{22}{22}$
Α.	Operaciones binarias sobre free_blocks	25
В.	Caché de inodos	25
C.	Uso de semáforos para bloquear recursos compartidos	26
D.	D.1. Modificar las estructura de datos	26 27 27

1. Creación de un módulo básico

El siguiente fragmento de código muestra la implementación de un módulo sencillo cargable en el kernel de Linux.

```
#include <linux/module.h>
                                   /* Needed by all modules */
                                   /* Needed for KERN_INFO */
#include linux/kernel.h>
#include inux/init.h>
                                   /* Needed for the macros */
  #include <linux/fs.h>
                                   /* libfs stuff
6 MODULE_LICENSE("GPL");
7 MODULE_AUTHOR("Angel Manuel Guerrero Higueras");
9 static int __init init_hello(void)
10 {
      printk(KERN_INFO "Hello world\n");
1.1
12
      return 0;
13 }
14
static void __exit cleanup_hello(void)
16
      printk(KERN_INFO "Goodbye world\n");
17
18 }
19
20 module_init(init_hello);
21 module_exit(cleanup_hello);
```

Guardaremos la rutina de código anterior en un fichero llamado helloWorldModule.c. Para compilar helloWorldModule.c utilizaremos la herramienta make. Para ello, se necesita un fichero de configuración Makefile similar al siguiente:

```
obj-m += helloWorldModule.o

all: ko

ko:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules

clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
```

La siguiente secuencia de comandos detalla los pasos que hay que seguir para primero compilar el módulo con la herramienta *make*. Después insertarlo en el kernel con el comando *insmod*. A continuación probar que funciona con el comando *dmesg* que mostrará todos los mensajes del kernel. Por último, el comando *rmmod* permite borrar el módulo del kernel.

```
helloWorldModule.c Makefile
  # make
  make -C /lib/modules/3.13.0-86-generic/build M=/root modules
  make[1]: se ingresa al directorio "/usr/src/linux-headers-3.13.0-86-generic"
    CC [M] /root/helloWorldModule.o
    Building modules, stage 2.
    MODPOST 1 modules
    CC
            /root/helloWorldModule.mod.o
    LD [M]
           /root/helloWorldModule.ko
  make[1]: se sale del directorio "/usr/src/linux-headers-3.13.0-86-generic"
  # insmod helloWorldModule.ko
  # dmesg
13
  [ 2424.977652] Hello world
  # rmmod helloWorldModule
  # dmesg
  [ 2424.977652] Hello world
  [ 2488.350933] Goodbye world
```

helloWorldModule.c y Makefile tienen que estar en la misma carpeta desde la cual ejecutemos el comando make.

2. Implementación de ASSOOFS

Para implementar el sistema de ficheros ASSOOFS hay que realizar las siguientes tareas. En cada una de estas tareas crearemos un fichero de código fuente diferente.

- 1. Definir y declarar las estructuras de datos y constantes necesarias. Las estructuras y constantes las definiremos en el fichero assoofs.h.
- 2. Implementar un programa que permita formatear dispositivos de bloques como ASSOOFS. El programa lo implementaremos en el fichero mkassoofs.c.
- 3. Implementar un módulo para que el kernel del SO pueda interactuar con un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS. El módulo lo implementaremos en el fichero assoofs.c.

En los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 se detalla cada una de estas tareas.

2.1. Estructuras de datos necesarias

El fichero assoofs.h, cuyo contenido muestra el siguiente listado, contiene las estructuras de datos y constantes necesarias:

```
#define ASSOOFS MAGIC 0x20200406
  #define ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE 4096
  #define ASSOOFS_FILENAME_MAXLEN 255
4 #define ASSOOFS_LAST_RESERVED_BLOCK ASSOOFS_ROOTDIR_BLOCK_NUMBER
5 #define ASSOOFS_LAST_RESERVED_INODE ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER
6 const int ASSOOFS_SUPERBLOCK_BLOCK_NUMBER = 0;
7 const int ASSOOFS_INODESTORE_BLOCK_NUMBER = 1;
8 const int ASSOOFS_ROOTDIR_BLOCK_NUMBER = 2;
9 const int ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER = 1;
const int ASSOOFS_MAX_FILESYSTEM_OBJECTS_SUPPORTED = 64;
12 struct assoofs super block info {
      uint64_t version;
      uint64_t magic;
14
      uint64_t block_size;
15
      uint64_t inodes_count;
16
17
      uint64_t free_blocks;
      char padding[4056];
18
19 };
20
21 struct assoofs_dir_record_entry {
       char filename[ASSOOFS_FILENAME_MAXLEN];
22
      uint64_t inode_no;
23
24 };
25
26 struct assoofs_inode_info {
      mode_t mode;
      uint64_t inode_no;
28
29
      uint64_t data_block_number;
30
          uint64_t file_size;
31
32
           uint64_t dir_children_count;
33
34 };
```

El sistema de ficheros ASSOOFS soporta un máximo de 64 bloques como muestra la figura 1.



Figura 1: Dispositivo de bloques con formato ASSOOFS.

2.2. Implementación un programa que permita formatear dispositivos de bloques como ASSOOFS

Para formatear dispositivos de bloques como ASSOOFS necesitaremos el programa mkassoofs.c, cuyo código se muestra a continuación:

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
3 #include <sys/types.h>
 #include <sys/stat.h>
5 #include <fcntl.h>
6 #include <stdint.h>
 7 #include <stdlib.h>
8 #include <string.h>
9 #include "assoofs.h"
11 #define WELCOMEFILE_DATABLOCK_NUMBER (ASSOOFS_LAST_RESERVED_BLOCK + 1)
#define WELCOMEFILE_INODE_NUMBER (ASSOOFS_LAST_RESERVED_INODE + 1)
13
static int write_superblock(int fd) {
     struct assoofs_super_block_info sb = {
15
          .version = 1,
16
17
           .magic = ASSOOFS_MAGIC,
          .block_size = ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE,
18
           .inodes_count = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
19
20
           .free_blocks = (^{\circ}0) & ^{\circ}(15),
      };
21
22
      ssize_t ret;
23
      ret = write(fd, &sb, sizeof(sb));
24
      if (ret != ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE) {
          printf("Bytes written [%d] are not equal to the default block size.\n", (int)ret);
26
27
           return -1;
29
30
       printf("Super block written succesfully.\n");
31
32 }
static int write_root_inode(int fd) {
35
       ssize_t ret;
      struct assoofs_inode_info root_inode;
37
38
      root_inode.mode = S_IFDIR;
39
      root_inode.inode_no = ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER;
40
      root_inode.data_block_number = ASSOOFS_ROOTDIR_BLOCK_NUMBER;
41
      root_inode.dir_children_count = 1;
42
43
      ret = write(fd, &root_inode, sizeof(root_inode));
45
46
      if (ret != sizeof(root_inode)) {
          printf("The inode store was not written properly.\n");
47
48
           return -1:
49
50
       printf("root directory inode written succesfully.\n");
51
53 }
54
static int write_welcome_inode(int fd, const struct assoofs_inode_info *i) {
      off_t nbytes;
56
57
      ssize_t ret;
58
      ret = write(fd, i, sizeof(*i));
59
      if (ret != sizeof(*i)) {
           printf("The welcomefile inode was not written properly.\n");
61
62
           return -1;
63
      printf("welcomefile inode written succesfully.\n");
64
65
      nbytes = ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE - (sizeof(*i) * 2);
66
      ret = lseek(fd, nbytes, SEEK_CUR);
67
       if (ret == (off_t)-1) {
           printf("The padding bytes are not written properly.\n");
69
70
           return -1;
71
72
73
      printf("inode store padding bytes (after two inodes) written sucessfully.\n");
```

```
74
       return 0;
75 }
76
int write_dirent(int fd, const struct assoofs_dir_record_entry *record) {
       ssize_t nbytes = sizeof(*record), ret;
78
79
       ret = write(fd, record, nbytes);
80
81
       if (ret != nbytes) {
           printf("Writing the rootdirectory datablock (name+inode_no pair for welcomefile) has failed.\n");
82
           return -1;
83
       printf("root directory datablocks (name+inode_no pair for welcomefile) written successfully.\n");
85
86
       nbytes = ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE - sizeof(*record);
87
       ret = lseek(fd, nbytes, SEEK_CUR);
88
       if (ret == (off_t)-1) {
89
           printf("Writing the padding for rootdirectory children datablock has failed.\n");
            return -1;
91
92
       printf("Padding after the rootdirectory children written successfully.\n");
93
94
       return 0;
95 }
96
97 int write_block(int fd, char *block, size_t len) {
       ssize_t ret;
99
       ret = write(fd, block, len);
100
       if (ret != len) {
           printf("Writing file body has failed.\n");
103
            return -1;
104
105
       printf("block has been written succesfully.\n");
106
       return 0;
107 }
108
int main(int argc, char *argv[])
110 {
111
        int fd:
112
       ssize_t ret;
       char welcomefile_body[] = "Hola mundo, os saludo desde un sistema de ficheros ASSOOFS.\n";
114
       struct assoofs_inode_info welcome = {
            .mode = S_IFREG,
116
            .inode_no = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
117
            .data_block_number = WELCOMEFILE_DATABLOCK_NUMBER,
118
119
            .file_size = sizeof(welcomefile_body),
120
121
       struct assoofs_dir_record_entry record = {
            .filename = "README.txt",
123
            .inode_no = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
124
126
       if (argc != 2) {
127
128
           printf("Usage: mkassoofs <device>\n");
            return -1;
129
130
       fd = open(argv[1], O_RDWR);
       if (fd == -1) {
133
           perror("Error opening the device");
            return -1;
136
137
       ret = 1;
138
139
       do {
           if (write_superblock(fd))
140
141
                break;
142
143
           if (write_root_inode(fd))
144
145
           if (write_welcome_inode(fd, &welcome))
146
                break;
147
148
149
            if (write_dirent(fd, &record))
                break;
150
           if (write_block(fd, welcomefile_body, welcome.file_size))
152
```

```
break;

break;

ret = 0;

while (0);

close(fd);

return ret;


}
```

La función main, después de inicializar algunas variables (welcome, welcome_body y record) y de abrir el dispositivo indicado como segundo argumento en la línea de comandos (open(argv[1], O_RDWR)), ejecuta de manera secuencial las siguientes funciones:

1. Primero, la función write_superblock escribe el superbloque en el primer bloque de disco (bloque 0).

```
static int write_superblock(int fd) {
      struct assoofs_super_block_info sb = {
           .version = 1,
3
           .magic = ASSOOFS_MAGIC.
           .block_size = ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE,
           .inodes_count = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
6
           .free_blocks = (~0) & ~(15),
9
      ssize_t ret;
10
      ret = write(fd, &sb, sizeof(sb));
11
      if (ret != ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE) {
12
13
          printf("Bytes written [%d] are not equal to the default block size.\n", (int)ret);
           return -1;
14
15
16
      printf("Super block written succesfully.\n");
17
      return 0;
19 }
```


La siguiente figura muestra el contenido de un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS después de ejecutar write_superblock.



2. Después, write_root_inode guarda el inodo del directorio raiz en el almacen de inodos (bloque 1).

```
static int write_root_inode(int fd) {
      ssize_t ret;
      struct assoofs_inode_info root_inode;
      root_inode.mode = S_IFDIR;
      root_inode.inode_no = ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER;
      root_inode.data_block_number = ASSOOFS_ROOTDIR_BLOCK_NUMBER;
      root_inode.dir_children_count = 1;
      ret = write(fd, &root_inode, sizeof(root_inode));
11
      if (ret != sizeof(root_inode)) {
13
          printf("The inode store was not written properly.\n");
14
           return -1;
15
16
17
      printf("root directory inode written succesfully.\n");
18
19
      return 0:
```


La siguiente figura muestra el contenido de un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS después de ejecutar write_root_inode.



3. A continuación, write_welcome_inode guarda el inodo del fichero README.txt en el almacen de inodos (bloque 1).

```
static int write_welcome_inode(int fd, const struct assoofs_inode_info *i) {
      off_t nbytes;
      ssize_t ret;
      ret = write(fd, i, sizeof(*i));
6
      if (ret != sizeof(*i)) {
          printf("The welcomefile inode was not written properly.\n");
      printf("welcomefile inode written succesfully.\n");
10
11
      nbytes = ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE - (sizeof(*i) * 2);
      ret = lseek(fd, nbytes, SEEK_CUR);
13
14
      if (ret == (off_t)-1) {
          printf("The padding bytes are not written properly.\n");
15
16
           return -1;
17
18
      printf("inode store padding bytes (after two inodes) written sucessfully.\n");
19
       return 0;
20
21 }
```


La siguiente figura muestra el contenido de un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS después de ejecutar write_welcome_inode.



4. Después, write_dirent guarda una entrada (<nombre, número de inodo>) para el fichero README.txt en el bloque que almacena las entradas del directorio raiz (bloque 2).

```
int write_dirent(int fd, const struct assoofs_dir_record_entry *record) {
      ssize_t nbytes = sizeof(*record), ret;
2
      ret = write(fd, record, nbytes);
      if (ret != nbytes) {
          printf("Writing the rootdirectory datablock (name+inode_no pair for welcomefile) has failed.\n");
           return -1;
      printf("root directory datablocks (name+inode_no pair for welcomefile) written successfully.\n");
9
10
      nbytes = ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE - sizeof(*record);
      ret = lseek(fd, nbytes, SEEK_CUR);
12
      if (ret == (off_t)-1) {
13
14
          \label{printf("Writing the padding for rootdirectory children datablock has failed.\n");}
15
16
      printf("Padding after the rootdirectory children written successfully.\n");
17
18
19 }
```

La siguiente figura muestra el contenido de un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS después de ejecutar write_dirent.




5. Por último, write_block escribe un mensaje en el bloque que almacena los contenidos del fichero README.txt (bloque 3).

```
int write_block(int fd, char *block, size_t len) {
    ssize_t ret;

ret = write(fd, block, len);
    if (ret != len) {
        printf("Writing file body has failed.\n");
        return -1;
    }
    printf("block has been written succesfully.\n");
    return 0;
}
```

La siguiente figura muestra el contenido de un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS después de ejecutar mkassoofs.



2.3. Implementación de un módulo para ASSOOFS

Para implementar un sistema de ficheros básico es necesario seguir los pasos que se enumeran a continuación. El desarrollo de la práctica se realizará sobre la distribución Linux Ubuntu 22.04, en este enlace (también disponible en el moodle de la asignatura), se encuentra una imagen de disco que se va a utilizar como base. Estas funcionalidades suponen los **requisitos** básicos que debe cumplir un sistema de ficheros ASSOOFS (8 puntos):

- 1. Inicializar y registrar el nuevo sistema de ficheros en el kernel.
- 2. Implementar una función que permita montar dispositivos con el nuevo sistema de ficheros.
- 3. Implementar una función para inicializar el superbloque.
- 4. Declarar una estructura e implementar funciones para manejar inodos. En concreto necesitaremos poder crear nuevos inodos y acceder a la información de los ya existentes.
- 5. Declarar una estructura e implementar funciones mínimas para manejar archivos y directorios. En concreto se pide poder leer y escribir archivos existentes y crear archivos y carpetas nuevos.
- * Se penalizarán aquellas prácticas que en tiempo de compilación reporten algún tipo de warning.

Además de las funcionalidades básicas enumeradas, es recomendable la implementación de las siguientes funcionalidades **opcionales** (2 puntos):

- Mantener una cache de inodos (fácil). Apéndice B.
- Utilizar semáforos para acceder a las estructuras principales (fácil). Apéndice C.
- Borrado de ficheros con el comando rm (difícil). Apéndice D.

■ Mover ficheros con el comando mv (difícil).

El detalle de cada paso se describe en los siguientes sub-apartados. Cómo base podemos utilizar la estructura básica del módulo con las funciones principales de assoofs.c, cuyo código se muestra a a continuación (disponible en el moodle de la asignatura):

```
#include inux/module.h>
                                   /* Needed by all modules */
#include linux/kernel.h>
                                   /* Needed for KERN_INFO */
                                  /* Needed for the macros */
3 #include <linux/init.h>
#include unx/fs.h>
                                   /* libfs stuff
                                                           */
5 #include linux/buffer_head.h> /* buffer_head
6 #include <linux/slab.h>
                                  /* kmem_cache
7 #include "assoofs.h"
9 /*
   * Operaciones sobre ficheros
11
ssize_t assoofs_read(struct file * filp, char __user * buf, size_t len, loff_t * ppos);
13 ssize_t assoofs_write(struct file * filp, const char _user * buf, size_t len, loff_t * ppos);
const struct file_operations assoofs_file_operations = {
15
      .read = assoofs_read,
       .write = assoofs_write;
17 }:
19 ssize_t assoofs_read(struct file * filp, char __user * buf, size_t len, loff_t * ppos) {
      printk(KERN_INFO "Read request\n");
20
21
      return 0;
22 }
23
24 ssize_t assoofs_write(struct file * filp, const char __user * buf, size_t len, loff_t * ppos) {
      printk(KERN_INFO "Write request\n");
25
      return 0;
26
27 }
28
      Operaciones sobre directorios
30
31 */
static int assoofs_iterate(struct file *filp, struct dir_context *ctx);
33 const struct file_operations assoofs_dir_operations = {
34
       .owner = THIS_MODULE,
       .iterate = assoofs_iterate,
35
36 };
37
38 static int assoofs_iterate(struct file *filp, struct dir_context *ctx) {
      printk(KERN_INFO "Iterate request\n");
39
40
      return 0;
41 }
42
43 /*
* Operaciones sobre inodos
45 */
46 static int assoofs_create(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl)
47 struct dentry *assoofs_lookup(struct inode *parent_inode, struct dentry *child_dentry, unsigned int flags);
48 static int assoofs_mkdir(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir , struct dentry *dentry, umode_t mode);
49 static struct inode_operations assoofs_inode_ops = {
      .create = assoofs_create,
50
      .lookup = assoofs_lookup,
51
       .mkdir = assoofs_mkdir,
53 };
54
55 struct dentry *assoofs_lookup(struct inode *parent_inode, struct dentry *child_dentry, unsigned int flags) {
      printk(KERN_INFO "Lookup request\n");
56
57
      return NULL;
58 }
59
60
static int assoofs_create(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl)
      printk(KERN_INFO "New file request\n");
      return 0;
63
64 }
66 static int assoofs_mkdir(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir , struct dentry *dentry, umode_t mode) {
      printk(KERN_INFO "New directory request\n");
67
      return 0;
68
69 }
71 /*
```

```
* Operaciones sobre el superbloque
 73 */
 74 static const struct super_operations assoofs_sops = {
       .drop_inode = generic_delete_inode,
 75
 76 }:
 78 /*
 79
       Inicialización del superbloque
   */
 80
 s1 int assoofs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent) {
       printk(KERN_INFO "assoofs_fill_super request\n")
        // 1.- Leer la información persistente del superbloque del dispositivo de bloques
 83
        // 2.- Comprobar los parámetros del superbloque
 84
        // 3.- Escribir la información persistente leída del dispositivo de bloques en el superbloque sb, incluído el campo s_op
 85
        con las operaciones que soporta.
 86
        // 4.- Crear el inodo raíz y asignarle operaciones sobre inodos (i_op) y sobre directorios (i_fop)
       return 0;
 88 }
 89
 90 /*
       Montaje de dispositivos assoofs
91
 92 */
93 static struct dentry *assoofs_mount(struct file_system_type *fs_type, int flags, const char *dev_name, void *data) {
 94
       struct dentry *ret;
       printk(KERN_INFO "assoofs_mount request\n");
 95
 96
       ret = mount_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, assoofs_fill_super);
        // Control de errores a partir del valor de ret. En este caso se puede utilizar la macro IS_ERR: if (IS_ERR(ret)) ...
 97
 98
99 }
100
101 /*
102
       assoofs file system type
    */
static struct file_system_type assoofs_type = {
                = THIS_MODULE,
105
        .owner
                = "assoofs",
106
        .mount = assoofs_mount,
        .kill_sb = kill_block_super,
108
109 };
static int __init assoofs_init(void) {
       int ret;
112
       printk(KERN_INFO "assoofs_init request\n");
113
       ret = register_filesystem(&assoofs_type);
114
       // Control de errores a partir del valor de ret
116
       return ret;
117 }
118
static void __exit assoofs_exit(void) {
       int ret;
120
       printk(KERN_INFO "assoofs_exit request\n");
       ret = unregister_filesystem(&assoofs_type);
        // Control de errores a partir del valor de ret
123
124 }
126 module_init(assoofs_init);
127 module_exit(assoofs_exit);
```

2.3.1. Compilar la solución completa, formatear y montar un dispositivo ASSOOFS

El siguiente listado muestra el contenido del fichero Makefile para compilar la solución completa. Para que funcione debe cumplirse lo siguiente:

- La implementación del módulo está un fichero llamado assoofs.c.
- El fichero assoofs.h contiene estructuras y constantes necesarias para compilar la solución.
- El fichero mkassoofs.c contiene un programa para formatear dispositivos de bloques como ASSOOFS.

```
obj-m := assoofs.o

all: ko mkassoofs

ko:
 make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(shell pwd) modules

mkassoofs_SOURCES:
```

```
mkassoofs.c assoofs.h

clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(shell pwd) clean
rm mkassoofs
```

Para probar nuestro sistema de ficheros tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. Compilar:

```
make make -C /lib/modules/3.19.0-15-generic/build M=/home/ubuntu modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-3.19.0-15-generic'
CC [M] /home/ubuntu/assoofs.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /home/ubuntu/assoofs.mod.o
LD [M] /home/ubuntu/assoofs.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-3.19.0-15-generic'
cc mkassoofs.c -o mkassoofs
```

2. Crear una imagen para contener el sistema de ficheros:

```
$ dd bs=4096 count=100 if=/dev/zero of=image

100+0 records in

100+0 records out

4 409600 bytes (410 kB) copied, 0.000294943 s, 1.4 GB/s
```

3. Formatear la imagen creada en el punto anterior en formato assoofs:

```
$ ./mkassoofs image

Super block written successfully

root directory inode written successfully

welcomefile inode written successfully

inode store padding bytes (after the two inodes) written successfully

root directory datablocks (name+inode_no pair for welcomefile) written successfully

padding after the rootdirectory children written successfully

block has been written successfully
```

Una vez realizado lo anterior, los siguientes pasos hay que ejecutarlos con el usuario root (sudo su). Ojo a las rutas, no tienen porque ser iguales a las del ejemplo:

4. Insertar el módulo en el kernel:

```
# insmod assoofs.ko
```

5. Crear un punto de montaje:

```
# mkdir mnt
```

6. Montamos la imagen creada en el punto de montaje:

```
# mount -o loop -t assoofs image mnt
```

7. Comprobamos los mensajes del kernel:

```
# dmesg
...

[20999.690170] Sucessfully registered assoofs

[21131.422986] The magic number obtained in disk is: [268640275]

[21131.422988] assoofs filesystem of version [1] formatted with a block size of %[4096] detected in the device.

[21131.423014] assoofs is successfully mounted on [/dev/loop2]
```

2.3.2. Inicializar y registrar el nuevo sistema de ficheros en el kernel

Lo primero es definir dos funciones, assoofs_init y assoofs_exit, que se ejecutaran cuando se cargue y se borre respectivamente el módulo en el kernel. assoofs_init tiene que registrar el nuevo sistema de ficheros en el kernel. assoofs_exit tiene que eliminar la información del nuevo sistema de ficheros del kernel. Para ello, tendrán que hacer uso de las funciones register_filesystem y unregister_filesystem respectivamente. Los prototipos de ambas funciones son los siguientes:

```
extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
```

Ambas funciones requieren un argumento de tipo struct file_system_type. Tenemos que declarar nuestra propia variable de tipo struct file_system_type. cuya dirección pasaremos a register_filesystem y unregister_filesystem. Lo haremos como sigue:

```
static struct file_system_type assoofs_type = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .name = "assoofs",
    .mount = assoofs_mount,
    .kill_sb = kill_block_super,
};
```

2.3.3. Implementar una función que permita montar dispositivos con el nuevo sistema de ficheros: assoofs_mount

La función assoofs mount permitirá montar un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS. Se invocará cuando una vez registrado el nuevo sistema de ficheros un usuario utilice el comando mount con los argumentos -t assoofs entre otros. Su prototipo es el siguiente:

```
static struct dentry *assoofs_mount(struct file_system_type *fs_type,
int flags, const char *dev_name, void *data)
```

Para montar el dispositivo se utilizará la función mount_bdev, cuyo protopipo es el siguiente:

```
extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
int flags, const char *dev_name, void *data,
int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
```

Sus argumentos son los mismos que assoofs_mount, con la excepción del último, que es un puntero a la función que queremos ejecutar para llenar nuestro superbloque. Nosotros llamaremos a esta función assoofs_fill_super.

Una vez llegados a este punto, podemos probar nuestra práctica siguiendo los comandos que se proponen en la Sección 3.1.

2.3.4. Implementar una función para inicializar el superbloque: assoofs_fill_super

El prototipo de assoofs_fill_super es el siguiente:

```
int assoofs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
```

assoofs_fill_super tiene que realizar las siguientes tareas y devolver 0 si todo va bien:

1. Leer la información persistente del superbloque del dispositivo de bloques. En nuestro caso la información del superbloque está en el bloque 0.

Para manejar bloques utilizaremos variables de tipo struct buffer_head. Para leer bloques de disco se utiliza la función sb_bread que devuelve un struct buffer_head:

```
static inline struct buffer_head *sb_bread(struct super_block *sb, sector_t block)
{
   return __bread(sb->s_bdev, block, sb->s_blocksize);
}
```

El primer argumento es un puntero al superbloque de nuestro sistema de ficheros, el segundo es el identificador de bloque (0, 1, ..., 63). Devuelve una variable de tipo struct buffer_head.

El contenido del bloque se almacena en el campo b_data del struct buffer_head devuelto por la función. Para acceder al contenido es preciso hacer un cast al tipo de datos que corresponda. Por ejemplo, para leer la información del superbloque en un sistema de ficheros ASSOOFS haremos lo siguiente:

```
struct buffer_head *bh;
struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb;
bh = sb_bread(sb, ASSOOFS_SUPERBLOCK_BLOCK_NUMBER); // sb lo recibe assoofs_fill_super como argumento
assoofs_sb = (struct assoofs_super_block_info *)bh->b_data;
```

Después de utilizar el bloque podemos liberar la memoria asignada con la función brelse:

```
prelse(bh);
```

- 2. Comprobar los parámetros del superbloque, al menos: número mágico y tamaño de bloque.
- 3. Escribir la información persistente leída del dispositivo de bloques en el superbloque, representado por el parámetro sb de assoofs_fill_super, que no es otra cosa más que un puntero a una variable de tipo struct super_block:
 - Asignaremos el número mágico ASSOOFS_MAGIC definido en assoofs.h al campo s_magic del superbloque sb.
 - Asignaremos el tamaño de bloque ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE definido en assoofs.h al campo s_maxbytes del superbloque sb.

■ Asignaremos operaciones (campo s_op al superbloque sb. Las operaciones del superbloque se definen como una variable de tipo struct super_operations como sigue:

```
static const struct super_operations assoofs_sops = {
    .drop_inode = generic_delete_inode,
};
```

- Para no tener que acceder al bloque 0 del disco constantemente guardaremos la información leída del bloque 0 del disco (en una variable de tipo struct assoofs_super_block_info, ver punto 1) en el campo s_fs_info del superbloque sb.
- 4. Crear el inodo raíz. Es necesario seguir los siguientes pasos:
 - Para crear inodos utilizaremos la función new_inode (*). Devuelve un puntero a una variable de tipo struct inode y recibe como argumento el superbloque del sistema de ficheros donde queremos crear el nuevo inodo.

```
extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
```

new_inode reserva la memoria necesaria e inicializa una variable de tipo struct inode:

```
struct inode *root_inode;
root_inode = new_inode(sb);
```

Después de inicializar el inodo, asignaremos propietario y permisos con la función inode_init_owner, cuyo prototipo se muestra a continuación:

Y que se invoca como sigue:

```
inode_init_owner(sb->s_user_ns, root_inode, NULL, S_IFDIR); // S_IFDIR para directorios, S_IFREG para ficheros.
```

El tercer argumento se corresponde con el inodo del directorio que contiene el fichero o el directorio, que se corresponderá con el inodo padre del nuevo inodo. Indicando NULL en este argumento, estamos diciendo que el nuevo inodo no tiene padre, lo que sólo ocurre con el directorio raíz. En otro caso tendremos que indicar un inodo padre.

Después, asignaremos información al inodo. En concreto: el número de inodo; el superbloque del sistema de ficheros al que pertenece; fechas de creación, modificación y acceso; y operaciones que soporta el inodo. Para las operaciones sobre inodos utilizar la estructura definida en el apartado 2.3.5. Para las operaciones sobre archivos y directorios utilizar las estructuras definidas en el apartado 2.3.6. Además, en el campo i_private guardaremos un struct assoofs_inode_info con la información persistente del inodo.

```
root_inode->i_ino = ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER; // número de inodo
root_inode->i_sb = sb; // puntero al superbloque
root_inode->i_op = &assoofs_inode_ops; // dirección de una variable de tipo struct inode_operations previamente
declarada
root_inode->i_fop = &assoofs_dir_operations; // dirección de una variable de tipo struct file_operations previamente
declarada. En la práctica tenemos 2: assoofs_dir_operations y assoofs_file_operations. La primera la
utilizaremos cuando creemos inodos para directorios (como el directorio raíz) y la segunda cuando creemos
inodos para ficheros.
root_inode->i_atime = root_inode->i_mtime = root_inode->i_ctime = current_time(root_inode); // fechas.
root_inode->i_private = assoofs_get_inode_info(sb, ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER); // Información persistente del
inodo
```

Guardaremos la información persistente del inodo en el campo i_private. Esta información está guardada en el disco, es el primer registro del almacén de inodos del bloque 1. Esta operación se realiza en más situaciones, por tanto, es interesante definir una función auxiliar para ello: assoofs_get_inode_info.

Por último tenemos que introducir el nuevo inodo en el árbol de inodos. Hay dos formas de hacer esto: la primera es solamente para el directorio raíz y sólo hay que hacerlo una vez; la segunda es para el resto de inodos.

a) Cuando el nuevo inodo se trate del inodo raíz lo marcaremos como tal y lo guardaremos en el superbloque. Para ello, asignaremos el resultado de la función d_make_root al campo s_root del superbloque sb. El prototipo de d_make_root es el siguiente:

```
vextern struct dentry * d_make_root(struct inode *);
Y se invoca como sigue:
sb->s_root = d_make_root(root_inode);
```

b) Cuando se trate de un inodo normal (no raíz). Utilizaremos la función d_add para introducir el nuevo inodo en el árbol de inodos. Su prototipo es el siguiente:

```
static inline void d_add(struct dentry *entry, struct inode *inode);
```

Y se invoca como sigue:

```
d_add(dentry, inode);
```

El primer argumento es un puntero a una variable de tipo struct dentry que representa al directorio padre. Su valor nos vendrá dado como argumento en la función desde la que queramos crear un nuevo inodo. En nuestro caso: assoofs_lookup, assoofs_create y assoofs_mkdir (ver apartado 2.3.5).

El segundo argumento, es el struct inode que representa al nuevo nodo.

assoofs_get_inode_info Esta función auxiliar nos permitirá obtener la información persistente del inodo número inode_no del superbloque sb. Su prototipo es el siguiente:

```
struct assoofs_inode_info *assoofs_get_inode_info(struct super_block *sb, uint64_t inode_no);
```

Esta función realiza las siguientes tareas:

1. Acceder a disco para leer el bloque que contiene el almacén de inodos:

```
struct assoofs_inode_info *inode_info = NULL;
struct buffer_head *bh;

bh = sb_bread(sb, ASSOOFS_INODESTORE_BLOCK_NUMBER);
inode_info = (struct assoofs_inode_info *)bh->b_data;
```

2. Recorrer el almacén de inodos en busca del inodo inode_no:

```
struct assoofs_super_block_info *afs_sb = sb->s_fs_info;
struct assoofs_inode_info *buffer = NULL;
int i;
for (i = 0; i < afs_sb->inodes_count; i++) {
    if (inode_info->inode_no == inode_no) {
        buffer = kmalloc(sizeof(struct assoofs_inode_info), GFP_KERNEL);
        memcpy(buffer, inode_info, sizeof(*buffer));
        break;
    }
inode_info++;
}
```

3. Liberal recursos y devolver a información del inodo inode_no si estaba en el almacén:

```
brelse(bh);
return buffer;
```

Una vez llegados a este punto, podemos probar nuestra práctica siguiendo los comandos que se proponen en la Sección 3.2.

2.3.5. Declarar una estructura e implementar funciones para manejar inodos

Para manejar inodos tenemos que declarar una estructura de tipo struct inode_operations como sigue:

```
static struct inode_operations assoofs_inode_ops = {
    .lookup = assoofs_lookup,
    .create = assoofs_create,
    .mkdir = assoofs_mkdir,
};
```

Es necesario implementar las funciones para cada operación. Los siguientes sub-apartados explican los pasos a seguir para implementar cada una. Cuando alguna operación se repite en otras funciones se recomienda el uso de funciones auxiliares.

assoofs_lookup Esta función busca la entrada (struct dentry) con el nombre concreto (child_dentry->d_name.name) en el directorio padre (parent_inode). Se utiliza para recorrer y mantener el árbol de inodos. Su prototipo es el siguiente:

```
struct dentry *assoofs_lookup(struct inode *parent_inode, struct dentry *child_dentry, unsigned int flags);
```

El primer parámetro es el inodo del directorio padre. El segundo es la entrada que se busca en el directorio padre. El último parámetro sirve para definir una serie de flags pero no lo utilizaremos.

assoofs_lookup tiene que realizar las siguientes tareas:

1. Acceder al bloque de disco con el contenido del directorio apuntado por parent_inode.

```
struct assoofs_inode_info *parent_info = parent_inode->i_private;
struct super_block *sb = parent_inode->i_sb;
struct buffer_head *bh;
bh = sb_bread(sb, parent_info->data_block_number);
```

2. Recorrer el contenido del directorio buscando la entrada cuyo nombre se corresponda con el que buscamos. Si se localiza la entrada, entonces tenemos que construir el inodo correspondiente (*).

```
struct assoofs_dir_record_entry *record;
record = (struct assoofs_dir_record_entry *)bh->b_data;
for (i=0; i < parent_info->dir_children_count; i++) {
    if (!strcmp(record->filename, child_dentry->d_name.name)) {
        struct inode *inode = assoofs_get_inode(sb, record->inode_no); // Función auxiliar que obtine la información de
    un inodo a partir de su número de inodo.
        inode_init_owner(sb->s_user_ns, inode, parent_inode, ((struct assoofs_inode_info *)inode->i_private)->mode);
        d_add(child_dentry, inode);
        return NULL;
}
record++;
}
record++;
}
```

La operación de obtener la información de un inodo a partir de su número se realiza más veces, por tanto, es interesante definir una función auxiliar para ello: assoofs_get_inode.

3. En nuestro caso, la función debe devolver NULL, incluso cuando no se encuentre la entrada.

assoofs_get_inode Esta función auxiliar nos permitirá obtener un puntero al inodo número ino del superbloque sb. Su prototipo es el siguiente:

```
static struct inode *assoofs_get_inode(struct super_block *sb, int ino);
```

La función debe realizar las siguientes tareas:

- 1. Obtener la información persistente del inodo ino. Ver la función auxiliar assoofs_get_inode_info descrita anteriormente.
- 2. Crear una nueva variable de tipo struct inode e inicializarla con la función new_inode (antes utilizada (*) en la página 14). Asignar valores a los campos i_ino, i_sb, i_op, i_fop, i_atime, i_mtime, i_ctime e i_private del nuevo inodo.
 - Antes de asignar valor al campo i_fop debemos saber si el inodo que buscamos es un fichero o un directorio. Lo sabremos consultando el valor del campo mode de la información persistente del inodo obtenida en el paso 1. Para comprobarlo disponemos de las macros S_ISDIR y S_ISREG:

```
struct inode *inode;
inode_info = assoofs_get_inode_info(sb, ino);

if (S_ISDIR(inode_info->mode))
    inode->i_fop = &assoofs_dir_operations;
else if (S_ISREG(inode_info->mode))
    inode->i_fop = &assoofs_file_operations;
else
    printk(KERN_ERR "Unknown inode type. Neither a directory nor a file.");
```

■ Usaremos la función current_time() para asignar la fecha del sistema a los campos i_atime, i_mtime y i_ctime del nuevo inodo. El prototipo de la función es el siguiente:

```
struct timespec64 current_time(struct inode *inode);
```

- En el campo i_private del nuevo inodo guardaremos la información persistente del inodo obtenida en el paso 1.
- 3. Por último, devolvemos el inodo inode recién creado.

Una vez llegados a este punto, podemos probar nuestra práctica siguiendo los comandos que se proponen en la Sección 3.3.

assoofs_create Esta función nos permitirá crear nuevos inodos para archivos. Su prototipo es el siguiente:

```
static int assoofs_create(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,bool excl);
```

El segundo parámetro es el inodo del directorio dónde se pretende crear el archivo al que apunta el nuevo inodo. El tercer parámetro representa la entrada en el directorio padre del nuevo archivo (de aquí sacaremos el nombre). El cuarto parámetro nos dice el modo del nuevo archivo (permisos). El último parámetro no lo utilizaremos.

assoofs_create tiene que realizar las siguientes tareas:

- 1. Crear el nuevo inodo, para ello sigue los pasos descritos anteriormente (*) en la página 14, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:
 - El número del nuevo inodo se asigna a partir de la información persistente del superbloque, que entre otras cosas dice cuantos inodos hay hasta el momento:

```
struct inode *inode;
uint64_t count;
sb = dir->i_sb; // obtengo un puntero al superbloque desde dir
count = ((struct assoofs_super_block_info *)sb->s_fs_info)->inodes_count; // obtengo el número de inodos de la
información persistente del superbloque

inode = new_inode(sb);
inode->i_sb = sb;
inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
inode->i_op = &assoofs_inode_ops;
inode->i_ino = count + 1; // Asigno número al nuevo inodo a partir de count
```

En este punto se debería comprobar que el valor de count no es superior al número máximo de objetos soportados en assoofs (ASSOOFS_MAX_FILESYSTEM_OBJECTS_SUPPORTED).

Hay que guardar en el campo i_private la información persistente del mismo (struct assoofs_inode_info). En este caso, no llamo a assoofs_get_inode_info, se trata de un nuevo inodo y tengo que crearlo desde cero:

```
struct assoofs_inode_info *inode_info;
inode_info = kmalloc(sizeof(struct assoofs_inode_info), GFP_KERNEL);
inode_info->inode_no = inode->i_ino;
inode_info->mode = mode; // El segundo mode me llega como argumento
inode_info->file_size = 0;
inode->i_private = inode_info;
```

Para las operaciones sobre ficheros utilizaremos assoofs_file_operations.

```
inode->i_fop=&assoofs_file_operations;
```

Asignamos propietario y permisos, y guardamos el nuevo inodo en el árbol de directorios.

```
inode_init_owner(sb->s_user_ns, inode, dir, mode);
d_add(dentry, inode);
```

Hay que asignarle un bloque al nuevo inodo, por lo que habrá que consultar el mapa de bits del superbloque. Esta operación se realiza más veces y es útil definir una función auxiliar para ello: assoofs_sb_get_a_freeblock. assoofs_sb_get_a_freeblock a su vez, tendrá que actualizar la información persistente del superbloque, en concreto el valor del campo free_blocks. Esta operación también se repite en más lugares por lo que se recimienda definir una función auxiliar: assoofs_save_sb_info.

```
assoofs_sb_get_a_freeblock(sb, &inode_info->data_block_number);
```

 Guardar la información persistente del nuevo inodo en disco (en el almacén de inodos). Esta operación se realiza más veces, por lo que puede ser útil definir una función auxiliar para ello: assoofs_add_inode_info.

```
assoofs_add_inode_info(sb, inode_info);
```

2. Modificar el contenido del directorio padre, añadiendo una nueva entrada para el nuevo archivo. El nombre lo sacaremos del tercer parámetro.

```
struct assoofs_inode_info *parent_inode_info;
struct assoofs_dir_record_entry *dir_contents;

parent_inode_info = dir->i_private;
bh = sb_bread(sb, parent_inode_info->data_block_number);

dir_contents = (struct assoofs_dir_record_entry *)bh->b_data;
dir_contents += parent_inode_info->dir_children_count;
dir_contents->inode_no = inode_info->inode_no; // inode_info es la información persistente del inodo creado en el paso 2.

strcpy(dir_contents->filename, dentry->d_name.name);
mark_buffer_dirty(bh);
sync_dirty_buffer(bh);
brelse(bh);
```

3. Actualizar la información persistente del inodo padre indicando que ahora tiene un archivo más. Se recomienda definir una función auxiliar para esta operación: assoofs_save_inode_info. Para actualizar la información persistente de un inodo es necesario recorrer el almacen y localizar dicho inodo, para ello se recomienda definir otra función auxiliar: assoofs_search_inode_info.

```
parent_inode_info->dir_children_count++;
assoofs_save_inode_info(sb, parent_inode_info);
```

4. Por último devolvemos el valor cero para indicar que todo ha ido bien.

```
return 0;
```

assoofs_sb_get_a_freeblock Esta función auxiliar nos permitirá obtener un bloque libre:

```
int assoofs_sb_get_a_freeblock(struct super_block *sb, uint64_t *block);
```

Para ello debe seguir los siguientes pasos:

■ Obtenemos la información persistente del superbloque que previamente habíamos guardado en el campo s_fs_info:

```
struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb = sb->s_fs_info;
```

 \blacksquare Recorremos el mapa de bits en busca de un bloque libre (bit = 1):

Antes de asignar el valor, conviene comprobar que no hemos alcanzado el número máximo de objetos en un sistema assoofs (ASSOOFS_MAX_FILESYSTEM_OBJECTS_SUPPORTED).

■ Por último, hay que actualizar el valor de free_blocks y guardar los cambios en el superbloque. Devolveremos 0 si todo ha ido bien.

```
assoofs_sb->free_blocks &= ~(1 << i);
assoofs_save_sb_info(sb);
return 0;</pre>
```

assoofs_save_sb_info Esta función auxiliar nos permitirá actualizar la información persistente del superbloque cuando hay un cambio:

```
void assoofs_save_sb_info(struct super_block *vsb);
```

Para hacerlo, basta con leer de disco la información persistente del superbloque con sb_bread y sobreescribir el campo b_data con la información en memoria:

```
struct buffer_head *bh;
struct assoofs_super_block_info *sb = vsb->s_fs_info; // Información persistente del superbloque en memoria
bh = sb_bread(vsb, ASSOOFS_SUPERBLOCK_BLOCK_NUMBER);
bh->b_data = (char *)sb; // Sobreescribo los datos de disco con la información en memoria
```

Para que el cambio pase a disco, basta con marcar el buffer como sucio y sincronizar:

```
mark_buffer_dirty(bh);
sync_dirty_buffer(bh);
brelse(bh);
```

Una vez llegados a este punto, podemos probar nuestra práctica siguiendo los comandos que se proponen en la Sección 3.4.

assoofs_add_inode_info Esta función auxiliar nos permitirá guardar en disco la información persistente de un inodo nuevo:

```
void assoofs_add_inode_info(struct super_block *sb, struct assoofs_inode_info *inode);
```

- Acceder a la información persistente del superbloque (sb->s_fs_info) para obtener el contador de inodos (inodes_count).
- Leer de disco el bloque que contiene el almacén de inodos.

```
bh = sb_bread(sb, ASSOOFS_INODESTORE_BLOCK_NUMBER);
```

• Obtener un puntero al final del almacén y escribir un nuevo valor al final.

```
inode_info = (struct assoofs_inode_info *)bh->b_data;
inode_info += assoofs_sb->inodes_count;
memcpy(inode_info, inode, sizeof(struct assoofs_inode_info));
```

• Marcar el bloque como sucio y sincronizar.

```
mark_buffer_dirty(bh);
sync_dirty_buffer(bh);
```

Actualizar el contador de inodos de la información persistente del superbloque y guardar los cambios.

```
assoofs_sb->inodes_count++;
assoofs_save_sb_info(sb);
```

assoofs_save_inode_info Esta función auxiliar nos permitirá actualizar en disco la información persistente de un inodo:

```
int assoofs_save_inode_info(struct super_block *sb, struct assoofs_inode_info *inode_info);
```

La función tiene que realizar lo siguiente:

- Obtener de disco el almacén de inodos.
- Buscar los datos de inode_info en el almacén. Para ello se recomienda utilizar una función auxiliar.

```
inode_pos = assoofs_search_inode_info(sb, (struct assoofs_inode_info *)bh->b_data, inode_info);
```

• Actualizar el inodo, marcar el bloque como sucio y sincronizar.

```
memcpy(inode_pos, inode_info, sizeof(*inode_pos));
mark_buffer_dirty(bh);
sync_dirty_buffer(bh);
```

• Si todo va bien devolvemos el valor cero.

assoofs_search_inode_info Esta función auxiliar nos permitirá obtener un puntero a la información persistente de un inodo concreto:

```
struct assoofs_inode_info *assoofs_search_inode_info(struct super_block *sb, struct assoofs_inode_info *start, struct assoofs_inode_info *search);
```

Para ello tenemos que recorrer el almacén de inodos, desde start, que marca el principio del almacen, hasta encontrar los datos del inodo search o hasta el final del almacén.

```
uint64_t count = 0;
while (start->inode_no != search->inode_no && count < ((struct assoofs_super_block_info *)sb->s_fs_info)->inodes_count) {
    count++;
    start++;
}

if (start->inode_no == search->inode_no)
    return start;
else
    return NULL;
```

assoofs_mkdir Esta función nos permitirá crear nuevos inodos para directorios. Su prototipo es el siguiente:

```
static int assoofs_mkdir(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
```

El segundo parámetro es el inodo del directorio dónde se pretende crear el directorio al que apunta el nuevo inodo. El tercer parámetro representa la entrada en el directorio padre del nuevo directorio (de aquí sacaremos el nombre). El cuarto parámetro nos dice el modo del nuevo directorio (permisos).

Las tareas que tiene que realizar assoofs_mkdir son las mismas que assoofs_create, solamente cambian los siguientes valores:

```
inode->i_fop=&assoofs_dir_operations;
inode_info->dir_children_count = 0;
inode_info->mode = S_IFDIR | mode;
inode_init_owner(sb->s_user_ns, inode, dir, inode_info->mode);
```

El modo del nuevo inodo, que en el caso de los directorios se calcula a partir del argumento mode mediante la expresión S_IFDIR | mode.

Una vez llegados a este punto, podemos probar nuestra práctica siguiendo los comandos que se proponen en la Sección 3.5.

2.3.6. Declarar una estructura e implementar funciones para manejar archivos y directorios

Para manejar directorios tenemos que declarar una estructura de tipo struct file_operations como sigue:

```
const struct file_operations assoofs_dir_operations = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .iterate = assoofs_iterate,
};
```

Para manejar ficheros tenemos que declarar una estructura de tipo struct file_operations como sigue:

```
const struct file_operations assoofs_file_operations = {
    .read = assoofs_read,
    .write = assoofs_write,
};
```

Es necesario implementar las funciones para cada operación. Los siguientes sub-apartados explican los pasos a seguir con cada una. En algunos casos se recomienda el uso de funciones auxiliares.

assoofs_iterate Esta función permite mostrar el contenido de un directorio. Para representar el contenido de un directorio se utiliza un struct dir_context que es necesario inicializar. El prototipo de assoofs_iterate es el siguiente:

```
static int assoofs_iterate(struct file *filp, struct dir_context *ctx);
```

assoofs_iterate debe realizar las siguientes tareas:

1. Acceder al inodo, a la información persistente del inodo, y al superbloque correspondientes al argumento filp:

```
struct inode *inode;
struct super_block *sb;
struct assoofs_inode_info *inode_info;

inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
sb = inode->i_sb;
inode_info = inode->i_private;
```

2. Comprobar si el contexto del directorio ya está creado. Si no lo hacemos provocaremos un bucle infinito. Basta comprobar que el campo pos del contexto ctx es distinto de cero:

```
if (ctx->pos) return 0;
```

3. Hay que comprobar que el inodo obtenido en el paso 1 se corresponde con un directorio:

```
if ((!S_ISDIR(inode_info->mode))) return -1;
```

 Accedemos al bloque donde se almacena el contenido del directorio y con la información que contiene inicializamos el contexto ctx:

dir_emit nos permite añadir nuevas entradas al contexto. Cada vez que añadamos una entrada al contexto, debemos incrementar el valor del campo pos con el tamaño de la nueva entrada.

assoofs_read Esta función permite leer de un archivo. Su prototipo es el siguiete:

```
ssize_t assoofs_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
```

El primer argumento representa el fichero que quiero leer. El segundo y el tercer argumento representan la dirección del buffer (en el espacio del usuario) y la longitud donde se copiaran los datos leídos del fichero filp. El último argumento es el desplazamiento respecto al principio del fichero desde donde empezará la lectura.

assoofs_read tiene que realizar las siguientes tareas:

• Obtener la información persistente del inodo a partir de filp:

```
struct assoofs_inode_info *inode_info = filp->f_path.dentry->d_inode->i_private;
```

• Comprobar el valor de ppos por si hemos alcanzado el final del fichero:

```
if (*ppos >= inode_info->file_size) return 0;
```

Acceder al contenido del fichero.

```
struct buffer_head *bh;
char *buffer;

bh = sb_bread(filp->f_path.dentry->d_inode->i_sb, inode_info->data_block_number);
buffer = (char *)bh->b_data;
```

■ Copiar en el buffer buf el contenido del fichero leído en el paso anterior con la función copy_to_user:

```
int nbytes;
buffer+=*ppos; // Incrementamos el buffer para que lea a partir de donde se quedo
subtes = min((size_t) inode_info->file_size - (size_t) *ppos, len); // Hay que comparar len con el tamaño del fichero
menos los bytes leidos hasta el momento, por si llegamos al final del fichero
copy_to_user(buf, buffer, nbytes);
```

La función copy_to_user devuelve cero en caso de que haya ido todo bien, y el número de bytes que no ha podido leer en caso de error. Es necesario controlar el valor que devuelve.

■ Incrementar el valor de ppos y devolver el número de bytes leídos.

```
*ppos += nbytes;
return nbytes;
```

assoofs_write Esta función permite escribir en un archivo. Su prototipo es el siguiente:

```
ssize_t assoofs_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
```

El primer argumento representa el fichero que quiero escribir. El segundo y el tercer argumento representan la dirección del buffer (en el espacio del usuario) y la longitud desde dónde se escribirán los datos en el fichero filp. El último argumento es el desplazamiento respecto al principio del fichero desde donde empezará la escritura. Los pasos a seguir son similares assoofs_read con algunas modificaciones:

Comprobar que el valor de ppos mas la longitud de los datos que queremos escribir en el archivo, no sea superior al tamaño máximo del bloque:

```
if (*ppos + len>= ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE){
    printk(KERN_ERR "No hay suficiente espacio en el disco para escribir.\n");
    return -ENOSPC;
}
```

Escribir en el fichero los datos obtenidos de buf mediante copy_from_user:

```
buffer = (char *)bh->b_data;
buffer += *ppos;
copy_from_user(buffer, buf, len)
```

La función copy_from_user devuelve cero en caso de que haya ido todo bien, y el número de bytes que no ha podido escribir en caso de error. Es necesario controlar el valor que devuelve.

■ También hay que incrementar el valor de ppos (*ppos+=len) y marcar el bloque como sucio y sincronizarlo.

```
*ppos+=len;
mark_buffer_dirty(bh);
sync_dirty_buffer(bh);
```

 Por último, hay que actualizar el campo file_size de la información persistente del inodo y devolver el número de bytes escritos

```
inode_info->file_size = *ppos;
assoofs_save_inode_info(sb, inode_info);
return len;
```

Una vez llegados a este punto, hemos finalizado la parte básica de la práctica, la podremos probar, siguiendo los comandos que se proponen en la Sección 3.6.

3. Prueba tu práctica

3.1. Sesión 1: Compilación estructura básica

Se puede observar cómo después de insertar el módulo assoofs.ko en el kernel y posteriormente eliminarlo, la salida que nos proporciona dmesg es similar a la siguiente:

```
# make
# insmod assoofs.ko
# rmmod assoofs
# dmesg
[ 2424.977652] assoofs_init request
[ 2498.313133] assoofs_exit request
```

3.2. Sesión 2: Implementadas assoofs_fill_super y assoofs_get_inode_info

Al ejecutar el comando "ls mnt" no nos va a mostrar nada. Y al ejecutar el comando "cat mnt/README.txt" nos dirá que el archivo no existe. Eso no significa que la práctica no funcione, simplemente aún no hemos implementado esas funcionalidades en nuestro sistema de ficheros. Lo que nos interesa es que después de ejecutar la serie de comandos propuestos, la salida de "dmesg" sea igual (o similar si habéis introducido más trazas en vuestro código).

```
# make
# dd bs=4096 count=100 if=/dev/zero of=image
# ./mkassoofs image
# insmod assoofs.ko
# mkdir mnt
# mount -o loop -t assoofs image mnt
# 1s mnt
# cat mnt/README.txt
cat: mant/README.txt: No such file or directory
# umount mnt/
# rmmod assoofs
# dmesg
  2424.977652] assoofs_init request
  2488.350933] assoofs_mount request
  2490.350233]
               asoofs_fill_super request
  2491.360933] Iterate request
  2492.375133] Lookup request
  2498.313133] assoofs_exit request
```

3.3. Sesión 3: Implementadas assoofs_lookup y assoofs_get_inode

Al ejecutar los comandos "ls mnt" y "cat mnt/README.txt" no va a mostrar nada. Eso no significa que la práctica no funciona, simplemente aún no hemos implementado esas funcionalidades en nuestro sistema de ficheros. Lo que nos interesa es que después de ejecutar la serie de comandos propuestos, la salida de "dmesg" sea igual (o similar si habéis introducido más trazas en vuestro código) a la siguiente:

```
# make
# dd bs=4096 count=100 if=/dev/zero of=image
# ./mkassoofs image
# insmod assoofs.ko
# mkdir mnt
# mount -o loop -t assoofs image mnt
# 1s mnt
# cat mnt/README.txt
# umount mnt/
# rmmod assoofs
  dmesg
  2599.072866] assoofs_init request
  2603.323045] assoofs_mount request
  2603.323086] assoofs_fill_super request
  2633.411011] Iterate request
  2827.900930] Lookup request
  2827.901017] Read request
  2919.043868] assoofs_exit request
```

3.4. Sesión 4: Implementadas assoofs_create, assoofs_sb_get_a_freeblock y assoofs_save_sb_info

Después de ejecutar la serie de comandos propuestos, la salida de "dmesg" debe ser igual (o similiar si habéis introducido más trazas en vuestro código) a la siguiente:

```
# make
  # dd bs=4096 count=100 if=/dev/zero of=image
  # ./mkassoofs image
  # insmod assoofs.ko
  # mkdir mnt
  # mount -o loop -t assoofs image mnt
  # touch mnt/hola.txt
  # umount mnt/
  # rmmod assoofs
  # dmesg
  [ 1749.065056] assoofs_init request
12 [ 1753.827504] assoofs_mount request
  [ 1753.829193] assoofs_fill_super request
  [ 1761.118820] Lookup request
  [ 1761.118848] New file request
  [ 1761.118854] assoofs_sb_get_a_freeblock request
  [ 1761.118857] assoofs_save_sb_info request
  [ 1761.119213] assoofs_add_inode_info request
  [ 1761.119639] assoofs_save_inode_info request
  [ 1768.136991] assoofs_exit request
```

3.5. Sesión 5: Implementadas assoofs_create y assoofs_mkdir con todas sus funciones auxiliares

Después de ejecutar la serie de comandos propuestos, la salida de "dmesg" debe ser igual a la indicar (o similiar si habéis introducido más trazas en vuestro código).

```
# dd bs=4096 count=100 if=/dev/zero of=image
    ./mkassoofs image
  # insmod assoofs.ko
  # mkdir mnt
  # mount -o loop -t assoofs image mnt
  # touch mnt/hola.txt
  # mkdir mnt/carpeta
  # dmesg
  [ 1313.640396] assoofs_init request
  [ 1337.718271] assoofs_mount request
  [ 1337.718324] assoofs_fill_super request
  [ 1337.719107] assoofs_get_inode_info
  [ 1349.738189] Lookup request
  [ 1349.738216] New file request
  [ 1349.738223] assoofs_sb_get_a_freeblock request
  [ 1349.738225] assoofs_save_sb_info request
  [ 1349.738667] assoofs_add_inode_info request
    1349.738990] assoofs_save_sb_info request
  [ 1349.739765] assoofs_save_inode_info request
20
  [ 1349.739772] assoofs_search_inode_info request
    1359.489583] Lookup request
  [ 1359.489608] New directory request
23
  [ 1359.489615] assoofs_sb_get_a_freeblock request
  [ 1359.489618] assoofs_save_sb_info request
25
    1359.490923] assoofs_add_inode_info request
    1359.491394] assoofs_save_sb_info request
  [ 1359.492332] assoofs_save_inode_info request
28
  [ 1359.492342] assoofs_search_inode_info request
29
  # umount mnt/
30
  # mount -o loop -t assoofs image mnt
31
  # ls mnt/hola.txt
  # ls mnt/carpeta
33
  # umount mnt/
  # rmmod assoofs
35
36 # dmesg
  [ 1368.285765] assoofs_mount request
38
    1368.285818] assoofs_fill_super request
  [ 1368.285824] assoofs_get_inode_info
39
  [ 1375.382752] Lookup request
  [ 1375.382767] assoofs_get_inode
41
  [ 1375.382768] assoofs_get_inode_info
  [ 1383.471757] Lookup request
  [ 1383.471772] assoofs_get_inode
    1383.471773] assoofs_get_inode_info
    1383.472135] Iterate request
   [ 1407.647115] assoofs_exit request
```

3.6. Parte básica

Para comprobar que el sistema de ficheros se comporta como esperamos, puedes seguir los siguientes pasos:

```
# make
   # dd bs=4096 count=100 if=/dev/zero of=image
  # ./mkassoofs image
# insmod assoofs.ko
# mkdir mnt
   # mount -o loop -t assoofs image mnt
   # cd mnt/
# ls
 9 README.txt
# cat README.txt

Hola mundo, os saludo desde un sistema de ficheros ASSOOFS.

# cp README.txt README.txt.bak

# 1s
README.txt README.txt.bak

# cat README.txt.bak

Hola mundo, os saludo desde un sistema de ficheros ASSOOFS.
# mkdir tmp
18 # ls
19 README.txt README.txt.bak tmp
# cp README.txt tmp/HOLA
t cat tmp/HOLA
Hola mundo, os saludo desde un sistema de ficheros ASSOOFS.
23 # cd ..
24 # umount mnt/
# mount -o loop -t assoofs image mnt/
26 # ls -1 mnt/
27 total 0
              -- 1 root root 0 May 8 13:14 README.txt
28
       ----- 1 root root 0 May 8 13:14 README.txt.bak
drwxr-xr-x 1 root root 0 May 8 13:14 tmp at munumnt/
   # rmmod assoofs
```

A. Operaciones binarias sobre free_blocks

El siguiente programa ilustra las operaciones binarias necesarias sobre free_blocks:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
3 #include <limits.h>
4 #include <stdint.h>
5 #define pbit(v, ds) !!((v) & 1 << (ds))</pre>
7 void binary(int v) {
      int i = 32;
       while(i--) putchar(pbit(v, i) + '0');
10
11 }
12
13 int main() {
14
       int i;
15
       uint64_t value0 = (~0); // Complemento a 1 del valor 0
16
       printf("Value-0 = Complemento a 1 del valor 0: ~0 --->\n\tBinario = ");
18
       binary(value0);
      printf(", decimal = lu\n", value0);
19
20
       uint64_t value1 = ~(15); // Complemento a 1 del valor 15 (1111)
21
22
       printf("Value-1 = Complemento a 1 del valor 15 (1111): ~15 --->\n\tBinario = ");
       binary(value1);
      printf(", decimal = %lu\n", value1);
24
       uint64_t value2 = (~0 & ~15); // Complemento a 1 del valor 0 AND complemento a 1 del valor 15 (1111)
26
       printf("Value-2 = Value-0 AND Value-1: ~0 & ~15 --->\n\tBinario = ");
27
       binary(value2);
28
       printf(", decimal = %lu\n", value2);
29
       printf("\n");
30
       for (i=2; i<32; i++) {</pre>
32
33
           printf("i = %d\n", i);
34
           printf("
                                 Value-2: ");
35
36
           binary(value2);
           printf("\n");
37
           printf("
                                 1 << %2d: ", i);
38
           binary(1 << i);
           printf("\n");
40
           printf(" Value-2 & 1 << %2d: ", i);
41
           binary(value2 & 1 << i);</pre>
42
           if ((value2 & 1 << i) > 0)
43
               printf(", (Value-2 & 1 << %2d) > 0 -> TRUE\n\n", i);
45
               printf(", (Value-2 & 1 << %2d) > 0 -> FALSE\n\n", i);
46
           printf("
                                 Value-2: ");
48
49
           binary(value2);
           printf("\n");
50
           printf("
                              ~(1 << %2d): ", i);
51
           binary(~(1 << i));</pre>
52
           printf("\n");
53
           printf("Value-2 & ~(1 << %2d): ", i);</pre>
54
           value2 &= ~(1 << i);</pre>
           binary(value2);
56
           printf(", decimal = %lu\n\n", value2);
57
59
60
       return 0;
61 }
```

B. Caché de inodos

La función **new_inode** vista en la página 14 (*) permite reservar memoria e inicializar un **struct inode**. Sin embargo, en alguna parte de nuestro programa necesitaremos reservar memoria para un **struct assoofs_inode_info**. En el kernel no podemos utilizar **malloc**, en su lugar usaremos **kmalloc** cuyo prototipo se muestra a continuación:

```
void *kmalloc(size_t size, gfp_t flags);
```

Para reservar memoria para un struct assoofs_inode_info lo haremos como sigue, utilizando el flag GFP_KERNEL:

```
struct assoofs_inode_info *inode_info;
```

```
inode_info = kmalloc(sizeof(struct assoofs_inode_info), GFP_KERNEL);
```

En caso de usar una caché de inodos, utilizaremos kmem_cache_alloc en lugar de kmalloc.

Mantener una caché con la información persistente de nuestros inodos mejorará el rendimiento de ASSOOFS. Para hacerlo lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable global en nuestro módulo de tipo kmem_cache.

```
static struct kmem_cache *assoofs_inode_cache;
```

Para inicializar la caché de inodos podemos utilizar la función kmem_cache_create como sigue:

```
assoofs_inode_cache = kmem_cache_create("assoofs_inode_cache", sizeof(struct assoofs_inode_info), 0, (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT| SLAB_MEM_SPREAD), NULL);
```

Esto lo haremos en la función assoofs_init. También tenemos que liberar la caché cuando descarguemos el módulo del kernel. Para ello invocaremos a kmem_cache_destroy en assoofs_exit:

```
kmem_cache_destroy(assoofs_inode_cache);
```

Cuando queramos reservar memoria para la información persistente de un inodo lo haremos como sigue:

```
struct assoofs_inode_info *inode_info;
inode_info = kmem_cache_alloc(assoofs_inode_cache, GFP_KERNEL);
```

Las operaciones del superbloque del apartado 2.3.4 se definen como sigue:

```
static const struct super_operations assoofs_sops = {
    .drop_inode = generic_delete_inode,
    };
```

Si usamos una caché de inodos, tendremos que crear nuestra propia función para eliminar inodos en lugar de utilizar generic_delete_inode. La función para borrar inodos tiene que parecerse a la siguiente:

```
int assoofs_destroy_inode(struct inode *inode) {
    struct assoofs_inode *inode_info = inode->i_private;
    printk(KERN_INFO "Freeing private data of inode %p (%lu)\n", inode_info, inode->i_ino);
    kmem_cache_free(assoofs_inode_cache, inode_info);
    return 0;
}
```

C. Uso de semáforos para bloquear recursos compartidos

Algunos recursos compartidos deben protegerse de accesos concurrentes. Cómo mínimo, el superbloque y el almacen de inodos. Para declarar un semáforo mutex nuevo utilizaremos la macro DEFINE_MUTEX como sigue:

```
static DEFINE_MUTEX(assoofs_sb_lock);
```

Para bloquear el mutex usaremos la función mutex_lock_interruptible:

```
nutex_lock_interruptible(&assoofs_sb_lock);
```

Para desbloquearlo, usaremos mutex_unlock:

```
mutex_unlock(&assoofs_sb_lock);
```

D. Borrado de ficheros

Cómo hemos visto a lo largo del desarrollo de la práctica, cada fichero lleva asociado:

- Un inodo cuya información se almacena en una estructura de tipo assoofs_inode_info, que permite conocer ciertos datos sobre el tipo de fichero que estamos creando.
- Una entrada de directorio, que se almacena en una estructura de tipo assoofs_dir_record_entry, que permite conocer que inodos contiene un directorio.
- Un bloque en el que se escribe el contenido del fichero. Para saber que bloques están libres y ocupados utilizamos el mapa de bits free_blocks que se almacena en el superbloque, donde 1 = bloque libre y 0 = bloque ocupado.

Para poder eliminar inodos en assoofs será neceario realizar los siguientes pasos:

D.1. Modificar las estructura de datos

Será necesario modificar el fichero assoofs.h que contiene las estructuras de datos y constantes necesarias para el desarrollo de la práctica. Las modificaciones que realizaremos en este fichero son las siguientes:

- 1. Crear dos nuevas constantes de tipo int denominadas ASSOOFS_TRUE cuyo valor será 1 y ASSOOFS_FALSE cuyo valor será 0.
- 2. Crear una nueva variable de tipo uint64_t denominada free_inodes en la estructura de tipo assoofs_super_block_info, esta nueva variable será un mapa de bits igual que free_blocks, pero en este caso servirá para conocer que inodos dentro del almacén de inodos están ocupados y cuales libres. Además será necesario modificar el padding a un tamaño de 4048. La estructura quedaría como sigue:

```
struct assoofs_super_block_info {
    uint64_t version;
    uint64_t magic;
    uint64_t block_size;
    uint64_t inodes_count;
    uint64_t free_blocks;
    uint64_t free_inodes;
    char padding[4048];
};
```

3. Crear una nueva variables de tipo uint64_t denominada entry_removed en la estructura de tipo assoofs_dir_record_entry. Esta nueva variable la utilizaremos para saber si la entrada de directorio está siendo utilizada o no (en el caso de que se haya eliminado el inodo al que hacía referencia). Tomará los valores ASSOOFS_FALSE si la entrada de directorio está ocupada por un inodo en uso y ASSOOFS_TRUE si la entrada de directorio hace referencia a un inodo que ha sido eliminado. La estructura quedaría como sigue:

```
struct assoofs_dir_record_entry {
    char filename[ASSOOFS_FILENAME_MAXLEN];
    uint64_t inode_no;
    uint64_t entry_removed;
};
```

D.2. Modificar el programa que formatea la imagen de disco

Será necesario modificar el fichero mkassoofs.c para que realice el formateo de la imagen de disco teniendo en cuenta las modificaciones en las estructuras que se han realizado en el punto anterior. Para ello las modificaciones que realizaremos en este fichero son las siguientes:

1. En la función main en el momento que se hace la inicialización estática de la estructura de tipo assoofs_dir_record_entry denominada record, es necesario indicar que el campo entry_removed toma el valor ASSOOFS_FALSE. La inicialización quedaría como sigue:

```
struct assoofs_dir_record_entry record = {
    .filename = "README.txt",
    .inode_no = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
    .entry_removed = ASSOOFS_FALSE,
};
```

2. En la función write_superblock en la inicialización estática de la estructura de tipo assoofs_super_block_info denominada sb, es necesario indicar en el campo free_inodes que los dos primeros inodos están ocupados (directorio raíz y archivo README.txt), para ello debemos hacer una operación binaria similar a la utilizada para inicializar el campo free_blocks. La inicialización quedaría como sigue:

```
struct assoofs_super_block_info sb = {
    .version = 1,
    .magic = ASSOOFS_MAGIC,
    .block_size = ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE,
    .inodes_count = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
    .free_blocks = (~0) & ~(15),
    .free_inodes = (~0) & ~(7),
};
```

D.3. Cambios en el módulo

Es necesario modificar el fichero assoofs.c para implementar la funcionalidad que permita eliminar inodos. Para ello, debemos realizar los siguientes pasos:

 Modificar la estructura de tipo inode_operations denominada assoofs_inode_ops para indicar que se debe llamar a la función assoofs_remove cuando se vaya a eliminar un inodo. La estructura quedaría como sigue:

■ Implementar la nueva función assoofs_remove y las funciones auxiliares asociadas.

assoofs_remove Esta función permite eliminar inodos de archivos. Su prototipo es el siguiente:

```
static int assoofs_remove(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
```

assoofs_remove tiene que realizar las siguientes tareas:

1. Obtener el superbloque, el inodo del archivo que vamos a eliminar, la información persistente del inodo que vamos a eliminar y la información persistente del inodo que contiene el archivo:

```
struct super_block *sb = dir->i_sb;
struct inode *inode_remove = dentry->d_inode;
struct assoofs_inode_info *inode_info_remove = inode_remove->i_private;
struct assoofs_inode_info *parent_inode_info = dir->i_private;
```

2. Marcar la entrada de directorio en el bloque que contiene la información del directorio que contiene el archivo como libre variable entry_removed = ASSOOFS_TRUE.

```
bh = sb_bread(sb, parent_inode_info->data_block_number);
dir_contents = (struct assoofs_dir_record_entry*)bh->b_data;
for(i = 0; parent_inode_info->dir_children_count; i++){
    if (!strcmp(dir_contents->filename, dentry->d_name.name) && dir_contents->inode_no == inode_remove->i_ino){
        printk(KERN_INFO "Found dir_record_entry to remove: %s\n", dir_contents->filename);
        dir_contents->entry_removed = ASSOOFS_TRUE;
        break;
}
dir_contents++;
}
mark_buffer_dirty(bh);
sync_dirty_buffer(bh);
brelse(bh);
```

3. Actualizar el mapa de bits free_inodes del superbloque indicando que el inodo que antes ocupaba el archivo está libre. Para ello vamos a crear una función auxiliar assoofs_sb_set_a_freeinode a la cual le indicaremos el número de inodo que queremos marcar como libre.

```
assoofs_sb_set_a_freeinode(sb, inode_info_remove->inode_no);
```

4. Actualizar el mapa de bits free_blocks del superbloque indicando que el bloque que antes estaba ocupado ahora se encuentra libre. Para ello vamos a crear una función auxiliar assoofs_sb_set_a_freeblock a la cual le indicaremos el número de bloque que queremos marcar como libre.

```
assoofs_sb_set_a_freeblock(sb, inode_info_remove->data_block_number);
```

5. Devolvemos el valor 0 para indicar que todo ha ido bien.

```
return 0;
```

assoofs_sb_set_a_freeinode Esta función permite actualizar el campo free_inodes del superbloque. Su prototipo es el siguiente:

```
int assoofs_sb_set_a_freeinode(struct super_block *sb, unsigned long inode_no);
```

assoofs_sb_set_a_freeinode debe realizar las siguientes operaciones:

1. Sacar la información persistente del superbloque.

```
struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb = sb->s_fs_info;
```

2. Actualizar el campo free_inodes indicando el inodo que pasa a estar libre. Y actualizar la información persistente del superbloque en disco:

```
struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb = sb->s_fs_info;
assoofs_sb->free_inodes |= (1 << inode_no);
assoofs_save_sb_info(sb);
return 0;</pre>
```

assoofs_sb_set_a_freeblock Esta función permite actualizar el campo free_blocks del superbloque. Su prototipo es el siguiente:

```
int assoofs_sb_set_a_freeblock(struct super_block *sb, uint64_t block);
```

assoofs_sb_set_a_freeblock debe realizar las siguientes operaciones:

1. Sacar la información persistente del superbloque.

```
struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb = sb->s_fs_info;
```

2. Actualizar el campo free_blocks indicando el bloque que pasa a estar libre. Y actualizar la información persistente del superbloque en disco:

```
struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb = sb->s_fs_info;
assoofs_sb->free_blocks |= (1 << block);
assoofs_save_sb_info(sb);
return 0;</pre>
```

Además, es necesario modificar algunas de las funciones creadas para la realización de la parte básica para que tenga en cuenta los cambios que se han realizado en algunas de las estructuras.

 Modificar la función asoofs_lookup para que compruebe antes de construir el inodo, no solo el nombre del archivo que se busca, también si ese archivo no ha sido eliminado.

■ Modificar la función assoofs_iterate y comprobar antes de inicializar el contexto ctx, si esa entrada de directorio ha sido eliminada o no.

```
if(record->entry_removed == ASSOOFS_FALSE) {
    dir_emit(ctx, record->filename, ASSOOFS_FILENAME_MAXLEN, record->inode_no, DT_UNKNOWN);
    ctx->pos += sizeof(struct assoofs_dir_record_entry);
}
```

■ Modificar la función assoofs_add_inode_info de forma que cuando añadamos un nuevo inodo al almacén de inodos no lo haga al final de este, si no en la posición correspondiente a su identificador. Además, tendremos que hacer la comprobación inodes_count < inode_no, en caso afirmativo, será necesario incrementar el contador de inodos y guardar la información persistente del superbloque, si no, no es necesario actualizar dicho campo. La función assoofs_add_inode_info quedaría como sigue:

```
void assoofs_add_inode_info(struct super_block *sb, struct assoofs_inode_info *inode){
      struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb = sb->s_fs_info;
      struct buffer_head *bh;
      struct assoofs_inode_info *inode_info;
      printk(KERN_INFO "assoofs_add_inode_info request\n");
      bh = sb_bread(sb, ASSOOFS_INODESTORE_BLOCK_NUMBER);
      inode_info = (struct assoofs_inode_info *)bh->b_data;
      inode_info += (inode->inode_no - 1);
10
      memcpy(inode_info, inode, sizeof(struct assoofs_inode_info));
11
      mark_buffer_dirty(bh);
12
      sync_dirty_buffer(bh);
13
14
      brelse(bh);
16
      if (assoofs_sb->inodes_count < inode->inode_no){
          assoofs_sb->inodes_count++;
17
          assoofs save sb info(sb):
18
19
20 }
```

Modificar las funciones assoofs_create y assoofs_mkdir de forma que cuando le asignamos número de inodo al nuevo inodo, no lo cojamos del calculo inodes_count + 1 si no que consultemos el mapa de bits free_inodes y asignemos el primer inodo disponible en el almacén de inodos. Para ello será necesario crear una función auxiliar assoofs_sb_get_a_freeinode.

```
assoofs_sb_get_a_freeinode(sb, &inode->i_ino);
```

• Ojo en assoofs_create y assoofs_mkdir estamos añadiendo siempre las entradas de directorio al final. Podríamos reutilizar aquellas que tienen la variable entry_removed == ASSOOFS_TRUE, pero en la implementación de ASSOOFS no vamos a llegar a ocupar todo el bloque (4096 bits) por lo que no es necesario implementarlo.

assoofs_sb_get_a_freeinode Esta función permite obtener un inodo libre, su prototipo es el siguiente:

```
int assoofs_sb_get_a_freeinode(struct super_block *sb, unsigned long *inode)
```

 ${\tt assoofs_sb_get_a_free} in ode \ {\tt debe} \ {\tt realizar} \ {\tt las} \ {\tt siguientes} \ {\tt operaciones} :$

1. Sacar la información persistente del superbloque.

```
struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb = sb->s_fs_info;
```

2. Recorrer el mapa de bits free_inodes en busca de un inodo libre (bit = 1):

```
for (i = 2; i < ASSOOFS_MAX_FILESYSTEM_OBJECTS_SUPPORTED; i++){
    if (assoofs_sb->free_inodes & (1 << i)){
        break;
    }
}
*inode = i;</pre>
```

Antes de asignar el valor, conviene comprobar que no hemos alcanzado el número máximo de objetos que soporta el sistema de ficheros (ASSOOFS_MAX_FILESYSTEM_OBJECTS_SUPPORTED).

3. Por último, hay que actualizar el valor free_inodes y guardar los cambios en el superbloque. Devolvemos 0 si todo ha ido bien.

```
assoofs_sb->free_inodes &= ~(1 << i);
assoofs_save_sb_info(sb);
return 0;</pre>
```