

ÇUKUR BASKI TEKNİKLERİ II



İÇİNDEKİLER

- Çukur Baskı Teknikleri II
- Asitli Teknikler (Etching)
 - Asitle Oyma (Eau-forte)
 - Yumuşak Vernik
 - Gofre ve Rölyef
 - Aquatinta
 - Şekerli Mürekkep
 - Fırça ile Asitleme
 - Asitle Derin Oyma
 - Mumlama Tekniği
- Renkli Çukur Baskının Basımı



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Çukur baskının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olunması,
 - Çukur baskıda asitli teknikler hakkında bilgi sahibi olunması,
 - Tek kalıplı ve çok kalıplı baskı yapabilme bilgisine sahip olma,
 - Çukur baskı malzemelerini tanıyabilme hedeflenmektedir.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**ÖZGÜN BASKI
TEKNİKLERİ**
**Doç. Dr. Ayça ALPER
AKÇAY**

**ÜNİTE
5**



GİRİŞ

Çukur baskı tekniklerinin temel mantığı, metal kalıbın üzerinde indirgeme işlemi yapmaktır. Asitsiz tekniklerin fiziksel güç kullanımı ve çizimde oluşan kısıtlamalardan doğan zorlukları, sanatçıları yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu arayışlar XVI. yüzyılın başlarında ilk defa aside yedirme çalışması ile kendini göstermiştir. Kazıyıcılarla yapılan ve fiziksel güç gerektiren işlem yerine daha kolay bir yöntem olan kimyasal çözücülerin yardımı ile metal levha işlenmeye başlanmıştır. Bu işlem kolaylığı asitle çalışma tekniğinin yaygınlaşmasını da sağlamıştır. Temel mantık metali koruyan, aside dayanıklı bir malzemenin zemin yüzeyini kaplaması prensibine dayanmaktadır. Aside dayanıklı malzeme, kalıbın bir bölümünü açıkta bırakarak veya bütünü kaplayarak, istenilen desenin kimyasal işlemler sonucunda kalıp yüzeyinde oluşturulmasını sağlar. İlk asitli indirgemeyi kuyumcular ve silah tüccarları kullanmış olmasına rağmen daha sonra sanatçılar bu çalışma prensibini geliştirerek farklı teknikler kullanmışlardır. İlk kez İsveçli Urs Graf tarafından yapılan asitle oyma baskı günümüze kadar gelmiştir. 1513 tarihli bu baskıdan sonraki dönemde Albrecht Dürer'in de asitle oyma tekniğinde işler ürettiği bilinmektedir. Asitli baskılarda metal indirgeme prensibi aynıdır, fakat çok sayıda farklı tekniklerde baskılar yapılmaktadır. Asitle indirgeme tekniğinde, çizgilerin kolaylıkla çizilmesi ve kuvvet kullanımı en aza indiği için sanatçının özgürce çalışması da mümkün olmaktadır.



Pah, bir metal çukur baskı kalıbının, baskı keçelerine zarar vermesini önlemek için, kenarlarına oluşturulan 45 derece açılı eğimdir.

Bütün baskı tekniklerinde olduğu gibi çukur baskı tekniğinde de kullanılan araç ve materyaller, yapılan baskının özelliğini ve teknik imkanlarını bize anlatır. Asitli çalışmalarda metalin seçiminden başlayan süreç indirici (asit vb. kimyasallar) seçimi için çok önemlidir. Kimyasallar kullanılarak yapılan bu çalışmalarda sıklıkla asit ile oyma, yumuşak vernik, gofre ve rölyef, aquatinta, şekerli mürekkep, fırça ile asitleme, asitle derin oyma gibi teknikler kullanılmaktadır.

ASİTLİ TEKNİKLER (ETCHING)

Asitle yapılan baskılarda kalıp hazırlama işlemi, asitsiz yapılan baskılarda olduğu gibi önce metal levhanın desen ölçüsünde kesimi ile başlar. Seçilen metalin sertlik derecesine göre makas veya giyotin ile kesim işlemi yapılır. Daha sonra metalin 35-45 derecelik bir açı ile pahlanması sağlanır. “Pah, bir metal çukur baskı kalıbının, baskı keçelerine zarar vermesini önlemek için, kenarlarına oluşturulan 45 derece açılı eğimdir.” (Grabowski ve Fick, 2012: 232). *Pahlama işleminden sonra plakanın rastlantısal izlerden arındırılması için parlatma işlemi yapılır.* Perdahlama kalemi bu işlem için kullanılabilir. Perdahlama kalemi “bir metal kalıbın, pürüzlü ya da çizik bölgelerini pürüzsüz hale getirmek için kullanılan sert bir araçtır.” (Grabowski ve Fick, 2012: 232). Perdahlama kalemi dışında çeşitli kademelerdeki zımparalarla da bu işlem gerçekleştirilmektedir. Yüzeyi parlatmak için daha sonra ince yağ kullanılıp füzün veya kömür ile ovalanması gerekir. Bu işlemin ardından plaka yüzeyinde amonyak ve üstübeç kullanılarak yağı temizleme işlemi yapılmaktadır. Bu geleneksel yöntem dışında ispiroto, tebeşir tozu veya yağı çıkarıcı güce sahip alkali kremler de kullanılabilir. Bu kremler otomotiv sanayiinde kullanılan kremlerdir. Kalıp yüzeyi istenmeyen çizgilerden arındırılıp, yağlı yüzeyi

de temizlendikten sonra resmi oluşturmak için aside dayanıklı bir zemin hazırlamak gerekir. Farklı zeminler çalışmada farklı görsel etkiler oluşturur. *Kalıbın her bölgesini asit indirgeyicisinden kurtarmak için lak denilen malzeme kullanılır.* Lak malzemesi asit indirgemeyeyle yapılan baskılarda metal levhayı asitten koruyan bir tür verniktir. Geleneksel olarak lak, gomalak (alkol bazlı) ya da tuz ruhu ile inceltilmiş asfalttan yapılmış bir verniktir. Metal plakayı aside karşı koruyan malzemelere genel anlamda vernik denilmektedir. Bu vernik plaka üzerinde çalışılan bölgeyi asidin aşındırıcı etkisinden korumak için kullanılır. Piyasada hazır olarak bulunabilen koruyucu vernikler de mevcuttur. Sanatsal işlerde kullanılan *Etching Ground* sıvı ve katı medyumlari da metal plakayı asitten korumak için kullanılmaktadır. En kuvvetli lak, asfalt zifti, balmumu ve reçine karışımının oluşturduğu karışımdır. Yapımı zahmetlidir fakat metal plakayı asitten koruma açısından güçlü olduğu için baskı atölyelerinde daha çok tercih edilir. Lak malzemesi tinerle inceltilecek istenilen sıvılığa getirilip yüzeye uygulanır. Birçok vernik çeşidi veya lak reçeteleri mevcuttur. Burada önemli olan vernik/lakin atılan çizgilerin rahat görünmesini sağlayacak koyulukta olan bir renge sahip olmasıdır. Vernikler *hard ground (sert)*, *soft ground (yumuşak)* ve *liquid ground (sıvı)* olarak üç gruba ayrılmaktadır. Sıvı vernikler en çok kullanılan vernik türüdür. *Reçine*, asfalt zifti ve balmumu bileşeninden oluşur. Selülozik tiner ile kıvam ayarı yapılır. Asfalt zifti, reçine ve mum karışımından oluşan *yumuşak vernik* ısı ile eritilip yüzeye ısıya dayanıklı merdane ile uygulanır. *Sert vernikler* asfalt ziftinin yoğun olduğu içinde balmumu ve reçine olan, terebentinle eritilerek uygulanan verniklerdir. Sert vernik de yumuşak vernik gibi merdane ile yüzeye sürülür. Metal levhanın arkasını kapatmak için gomalak kullanılabilir. *Gomalak*; alkol kullanılarak sıvılaştırılabilen doğal bir reçinedir. Gomalak yerine oto şasi boyası da tinerle inceltilecek kullanılabilir.



Asitle etkileşime giren plaka üzerinde küçük kabarcıklar gözlemlenir. Bu kabarcıklar asidin levhada etkileşime girdiğini ve metal üzerinde yemelerin başladığını gösterir.

Asitle Oyma (Eau-forte)

Burin veya iğne uç kullanılarak yapılan kazımalardaki güçlükler yerine asitle oymada bu müdahalenin yerini kimyasal işlem alır. Zemin ilk olarak baskıya hazır hale getirilir daha sonra vernik metal levha üzerine tüm yüzeyi kaplayacak şekilde eşit ve ince bir tabaka halinde sürülür. Vernik malzemesi kuruduktan sonra resim zemin üzerine geçirilir. İğne uçlu bir kazıma aleti ile çizim yapılmaya başlanır. Kazıyıcı aletin çok sivri olmasına gerek yoktur çünkü kuru kazımada olduğu kadar derin çapakların oluşumuna gerek yoktur. *Asidin, metali eriteceği yerlerde verniği kazıyıp almak yeterli olacaktır. Bu da yüzey üzerinde desenin rahat çizgiler kullanılarak atılmasını sağlar.* Asitle oymayı diğer tekniklerden ayıran en önemli özellik de budur. Desen çizim işlemi bittikten sonra plakanın arkasına ve kenarlarına lak verniği veya gomalak cila kullanılır. Hazırlanan plaka 1/5 ila 1/10 arasında suyla seyreltilmiş olan nitrik asit havuzuna bırakılarak çapakların asit tarafından derinleşmesi sağlanır. Asitle etkileşime giren plaka üzerinde küçük kabarcıklar gözlemlenir. Bu kabarcıklar asidin levhada etkileşime girdiğini ve metal üzerinde yemelerin başladığını gösterir. Asit banyosunda bu kabarcıkların ara sıra bir fırça veya telek yardımı ile dağıtılması ve asidin her yerde aynı ölçüde etki sağlaması gerekir. Bu işlem yapılırken asitli su yüzeyi üzerindeki kabarcıklar

dağıtılmalıdır. Plaka üzerine dokunulmaması gerekir. Asitle oymada kullanılan indiriciler metal plakanın dayanıklılığına ve kimyasal tepkimesine göre farklılıklar gösterir. Nitrik ve hidroklorik asit gibi geleneksel asitler ağırlıklı olarak tercih edilen indiricilerdir. Mekanik müdahale yerine kimyasal müdahale ile çukurların oluşturulması asitler ile sağlanır. İyice seyreltilmiş nitrik asit çözeltisi metali yavaş ve dengeli bir şekilde yer. Nitrik asit oranı artırıldıkça yeme hızında artma ve sürede kısalma olur.



Mekanik müdahale yerine kimyasal müdahale ile çukurların oluşturulması asitler ile sağlanır. İyice seyreltilmiş nitrik asit çözeltisi metali yavaş ve dengeli bir şekilde yer. Nitrik asit oranı artırıldıkça yeme hızında artma ve sürede kısalma olur.

Metal plakanın asit havuzunda sanatçının belirlediği süre kadar kalmasından sonra plaka havuzdan çıkarılır. Su ile durulanarak kurulanır. Bir büyüteç yardımı ile çapakların asit tarafından ne kadar yenildiği kontrol edilir. Yeterince oyulmuş olduğuna karar verilirse plaka tiner ile temizlenerek baskı işlemine geçilir. Aşamalı yapılan baskılarda ise yeterince oyulmuş olduğu düşünülen çizgilerin üzeri tekrar lak verniği ile kapatılıp kuruduktan sonra tekrar asit havuzuna atılır. Ve böylece açıkta kalan çizgilerin asitle tekrar etkileşimi sağlanır.

Yumuşak Vernik Baskı

Normal asitle yapılan çalışmalara çok yakın olan bu teknikte, normal sert vernik yerine daha yumuşak olan bir vernik kullanılır. Bu verniğin en önemli özelliği üzerinde kolay iz bırakılabilmesidir. Bu da karakalemle yapabileceğimiz tüm etkileri baskıda verebilmemiz anlamına gelmektedir. Geleneksel yumuşak zemin, yağ veya don yağı katılarak macun haline getirilmiş balmumudur. Lak vernikli yumuşak zemin işleminde gomalak ya da akrilik vernik kullanılabilir. Plaka temizlenme işlemi yapılarak yağdan arındırılır daha sonra yumuşak vernik plaka üzerinde veya cam, mermer gibi bir malzeme üzerinde ısıtılarak ezilmesi sağlanır. Isıdan etkilenmeyecek kauçuk bir merdane yardımı ile vernik plakanın tüm yüzeyine eşit ve ince bir şekilde sürülür. Plakanın üzerine daha önceden hazırlanmış olan eskiz kağıdı koyulur. Daha sonra bu eskiz kağıdının üzerinden kalem ile çizgiler tekrar levhaya geçecek şekilde çizilir. Yumuşak vernik, çizilen yerlerden kağıda yapışır ve metalde çizgilerin yeri belirlenir. Doku elde etmek için de kumaş, iplik, yaprak, ağaç kabukları, folyo gibi düz yüzeye sahip malzemeler, yumuşak verniğin üzerine koyularak dokularının plaka yüzeyine geçmesi sağlanır. Dokuyu daha iyi çıkarmak için metal plaka üzerine konulmuş malzeme üzerine bir kağıt yerleştirilerek pres makinesinden geçirilir. Plaka yüzeyinde istenilen dokular ve çizgiler elde edildikten sonra bu malzemeler kaldırılarak plaka temizlenir. Daha sonra asit havuzuna atılarak çizgi ve dokuların aşınmayla derinleşmesi sağlanır. Asit havuzunda çinko plaka için 1/16 - 1/20 nitrik asit seyreltisi kullanılır. İstenilen aşınma gerçekleştikten sonra plaka havuzdan çıkarılır, duru su ile yıkanarak baskı aşamasına geçilir.

Yumuşak vernik ile istenilen türde doku elde edilebilir. Kumaşlar, kaba dokulu kağıtlar, ağlar ya da deri, yumuşak verniğe bastırılarak üzerinde dokularının kalması sağlanabilir. Kağıt üzerinde uygulanan basınç sonucunda oluşan doku, tebeşirli litografin güzelliğine yaklaşılamaz. Yine de yumuşak vernik, asitle oyma tekniğinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır ve bu yöntemle yapılmış çalışmalar özgün baskı resim sanatı olarak kabul görmektedir.

Bu tekniğin uygulayan sanatçılardan Thomas Gainsborough (Şekil 5.1) yumuşak vernik ve aguaintayı birlikte kullanarak manzara çalışmaları yapmıştır.

“Kurşunkalemle yapılan tüm etkileri elde edebileceğimiz bu teknik XVII. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Giovanni Benedetto Castiglione (1609-1664) ... sonraki zamanlara kadar yaygınlaşmayan yumuşak vernik ve monotype tekniğini icat etmiştir. Teknik, zamanla yayılmıştır. Benjamin Green (1736-1800), Paul Sandby (1731-1809), Thomas Gainsborough (172 /1788) ve Thomas Rowlandson (1756-1827) bu teknikte çalışan sanatçılardandır. Yumuşak vernik, XVII. yüzyıl sonu İngiltere’inde yaygın bir tekniktir ve desenlerin kopyalanmasında kullanılıyordu. Teknik, İngiliz Thomas Girtin (1775-1802) ve John Sell Cotman (1782-1842) zamanında bir hayli popülerdi. Sanatçılar, bu teknikle manzara türünde eserler üretmişlerdir.” (Bayav, 2013: 104-105).



Şekil 5.1. Thomas Gainsborough, Aquatint ile yumuşak vernik, 1797 (“Wooded Landscape”, t.y.)



Gofre ve rölyef baskıda, aside uzun süre dayanabilen asfalt verniği tercih edilmelidir.

Gofre ve Rölyef Baskı

Kâğıdın, baskı esnasında boyalı veya boyasız olarak kabartılması işlemidir. Plaka yüzeyinde, derin ve çukur alanlar oluşturularak farklı kademeler elde edilir ve bu baskı böylece üç boyutluluk etkisi sağlar. Renkli ve renksiz olarak basım yapılabilir. Mürekkep verilmeden yapılan bu baskı *gofre* baskı olarak isimlendirilir. Plaka yüzeyi üzerinde, asitle yapılan diğer baskılar gibi, renkli alanların indirgenmesi prensibi göz önünde bulundurularak asitlendirme kademeli olarak yapılır. *Gofre yani kabartma baskı çalışmalarında plakanın asitle etkileşim süresi diğer baskılara göre daha uzundur.* Bunun için vernik seçimi çok önemlidir. Asite uzun süre dayanabilen asfalt verniği tercih edilmelidir. Plaka baskıya hazır hale geldiğinde çok nemli bir baskı kağıdı ile mürekkep vermeden baskı yapılır.

“Mürekkeplenmemiş plaka ile yapılan ve bu nedenle kör baskı olarak anılan gofre esas olarak Japon baskılarında görülür. Plaka yüzeyi üzerinde denemeler yapan Seghers, yazı ve görseli plakada derin rölyefli olarak kullanan William Blake ve Atölye 17’de Hayter; değişik kademede plakalar oluşturarak buna öncülük etmiştir diyebiliriz.” (Bayav, 2013: 107).

İngiltere’de William Blake (1757-1827) teknik yönden araştırmalar yapmış ve kazı resme yenilikler getirmiştir. Bu sanatçı yaptığı deneylerde bulduğu aside karşı dayanıklı bir sıvı ile deseni örttükten sonra çıplak alanları aside yedirdiğinde biçimler (rölyef) olarak meydana çıkıyordu. Çukurları siyah mürekkeple doldurduktan sonra sert bir yüzey üzerine boyayı desenine uygun olarak sürüyor ve bu yüzeyi levhasına bastırıldığında tümsekler sert yüzeyden çeşitli renkleri alıyor, böylece çukur ve tümsekler boyanmış oluyordu (Gölönü, 1979: 84).

Aquatinta

Aquatinta diğer adıyla leke baskı, plakanın asitle aşındırılması yöntemi ile yapılan bir tekniktir. *Özgün baskı sanat ürünleri elde etmek için, genellikle asitle oyma tekniği ile birlikte kullanılan bir tekniktir.*


“Aquatintanın modern gelişimi XVIII. yüzyılın üçüncü çeyreğinde çeşitli farklı sanatçılar tarafından yürütülen bir dizi deneyden kaynaklanır. Ancak bu tarihten önce yüzyıllar boyu baskı sanatçıları kazınmış plaka üzerinde tonal etkiler elde etmeye uğraşıyorlardı. ... Kısa bir liste Judgement of Paris’te ton vermek için bazı eklemeler yapan Marcantonio’yu, aşındırıcı sülfür kullanan Daniel Hopfer’i (1470-1536) ve Rembrandt’ı içermelidir. En dikkat çekici nadireler Hollandalı Jan van de Velde (1593-1641) tarafından ... yapılan birkaç münferit portrelerdir...” (Akt., Bayav, 2013: 108).

Aquatintayı diğer asitli tekniklerden ayıran özelliği, renk tonlarında oluşan yumuşak geçişlerin suluboya resme benzemesidir. Diğer tekniklere göre bir diğer farkı ise lekesele çalışmalar için uygun olmasıdır. Aquatint dokusu mercek veya çıplak gözle görülebilen dokular oluşturur. Çok ince kullanılan aquatint dokusu, elle yapılan fotogravüre benzer. Mezotint tekniğinde de reçineleme işlemi kullanılır. “1761 yılında reçine taneleri kullanılarak standart süreci icat ettiğini iddia edenler İsveçli P. G. Floding (1731-1791) ve Fransız Charpentier’di (1734-1817). Onları 1766 yılında Abbé de Saint-Non (1727-1791) ile birlikte ve onun için çalışan J. C. Delafosse (1734-1789/91) izledi... Bunların hiçbiri buluşlarının etkili biçimde duyurulmasında başarılı olamadı, bu nedenle buluş için paye almak, buluşunu ancak 1768-1769’da yapmasına rağmen üçüncü kişi Jean Baptiste Le Prince’e kaldı.” (Akt., Bayav, 2013: 109).

Çalışmaya başlamadan önce diğer asitli tekniklerde olduğu gibi plaka hazırlanarak yağından temizlenir. Daha sonra plakanın yüzeyinde yapılmak istenen desen, çizgisel olarak plaka yüzeyine geçirilir, kısa bir asitleme işlemi yapılarak desenin asitte yenmesi sağlanır. Daha sonra reçine kullanılarak aquatint işlemi sağlanır. Reçine, ezilerek toz haline getirilir. Yüzey üzerine toz reçine serpilir ve ısı kaynağının üzerine yerleştirilir. Böylece reçine plakanın üzerine yapışmış olur. Erime süresi iyi ayarlanmalıdır. Reçine yayıldıkça dokuda bozulmalar oluşur. Reçine, kalın ve ince gibi farklı dokularda toz haline getirilebilir.



Aquatint tekniğinin asıl amacı suluboya ya da mürekkepli resim etkisi vermektir. Çağdaş kullanımda bir resim oluşmasında yalnız kullanılabildiği gibi diğer tekniklerle ardışık olarak da kullanılabilir.




Şekil 5.2. Metal plakanın tozlanma işlemi (Demir, 2018: 39).



Asitleme yaparken asidin derecesi ve plakanın asit havuzunda tutulma süresi önemlidir. Çinko için 1/16-1/20 oranında su ile seyreltilmiş nitrik asit kullanılmalıdır.

Yüzey üzerinde eşit miktarda reçine isteniyorsa reçine dolabı kullanılır. Reçine dolabı, el yordamıyla (körük, saç kurutma makinesi vb.) çalışan veya hava üflemleri özellikli olan, reçine tozlarının plakanın üzerine eşit miktarda dağılmasını sağlayan dolaptır. Aquatinta tülbent ve ince çorap yardımıyla, bir tuzluk veya bir kavanozla da yapılabilir (Şekil 5.2). *Reçineleme işlemi bittikten sonra plakada lekeler oluşması istenmeyen yerlere vernik sürülerek kapatma işlemi yapılır ve asit plaka havuzuna atılır.* Asidin 1/10 seyreltilmiş olması tercih edilir. Kuvvetli asit, havuzdaki plakaların yüzeyinden reçinelerin kalkmasını sağlar ve reçineleme işlemi başarısız olur. Aşamalı yapılacak olan baskılarda ise plakanın asit havuzuna kademeli olarak yatırılması gerekir. *Aquatint etkisi, değişik ton alanları üretmek içindir.* İndirme ne kadar derin olursa değer de o kadar koyu olur. Asitleme işlemi bittikten sonra mürekkep verilerek baskı işlemine geçilir.

Asitleme yaparken asidin derecesi ve plakanın asit havuzunda tutulma süresi önemlidir. Çinko için 1/16-1/20 oranında su ile seyreltilmiş nitrik asit kullanılmalıdır. Baskı yapılırken indirgeme işlemi göz kararı yapılabilir de en sağlıklı yöntem bir test kalıbı oluşturmaktır. Test kalıbını 30 saniye ile 5 dakika arasında asit havuzuna indirerek asidin indirgeme derecesi belirlenir. Asit, aquatint içine işlerken kalıbın artık mürekkep alamaz duruma gelmesine neden olur. Buna *creve* denilmektedir (Şekil 5.3).



Şekil 5.3. Creve tekniğinde asidin alttan oyma etkisi, (Grabowski ve Fick, 2012: 126).

Tekniğin XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaygın olarak kullanılmaya başlandığı rahatlıkla söylenebilir. Francisco de Goya aguaint çalışmaları ile önemli bir yer edilmiş sanatçıdır. Goya'nın dört büyük baskı serisi vardır. Sanatçı genel olarak baskılarında çalışmaya başlarken rehberlik için bir ön çizim yapar. Metal levha olarak bakır plaka kullanmayı tercih ettiği bilinmektedir. Rehber (eskiz) kağıdını ıslattıktan sonra plaka yüzeyine mumsu bir katman oluşturup kâğıdı plaka üzerine yerleştirir ve plakayı pres makinesinden geçirir. Böylece çalışma plaka yüzeyine

aktarılmış olur. Daha sonra bir gravür iğnesi ile bu zemindeki çizgiler üzerinde çalışır. Gölge alanlar elde etmek için Goya aquatint yöntemini kullanmıştır.



Şekerli mürekkep tekniğinin diğer asitli tekniklerden farkı, istenmeyen yerlerin vernik ile kapatma işlemi yapmak yerine şeker, su ve bir miktar çini mürekkebi ile bir şekerli eriyik yapılarak ve bu sürüldükten sonra üzeri lak ile kapatılarak yapılmasıdır.



Şekil 5.4. Goya, Los Caprichos, Aguatint, 1799("El sueño de la razón", t.y.)

Şekil 5.4'te Büyük Goya'nın serilerinin en eskisi olan Los Caprichos, ilk olarak 1799'da Goya'nın kendisi tarafından yayınlanan 80 gravürden oluşan bir seridir. Goya, bu gravürler için, alt kenar boşluğunda bulunan harfler veya üst kısımdaki rakamlar olmadan bir dizi çalışma üretmiştir. Sonra harfler eklendiği bilinir. 1799'da baskılar, 300 baskı olarak basılmış, sayfalar yaklaşık 320 x 220 mm ölçülerinde ve sıcak mürekkep uygulaması yapılmıştır.

Şekerli Mürekkep

Aquatinte benzeyen fakat sanatçının geniş fırça darbeleri ile etkiler elde etmesine yardımcı olan tekniğe, şekerli mürekkep adı verilir. Diğer asitli tekniklerden farkı, istenmeyen yerlerin vernik ile kapatma işlemi yapmak yerine şeker, su ve bir miktar çini mürekkebi ile bir şekerli eriyik yapılarak ve bu sürüldükten sonra üzeri lak ile kapatılarak yapılmasıdır. Daha sonra ılık su küvetine koyularak şekerin vernik içinde yavaş yavaş erimesi sağlanır. Böylece aquatinte benzeyen dokular oluşur. Doku elde edildikten sonra plaka tekrar asit havuzuna koyularak hazırlanır. Bu teknikte oluşan dokular düzensiz ve rastlantısal olarak ortaya çıkar. Elde edilen görüntü suluboya etkisi verir. Pablo Picasso (Şekil 5.5) ve Georges Rouault bu yöntemle çalışmalar üretmiş sanatçılardandır.



Şekil 5.5. Pablo Picasso, “Tree in the storm, with flight towards a church”, Yağlı plaka üzerine şekerli kaldırma aquatint ve bakır plaka üzerinde kuru kazıma, 1970 (“Sugar-lift aquatint by Pablo Picasso”, 2015).



Şekerli eriyiğin plaka üzerinde kuruması beklenirken, kurumayı hızlandırmak için plaka ısı kaynağı üzerine alınabilir. Kuruma işlemi bitince plaka yüzeyinin tümü vernik ile kapatılır.

Şekerli mürekkepli tekniği uygularken hazırlanan karışım için pek çok tarif bulunmaktadır. Bunlarda şeker, su, çini mürekkebi, suluboya, sabun, Arap zamkı gibi çeşitli malzemelerle farklı karışımlar elde edilebilmektedir. *En kolay karışım; çok az su, eşit miktarlarda şeker ve çini mürekkebinin karıştırılmasından oluşur.* Isıtılan mürekkebe doyana kadar şeker ilave edilir. Karışımın doygunluğu yüksek olmalıdır. Kıvamı çok akışkan değil yoğun olmalıdır. Karışım sulu ve şeker greni az olursa sıcak su bu tabakayı kaldırmaz. Şekerli eriyik fırça yardımı ile plakaya sürülür. Bu işlem yapılmadan önce plakanın iyice temizlenmiş olması, üzerinde yağ tabakası kalmamış olması gerekir. Daha sonra desene göre istenilen yerlere sürülen şekerli eriyiğin plaka üzerinde kuruması beklenir. Kurumayı hızlandırmak için plaka ısı kaynağı üzerine alınabilir. Kuruma işlemi bitince plaka yüzeyinin tümü vernik ile kapatılır. Bu işlem yumuşak bir fırça ile şekerli eriyiği zedelememeye dikkat ederek yapılmalıdır. Üzerindeki verniği kuruyan plaka sıcak su küvetine bırakılır. Kaynar durumda olmayan su içinde şekerli çizim yavaşça belirmeye başlar. Yüzey üzerindeki vernik su ile birlikte sıyrılır. Vernik ince sürülmüşse açılması daha kolay, kalın sürülmüşse daha zor olur. Arzu edilen etki yakalandığında plaka sıcak su küvetinden alınarak ast küvetine koyulur. Böylece şekerli eriyikle oluşturulan desen asitte yenmiş olur. Şekerli mürekkep işlemi sonrasında plakaya başka işlemler uygulanarak çalışmaya devam edilebilir. *Daha koyu alanlar isteniyorsa bu işlemin ardından aguatinata yapılır* (Bayav, 2013: 114).

Fırça ile Asitleme

Bu teknik resim tadında ara tonlar elde edilen ve plaka üzerine fırça ile saf asidin sulandırılarak sürülmesi ile yapılan bir baskı tekniğidir. Fırça ile asitleme çalışmalarında asit plaka yüzeyinde belirli belirsiz bir pürüz bırakır. Bu da sığ çukurlarda az miktarda mürekkep tutunmasını sağlar. Böylece koyu tonların oluşmaması sağlanır. Oluşan pürüzler ince ve dayanıksızdır, birkaç baskı alındıktan

sonra silinir. Sonuçta çalışmada tesadüfi etkiler elde edilir. Genellikle şekerli mürekkep işlemi ile birlikte yapmayı tercih eden sanatçılar vardır.

Asitle Derin Oyma

Asitle derin oymada, rölyefe benzeyen bir etki oluşur. Plaka diğer asitli tekniklerde olduğu gibi baskıya hazırlanır. Bunun için pahlama işlemi yapıp yüzey yağından arındırılır. Hazırlanmış olan plaka üzerine asfalt verniği ile doku ve çizgiler oluşturulur. Daha sonra günlerce nitrik asitte bırakılır. Böylece plaka yüzeyinde asitte derin oyma yoluyla derin çizgiler ve lekeler elde edilmiş olur. Asitle yapılan tekniklerde olduğu gibi baskı aşamasına geçilir. *Bu baskıda kağıt olarak gramajı yüksek kağıt tercih edilir.*

Mumlama Tekniği

Bu teknikte metal plakaya *koruyucu vernik yerine balmumu bazlı bir karışım sürülmektedir*. En yoğun çalışmalara dayanıklıdır ve çok sayıda baskılarda da balmumlu zemin düz ve pürüzsüz kalabilmektedir. Yağdan arıtılmış olan plaka 65 C°de ısıtılarak üzerine balmumu sürülür ve plakanın üzerine düz bir şekilde sürülmesi sağlanır. Üzerine kağıt koyularak çizim yapılır veya plaka yüzeyi tütsülenir. Kalıp ve is mumu ya da gaz lambası ile tütsüleme işlemi yapılır. Daha sonra derecesi düşük olan bir asit havuzuna atılarak plakanın asitleme işlemi tamamlanır. Daha sonra diğer asitli tekniklerde olduğu gibi baskıya geçilir. Baskı sonucunda pastel etkisi yaratan çizimler oluşur.

Sahte Mezotint

Mezotint, plakanın yüzeyinde siyah doku oluşması sağlanacak şekilde yapılan işlemdir (Şekil 5.6). Sahte mezotintte kalıp, aquatint ile reçineleme işlemi yapılarak hazırlanır ve siyah elde etmek için asit havuzuna atılır. Plaka asit havuzundan çıkınca siyah bir zemin oluşturmuş olur. Plaka yüzeyinde açık tondaki alanlar ince zımpara kağıdı veya demir bir kaşık ucu ile ezilir. Hazırlanan plaka baskıya verilir. *Bu teknikte yumuşak geçişler ve formlar elde edilir.*



Şekil 5.6. Francisco Hernandez, “Gala”, Alüminyum üzerine mezotint, 2009 (Hernandez-Chavarria, 2012: 258).



Akrilik zemin, plaka üzerinde bir günden fazla kalırsa plaka yüzeyinden çözülmesi güç olacaktır. O zaman 1/10 ölçeğinde amonyak solüsyonu kullanmak gerekir.

Sıvı Sert Zemin

Akrilik zeminler, çizgi gravür çalışmaları için uygun bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Akrilik malzeme kullanımı sağlık açısından daha uygundur. Aynı zamanda kuruma süresi de daha kısadır. Desenin plakaya çizimi esnasında soyulmalar olması bu tekniğin dezavantajıdır. Pahlama işlemi yapılmış ve parlatılmış bir plaka yüzeyine, yumuşak ve geniş bir fırça yardımı ile selülozik vernik sürülür. İğne uçlu araçlarla desen çizildikten sonra indirgeme işlemi yapılır.

Akrilik zeminlerde indirgeme işleminden sonra plakayı temizlemek önemlidir.

Bunun için temizlik sodası veya sodyum karbonat ve su birleşimi kullanmak gerekir.

Tek Renkli ve Çok Renkli Çukur Baskının Basımı

Çok kalıplı bir baskıda görüntüyü geliştirmek için, birinci kalıptan başlayarak, diğer çalışılmamış kalıplar üzerine görsel veriyi kaydetmek gereklidir. Bu birbirini izleyen renkli kalıpların gelişiminde rehberlik eder. Farklı kalıpların yapımında kullanılan zeminin çeşidine bağlı olarak, değişik şekillerde yapılabilir. Resim boş, sert-zemin ya da aguatint kalıplara veriyi geçirmek amacıyla kâğıt üzerine çizilebilir ya da bir karbon kâğıdı ile kopya edilebilir. Karbon çizgi, aguatint plaka üzerinde aside dayanıklı hale gelir, dolayısıyla bir aguatint plakayı planlarken bundan kaçının. Bir kalıptan diğerine çok dikkatli bir veri transferi için, mürekkeple transfer ideal bir seçimdir. Bunu yapmak için önce kalıba mürekkebi koyun ve bunu basın. Kâğıt henüz presin üzerindeyken, ikinci kalıp ile ilk kalıp yer değiştirir ve mürekkep katmanını ikinci kalıp üzerine geçirerek presi tekrar çevirin. Bu “geçirme” için kullanılabilecek birçok yöntem vardır. Veri, temiz ve yağdan arınmış bir kalıba transfer edilmişse, kalıbı renksizleşinceye dek 10-20 saniye kadar seyreltik bir asidin içine koyun. Yağını arıttıktan sonra bile, açık tonlu bir görüntü kalacaktır. Bu anahtar görüntü izi, ince sert ya da yumuşak zemin veya reçine aguatint altında da görülebilir. İkinci bir seçenek olarak resim, saydam, yapışır, maskeleye kâğıdı ya da koruyucu bir örtü ile kaplanmış bir kalıbın üzerine transfer edilebilir. Kalıbı pozlarken, koruyucu örtü istenilen şekilde kesilip, çıkartılabilir. Bu bölgeler açıkyedirilebilir ya da spreyci aguatint ile indirilebilir. Saydam kontak kâğıt neredeyse parça parça gelişmiş olan bir kalıba transferi sağlar. Var olan resim, altından görülebilir. Üçüncü seçenekte önce ilk kalıp mürekkeplenir ve sert zemin ile kaplanmış bir kalıba aktarılır. Bu, sonraki kalıplar üzerine çizgi çalışması yapmak için uygundur (Grabowski ve Fick, 2012: 137).

1. Özellikle çukurbaskı için birlikte kullanılan bütün düzenli bir biçimde sıralandığından ve arkalarının doğru bir yönlendirme için işaretlendiğinden emin olun. Eğer farklı boyutlarda, şekillerde ya da sıralamadaki kalıplar birlikte basılıyor ise bütün kalıpları işaretleyin ve poza ayarı rehberi üzerinde doğru sıralamayı not edin.
2. Resim anahtar kalıba geçtikten ve yendikten sonra ikinci (ve üçüncü) kalıpları yağdan temizleyin.

3. Prova baskı için hazırlık yapmak üzere ilk kalıbı mürekkepleyin. Transfer için mürekkep çok yoğun ve kalın olmalı, fazla yağlı olmamalıdır. Bunun temizlenmesi biraz zor olabilir. İyi bir karışım şu şekildedir:
 - 2 ölçek koyu (ultramarine) mavi (çok yapışkan)
 - 1 ölçek taşbaskı siyahı (katı ve yapışkan)
 - Gereksinim duyulduğu kadar az miktarda yanmış yağ
 - Bol miktarda mürekkebi, kalıba yayın ve alışlageldiği üzere tarlatan ile silin.
 - Tarlatan kullanmayı, alışlagelenden daha erken sürede bitirerek, ardından mürekkep fazlası giderilinceye dek elle temizlemeyi tamamlayarak, anahtar kalıbı daha az silin. Kalıp böylece mürekkep almış olur.
4. İlk kalıbın provasını alın, ancak kâğıdı pres yatağından kaldırmayın. Kâğıt silindirin altından geçirilinceye dek, battaniyeleri yerinde bırakın.
5. Anahtar kalıbı kaldırın ve yağı temizlenmiş ikinci kalıbı, poza ayarı üzerindeki doğru pozisyona yerleştirin. Mürekkepli provayı ve kalıbı presten geçirin. Açık ton mürekkep görüntü, ikinci kalıbın üzerine geçecektir. Bunu kalıcı hale getirmek için, biraz talk pudrası serpin.
6. Diğer kalıplar için de aynı işlemi tekrar edin (Grabowski ve Fick, 2012: 138).



Baskı sonrasında kâğıt yüzeyinde belirsiz alanlar oluşmuş ise bu ya plakanın çok fazla temizlendiğini ya da asitleme işleminin yetersiz kaldığını gösterir.

Farklı teknikler ile hazırlanmış olan çukur baskı plakasıyla basım aşamasına geçilir. Basım aşamasında önce tarlatan yardımı ile daha sonra da tampon uygulaması ile plakaya mürekkep verilir. *Bu işlemde önemli olan mürekkebin asit ile indirgenmiş olan çukurların içine dolmasını sağlamaktır.* Boya yüzeye eşit olarak dağıtıldıktan sonra bir gazete yardımı ile boyanın fazlası plaka yüzeyinden alınır. Bu işlemi yaparken gazete kâğıdı avuç içine alınıp, plakaya belirli bir baskı uygulanmalıdır. Mürekkebin kabası alındıktan sonra tarlatan yardımı ile plaka yüzeyi iyice ve eşit şekilde temizlenir. Böylece yüzeyde bulunan boya temizlenmiş olur, çukurlarda ise boya kalır. Plakanın pahlanmış yan kısımları temiz bir bez yardımı ile silinerek pres tabakası üzerine alınır. Pres tabakasının üzerine temiz bir altlık koyularak plaka onun üzerine yerleştirilir. Bu plakanın sonraki baskılarda yerini belirlemede yardımcı olur. *Baskı için gravür kâğıdı kullanılmalıdır.* Gravür kâğıdı püskürtme yöntemi veya su havuzuna atılarak nemlendirilir. Fazla ıslanmış kâğıt baskı esnasında levhaya yapışabilir. Bu nedenle *fazla su varsa, kâğıdın gazete kâğıtları arasında nemlendirilmesi gerekir.* Plakanın üzerine koyulan nemli gravür kâğıdı üzerine keçe kapatılarak baskı presinden geçirilir. Presten çıkan kâğıt, plaka üzerinden alınarak kurutulmaya bırakılır. Kurutma işlemi tel ızgaralı raflarda olabileceği gibi kâğıt bant ile duralite yapıştırılarak da olabilir. Baskı sonrasında kâğıt yüzeyinde belirsiz alanlar oluşmuş ise bu ya plakanın çok fazla temizlendiğini ya da asitleme işleminin yetersiz kaldığını gösterir.

Çukur baskı kalıbı hazırlandıktan sonra çeşitli şekillerde mürekkepler uygulayarak çok renkli baskı yapmak mümkündür. Bunlar tek renkli plaka ile çok renkli baskı (a la poupee), birden çok kalıpla çok renkli baskı, parçalı plakalarla çok renkli baskı, şablonlama ile çok renkli baskı olmak üzere dört gruba ayrılabilir.



Çukur baskının basımında mürekkep, yüksek baskının tersine yüzeye verileceğine kalıbın indirilmiş çizgilerine verilir.

Tek renkli plaka ile çok renkli baskı yaparken; kalıbın üzerinde farklı bölgelere farklı renkte mürekkep uygulaması yapılır. Mürekkep uygulaması yapılırken boyayı parmak ile vermek, mürekkebin istenilen alanın dışına çıkmasını engeller. Bunun için parmak tercih edilir. Kullanılan çeşitli renkler arasında temiz ve açık bir ayrıma sahip olması için farklı renkler arasında boşluklar bırakılır. Çukurların içine mürekkep yedirilmesi sağlandıktan sonra plaka açık renkler ilk olmak üzere kağıt ve tarlatan ile dikkatli bir şekilde silinir. Açık renkler bittikten sonra koyu renklerde de aynı işlem tekrarlanır. Net bir temizleme sorunu olmadığından, renkler arasında geçişlerin ve yumuşak kenarların elde edilmesi daha kolaydır. Bu tekniğin en büyük dezavantajı renk açısından her baskıda farklı sonuçlar çıkacağı için tek baskı alınmasıdır. Baskı numaralandırılması yapılırken sanatçı baskısı olarak değerlendirilir. *Birden çok kalıpla çok renkli baskı yaparken;* aynı ölçüde renk sayısı kadar plaka hazırlanması gerekmektedir. Aynı ölçüde kalıp hazırlanmazsa presten geçen kağıtta iz oluşturur ve baskıda belli olur. Hazırlanan kalıplarda istenilen renkler doğrultusunda çizim yapılır. Her plakada bu çalışma ayrı yapılmaktadır. Çok kalıplı renkli baskıda her kalıpta renk alanlarının dışında kalan yerler vernikle kapatılarak asitleme tekniğine uygun olarak istenilen işlemler yapılır. Bu baskılarda her bir plaka ayrı ayrı aynı kalıp üzerine basılır. Baskıda ilk olarak açık renk basılır ve koyu renge doğru baskılar tamamlanır. *Parçalı plakalarla çok renkli baskı yaparken;* metal plaka istenilen şekillerde kesilerek ayrı parçalar halinde plakalar elde edilir. Plakaların her birinde kenarların eğlenmesi ve pahlanması işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Baskı için asitle işlem görmüş plakalara istenilen renkler verilerek bütünde renkli bir çalışma elde edilebilir. Burada asıl mantık parçadan bütüne doğru istenilen deseni istenilen renkler ile oluşturmaktır. Bu baskıda dikkat edilmesi gereken nokta, altlık kağıdı oluşturularak parçaları bu altlığa yerleştirip baskı alınmasıdır. Kılavuz kağıdı ya da baskı altlığı numaralandırma yapılacak baskılarda baskıların her zaman aynı konumda olmasını sağlar ve numaralı seri baskılar elde edilmesi için gereklidir. Bazen de metal plakalar üst üste kompozisyon oluşturularak basılabilir. Bu tarz baskılarda üst üste gelen her plaka art arda basılmalıdır. *Şablonlama ile çok renkli baskı yapılırken* ilk önce mukavva kullanılarak şablonlar oluşturulur.

Yüksek alanların merdaneyle mürekkeplenmesinde ise kalıplar, tüm yüzey için geniş bir silindir ya da özel alanlar için küçük merdaneler kullanarak mürekkeplenir. Eğer silinmiş bir çukur baskı kalıbın üzerine yüksek baskı merdanesiyle mürekkep veriliyorsa, yüksek baskı mürekkebinin, çukur baskı mürekkebinden biraz daha yağlı hale getirin. Böylece çukur baskı mürekkebi merdaneye geçmeyecektir. Merdaneleme, merdane üzerinde çeşitli renkleri karıştırarak ve bunları karışık bir tonlama biçiminden plakaya transfer ederek eğlenceli bir hal alabilir. Bu renk karışımı merdanelemeler, kimi zaman bir fıskiye ya da gök kuşağı çemberine atıfta bulunur. Diğer bir seçenek, mürekkebi şablonlar aracılığıyla merdanelemektir. İnce asetattan yapılma şablonlar, özellikle esnektir, bükülmeye dayanıklıdır ve yinelenen kullanımlar için kolayca temizlenebilir (Grabowski ve Fick, 2012: 138).

Renkli basım esnasında uygulayabileceğimiz bir diğer yöntem ise Chine Collé olarak isimlendirilen tekniktir. Bu teknik, ince detayların görüntüyü renklendirmesindeki avantajlarından dolayı tercih edilir. “Chine Collé, baskı sürecinde, kolaj elemanlarının çukurbaskı resme eklenebileceği bir tekniktir. Tekniğin orijinal amacı kalıptan çok ince detay elde etmek için çok daha duyarlı bir yüzey üzerinde yer alacak baskıya olanak sağlamaktır. Resmin tamamının arka tarafına eklenen kasap kâğıtları, estetik işlevi kadar, görüntüyü renklendirme işlevine de sahiptir. Çağdaş baskıresimciler, bir resme şekilli parçaların eklenmesi düşüncesini yaygınlaştırmışlardır. Chine Collé için en iyi kâğıtlar gampi, kozo ya da dut gibi ağaçların hasır ya da iç liflerinden yapılmış ince ve çirşiz kâğıtlardır. Bunlar sağlam, yumuşak ve kalıptaki çok ince tonları kaydederken, aynı şekilde hassas el işlemlerini de kaldıracak dirençlidir.” (Grabowski ve Fick, 2012: 138).



Chine Collé için en iyi kâğıtlar gampi, kozo ya da dut gibi ağaçların hasır ya da iç liflerinden yapılmış ince ve çirşiz kâğıtlardır.

Chine Collé uygulaması yapılırken birçok yöntem uygulanabilmektedir. *En basit yöntem nişasta tozu kullanılarak yapılan yöntemdir. Mürekkeplenmiş kalıp üzerine kolaj elemanlarının yapıştırılması ve prestan geçtiği anda kolaj elemanlarının yapışıp basılması sağlanır.*

“Resmin tamamının arkasına kasap kâğıdı ekleme tekniği, resmi önce collé kâğıt üzerine basmayı içerir. Resim kuruduktan sonra kenarları işaretlenir ve ardından çok ince bir kâğıda yapıştırılır. Önce pirinç nişastasını suda iyice eriyinceye ve kolayca sürülür hale gelinceye dek incelterek, pirinç nişastası pastasını hazırlayın. Bundan sonra resmin boyutlarında alüminyum ya da plastik, ince bir taşıyıcı tabaka kesin. Bunu su banyosuna bastırın ve collé kâğıdı, taşıyıcı plakanın üzerinde ters çevirerek yüzdürün. Taşıyıcı tabaka yüzeye çıkınca bu tabakanın üst tarafına, collé kâğıdı sürükleyin. İstenilen yere gelince, fazla suyu almak için temiz bir havlu kullanın.” (Grabowski ve Fick, 2012: 138-139).

Normal bir baskı yapmak için ayarlanmış olan presin, collé pozisyonuna ayarlanması gerekmektedir. Pres, Chine Collé elemanının ince baskı kâğıdına yapışmasına yardımcı olacaktır. Bu tekniğin en büyük avantajı küçük parçaların çalışmada kolaj olarak yerleştirilmesinde yardımcı olmasıdır. Kolajlanacak büyük-küçük parçaların kurutulma işlemi sağlandıktan sonra plastik bir tabaka üzerine çevrilmesi gerekir. Üzerinde bulunan pirinç nişastası ile ovularak yapışma işlemi gerçekleştirilir. Oluşmuş olan zamlık fazlası temiz bir havlu ile alınır. Çevresindeki bulunan plastik silinir ve yüzey temizlenmiş olur ve renkli baskıya hazır hale gelir.



Örnek

- Asitle aşındırma tekniğini, ilk kez mücevher ustaları ve silah yapımcıları tarafından kullanılırken, sanatsal anlamda bu tekniği ilk kullanan kişinin Daniel Hopfer (1493-1536) olduğu düşünülmektedir. Hopfer'ın bu teknikle yapmış olduğu çalışmalar Dürer'in ilgisini çekmiş ve sanatçı da bu teknikle demir üzerine asit aşındırma yöntemiyle sadece beş çalışma yapmıştır.
- Dürer, çizgi, nokta ve doku zenginliğini bakır plakalarla yapılan gravürlerde yakalamıştır.
- XVII. yüzyılın önemli gravürcüsü, asitle aşındırma tekniğinde usta olan, Rembrandt Van Rijn(1606-1669) idi.
- Caravaggio ve takipçilerinden etkilenmiş olan sanatçı, asit aşındırma tekniğini kullanarak yaklaşık 300'den fazla manzara ve portre üretmiştir.
- 1760'larda, suluboya resimleri çoğaltma olanağı sağlayan aquatinta tekniği geliştirilmiştir.
- Bu yeni tekniği, Francois Boucher, William Hogart, Thomas Grainsborough, William Turner, John Constable gibi sanatçılar kullanarak baskı resimler yapmışlardır.



Bireysel Etkinlik

- Aquatint baskı tekniğine uygun desen çizerek kalıbını hazırlayınız.
- Hazırladığınız kalıp yüzeyi üzerinde reçineleme işlemi yaparak gerekli yerleri kapatınız.
- Asitleme işlemini gerçekleştiriniz.
- Kalıba mürekkep veriniz.
- Baskı kağıdını hazırlayınız.
- Baskı yapacağınız kağıdı dikkatlice kalıp üzerine yerleştiriniz. Kalıp yüzeyi (plaka) üzerinden baskıyı gerçekleştiriniz.



Özet

- Çukur baskı tekniklerinin temel mantığı metal kalıbın üzerinde indirgeme işlemi yapmaktır.
- Çukur baskı (gravür) diğer adı ile intaglio; aşındırma ya da kazıma anlamı taşımaktadır ve metal plakalar kullanarak baskı yapmayı tanımlar
- Çukur baskı, çağdaş uygulamalarda mürekkebin kalıbın çukur bölgelerine verildiği her türlü kalıp baskılarına verilen genel isimdir.
- Asitli teknikler *Etching* veya *Eau-Forte* olarak da isimlendirilir.
- Asitsiz tekniklerin fiziksel güç kullanımı ve çizimde oluşan kısıtlamalardan doğan zorlukları yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bunun için kimyasal yöntemler devreye girerek asitli gravür teknikleri oluşturulmuştur.
- İlk asitli indirgemeyi kuyumcular ve silah tüccarları kullanmış olmasına rağmen daha sonra sanatçılar bu uygulamaları geliştirerek farklı teknikler kullanmışlardır.
- İlk defa İsveçli Urs Graf tarafından yapılan bir asitle oyma baskı günümüze kadar gelmiştir. 1513 tarihli bu baskıdan sonra Albrecht Dürer'in asitle oyma tekniğinde işler ürettiği bilinmektedir.
- Asite yedirme işlemleri farklı bir çok teknik ile uygulanabilmektedir.
- Bir çok farklı tekniği olmasına rağmen metal plaka yüzeyi üzerine koruyucu vernik sürülmesi ve desenin çizilmesinin ardından metal plakanın asit küvetinde işlem görmesi, tekniğin genel özelliğidir.
- Asitle yapılan baskılarda kalıp hazırlama asitsiz yapılan baskılarda olduğu gibi önce metal levhanın desen ölçüsünde kesimi ile başlar. Seçilen metalin sertlik derecesine göre makas veya giyotin ile kesim işlemi yapılır. Daha sonra metalin 35-45 derecelik bir açı ile pahlanması sağlanır.
- Pahlama işleminden sonra plakanın rastlantısal izlerden arındırılması için parlatma işlemi yapılır.
- Kalıp yüzeyi istenmeyen çizgilerden arındırılıp, yağlı yüzeyi de temizlendikten sonra resmi oluşturmak için aside dayanıklı bir zemin hazırlamak gerekir. Farklı zeminler, çalışmada farklı görsel etkiler oluşturur. Kalıbın her bölgesini asit indirgeyicisinden kurtarmak için lak denilen malzeme kullanılır.
- Asitli çalışmalarda metalin seçiminden başlayan süreç indirici/asitlerin seçimi için çok önemlidir. Kimyasallar kullanılarak yapılan bu çalışmalarda sıklıkla asit ile oyma, yumuşak vernik, gofre ve rölyef, aquatinta, şekerli mürekkep, fırça ile asitleme, asitle derin oyma gibi teknikler kullanılmaktadır.
- Çukur baskıda tek renkli ve çok renkli baskı yapmak mümkündür.
- Tek renkli baskı nemli gravür kağıdı üzerine yapılan ve baskı esnasında tek renk kullanılarak yapılan baskıdır.
- Çok renkli baskı farklı şekillerde yapılabilir. Bunlar; tek renkli plaka ile çok renkli baskı (à la poupee), birden çok kalıpla çok renkli baskı, parçalı plakalarla çok renkli baskı, şablonlama ile çok renkli baskıdır.
- Renkli basım esnasında uygulayabileceğimiz bir diğer yöntem ise Chine Collé olarak isimlendirilen tekniktir. Bu teknik, ince detayların görüntüyü renklendirmesindeki avantajlarından dolayı tercih edilir.
- Chine Collé için en iyi kâğıtlar gampi, kozo ya da dut gibi ağaçların hasır ya da iç liflerinden yapılmış ince ve çirşiz kâğıtlardır.
- Chine Collé uygulaması yapılırken birçok yöntem uygulanabilmektedir. En basit yöntem nişasta tozu kullanılarak yapılan yöntemdir. Mürekkeplenmiş kalıp üzerine kolaj elemanlarının yapıştırılması ve prestan geçtiği anda kolaj elemanlarının yapışıp basılması sağlanır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi asitle indirme tekniklerinden biri değildir?
 - a) Aquatinta
 - b) Şekerli mürekkep
 - c) Fırça ile asitleme
 - d) Mezotint
 - e) Gofre ve rölyef
2. Metal plakayı aside karşı koruyan malzemelere genel anlamda ne denilmektedir?
 - a) Cila
 - b) Kapatıcı
 - c) Mürekkep
 - d) Pahlama
 - e) Vernik
3. Yumuşak vernik baskıda, geleneksel yumuşak zemin hangi malzemedен oluşmaktadır?
 - a) Linolyum
 - b) Yağ veya don yağı katılarak macun haline getirilmiş balmumu
 - c) Kauçuk
 - d) Parafin
 - e) Sünger
4. Kâğıdın baskı esnasında boyalı ya da boyasız olarak kabartılması işlemi hangi çukur baskı tekniğini tanımlar?
 - a) Mezotint
 - b) Aquatinta
 - c) Gofre ve rölyef baskı
 - d) Gravür
 - e) Şekerli mürekkep
5. Leke baskı olarak bilinen çukur baskı tekniğinin diğer adı nedir?
 - a) Aquatinta
 - b) Mezotint
 - c) Gofre
 - d) Rölyef
 - e) a la poupee

6. Aquatinta tekniğinde, asitle indirgeme için kullanılan test kalıbı, asitte ne kadar kalmalıdır?
 - a) En az 10 dakika
 - b) Yarım saat
 - c) 1 saat
 - d) 5-10 dakika arasında
 - e) 30 saniye ile 5 dakika arasında
7. Sanatçının geniş fırça darbeleriyle etkiler elde etmesine yardımcı olan çukur baskı tekniğine ne ad verilir?
 - a) Pahlama
 - b) Fırçalama
 - c) Leke baskı
 - d) Şekerli mürekkep
 - e) Kuru kazıma
8. Mumlama tekniğinde, balmumu bazlı karışım ne için kullanılır?
 - a) Metal plakaya yağ yerine sürülür.
 - b) Metal plakadan asidi temizlemek için sürülür.
 - c) Metal plakaya koruyucu vernik yerine sürülür.
 - d) Metal plakaya asit yerine sürülür.
 - e) Metal plakada çizim yapılacak yere sürülür.
9. Sahte mezotint baskıda açık tonlu alanlar nasıl elde edilir?
 - a) Açık tonda olması istenen alanlar kalemle çizilerek
 - b) Açık tonda olması istenen alanlar ince zımpara kağıdı veya demir bir kaşık ucu ile ezilerek
 - c) Açık tonda olması istenen alanlar vernikle kapatılarak
 - d) Koyu tonda olması istenen alanlar boyanarak
 - e) Koyu tonda olması istenen alanlar vernikle kapatılarak
10. Aşağıdakilerden hangisi farklı tekniklerle hazırlanmış çukur baskı plakasıyla baskı yapma işleminin adımlarından biri değildir?
 - a) Önce tarlatan yardımı ile daha sonra da tampon uygulaması ile plakaya mürekkep verilir.
 - b) Boya yüzeye eşit olarak dağıtıldıktan sonra bir gazete yardımı ile boyanın fazlası plaka yüzeyinden alınır.
 - c) Mürekkebin kabası alındıktan sonra tarlatan yardımı ile plaka yüzeyi iyice ve eşit şekilde temizlenir.
 - d) Baskı plakası kurumaya bırakılır
 - e) Pres tabakasının üzerine temiz bir altlık koyularak plaka onun üzerine yerleştirilir.

Cevap Anahtarı

1.d, 2.e, 3.b, 4.c, 5.a, 6.e, 7.d, 8.c, 9.b, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Bayav, D. (2013). *Geleneksel ve Deneysel Yönleriyle Gravür Baskı*. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları.
- Demir, M. (2018). *Çağdaş Türk Resminde Baskı Sanatı ve Uygulama Örnekleri*. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- El sueño de la razón produce monstruos - Aklın uyuması canavarlar yaratır.* (t.y.). 15 Eylül 2022 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Los_Caprichos#/media/Dosya:Museo_del_Prado_-_Goya_-_Caprichos_-_No._43_-_El_sueño_de_la_razon_produce_monstruos.jpg adresinden alındı
- Feminine Folly.* (t.y.). Ağustos 11, 2022 tarihinde <https://museogoya.ibercaja.es/en/obras/feminine-folly#> adresinden alındı
- Gölönü, G. (1979). *Kazı Resim*. İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını.
- Grabowski, B., & Fick, B. (2012). *Baskıresim. Kapsamlı Materyaller & Teknikler Rehberi*. (S. Atay-Eskier, & A. Z. Tunç, Çev.) İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.
- Hernandez-Chavarria, F. (2012). Aluminio: una opcion da bajo costo para grabado [Aluminium: a low cost option for intaglio]. *El Artista*, (9), 256-266.
- Mürşide İçmeli.* (t.y.). Ağustos 10, 2022 tarihinde http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=76 adresinden alındı
- Süleyman Saim Tekcan'ın 'Atlar, Hatlar ve Süleymannâme' Sergisi 24 Ekim'de açılıyor.* (2018, Ekim 23). Ağustos 10, 2022 tarihinde <https://kultur.istanbul/arsiv/www.kultur.istanbul/tr/suleyman-saim-tekcanin-atlar-hatlar-ve-suleymanname-sergisi-24-ekimde-aciliyor-haber-1319.html> adresinden alındı
- Sarıdikmen, G. (t.y.). *Süleyman Saim Tekcan ve At'nağme*. Ağustos 10, 2022 tarihinde <https://www.zdergisi.istanbul/makale/suleyman-saim-tekcan-ve-atnagme-236> adresinden alındı
- Sugar-lift aquatint by Pablo Picasso. The delicacy of the etching of pictorial effects.* (2015). Ağustos 11, 2022 tarihinde <https://www.blogmuseupicassobcn.org/2015/07/sugar-lift-aquatint-by-pablo-picasso-the-delicacy-of-the-etching-of-pictorial-effects/?lang=en> adresinden alındı
- Wooded Landscape with Figures and Cows at a Watering Place (The Watering Place).* (t.y.). 5 Eylül 2022 tarihinde <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/382178> adresinden alındı.