


에디터 설명서

실행 화면

처음 실행시 화면이 아래와 같지 않을 수 있음. 임의로 각 창을 배치할수 있으며 화면을 온전히 사용하기 위해서 사이즈를 직접 변경하는 것이 아닌 도킹 기능을 사용하는 것을 추천. 실행시에 모든 리소스를 로드하므로 실행 시간이 어느정도 소요됨

유의 사항

에디터 창 배치 정보는 imgui.ini 파일에 저장되며 각자의 세팅이 모두 동일할 수 없으므로 커밋을 하지 않거나, 파일이 충돌하더라도 자신의 파일을 사용하기를 바람



기본적인 조작

Viewport (뷰포트)

카메라: Viewport 우측 상단 버튼을 통해 Perspective, Orthographic 모드 변경 가능

이동: WASD

회전: 마우스 우클릭 누른 상태로 마우스 조작

기즈모: Local, World 로 구분하여 조작 가능

Translate: Transform 컴포넌트의 Position 조작

Rotate: Transform 컴포넌트의 Rotation 조작

Scale: Transform 컴포넌트의 Scale 조작

스냅: L-Ctrl 키를 누른 상태로 스냅 기능 활성화

Viewport 우측 상단의 Snap 버튼을 눌러 스냅 기본 값 설정 가능

Hierarchy (하이어라키)

생성 및 삭제

아무것도 선택되지 않은 상태에서 우클릭시 Create Empty 로 빈 게임오브젝트

생성 가능

특정 게임오브젝트를 마우스 좌클릭한 상태(선택 상태)로 우클릭시 삭제 가능

게임오브젝트 간 부모 / 자식 관계 설정

드래그 앤 드롭으로 부모 자식 관계 설정 가능

유의사항

게임오브젝트를 생성 / 삭제를 반복할 경우 종종 설정한적 없는 기본 값이

적용되어 생성될 경우가 있을 수 있으나 에디터 자체에는 지장이 없음

Inspector (인스펙터)

기본 조작

Hierarchy 창에서 게임오브젝트를 선택시 우측 Inspector 창에 컴포넌트 정보가 나타남. 기본적으로 Transform 은 항상 추가되어 있음.

컴포넌트 추가 및 삭제

게임오브젝트를 선택한 상태에서 Inspector 창에는 Add Component 버튼을 누르면 현재 추가 가능한 컴포넌트 목록이 나타남. 모든 컴포넌트가 유효한 것은 아니므로 사용하려는 컴포넌트의 유의사항을 확인

게임 오브젝트 이름 변경

Name 칸을 통해 선택한 게임오브젝트의 이름 변경 가능

프리팹 저장

Save Prefab 버튼을 통해 선택한 게임오브젝트 및 하위 게임오브젝트를 포함하여 프리팹으로 저장 가능. 저장한 프리팹은 아래 경로에 저장됨

AngryBird/5_Project/AngryBird/Data/Prefab/~~.prefab

기존에 있던 프리팹의 이름과 게임오브젝트 이름이 동일하다면 덮어쓰기되므로
주의

프리팹 로드

Asset 창에서 로드 가능. 자세한 설명은 Asset 항목 참조

유의 사항

특정 컴포넌트는 사용 불가능할 수 있음 (사용시 프로그램 강제 종료)

Transform, Parent, Children 컴포넌트는 임의 삭제 금지

Asset (에셋)

리소스 로드

모든 사용 가능한 리소스는 에디터 시작시에 로드되며 이로 인해 로드 시간이 어느정도 소요됨. **임의로 사용자가 추가적인 아트 리소스 로드 불가**

프리팸 / 씬 로드

Asset 창의 Data 토글을 열면 Prefab 폴더와 Scene 폴더가 나타남.

모든 씬을 이 폴더에 저장할 필요는 없으나 프리팸은 이 폴더에 자동으로 저장되며 이 폴더에서만 읽을 수 있도록 설정됨

저장한 프리팸 / 씬의 이름으로 버튼이 나타나며 클릭할 경우 즉시 씬 전환 / 프리팸 생성하므로 주의가 필요

씬 로드는 다른 방법으로도 가능하므로 Menubar 항목 참조

Menu bar (메뉴 바)

현재 단축키는 작동하지 않음

Menu / New Scene : 새로운 씬 생성 (기존 작업 저장 여부 확인)

Menu / Open : 저장된 씬 로드 (**기존 작업 저장 여부 확인 X**)

Menu / Save : 작업중이던 씬 저장 (경로 선택 가능)

Menu / Save As : 작업중이던 씬을 특정 이름으로 저장 (경로 선택 가능)

이외 버튼 사용 불가

Play / Stop & Pause / Resume

Play: 현재 씬을 시작함

Stop: Play 버튼을 누를 시 Stop 버튼으로 전환되며 씬 재생을 정지함

Pause: 실행 중인 씬을 일시정지함

Resume: 일시정지 중인 씬을 다시 재생함

Light (라이트)

조작은 가능하나 현재 저장되지 않음

Light 창의 하단에 위치한 UseIBL 을 활성화하고 사용하면 IBL 이 적용된 색상 확인 가능

컴포넌트 (사용하려는 경우 읽어주세요)

Renderer 계열 Component 유의사항

Model 들은 데이터의 확장자까지 입력해야 작동한다 ex) cat_idle.fbx

UI2D 와 3D 는 ../Resources/UI2D

MeshRenderer 는 ../Resources/StaticModel

SkinnedMeshRenderer 는 ../Resources/SkinnedModel

fbx 를 사용하는 각 모델의 텍스처는 ../Resources/Texture 나 TextTexture 에 존재해야 한다.

(파일 경로 수정가능)

UI2D 와 3D 의 레이어는 0 ~ 4 까지 있으며,

불투명 0, 1, ..., 4 투명 0, 1, ..., 4 순서로 그려진다.

(레이어 개수 늘리기 가능, 순서 변경 가능)

보충 사항

1. UI3D 는 회전 기능
2. UI2D/3D 는기즈모 기능

연휴 구현 예정 사항

1. 애니메이션 시스템/컴포넌트(스프라이트, 스키닝, UV)
 - a. 사용자가 predicate(불리언 콜백함수)를 등록해두면 맞춰서 애니메이션이 전환되거나

동작하는 시스템 구성 예정

RigidBody Component 유의사항

eMaterial = 재질(정지 마찰력, 운동 마찰력, 탄성)을 정해놓는 곳, 현재는 뭘 골라도
같은(0.4, 0.15, 0)

ePhysicLayer = 충돌 그룹, 충돌 그룹끼리 충돌하는 것과 무시하는 것을 미리 코딩으로
세팅해둘 것

BLOCKALL = 다 충돌하는 것

CAT_LAYER = 고양이 캐릭터의 충돌 그룹

BEAVER_LAYER = 비버 캐릭터의 충돌 그룹

RABBIT_LAYER = 토끼 캐릭터의 충돌 그룹

BOX_LAYER = 움직여야하는 박스의 충돌 그룹

BUTTON_LAYER = 버튼의 충돌 그룹

POTAL_LAYER = 포탈의 충돌 그룹

CONVEYOR_LAYER = 컨베이어 벨트의 충돌 그룹

STARTPOINT_LAYER = 스타트포인트의 충돌 그룹

LIFT_LAYER = 리프트의 충돌 그룹

eactorType = 움직이는 물체(dynamic), 안 움직이는 물체(static)

기본적으로 weight 가 1로 되어있는데, dynamic은 무조건 0 이상의 값이 들어가야 하고,
static은 움직이지 않으므로 어떤 값이 들어와도 상관없습니다

eshapeType = 콜라이더의 모양을 정하는 곳/ BOX, CAPSULE, CYLINDER

Size 2 2 2가 현재 바닥 타일의 기본형

Capsule 사용시 Transform의 로컬 스케일의 y가 x,z와 같으면 구가 됩니다

ecollisionType = onCollisonEnter,End,Stay 를 감지할 모양(Trigger shape)을 정하는 곳

extension 의 사이즈로 늘릴 정도를 정할 수 있음

위아래로 원래 사이즈의 퍼센트가 늘어나는거라 1 이 들어가면 전체 사이즈의 3 배가 되는 trigger shape 가 만들어집니다

-를 넣으면 들어가게 만들 수 있습니다

컴포넌트는 현재 불안정한 부분이 많습니다. 되도록 현재 에디터는 배치와 저장 및 렌더링 용도로 사용해주시기 바라며 추가적인 이슈 및 질문 사항은 언제든지 연락 부탁드립니다.