第十九章: Spring Environment 抽象

小马哥 · mercyblitz

Spring Environment 抽象

- 1. 理解 Spring Environment 抽象
- 2. Spring Environment 接口使用场景
- 3. Environment 占位符处理
- 4. 理解条件配置 Spring Profiles
- 5. Spring 4 重构 @Profile
- 6. 依赖注入 Environment
- 7. 依赖查找 Environment
- 8. 依赖注入 @Value
- 9. Spring 类型转换在 Environment 中的运用
- 10. Spring 类型转换在 @Value 中的运用



Spring Environment 抽象

- 11. Spring 配置属性源 PropertySource
- 12. Spring 內建的配置属性源
- 13. 基于注解扩展 Spring 配置属性源
- 14. 基于 API 扩展 Spring 配置属性源
- 15. 课外资料
- 16. 面试题精选



理解 Spring Environment 抽象

• 统一的 Spring 配置属性管理

Spring Framework 3.1 开始引入 Environment 抽象,它统一 Spring 配置属性的存储,包括占位符处理和类型转换,不仅完整地替换 PropertyPlaceholderConfigurer,而且还支持更丰富的配置属性源(PropertySource)

• 条件化 Spring Bean 装配管理

通过 Environment Profiles 信息,帮助 Spring 容器提供条件化地装配 Bean

Spring Environment 接口使用场景

- 用于属性占位符处理
- 用于转换 Spring 配置属性类型
- 用于存储 Spring 配置属性源 (PropertySource)
- 用于 Profiles 状态的维护

Environment 占位符处理

- Spring 3.1 前占位符处理
 - 组件: org. springframework. beans. factory. config. PropertyPlaceholderConfigurer
 - 接口: org. springframework.util.StringValueResolver
- Spring 3.1 + 占位符处理
 - 组件: org. springframework. context. support. PropertySourcesPlaceholderConfigurer
 - 接口: org. springframework. beans. factory. config. EmbeddedValueResolver

理解条件配置 Spring Profiles

- Spring 3.1 条件配置
 - API: org. springframework.core.env.ConfigurableEnvironment
 - 修改: addActiveProfile(String)、setActiveProfiles(String...) 和 setDefaultProfiles(String...)
 - 获取: getActiveProfiles() 和 getDefaultProfiles()
 - 匹配: #acceptsProfiles(String...) 和 acceptsProfiles(Profiles)
 - 注解: @org. springframework. context. annotation. Profile

Spring 4 重构 @Profile

- 基于 Spring 4 org. springframework. context. annotation. Condition 接口实现
 - org. springframework. context. annotation. ProfileCondition

依赖注入 Environment

- 直接依赖注入
 - 通过 EnvironmentAware 接口回调
 - 通过 @Autowired 注入 Environment

- 间接依赖注入
 - 通过 ApplicationContextAware 接口回调
 - 通过 @Autowired 注入 ApplicationContext

依赖查找 Environment

- 直接依赖查找
 - 通过 org. springframework.context.ConfigurableApplicationContext#ENVIRONMENT_BEAN_NAME

- 间接依赖查找
 - 通过 org. springframework. context. Configurable Application Context#getEnvironment

依赖注入 @Value

- 通过注入 @Value
 - 实现 org. springframework. beans. factory. annotation. AutowiredAnnotationBeanPostProcessor

Spring 类型转换在 Environment 中的运用

- Environment 底层实现
 - 底层实现 org. springframework.core.env. PropertySourcesPropertyResolver
 - 核心方法 convertValueIfNecessary(Object, Class)

- 底层服务 org. springframework. core. convert. ConversionService
 - 默认实现 org. springframework. core. convert. support. DefaultConversionService

Spring 类型转换在 @Value 中的运用

- @Value 底层实现
 - 底层实现 org. springframework. beans. factory. annotation. AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
 - $\bullet \quad \text{org. springframework. beans. factory. support. Default Listable Bean Factory \# do Resolve Dependency}$

- 底层服务 org. springframework. beans. TypeConverter
 - 默认实现 org. springframework. beans. TypeConverterDelegate
 - java. beans. PropertyEditor
 - org. springframework. core. convert. ConversionService

Spring 配置属性源 PropertySource

- API
 - 单配置属性源 org. springframework. core. env. PropertySource
 - 多配置属性源 org. springframework.core.env. PropertySources
- 注解
 - 单配置属性源 @org. springframework. context. annotation. PropertySource
 - 多配置属性源 @org. springframework. context. annotation. PropertySources
- 关联
 - 存储对象 org. springframework.core.env. MutablePropertySources
 - 关联方法 org. springframework.core.env. ConfigurableEnvironment#getPropertySources()

Spring 內建的配置属性源

• 內建 PropertySource

PropertySource 类型	说明
org.springframework.core.env.CommandLinePropertySource	命令行配置属性源
org. springframework. jndi. JndiPropertySource	JDNI 配置属性源
org. springframework.core.env.PropertiesPropertySource	Properties 配置属性源
org. springframework.web.context.support.ServletConfigPropertySource	Servlet 配置属性源
org. springframework. web. context. support. ServletContextPr opertySource	ServletContext 配置属性源
org. springframework. core. env. SystemEnvironmentPropertySource	环境变量配置属性源

基于注解扩展 Spring 配置属性源

- @org. springframework. context. annotation. PropertySource 实现原理
 - $\bullet \ \ \lambda\Box \ \ \text{org. springframework. context. annotation. } Configuration Class Parser \# do Process Pa$
 - org. springframework. context. annotation. ConfigurationClassParser#processPropertySource
 - 4.3 新增语义
 - 配置属性字符编码 encoding
 - org. springframework. core. io. support. PropertySourceFactory
 - 适配对象 org. springframework.core.env. CompositePropertySource

基于 API 扩展 Spring 配置属性源

• Spring 应用上下文启动前装配 PropertySource

• Spring 应用上下文启动后装配 PropertySource

课外资料

• Spring 4.1 测试配置属性源 - @TestPropertySource

面试题

沙雕面试题 - 简单介绍 Spring Environment 接口?



我真的没笑

答:

- 核心接口 org. springframework. core. env. Environment
- 父接口 org. springframework. core. env. PropertyResolver
- 可配置接口 org. springframework. core. env. Configurable Environment
- 职责:
 - 管理 Spring 配置属性源
 - 管理 Profiles

面试题

996 面试题 - 如何控制 PropertySource 的优先级?



答: 代码演示

面试题

劝退面试题 - Environment 完整的生命周期是怎样的?



答:答案下章揭晓