

Ubuntu で fnox 用の公開鍵を準備する

WSL の Ubuntu がインストール済みで、Ubuntu のコマンドラインを開ける前提です。

1. mise を確認する

Ubuntu で次を実行します。

```
mise --version
```

バージョン番号が表示された場合は、手順2へ進みます。

command not found と表示された場合だけ、次を実行します。

```
curl https://mise.run/bash | sh
exec bash
mise --version
```

最後にバージョン番号が表示されれば、mise の準備は完了です。

2. fnox と age をインストールする

次の2行を実行します。

```
mise use -g fnox
mise use -g age
```

続けて、インストールできたことを確認します。

```
fnnox --version
age-keygen --version
```

両方ともバージョン番号が表示されれば、次へ進みます。

3. 既存の鍵を確認する

次を実行します。

```
ls -l ~/.config/fnox/age.txt
```

age.txt を含む行が表示された

既存の鍵をそのまま使います。作り直さず、手順5へ進んでください。

No such file or directory

鍵はまだありません。手順4へ進んでください。

4. 鍵がない場合だけ作る

No such file or directory と表示された場合だけ、次を実行します。

```
mkdir -p ~/.config/fnox
chmod 700 ~/.config/fnox
age-keygen -o ~/.config/fnox/age.txt
chmod 600 ~/.config/fnox/age.txt
```

age.txt

は秘密鍵を含む大切なファイルです。削除したり、他の人へ渡したりしないでください。

5. 公開鍵を表示して送る

次を実行します。

```
age-keygen -y ~/.config/fnox/age.txt
```

age1 で始まる1行が表示されます。

[illegible]

表示された age1... の1行だけをコピーして送ってください。

送らないもの

- AGE-SECRET-KEY- で始まる文字列
- ~/.config/fnox/age.txt のファイル
- cat ~/.config/fnox/age.txt で表示される内容

送ってよいのは、 aqe1

で始まる公開鍵の1行だけです。ファイルそのものや秘密鍵は送らないでください。

参考にした公式資料

mise: Installing Mise

mise: Registry

fnox: Installation

age: 公式リポジトリ

手順は2026年7月28日時点の公式資料で確認しています。