
例:一个未带电的空腔导体球壳,内半径为R,外半径为r,在腔内离球心的距离为d处(d < R),固定一点电荷+q,如图所示。求

(1)导体的内表面感应电荷在o点的电势;


(2)O点总的电势。



(1) TAGR

(2) 4760 + -9 4760 Y 4760 Y


例:一个未带电的空腔导体球壳,内半径为R. 在腔内离球心的距离为d处(d<R),固定一点电荷+q,如图所示.用导线把球壳接地后,再把地线撤去.选无穷远处为电势零点,则球心O处的电势为



$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$$

带有电荷q、半径为 r_A 的金属球A,与一原先不带电、内外半径分别为 r_B 和 r_C 的金属球壳B同心放置如图.则图中P点的电场强度是多少?


. 如果用导线将A、B连接起来,则A球的电势是多少?(设无穷远处电势为零)



$$\frac{\mathrm{q}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\frac{\mathrm{q}}{4\pi\varepsilon_0 r_c}$$

例:半径为R1的导体球带电量为q,其外面同心地罩一金属球壳, 其内外壁半径分别为R2和R3,且R2=2R1,R3=3R1,在距球心d=4R1 处放一电量为Q的点电荷,问球壳外表面的电量。



解: 设球壳内表面带电量-q,外表面带电量q',则导体球球心的电势为

$$V_0 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$
 利用电势叠加原理,还可知,球心处的电势为

$$V_0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R_3} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

代入半径之间的关系,可得

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R_3} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

$$q' = -\frac{3}{4}Q$$