
# TERMODINÂMICA CLÁSSICA

2KNO<sub>3</sub>+ H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> → KCO<sub>3</sub>+ 2

Prof. Dr. Andrés Armando Mendiburu Zevallos




# 9.TRANSIÇÕES DE FASE DE PRIMEIRA ORDEM

### 9.4. ISOTERMAS DE FASE E TRANSIÇÕES DE PRIMEIRA ORDEM

- Nossa discussão da origem das transições de fase de primeira ordem esteve focada nos vários pontos mínimos do Potencial de Gibbs.
- Porém, uma descrição mais comum do sistema termodinâmico é em termos do formato das suas isotermas.
- Para muitos gases o formato das isotermas é bem representado, qualitativamente, pela equação de estado de Van der Walls:

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$
 (9.13)

 O formato das isotermas de Van der Walls é mostrado na Figura 9.8.




 Existem outras equações de estado que apresentam um comportamento similar ao mostrado na Figura 9.8.

- Agora estudaremos a maneira em que as isotermas revelam e definem a transição de fase.
- Deve ser percebido imediatamente que as isotermas da Figura 9.8 não satisfazem os critérios intrínsecos de estabilidade em todo lugar,
- $\circ$  Dado que um desses critérios é  $\kappa_T > 0$ , ou

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0 \ (9.14)$$

• Isso de acordo com a definição da compressibilidade isotérmica ( $\kappa_{T}$ )

Observando a Figura 9.9 a condição dada na Eq. (9.14) não se cumpre no trecho **FKM** da isoterma.



Devido a que o critério de estabilidade não é satisfeito na seção FKM, relaciona-se à seção da isoterma com uma transição de fase.

9.4. Isotermas de Fase e Transições de Primeira Ordem

- O Potencial de Gibbs molar é determinado essencialmente pela forma da isoterma.
- Da relação de Gibbs-Duhem temos:


$$d\mu = -sdT + vdp (9.15)$$

Integrando para temperatura constante,

$$\mu = \int v dp + \phi(T) \tag{9.16}$$

• Onde  $\phi(T)$  é uma função indeterminada da temperatura.


 O integrando v(p), para temperatura constante, é dado na Figura 9.9.



 $^{\circ}$  Adota-se um valor arbitrário de referência para  $\mu$ 


$$\mu_B - \mu_A = \int_A^B v dp \ (9.17)$$

 $\circ$  Considerando a variação de  $\mu$  em função de p para um isoterma, a Figura 9.10 é obtida.



- Notamos que a relação  $\mu(T,p)$  é uma equação fundamental para I mol de material.
- $\circ$  Porém, ainda precisamos conhecer  $\phi(T)$  que muda para cada isoterma.

- Agora devemos voltar à questão de estabilidade. Considera-se o estado A da Figura 9.9.
- O sistema está em contato com reservatórios de temperatura e pressão.



O sistema procede ao longo da isoterma da Fig. 9.9 do ponto A ao ponto B

 Suponha que a pressão do reservatório é aumentada quaseestaticamente, mantendo a temperatura constante.




Figura 9.9

Para pressões abaixo de p<sub>B</sub> o volume tem valores unívocos para pressão e temperatura.



Para pressões acima de p<sub>B</sub> podemos obter até três valores de volume molar para um mesmo par de pressão e temperatura.



Consideramos os estados C, L e N. Entre eles o estado L é instável, porém, ambos C e N correspondem a valores mínimos locais do potencial de Gibbs.



O sistema irá selecionar o estado C pois o Potencial de Gibbs é menor para ele. [Ver Fig 9.10]



Aumentando a pressão lentamente, o estado único D é alcançado.

Figura 9.10

Observa-se na Figura 9.10 que a curva de  $\mu$  se intersecta a si mesma no ponto D.



A partir do ponto D o valor mínimo de  $\mu$  vêm da outra ramificação da curva. Portanto, para  $p_E = p_O > p_D$ , o estado físico é Q.



Abaixo de p<sub>D</sub> a ramificação direita da isoterma na Figura 9.9 representa a ramificação fisicamente significativa.




Por outro lado, acima de p<sub>D</sub> a ramificação esquerda é significativa fisicamente.



Então, devemos discutir o que acontece na transição entre as ramificações direita e esquerda da Figura 9.9.


 A isoterma física é mostrada na Figura 9.12, ela foi deduzida pela Figura 9.9.



- A isoterma da Figura 9.12 pertence a uma relação fundamental estável.
- ° Os pontos D e O são determinados pela condição  $\mu_D = \mu_O$ , ou da Eq. (9.17), temos:

$$\int_{0}^{0} v dp = 0 \ (9.18)$$

- Onde a integral é tomada ao longo da isoterma hipotética.
- Fazendo referência à Figura 9.9, observamos que essa condição tem uma interpretação gráfica direta.



A isoterma somente representará fisicamente o sistema quando:



A isoterma nominal tem sido truncada por uma condição de áreas iguais.



 $\acute{A}rea~I=\acute{A}rea~II~(9.21)$ 

- · Supondo que existam as fases sólida e gasosa,
- Na região de duas fases, podemos relacionar as frações molares das fases sólida e gasosa através das seguintes equações:

$$x_l = \frac{v_g - v}{v_g - v_l}$$
 (9.26)


$$x_{g} = \frac{v - v_{l}}{v_{g} - v_{l}} \quad (9.27)$$

#### ∘ Exemplo I

- Determinar a temperatura e pressão críticas (T<sub>cr</sub>,p<sub>cr</sub>) para um sistema descrito pela equação de Van der Walls.
- Escrever a equação de Van der Walls em termos das variáveis reduzidas apresentadas a seguir:

$$\tilde{T} = \frac{T}{T_{cr}}$$
  $\tilde{p} = \frac{p}{p_{cr}}$   $\tilde{v} = \frac{v}{v_{cr}}$ 

 5 minutos para pensar como resolver este problema.



Exemplo I - solução

• Reescrevemos a Eq. (3.41),

$$p = \frac{RT}{v - h} - \frac{a}{v^2} \quad (E.1)$$

 No ponto crítico mostrado na Figura 9.14 identificamos que as derivadas de primeira e segunda ordem valem zero.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_{cr}} = \left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_{cr}} = 0 \ (E.2)$$
 Isso devido a que a inclinação vale zero.

#### ∘ Exemplo I - solução

Derivando a Eq. (E. I) duas vezes, temos,

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_{cr}} = -\frac{RT_{cr}}{\left(v_{cr} - b\right)^2} + \frac{2a}{v_{cr}^3} = 0 \quad (E.3)$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_{cr}} = \frac{2RT_{cr}}{\left(v_{cr} - b\right)^3} - \frac{6a}{v_{cr}^4} = 0 \quad (E.4)$$

∘ Da Eq. (E.3), temos o seguinte,

$$RT_{cr} = \frac{2a}{v_{cr}^{3}} (v_{cr} - b)^{2} (E.5)$$

#### Exemplo I - solução

Substituindo a Eq. (E.3) na Eq. (E.4) e rearranjando,

$$\frac{4a(v_{cr}-b)^{2}}{v_{cr}^{3}(v_{cr}-b)^{3}} = \frac{6a}{v_{cr}^{4}} \qquad v_{cr} = 3b$$





Substituindo v<sub>cr</sub>=3b na Eq. (E.5), obtemos,

$$RT_{cr} = \frac{2a}{(3b)^3} (3b - b)^2 \qquad \Longrightarrow \qquad RT_{cr} = \frac{8a}{27b}$$





Substituindo v<sub>cr</sub> e RT<sub>cr</sub> na Eq. (E. I), obtemos,

$$p_{cr} = \frac{8a/27b}{3b-b} - \frac{a}{(3b)^2}$$
  $\longrightarrow$   $p_{cr} = \frac{a}{27b^2}$ 



$$p_{cr} = \frac{a}{27b^2}$$



#### Exemplo I - solução

 Percebemos que as variáveis reduzidas podem ser escritas da seguinte forma:

$$T = \frac{8a}{27bR}\tilde{T} \qquad p = \frac{a}{27b^2}\tilde{p} \qquad v = 3b\tilde{v}$$

$$p = \frac{a}{27h^2} \tilde{p}$$

$$v = 3b\tilde{v}$$




 Substituindo as expressões acima na Eq. (E. I) e rearranjando.

$$\tilde{p} = \frac{8\tilde{T}}{3\tilde{v} - 1} - \frac{3}{\tilde{v}^2}$$



9.6.TRANSIÇÕES DE FASE DE PRIMEIRA ORDEM EM SISTEMAS MULTICOMPONENTES – REGRA DE FASES DE GIBBS



# 9.6. Transições de Fase de Primeira Ordem Em Sistemas Multicomponentes – Regra de Fases de Gibbs

O nosso problema agora é o seguinte:



A solução é simples:



Como podemos estudar sistemas multicomponentes, com várias fases, no escopo da teoria da Termodinâmica?

Trataremos cada fase como um sistema simples e o sistema dado é tratado como um sistema multicomponente.

A "parede" entre os sistemas é considerada como totalmente irrestrita.

## 9.6. Transições de Fase de Primeira Ordem Em Sistemas Multicomponentes Regra de Fases de Gibbs

 Como exemplo, considera-se um sistema na temperatura T e pressão p. Nele é contida uma mistura de duas componentes e duas fases: sólido e líquido.

 Os Potenciais químicos da primeira componente nas fases líquida e sólida são dados por:

$$\mu_1^{(L)} = \mu_1^{(L)} \left( T, p, x_1^{(L)} \right)$$
 $\mu_1^{(S)} = \mu_1^{(S)} \left( T, p, x_1^{(S)} \right)$ 

## 9.6. Transições de Fase de Primeira Ordem Em Sistemas Multicomponentes Regra de Fases de Gibbs

 A condição de equilíbrio entre fases para cada componente estabelece que:

• Lembrando que  $x_1+x_2=1$  em cada fase, podemos obter a composição do sistema com as equações abaixo.

$$\mu_1^{(L)}\left(T, p, x_1^{(L)}\right) = \mu_1^{(S)}\left(T, p, x_1^{(S)}\right)$$

$$\mu_2^{(L)}\left(T, p, x_2^{(L)}\right) = \mu_2^{(S)}\left(T, p, x_2^{(S)}\right)$$

9.6. Transições de Fase de Primeira Ordem Em Sistemas Multicompon entes – Regra de Fases de Gibbs

 Considera-se agora um sistema com r componentes e M fases. Os potenciais químicos em qualquer fase são dados por:

$$\mu_{j}^{I} = \mu_{j}^{I} (T, p, x_{1}^{I}, x_{2}^{I}, ..., x_{r-1}^{I})$$

Podemos observar o seguinte número de variáveis e equações:

Varíaveis	Equações
2+M(r-I)	r(M-I)

9.6. Transições de Fase de Primeira Ordem Em Sistemas Multicompon entes – Regra de Fases de Gibbs

 Portanto, o número de variáveis que podem ser arbitrariamente assignadas são:

Regra de fases de Gibbs



Para um sistema de uma componente

$$f = [2 + M(r-1)] - r(M-1)$$

$$f = r - M + 2 (9.34)$$


Fases	Variáveis independentes
M=I	f=2
M=2	f= I
M=3	f=0


9.7. DIAGRAMAS DE FASE PARA SISTEMAS BINÁRIOS



#### 9.7. Diagramas de Fase para Sistemas Binários


- Para um sistema binário a função de Gibbs molar depende de três variáveis: T, p e x I.
- Os diagramas
   bidimensionais para
   um sistema gás líquido é mostrado
   na Figura 9.17.






# 9.7. Diagramas de Fase para Sistemas Binários

- Para um valor fixo da fração molar x<sub>1</sub>, e pressão fixa, a fase gasosa é estável a alta temperatura e a fase líquida é estável a baixa temperatura.
- Na temperatura C, mostrada na Figura 9.17, o sistema se divide em duas fases: líquida em A e gasosa em B.
- As fases líquida e sólida tem diferentes valores de x<sub>1</sub>.



# 9.7. Diagramas de Fase para Sistemas Binários

- As regiões marcadas como gás e líquido são tridimensionais, com três graus de liberdade termodinâmica: f=2-1+2=3.
- O ponto C representa um estado formado por duas fases: A e B. Portanto, somente essas fases representam estados físicos.
- O ponto C não é um estado físico do diagrama. A região de duas fases é bidimensional: f=2-2+2=2.



# 9.7. Diagramas de Fase para Sistemas Binários

- Um tipo comum de diagrama de fase para líquido sólido, num sistema de duas componentes é apresentado na Figura 9.18.
- $\circ$  Nesse caso duas fases sólidas diferentes existem: a fase  $\alpha$  e a fase  $\beta$ .
- A curva BDHA é chamada curva "Líquidus" e as curvas BEL e ACJ são chamadas curvas "Sólidus".

# TAREFA PARA OS GRUPOS

• Resolver o Exemplo 2 da seção 9.4

 Realizar um procedimento análogo ao mostrado no Exemplo I, considerando a Equação de estado escolhida para seu trabalho de aplicação da teoria.