en
conf t
hostname SW
int range f0/0-4
!Forçar VLAN Access
switchport mode access
!Ativar suporte a Voz
switchport voice vlan 1
exit

RT-VOIP

en conf t hostname RT-VOIP int fa0/0 ip add 192.168.0.1 255.255.255.0 exit

!Conf DHCP
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
ip dhcp pool VOIP
network 192.168.0.0 255.255.255.0
default-router 192.168.0.1
!Subir TFTP para troca de arquivos
option 150 ip 192.168.0.1
exit

!Verificar se pegou IP pelo roteador show ip dhcp binding

OBS: O DHCP já vem ativado no IPPhone

Tazer test de ping entre equipamentos

VOIP

Preferences (ativar)
- Play Telephony Soung

!Verificar se a licença esta ativa show version uc (Unified Comunicantion)

!Ativar licenca license boot module c2900 technology-package uck9 yes !Reiniciar Reload

!Conf o servidor de telefone telephony-service !Aparelhos de telefone que temos max-ephones 5 !Ramais diponiveis max-dn 5 !Especificar o servidor ip source-address 192.168.0.1 port 2000 !Entrega de ramais automatica auto assign 1 to 5 exit !Conf Ramais ephone-dn 1 number 1000 ephone-dn 2 number 2000 !Reiniciar aparelhos !Ver registro das entregas de ramais, ficam atralados ao MAC show run ephone 2 device-security-mode none mac-address 000A.F36A.A507 type 7960 button 1:2 !Ver ligações acontencendo (ligar entre aparelhos) show ephone !Midia ativa mediaActive:1 !Ligação entre Ramais ...CONNECTED Ligação entre redes - Dial-peer Para Roteadores com Redes diferentes. SW !Garantir de banda no SW !MLS OoS !show mls qos interface en conf t mls qos !porta que os telefones estão conectadas int range fa0/1-2mls qos trust device cisco-phone exit !show mls qos interface

!Garantir de banda com marcação no RT-VOIP RT-VOIP

```
conf t
!Criar classe Acesso Remoto
class-map match-all acessoremoto
!Marca os serviços
match protocol telnet
match protocol ssh
exit
!Criar classe WEB
class-map match-any web
!Marca os serviços
match protocol http
match protocol https
exit
!Criar politicas
policy-map politiCAO
!Selecionar a classe e escolher a prioridade (0-7) quanto maior o
numero, maior a prioridade
class acesso
set precedence 7
exit
!Selecionar a classe e escolher a prioridade
class web
set precedence 5
exit
exit
!Ativar politica na intterface
int fa0/0
service-policy input politiCAO
exit
!Quando não esta na classe marcada, ele vai para uma classe Default
Essa classe default fica em uma fila normal
!do show his
!Ver politicas
show policy-map
!Ver politica aplicana na interface
show policy-map interface
Criar um servidor Web e SW para teste do Telnet
        RT-VOIP
en
conf t
int fa0/1
no shutdown
ip add 200.0.0.1 255.255.255.0
exit
        SW-WAN
en
```

conf t

hostname SW-WAN

int vlan 1
no shutdown
ip add 200.0.0.2 255.255.25.0
exit

Agora é testar acessando o serviço WEB e Telnet através das estações