对象构造与初始化

2020年2月26日 星期三 对象都有构造方法, default 为空

调用本类或父类的构造方法

Java程序设计

- 调用本类或父类的构造方法
 - □this调用本类的其他构造方法。
 - □super调用直接父类的构造方法
 - □this或super要放在第一条语句,且只能够有一条
- •如果没有this及super,则编译器自动加上super(),即调用直接父类 不带参数的构造方法
- 因为必须令所有父类的构造方法都得到调用,否则整个对象的构建就 可能不正确。

问题

- Class A
- A(int a){}
- Class B extends A
- B(String s)() //编译不能够通过
- 无务数,而A中没有无参的构造方法
- 编译器会自动调用B(String s)(super();}出错。

在B的构造方法中,加入super(3);

在A中加入一个不带参数的构造方法,A(){}

、中全部的构造方法,则编译器会自动加入一个不带参数的构造方法,称为默认的构造方法.

创建对象时初始化

- p = new Person() {{ age=18; name="李明"; }};
- 这样可以针对没有相应构造函数,但又要赋值
- 注意双括号

实例初始化与静态初始化

- 实例初始化(Instance Initializers)
- 在类中直接写
 - □{ 语句.... }
 - □实例初始化,先于构造方法{}中的语句执行
- 静态初始化(Static Initializers)
 - □static { 语句.... }
 - □静态初始化,在第一次使用这个类时要执行,
 - □但其执行的具体时机是不确定的
 - 但是可以肯定的是: 总是先于实例的初始化