


## 目录

- 1 OSPF协议概述
  - 动态路由协议分类
  - · OSPF简介
- 2 OSPF协议工作原理
- 3 OSPF协议典型配置



# 为什么需要动态路由协议?

- 静态路由有以下问题:
  - 。 无法适应规模较大的网络
  - 。 无法动态响应网络变化



# 动态路由协议的分类

#### 按工作区域分类





#### 按工作机制及算法分类









## 距离矢量路由协议

- 运行距离矢量路由协议的路由器周期性的泛洪自己的路由表。
- 对于网络中的所有路由器而言,路由器并不清楚网络的拓扑,只是简单的知道要去往某个目的 方向在哪里,距离有多远。




# 链路状态路由协议 - LSA泛洪



- 不再通告路由信息,而是LSA。
- LSA描述了路由器接口的状态信息, 例如接口的开销、连接的对象等。




# 链路状态路由协议 - LSDB组建



- 路由器将LSA存放在LSDB中
- LSDB汇总了网络中路由器对于自己接口的描述
- LSDB包含全网拓扑的描述




# 链路状态路由协议 - SPF计算






# 链路状态路由协议 - 路由表生成



## 链路状态路由协议总结



## 目录

- 1 OSPF协议概述
  - 动态路由协议分类
  - · OSPF简介
- 2 OSPF协议工作原理
- 3 OSPF协议典型配置




#### OSPF简介

- OSPF是典型的链路状态路由协议,是目前业内使用非常广泛的IGP协议之一。
- 目前针对IPv4协议使用的是OSPF Version 2(RFC2328);针对IPv6协议使用OSPF Version 3(RFC2740)。如无特殊说明本章后续所指的OSPF均为OSPF Version 2。
- 运行OSPF路由器之间交互的是LS(Link State,链路状态)信息,而不是直接交互路由。LS信息是OSPF能够正常进行 拓扑及路由计算的关键信息。
- OSPF路由器将网络中的LS信息收集起来,存储在LSDB中。路由器都清楚区域内的网络拓扑结构,这有助于路由器计算无环路径。
- 每台OSPF路由器都采用SPF算法计算达到目的地的最短路径。路由器依据这些路径形成路由加载到路由表中。
- OSPF支持VLSM(Variable Length Subnet Mask,可变长子网掩码),支持手工路由汇总。
- 多区域的设计使得OSPF能够支持更大规模的网络。




# OSPF在园区网络中的应用



# OSPF基础术语:区域


- OSPF Area用于标识一个OSPF的区域。
- 区域是从逻辑上将设备划分为不同的组,每个组用区域号(Area ID)来标识。





#### OSPF基础术语: Router-ID

- Router-ID(Router Identifier,路由器标识符),用于在一个OSPF域中唯一地标识一台路由器。
- Router-ID的设定可以通过手工配置的方式,或使用系统自动配置的方式。






# OSPF的基础术语: 度量值

• OSPF使用Cost(开销)作为路由的度量值。每一个激活了OSPF的接口都会维护一个接口Cost值,缺省时

接口Cost值=100 Mbit/s 接口带宽。其中100 Mbit/s为OSPF指定的缺省参考值,该值是可配置的。

# Serial接口(1.544 Mbit/s) 默认Cost=64 FE接口 默认Cost=1 GE接口 默认Cost=1 OSPF不同接口因其带宽不同,有不同的Cost。





# OSPF协议报文类型

• OSPF有五种类型的协议报文。这些报文在OSPF路由器之间交互中起不同的作用。

报文名称	报文功能	
Hello	周期性发送,用来发现和维护OSPF邻居关系。	
Database Description	描述本地LSDB的摘要信息,用于两台设备进行数据库同步。	
Link State Request	用于向对方请求所需要的LSA。设备只有在OSPF邻居双方成功交换DD报文 后才会向对方发出LSR报文。	
Link State Update	用于向对方发送其所需要的LSA。	
Link State ACK	用来对收到的LSA进行确认。	



# OSPF三大表项 - 邻居表

- 对于OSPF的邻居表,需要了解:
  - OSPF在传递链路状态信息之前,需先建立OSPF邻居关系。
  - 。 OSPF的邻居关系通过交互Hello报文建立。
  - OSPF邻居表显示了OSPF路由器之间的邻居状态,使用display ospf peer查看。



#### <R1> display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1

Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1 (GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors

Router ID: 2.2.2.2 Address: 10.1.1.2 GR State: Normal

State: Full Mode: Nbr is Master Priority: 1

DR: 10.1.1.1 BDR: 10.1.1.2 MTU: 0

Dead timer due in 35 sec

Retrans timer interval: 5


Neighbor is up for 00:00:05

Authentication Sequence: [ 0 ]



# OSPF三大表项 - LSDB表

- 对于OSPF的LSDB表,需要了解:
  - □ LSDB会保存自己产生的及从邻居收到的LSA信息,本例中R1的LSDB包含了三条LSA。
  - Type标识LSA的类型,AdvRouter标识发送LSA的路由器。
  - □ 使用命令行display ospf lsdb查看LSDB表。




<r1> display ospf lsdb</r1>										
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1										
Link State Database										
Area: 0.0.0.0										
LinkState ID	AdvRouter	Age Len	Sequence	Metric						
2.2.2.2	2.2.2.2	98 36	800000B	1						
1.1.1.1	1.1.1.1	92 36	8000005	1						
< 10.1.1.2	2.2.2.2	98 32	80000004	0						
	OSPF Pi LinkState ID 2.2.2.2	OSPF Process 1 with Link State D Area: 0.0 LinkState ID AdvRouter 2.2.2.2 2.2.2.2 1.1.1.1 1.1.1.1	OSPF Process 1 with Router ID  Link State Database  Area: 0.0.0.0  LinkState ID AdvRouter Age Len 2.2.2.2 2.2.2.2 98 36  1.1.1.1 1.1.1 92 36	OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1  Link State Database  Area: 0.0.0.0  LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence 2.2.2.2 2.2.2.2 98 36 8000000B  1.1.1.1 1.1.1 92 36 80000005						



# OSPF三大表项 - OSPF路由表

- 对于OSPF的路由表,需要了解:
  - OSPF路由表和路由器路由表是两张不同的表项。本例中OSPF路由表有三条路由。
  - 。 OSPF路由表包含Destination、Cost和NextHop等指导转发的信息 。
  - 使用命令display ospf routing查看OSPF路由表。



our recess r man resider 12 mm.									
Routing Tables									
Routing for Network									
Destination	Co	st Type	NextHop	AdvRouter	Area				
1.1.1.1/32	0	stub	1.1.1.1	1.1.1.1	0.0.0.0				
10.1.1.0/20	1	Transit	10.1.1.1	1.1.1.1	0.0.0.0				
2.2.2.2/32	1	stub	10.1.1.2	2.2.2.2	0.0.0.0				

Total Nets: 3

<R1> display ospf routing

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1

Intra Area: 3 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0



# 目录

- 1 OSPF协议概述
- 2 OSPF协议工作原理
  - · OSPF邻居建立
  - · OSPF路由表建立
- 3 OSPF协议典型配置




#### OSPF路由器之间的关系

- 关于OSPF路由器之间的关系有两个重要的概念,邻居关系和邻接关系。
- 考虑一种简单的拓扑,两台路由器直连。在双方互联接口上激活OSPF,路由器开始发送及侦听Hello报文。在通过 Hello报文发现彼此后,这两台路由器便形成了邻居关系。
- 邻居关系的建立只是一个开始,后续会进行一系列的报文交互,例如前文提到的DD、LSR、LSU和LS ACK等。当两台路由器LSDB同步完成,并开始独立计算路由时,这两台路由器形成了邻接关系。



## 初识OSPF邻接关系建立过程

• OSPF完成邻接关系的建立有四个步骤,建立邻居关系、协商主/从、交互LSDB信息,同步LSDB。






#### OSPF邻接关系建立流程 - 1





#### OSPF邻接关系建立流程 - 2&3





## OSPF邻接关系建立流程 - 4





# OSPF邻居表回顾

Router ID:1.1.1.1 Router ID:2.2.2.2

R1



GE1/0/0

**R2** 

10.1.1.2/30

<R1> display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1

Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors

Router ID: 2.2.2.2 Address: 10.1.1.2 GR State: Normal

State: Full Mode: Nbr is Master Priority: 1

邻居2.2.2.2是Master

DR: 10.1.1.1 BDR: 10.1.1.2 MTU: 0

Dead timer due in 35 sec

Retrans timer interval: 5

Neighbor is up for 00:00:05

Authentication Sequence: [0]

思考: 邻居表中的 DR/BDR是什么?

R1在GE1/0/0接口上,

在Area0中发现了邻居

邻居的Router-ID为

邻居的状态为Full

2.2.2.2

# 目录


- 1 OSPF协议概述
- 2 OSPF协议工作原理
  - · OSPF邻居建立
  - · OSPF路由表建立
- 3 OSPF协议典型配置



## OSPF网络类型简介

• OSPF的有四种网络类型,Broadcast、NBMA、P2MP和P2P。

Router ID:1.1.1.1 Router ID:2.2.2.2



#### [R1-GigabitEthernet1/0/0] ospf network-type?

broadcast Specify OSPF broadcast network

nbma Specify OSPF NBMA network

p2mp Specify OSPF point-to-multipoint network

p2p Specify OSPF point-to-point network




# OSPF网络类型 (1)

#### P2P(Point-to-Point, 点对点)



- P2P指的是在一段链路上只能连接两台网络设备的环境。
- 典型的例子是PPP链路。当接口采用PPP封装时,OSPF 在该接口上采用的缺省网络类型为P2P。

#### BMA(Broadcast Multiple Access, 广播式多路访问)



- BMA也被称为Broadcast,指的是一个允许多台设备接入的、支持广播的环境。
- 典型的例子是Ethernet(以太网)。当接口采用Ethernet 封装时,OSPF在该接口上采用的缺省网络类型为BMA。




# OSPF网络类型 (2)

#### NBMA(Non-Broadcast Multiple Access,非广播式多路访问)



- NBMA指的是一个允许多台网络设备接入且不支持广播的环境。
- 典型的例子是帧中继(Frame-Relay)网络。

#### P2MP (Point to Multi-Point, 点到多点)




- P2MP相当于将多条P2P链路的一端进行捆绑得到的网络。
- 没有一种链路层协议会被缺省的认为是P2MP网络 类型。该类型必须由其他网络类型手动更改。



## DR与BDR的背景


- 在MA网络中,如果每台OSPF路由器都与其他的所有路由器建立OSPF邻接关系,便会导致网络中存在过多的OSPF邻接关系,增加设备负担,也增加了网络中泛洪的OSPF报文数量。
- 当拓扑出现变更,网络中的LSA泛洪可能会造成带宽的浪费和设备资源的损耗。






#### DR与BDR

- 为优化MA网络中OSPF邻接关系,OSPF指定了三种OSPF路由器身份,DR(Designated Router,指定路由 器 )、BDR(Backup Designated Router,备用指定路由器)和DRother路由器。
- 只允许DR、BDR与其他OSPF路由器建立邻接关系。DRother之间不会建立全毗邻的OSPF邻接关系,双方停滞在2-way状态。
- BDR会监控DR的状态,并在当前DR发生故障时接替其角色。






# OSPF域与单区域




- OSPF域(Domain)
- OSPF路由器在同一个区域(Area)内网络中泛洪LSA
- 如果OSPF域仅有一个区域,随着网络规模越来越大,OSPF路由器的数量越来越多,这将导致诸多问题:
  - LSDB越来越庞大,同时导致OSPF路由表规模增加。路由器资源消耗多, 设备性能下降,影响数据转发。
  - · 基于庞大的LSDB进行路由计算变得困难。
  - · 当网络拓扑变更时,LSA全域泛洪和全网SPF重计算带来巨大负担。

## OSPF多区域




- OSPF引入区域(Area)的概念,将一个OSPF域划分成多个区域,可以使OSPF支撑更大规模组网。
- OSPF多区域的设计减小了LSA泛洪的范围,有效的把拓扑 变化的影响控制在区域内,达到网络优化的目的。
- 在区域边界可以做路由汇总,减小了路由表规模。
- 多区域提高了网络扩展性,有利于组建大规模的网络。

#### OSPF路由器类型



## OSPF单区域&多区域典型组网



中小型企业网(单区域)

大型企业网(多区域)



### 目录

- 1 OSPF协议概述
- 2 OSPF协议工作原理
- 3 OSPF协议典型配置
  - · OSPF基础配置
  - · OSPF配置案例



## OSPF基础配置命令(1)

1. (系统视图)创建并运行OSPF进程

[Huawei] **ospf** [ *process-id* | **router-id** *router-id* ]

*porcess-id*用于标识OSPF进程,默认进程号为1。OSPF支持多进程,在同一台设备上可以运行多个不同的OSPF进程,它们之间互不影响,彼此独立。**router-id**用于手工指定设备的ID号。如果没有通过命令指定ID号,系统会从当前接口的IP地址中自动选取一个作为设备的ID号。

2. ( OSPF视图 ) 创建并进入OSPF区域

[Huawei] area area-id

area命令用来创建OSPF区域,并进入OSPF区域视图。

area-id可以是十进制整数或点分十进制格式。采取整数形式时,取值范围是0~4294967295。

3. (OSPF区域视图)指定运行OSPF的接口

[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0] **network** *network-address wildcard-mask* 

**network**命令用来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。*network-address*为接口所在的网段地址。*wildcard-mask*为IP地址的反码,相当于将IP地址的掩码反转(0变1,1变0),例如0.0.0.255表示掩码长度24 bit。



## OSPF基础配置命令(2)

4. (接口视图)配置OSPF接口开销

[Huawei-GE1/0/1] ospf cost cost

ospf cost命令用来配置接口上运行OSPF协议所需的开销。缺省情况下,OSPF会根据该接口的带宽自动计算其开销值 cost取值范围是1~65535。

5. (OSPF视图)设置OSPF带宽参考值

[Huawei-ospf-1] **bandwidth-reference** *value* 

bandwidth-reference命令用来设置通过公式计算接口开销所依据的带宽参考值。value取值范围是1~2147483648,单位是Mbit/s,缺省值是100Mbit/s。

6. (接口视图)设置接口在选举DR时的优先级

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] **ospf dr-priority** *priority* 

ospf dr-priority命令用来设置接口在选举DR时的优先级。priority值越大,优先级越高,取值范围是0~255。



### 目录


- 1 OSPF协议概述
- 2 OSPF协议工作原理
- 3 OSPF协议典型配置
  - · OSPF基础配置
  - · OSPF配置案例



### OSPF配置案例

### 案例描述:


• 有三台路由器R1、R2和R3,其中R1和R3分别连接网络1.1.1.1/32和3.3.3.3/32(LoopBack 0模拟),现需要使用OSPF实现这两个网络的互通。具体拓扑如下:



• 配置过程分为三个步骤:配置设备接口、配置OSPF和验证结果。



### OSPF配置案例 - 配置接口



• 根据规划配置R1、R2和R3接口IP地址。

# #配置R1的接口 [R1] interface LoopBack 0 [R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32 [R1-LoopBack0] interface GigabitEthernet 0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.12.1 30

#### #配置R3的接口

[R3] interface LoopBack 0


[R3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32

[R3-LoopBack0] interface GigabitEthernet 0/0/1

[R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.23.2 30



### OSPF配置案例 - 配置OSPF (1)




- OSPF参数规划:OSPF进程号为1。R1、R2和R3的Router ID分别为1.1.1.1、2.2.2.2和3.3.3。
- 配置步骤:
  - 。 创建并运行OSPF进程
  - 。 创建并进入OSPF区域
  - 。 指定运行OSPF的接口

```
#配置R1 OSPF协议
[R1] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1] area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.12.0 0.0.0.3
```

**W** HUAWEI

注意反掩码

### OSPF配置案例 - 配置OSPF (2)



OSPF多区域的配置请注意在指定区域下通知相应的网段。

```
#配置R2 OSPF协议
[R2] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1] area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.12.0 0.0.0.3
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] area 1
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.23.0 0.0.0.3
```

```
#配置R3 OSPF协议

[R3] ospf 1 router-id 3.3.3.3


[R3-ospf-1] area 1

[R3-ospf-1-area-0.0.0.1] network 3.3.3.3 0.0.0.0


[R3-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.23.0 0.0.0.3
```



# OSPF配置案例 - 结果验证 (1)



在路由器R2上查看OSPF邻居表:



# OSPF配置案例 - 结果验证 (2)

• 在路由器R1上查看路由表,并执行从源1.1.1.1 ping 3.3.3.3。

```
<R1>display ip routing-table
                   Route Flags: R - relay, D - download to fib
                   Routing Tables: Public
                        Destinations: 10
                                           Routes: 10
                   Destination/Mask Proto Pre Cost
                                                       Flags NextHop
                                                                         Interface
                                                       D 127.0.0.1
                        1.1.1.1/32
                                    Direct 0 0
                                                                        LoopBack0
从OSPF学习到
                        3.3.3.3/32
                                    OSPF 10 2
                                                       D 10.1.12.2
                                                                      GigabitEthernet 0/0/0
3.3.3.3/32路由
                       10.1.12.0/30
                                                       D 10.1.12.1
                                                                      GigabitEthernet 0/0/0
                                    Direct 0 0
指定源地址为
1.1.1.1 ping
                   <R1>ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3
3.3.3.3
                    PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
                     Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms
```



### 本章总结

- OSPF是现网中使用广泛的路由协议之一,本章节帮助您初步了解OSPF的基本概念、应用场景和基础配置。
- Router ID、区域、OSPF邻居表、LSDB表和OSPF路由表是OSPF的基本概念。