

# IPv6基础

主讲人: 鲍婷婷 ○- -

# 目录

- 1 IPv6概述
  - · IPv6背景及定义


IPv6地址分类

- 2 IPv6地址配置
- 3 IPv6典型配置举例



### IPv4现状

• 2011年2月3日,IANA(Internet Assigned Numbers Authority,因特网地址分配组织)宣布将其最后的468万个 IPv4地址平均分配到全球5个RIR(Regional Internet Registry,区域互联网注册管理机构),此后IANA再没有可分配的IPv4地址。



# Why IPv6?



IPv4

公网地址枯竭

包头设计不合理

路由表过大,查表效率低

对ARP的依赖,导致广播泛滥

•••••

IPv6

"无限"地址

地址层次化分配

即插即用

VS

简化的报文头部

IPv6安全特性

保证端到端通信完整性

对移动性的支持

增强的QoS特性







### IPv6优势

"无限"地址空间

地址长度为128 bit,海量的地址空间,满足物联网等新兴业务、有利于业务演进及扩展。

层次化的地址结构

相较于IPv4地址,IPv6地址的分配更加规范,利于路由聚合(缩减IPv6路由表规模)、路由快速查询。

即插即用

IPv6支持无状态地址自动配置(SLAAC),终端接入更简单。

简化的报文头部

简化报文头,提高效率;通过扩展包头支持新应用,利于路由器等网络设备的转发处理,降低投资成本。

安全特性

IPsec、真实源地址认证等保证端到端安全;避免NAT破坏端到端通信的完整性。

移动性

对移动网络实时通信有较大改进,整个移动网络性能有比较大的提升。

增强的QoS特性

额外定义了流标签字段,可为应用程序或者终端所用,针对特殊的服务和数据流,分配特定的资源。



### IPv6基本包头

- IPv6包头由一个IPv6基本包头(必须存在)和多个扩展包头(可能不存在)组成。
- 基本包头提供报文转发的基本信息,会被转发路径上的所有设备解析。

### IPv4包头 (20 Byte ~ 60 Byte )

Version	HHL	ToS	Total Length		
Identification			Flags	Fragment Offset	
TTL Protocol		Head Checksum			
	Source Address				
Destination Address					
Options				Padding	

### IPv6基本包头(40 Byte)

\	/ersion	Traffic Class	Flow Label		
	Payload Length			Next Header	Hop Limit
	Source Address  Destination Address				

删除的字段


保留的字段

名字/位置变化

新增的字段



### IPv6拓展包头




- Extension Header Length:扩展包头长度,长度为8 bit。表示扩展包头的长度(不包含Next Header字段)。
- Extension Header Data:扩展包头数据,长度可变。扩展包头的内容,为一系列选项字段和填充字段的组合。

# IPv6基本包头 Next Header=0(逐跳选项包头) IPv6逐跳选项包头 Next Header=51(认证包头) IPv6认证包头 Next Header=6(TCP) TCP数据段

IPv6报文示例



### IPv6报文处理机制




- · 基本包头长度固定,**提升转发效率!**
- 扩展头部实现其他需求,**术业有专攻!**



### IPv6地址

• IPv6地址的长度为128 bit。一般用冒号分割为8段,每一段16 bit,每一段内用十六进制表示。



IPv6地址中的字母大小写不敏感,例如A等同于a。

- 与IPv4地址类似,IPv6也用"IPv6地址/掩码长度"的方式来表示IPv6地址。
  - □ 例如2001:0DB8:2345:CD30:1230:4567:89AB:CDEF/64

IPv6地址: 2001:0DB8:2345:CD30:1230:4567:89AB:CDEF

**子网号:** 2001:0DB8:2345:CD30::/64



### IPv6地址缩写规范

• 为了书写方便,IPv6可采用以下规则进行缩写。

### IPv6地址缩写规范

2001 |: | 0DB8 |: | 0000 |: | 0000 |: | 0800 |: | 200C |: | 417A

每组16 bit的单元中的前导0可以省略,但是如果16 bit单元的所有比特都为0,那么至少要保留一个"0"字符;拖尾的0不能被省略。



2001 : DB8 : 0 : 0 : 8 : 800 : 200C : 417A

一个或多个连续的16 bit字符为0时,可用"::"表示,但整个IPv6地址缩写中只允许有一个"::"。



若缩写后的IPv6地址出现两个"::",会导致无法还原为原始IPv6地址。

### IPv6地址缩写示例

缩写后::1

417A

缩写前 2001:0DB8:0000:0000:FB00:1400:5000:45FF

缩写后 2001:DB8::FB00:1400:5000:45FF

宿写前 2001:0DB8:0000:0000:0000:2A2A:0000:0001

缩写后 2001:DB8::2A2A:0:1

缩写前 2001:<mark>0</mark>DB8:0000:1234:FB00:0000:5000:45FF

缩写后 2001:DB8::1234:FB00:0:5000:45FF

或 2001:DB8:0:1234:FB00::5000:45FF



DB8

2001


# 目录

- 1 IPv6概述
  - · IPv6背景及定义
  - · IPv6地址分类
- 2 IPV6地址配置
- 3 IPv6典型配置举例




### IPv6地址分类

• 根据IPv6地址前缀,可将IPv6地址分为为单播地址、组播地址和任播地址。



### IPv6单播地址结构


- 一个IPv6单播地址可以分为如下两部分:
  - □ 网络前缀(Network Prefix): n bit,相当于IPv4地址中的网络ID。
  - □ 接口标识(Interface Identify ):( 128-n )bit ,相当于IPv4地址中的主机ID。
- 常见的IPv6单播地址如全球单播地址、链路本地地址等,要求网络前缀和接口标识必须为64 bit。





### IPv6单播地址接口标识

- 接口标识可通过三种方法生成:
  - 。 手工配置
  - 。 系统自动生成
  - □ 通过IEEE EUI-64规范生成
- 其中EUI-64规范最为常用,此规范将接口的MAC地址转换为IPv6接口标识。






### IPv6常见单播地址 - GUA

• GUA(Global Unicast Address,全球单播地址),也被称为可聚合全球单播地址。该类地址全球唯一,用于需要有互联网访问需求的主机,相当于IPv4的公网地址。

3 bit	45 bit	16 bit	64 bit
001	全局路由前缀	子网ID	接口标识
	网络部分		主机部分

- 通常GUA的网络部分长度为64 bit,接口标识也为64 bit。
- 全局路由前缀: 由提供商指定给一个组织机构,一般至少为45 bit。
- 子网ID: 组织机构根据自身网络需求划分子网。
- 接口标识: 用来标识一个设备(的接口)。






### IPv6常见单播地址 - ULA

ULA(Unique Local Address,唯一本地地址)是IPv6私网地址,只能够在内网中使用。该地址 空间在IPv6公网中不可被路由,因此不能直接访问公网。

	8 bit	40 bit	16 bit	64 bit
11	11 1101	Global ID	子网ID	接口标识
		伪随机产生		

- 唯一本地地址使用FC00::/7地址块,目前仅使用了 FD00::/8地址段。FC00::/8预留为以后拓展用。
- ULA虽然只在有限范围内有效,但也具有全球唯一的前 缀(虽然随机方式产生,但是冲突概率很低)。




FD00:1AC0:872E::1/64

### IPv6常见单播地址 - LLA

• LLA(Link-Local Address,链路本地地址)是IPv6中另一种应用范围受限制的地址类型。LLA的

10 bit	54 bit	64 bit
1111 1110 10	0	接口标识
	固定为0	

- LLA用于一条单一链路层面的通信,例如IPv6地址无状态自动配置、IPv6邻居发现等。
- 源或目的IPv6地址为链路本地地址的数据包将不会被转 发到始发的链路之外,换句话说,链路本地地址的有效 范围为本地链路。
- 每一个IPv6接口都必须具备一个链路本地地址。华为设备支持自动生成和手工指定两种配置方式。





### IPv6组播地址

• IPv6组播地址标识多个接口,一般用于"一对多"的通信场景。

· IPv6组播地址只可以作为IPv6报文的目的地址。


8 bit 4 bit 4 bit 80 bit 32 bit

11111111 Flags Scope Reserved(必须为0) Group ID

• Flags: 用来表示永久或临时组播组。

· Scope:表示组播组的范围。


• Group ID: 组播组ID。






# 被请求节点组播地址

当一个节点具有了单播或任播地址,就会对应生成一个被请求节点组播地址,并且加入这个组播组。该地址主要用于邻居发现机制和地址重复检测功能。被请求节点组播地址的有效范围为本地链路范围。



### IPv6任播地址

任播地址标识一组网络接口(通常属于不同的节点)。任播地址可以作为IPv6报文的源地址,也可以作为目的地址。




# 目录

- 1 IPv6概述
- 2 IPv6地址配置
  - · IPv6地址配置
- 3 IPv6典型配置举例



# 主机和路由器的IPv6地址

• 一般情况下,主机和路由器的单播IPv6地址以及加入的组播地址如下所示:




网卡的链路本地地址	FE80::2E0:FCFF:FE35:7287
管理员分配的全球单播地址	2001::1
环回地址	::1
"所有节点"组播地址	FF01::1 及 FF02::1
网卡的每个单播地址对应的 被请求节点组播地址	FF02::1:FF35:7287 FF02::1:FF00:1

网卡的链路本地地址	FE80::2E0:FCFF:FE99:1285	
管理员分配的全球单播地址	2001::2	
环回地址	::1	
"所有节点"组播地址	FF01::1 及 FF02::1	
"所有路由器"组播地址	FF01::2 及 FF02::2	
网卡的每个单播地址对应的 被请求节点组播地址	FF02::1:FF99:1285 FF02::1:FF00:2	




### IPv6单播地址业务流程

• 一个接口在发送IPv6报文之前要经历地址配置、DAD、地址解析这三个阶段,NDP(Neighbor Discovery Protocol,邻居发现协议)扮演了重要角色。



### **NDP**

- RFC2461定义了NDP,该RFC后来被RFC4861替代。
- NDP使用ICMPv6报文实现其功能。



### NDP使用的ICMPv6报文

ICMPv6 Type	报文名称
133	路由器请求(RS)
134	路由器通告(RA)
135	邻居请求(NS)
136	邻居通告(NA)

机制	RS 133	RA 134	NS 135	NA 136
地址解析			√	√
前缀公告	√	√		
DAD			√	√



### IPv6动态地址配置



• 通过DHCPv6报文交互,DHCPv6服务器端自动配置IPv6地址/前缀及其他网络配置参数(DNS、NIS、 SNTP服务器地址等参数)。




我的接口地址前缀是2000::/64)

- •主机根据RA中的地址前缀,并结合本地生成的64 bit接口标识(例如EUI-64),生成单播地址。
- •仅可以获得IPv6地址信息,无法获得NIS、SNTP服务器等参数,需要配合DHCPv6或者手工配置来获 取其他配置信息。



### DAD

- 无论通过何种方式配置了IPv6单播地址,主机或路由器都会:
  - □ 通过ICMPv6报文进行DAD
  - · 仅当DAD通过之后才会使用该单播地址





### 地址解析

• IPv6使用ICMPv6的NS和NA报文来取代ARP在IPv4中的地址解析功能。





# 目录

- 1 IPv6概述
- 2 IPv6地址配置
- 3 IPv6典型配置举例
  - · IPv6典型配置举例



# IPv6基本配置 (1)

1. 使能IPv6

[Huawei] **ipv6** 

使能设备转发IPv6单播报文,包括本地IPv6报文的发送与接收。

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 enable

在接口视图下,在接口上使能该接口的IPv6功能。

2. 配置接口的链路本地地址

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address ipv6-address link-local

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto link-local

在接口视图下,通过手工或者自动的方式,配置接口的链路本地地址。

3. 配置接口的全球单播地址

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] **ipv6 address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address*| *prefix-length* }

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto { global | dhcp }

在接口视图下,通过手工或者自动(有状态或无状态)的方式,配置接口的全球单播地址。



# IPv6基本配置 (2)

4. 配置IPv6静态路由

[Huawei] **ipv6 route-static** *dest-ipv6-address prefix-length* { *interface-type interface-number* [ *nexthop-ipv6-address* ] | *nexthop-ipv6-address* } [ **preference** preference ]

5. 查看接口的IPv6信息

[Huawei] display ipv6 interface [ interface-type interface-number | brief ]

6. 查看邻居表项信息

[Huawei] display ipv6 neighbors


7. 使能系统发布RA报文功能

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] undo ipv6 nd ra halt

默认情况下,华为路由器接口不发送ICMPv6 RA报文,则该接口所连链路上的其他设备无法进行无状态地址自动配置。若想进行IPv6无状态地址配置,需要手工开启发送RA报文。



# 案例:配置一个小型IPv6网络(1)



### • 配置需求:

- □ R1和R2之间使用静态IPv6地址互联。
- R2作为DHCPv6服务器给R3的GE0/0/0分配全球单播地址。
- 。 R4的GE0/0/0接口通过R2的RA进行无状态地址自动配置。
- 配置静态路由,实现各设备之间互访。

1.在R1、R2、R3、R4全局和相关接口使能IPv6功能,同时自动生成链路本地地址(以R1配置为例)

[R1]ipv6

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 enable

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto link-local

2.在R1、R2相应接口配置静态IPv6全球单播地址

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2001::1 64

[R2]interface GigabitEthernet 1/0/0

[R2-GigabitEthernet1/0/0]ipv6 address 2001::2 64

[R2-GigabitEthernet1/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/0


[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2002::1 64

[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R2-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 address 2003::1 64



# 案例:配置一个小型IPv6网络(2)



### • 配置需求:

- □ R1和R2之间使用静态IPv6地址互联。
- □ R2作为DHCPv6服务器给R3的GE0/0/0分配全球单播地址。
- R4的GE0/0/0接口通过R2的RA进行无状态地址自动配置。
- 。 配置静态路由,实现各设备之间互访。

3.在R2上配置DHCPv6服务器功能,R3接口通过DHCPv6方式 获取全球单播地址

[R2]dhcp enable

[R2]dhcpv6 pool pool1

[R2-dhcpv6-pool-pool1]address prefix 2002::/64

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R2-GigabitEthernet0/0/0]dhcpv6 server pool1


[R3]dhcp enable

[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R3-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto dhcp



# 案例:配置一个小型IPv6网络(3)



配置需求:

- 。 R1和R2之间使用静态IPv6地址互联。
- R2作为DHCPv6服务器给R3的GE0/0/0分配全球单播地址。
- 。 R4的GE0/0/0接口通过R2的RA进行无状态地址自动配置。
- 。 配置静态路由,实现各设备之间互访。

4.在R2使能发布RA报文的功能,R4通过无状态地址配置的方式获取地址

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1


[R2-GigabitEthernet0/0/1]undo ipv6 nd ra halt

[R4]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R4-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto global



# 案例:配置一个小型IPv6网络(4)



### • 配置需求:

- R1和R2之间使用静态IPv6地址互联。
- R2作为DHCPv6服务器给R3的GE0/0/0分配全球单播地址。
- 。 R4的GE0/0/0接口通过R2的RA进行无状态地址自动配置。
- 。 配置静态路由,实现各设备之间互访。

### 5.在R4上配置静态路由

[R4]ipv6 route-static 2001:: 64 2003::1 [R4]ipv6 route-static 2002:: 64 2003::1

### 6.在R1上配置聚合后的静态路由

[R1]ipv6 route-static 2002:: 15 2001::2

### 7.在R3上配置默认路由

[R3]ipv6 route-static :: 0 2002::1



# 本章总结

对比项	IPv6	IPv4
地址长度	128 bit	32 bit
报文格式	固定40 Byte的基本包头,变长的拓展字段来 实现一些IPv6的特性	通过在基本头部上增加option字段的方式支持 拓展特性
地址类型	单播、组播、任播	单播、组播、广播
地址配置	静态、DHCP、SLAAC	静态、DHCP
重复地址检测	通过ICMPv6实现	通过免费ARP实现
地址解析	通过ICMPv6实现	通过ARP实现

