

油畫技法：從材料到筆觸

繪畫實務入門

閱讀時間 約 5 分鐘

油畫的所有技法，幾乎都圍繞一件事展開：油會慢慢乾，而且是由外往內乾。理解這個物理特性，就能理解為什麼要「肥蓋瘦」、為什麼罩染能產生深度，以及為什麼有些畫會龜裂。

01 材料基礎

油彩由顏料粉與乾性油調製而成。最常見的是亞麻仁油，乾燥後堅韌但略帶黃化傾向；罌粟油與紅花油偏淡，適合白色與淺色系。溶劑（松節油、無味溶劑油）負責稀釋，媒介劑（調和油、凡尼斯）則調整流動性與乾燥速度。

支撐體通常是亞麻布或棉布繃在內框上，也可用木板。無論哪一種，都必須先上膠與打底劑（Gesso），阻隔油分直接滲入纖維——否則數十年後，畫布會被油酸侵蝕而脆化。

調色盤上的顏色也有分工：鈦白遮蓋力強、鋅白偏透明，土色系（赭石、土黃、焦茶）乾得快且穩定，而茜草紅、鎘黃等現代合成色則鮮豔但乾燥較慢。熟悉每支顏料的透明度與乾燥速度，比多買幾十種顏色更有用。

02 核心原則：三條不可違背的規則

肥蓋瘦（Fat over Lean）：含油量高的顏料層必須疊在含油量低的層之上。

厚蓋薄：越上層可以越厚，底層應保持薄透。

慢乾蓋快乾：乾得慢的顏料放在上層。

三條規則指向同一個原理：上層必須比下層更有彈性、乾得更慢。若把瘦（含溶劑多、乾得快）的顏料塗在肥層之上，上層會先收縮定型，而下層仍在移動，畫面就會產生龜裂。實務上的做法是：第一層多加溶劑、少加油，之後每一層逐步提高媒介劑中油的比例。

初學者最常犯的錯，是整幅畫從頭到尾都用同樣比例的媒介劑。只要養成「由瘦到肥、逐層加油」的習慣，作品的物理壽命就能延長數十年。

03 起稿與底色層

多數畫家會先以炭筆或稀釋的棕色顏料定出構圖，再鋪一層透明的有色底（*Imprimatura*），常用赭色或土黃，用來消除畫布刺眼的白、統一整體色調。若要更嚴謹，可使用單色灰調畫法（*Grisaille*）：先以黑白灰完整畫出明暗與體積，乾透後再用透明色罩染上去。這種分工——先解決明暗、再處理色彩——正是古典大師能達到高度完成度的關鍵。

有色底還有一個實用好處：它本身就是中間調，畫家只需往上加亮、往下壓暗，明暗判斷會比在純白畫布上準確得多。

04 直接畫法：一次完成

直接畫法（*Alla Prima*）在顏料未乾時一次完成，也稱濕碰濕。筆觸鮮活、色彩直接，印象派與大量戶外寫生都採用此法。重點在於下筆前先在調色盤上把顏色調準，落筆果斷、盡量少來回攪動；筆觸相互推擠時，會在邊緣自然產生柔和過渡。缺點是修改空間小，畫久了容易把顏色攪成灰濁。

若一次畫不完，可等表面觸乾後再續畫，但要注意接續處的色差；必要時在舊層薄擦一層媒介劑，讓新舊層更好地咬合。

05 間接畫法：罩染與擦罩

罩染（*Glazing*）是以媒介劑大量稀釋的透明色，薄薄罩在已乾的底層上。光線穿透顏料層、由底層反射回來，產生混色無法取代的通透深度——林布蘭的暗部、提香的紅袍皆由此而來。相對地，擦罩（*Scumbling*）是用半透明的淺色乾筆輕擦過表面，留下朦朧的霧狀效果，常用來處理遠景、天空或皮膚的柔光。兩者都需要底層完全乾燥，因此間接畫法是一種以「等待」換取深度的技法。

06 筆觸、厚塗與刀畫

厚塗（*Impasto*）以濃稠顏料堆出實體的起伏，在光線下產生真實陰影，常用於強調亮部或近景焦點。畫刀能鋪出銳利的色塊與邊緣，質感與筆刷截然不同。實務上多採「薄暗厚亮」：暗部保持薄透以維持空間感，亮部堆厚讓它往前跳出畫面。

邊緣處理同樣重要：銳利的硬邊會抓住視線，柔和的虛邊讓形體後退。一幅畫若處處都是硬邊，觀者的目光將無處停留。

07 乾燥、修整與上光

油畫表面觸乾約需數日，但完全乾透（氧化聚合完成）需要六個月以上。這段期間不宜上光。若局部出現「下陷」——顏色乾後變暗變啞，是因油被底層吸走——可在續畫前薄擦一層潤色油恢復色彩。最終上光凡尼斯（Varnish）能統一光澤並隔絕灰塵與紫外線，且應選擇可逆、日後能安全移除的修復用凡尼斯。

常見問題速查

畫面龜裂	違反肥蓋瘦，或底層未乾就疊厚層；降低下層含油量、確保乾燥
顏色下陷變啞	底層吸油過度；打底不足，續畫前薄擦潤色油
色彩灰濁	濕畫時過度來回攪動、互補色反覆混疊；調色盤上先調準再落筆
乾燥過慢	白色與土色系本身慢乾；可改用媒介劑或含快乾成分的顏料
畫面泛黃	亞麻仁油老化、凡尼斯變質；淺色改用罌粟油，定期重新上光
顏料層剝落	底層過於光滑或含油太重；打底時保留適度吸收性與粗糙度
