UI DESIGN DOCUMENT · 화면설계서

ProdAI Atlas 화면설계서

The Map Behind Production AI Systems — 설치 / 로그인·개요 맵(메인) / L1 Agent Runtime(01 Loops · 02 MCP · A2A · 03 Multi-Agent) / L2 Control Plane(04 Gateway · 05 Economics · 07 Guardrails) / L3 Reliability(06 Evals · 08 Observability · 09 Bitter Lesson) / 에이전트 관리·배포 / 기업 관리·사용자·권한 / 공통·데스크톱·CLI

기준 문서 ProdAI-Atlas_The-Map-Behind-Production-AI-Systems_PRD.docx v1.0 (2026-09-30, 13 도메인 · 단위 에이전트 47 · FR 516 · 화면 명세 S001~S107)
화면 수 107 (페이지 97 · 위저드 8 · 모달 2) · 14 그룹
버전 v1.0 · 작성일 2026-09-30 · 작성 ProdAI Atlas PRD 팀

저장 위치: wise-Analysis-Repos/Need-to-be-organized-into-PRD/ProdAI-Atlas_UI_Design.pptx (자산: ProdAI-Atlas_UI_assets/pptx/) · 와이어프레임 데이터는 전부 가상

문서 정보 · 개정 이력

화면설계서(UI Design Document) 관리 정보와 History

문서명	ProdAI Atlas 화면설계서(UI Design Document)
시스템	ProdAI Atlas — 원본 도식의 3 레이어 × 9 개념(+A2A)을 47개 독립 배포 마이크로 에이전트로 나눈 자체 설치형 프로덕션 AI 플랫폼. Agent Manager(등록·수정·삭제·배포)·기업(테넌트)·IAM·비밀·콘솔
기준 문서	ProdAI-Atlas_The-Map-Behind-Production-AI-Systems_PRD.docx v1.0 (2026-09-30) · FR 516 · 15장 UI/UX(S001~S107)
범위	설치 마법사 8단계 → 로그인·기업 선택 → 개요 맵(메인) → L1·L2·L3 개념 화면 → 에이전트 관리·배포·릴리스 → 기업 관리·사용자·권한 → 공통(승인·알림·마켓·리포트·지식·샌드박스·설정) → 데스크톱·CLI
플랫폼	웹 콘솔(React SPA, Manager 내장) · 데스크톱(Tauri 2: Windows·macOS·Linux) · 설치 프로그램(atlas CLI TUI·데스크톱 설치기) · CLI
원본 이미지	인포그래픽 '9 AI Concepts That Put You Ahead of 99% in 2026 — The map behind production AI systems' (Chief AI Leader, 사용자 첨부). 개요 맵·개념 개요 화면의 배치 근거
템플릿 근거	공공 SW 산출물 표준(CBD D2 사용자 인터페이스 설계서: 구조도→목록→상세) + 국내 스토리보드 관행(화면 ID·번호 주석·Description 표·개정 이력) + 국제 UI Spec(상태·메시지·접근성·추적성) — 부록 F
검증	빌드 시 PRD FR 516 ↔ 화면 커버리지 assert(부록 C RTM) · 화면 ID 순서·누락 assert · 화면별 PRD 추적 = 화면 목록 정본 · 기능 표 연계 열에 화면의 모든 FR 표기 assert

버전	일자	작성자	변경 내용	해당 페이지
v1.0	2026-09-30	ProdAI Atlas PRD 팀	초판. PRD v1.0 전 FR 기준 화면 107종 설계	전체

표기 규칙

- 화면 ID: SCR-〈그룹 A~N〉〈2자리〉. 그룹 = A 설치 · B 로그인·홈·개요 · C L1 · 01 Agentic Loops · D L1 · 02 MCP · A2A · E L1 · 03 Multi-Agent · F L2 · 04 AI Gateway · G L2 · 05 Inference Economics · H L2 · 07 Guardrails · I L3 · 06 Evals · J L3 · 08 Observability · K L3 · 09 Bitter Lesson · L 에이전트 관리·배포·릴리스 · M 기업 관리·사용자·권한 · N 공통·데스크톱·CLI
- 구현 파생: -Mnn 모달 · -Tnn 탭 · -Cnn 조건 변형 · -Enn 오류 변형. 폐기 ID 재사용 금지
- 와이어프레임 ①②③ = 우측 기능 설명 표 No
- 연계 열: FR-〈단위ID〉-NN = PRD FR ID, SCR-… 이동·호출 화면, MSG-… 메시지(부록 B), ST-… 상태, CMP-… 컴포넌트
- 색은 의미로만(텍스트 병기). 와이어프레임의 기업·사용자·금액 값은 가상

목차

PART 1 개요·구조 → PART 2 화면별 설계(14그룹) → PART 3 부록

PART 1 개요·구조
1. 시스템 개요 · 원본 도식 = 정보 구조
2. 화면 ID 명명 규칙 · 슬라이드 구성
3. 메뉴 구조도(IA) ① 레이어·개념
4. 메뉴 구조도(IA) ② 플랫폼·공통·설치
5. 화면 목록(107)
6. 역할 × 화면 매트릭스
7. 화면 흐름도 ①~⑦
8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃·토큰·컴포넌트
9. 공통 UI 가이드 — 상태·메시지·유효성·오류

PART 2 화면별 설계
A. 설치 (8)
B. 로그인·홈·개요 (7)
C. L1 · 01 Agentic Loops (8)
D. L1 · 02 MCP · A2A (12)
E. L1 · 03 Multi-Agent (7)
F. L2 · 04 AI Gateway (7)
G. L2 · 05 Inference Economics (6)
H. L2 · 07 Guardrails (6)
I. L3 · 06 Evals (5)
J. L3 · 08 Observability (7)
K. L3 · 09 Bitter Lesson (4)
L. 에이전트 관리·배포·릴리스 (11)
M. 기업 관리·사용자·권한 (10)
N. 공통·데스크톱·CLI (9)

PART 3 부록
A. 위저드·모달 카탈로그
B. 메시지 정의(MSG-001~024)
C. 요구사항 추적표(RTM) PRD 516 ↔ 화면
D. 비화면 요구의 표출 위치
E. PRD 화면(S001~S107) ↔ 화면 ID
F. 참고 자료·템플릿 출처·한계


PART 1

개요 · 구조

시스템 개요 · 명명 규칙 · IA · 화면 목록 · 역할 매트릭스 · 화면 흐름도 · 공통 UI 가이드

1. 시스템 개요 · 원본 도식 = 정보 구조

PRD 5장 설계 원칙 — 도식 충실성 · 작게 나누고 같은 규격 · 독립 구동·배포 · fail-static · 기본값이 안전 · 측정으로 결정



원본 도식(Chief AI Leader, 사용자 첨부) — 분석 목적 인용

레이어(원본)	개념 카드	콘솔 메뉴 · 화면 그룹	단위 에이전트
L1 AGENT RUNTIME	01 Agentic Loops · 02 MCP · 03 Multi-Agent (+A2A 보완)	C · D · E	AL-6 · MCP-6 · A2A-3 · MA-5
L2 CONTROL PLANE	04 AI Gateway · 05 Inference Economics · 07 Guardrails	F · G · H	GW-6 · EC-5 · GR-4
L3 RELIABILITY	06 Evals · 08 Observability · 09 The Bitter Lesson	I · J · K	EV-4 · OB-4 · BL-3
하단 띠	SURFACE → PRODUCTION → COMPOUND	B(개요 맵·성숙도)	MAT
(요구 6항·기업관리)	Agent Manager · 배포 · 기업 · IAM · 비밀 · 패키지 · 릴리스 · 콘솔	A · L · M · N	PLT-8 · X-7

화면 설계 규칙(원본 도식 → UI)

- 개요 맵(B03)은 원본의 3 레이어 띠 × 번호 카드 9장 배치를 그대로 쓰고, 카드마다 에이전트 칩·지표를 겹친다. 원본 번호(레이어 2 의 07, 레이어 3 의 06)를 보존한다
- 개념 개요 화면은 카드 속 흐름도(PLAN→ACT→OBSERVE→REFLECT, AGENT⇄MCP⇄TOOLS, ORCHESTRATOR→A/B/C→MERGED, Golden→⋯→Score, Traces→⋯→Alerts)와 아이콘 타일(Gateway 6 · Economics 5 · Guardrails 4)을 그대로 중앙에 둔다
- 흐름 노드·타일 = 단위 에이전트 = 상세 화면. 노드를 누르면 해당 설정 화면으로 이동
- 굵은 강조어는 화면의 경고·지표가 된다: exit condition → 종료 사유 분포, relevance → 도구 선택 정확도, bottleneck → 조정 비용, changes the bill → 비용 시뮬레이터, costly to retrofit → 기본 켬 정책, moat → 골든셋 규모
- 레이어 색: L1 청 · L2 녹 · L3 보라 · Platform 황 · 공통 청록

2. 화면 ID 명명 규칙 · 슬라이드 구성

국내 관행(구분_카테고리_순번, 팝업 접미사)과 PRD ID 체계(FR-〈단위ID〉-NN)를 결합

구분	규칙	예
화면 ID	SCR-〈그룹 A~N〉〈2자리〉	F01
모달/위저드 파생	〈화면〉-M〈2자리〉 · 위저드 단계 -Snn	SCR-A02-S01
탭/조건/오류 변형	-T〈nn〉 · -C〈nn〉(역할·환경 변형) · -E〈nn〉(오류)	SCR-F02-C01(prod)
그룹 코드	A 설치 B 로그인·홈·개요 C L1 · 01 Agentic Loops D L1 · 02 MCP · A2A E L1 · 03 Multi-Agent F L2 · 04 AI Gateway G L2 · 05 Inference Economics H L2 · 07 Guardrails I L3 · 06 Evals J L3 · 08 Observability K L3 · 09 Bitter Lesson L 에이전트 관리·배포·릴리스 M 기업 관리·사용자·권한 N 공통·데스크톱·CLI	-
번호 체계	01 개요(대표) · 이후 기능·상세	SCR-F01~F07
요구사항 연계	PRD FR-〈단위ID〉-NN	FR-GW-ROUTE-03
공통 규약 ID	CMP-nn 컴포넌트 · ST-nn 상태 · MSG-nnn 메시지 · FL-nn 흐름	MSG-009

화면별 슬라이드 구성	내용
상단 메타 표	시스템 · 화면 ID · 유형 / 화면명 · 경로(라우트) · 권한 / 우선순위 · PRD 추적 · 작성일/버전
설명	화면 목적·핵심 동작 2~3문장(PRD FR 요지)
좌측 와이어프레임	편집 가능한 도형, ①②③ 번호. 콘솔 셸(상단 바: 기업·프로젝트·환경 / 좌 레이어 내비 / 상태 바) 공통, 설치는 설치기 창
우측 기능 설명 표	No · 구성요소 · 유형 · 기능 설명/동작(검증·상태·전이·예외·안전 규칙) · 연계(FR·화면·메시지)
하단	관련 PRD FR 전체 · 푸터(문서·버전·그룹·페이지)
노트	상태(ST)·메시지(MSG)·권한별 차이·예외 흐름·이벤트·API(발표자 노트)

유형(Type) 어휘
버튼 · 버튼(위험) · 입력 · 선택 · 라디오 · 체크박스 · 토글 · 표 · 카드 · 개념 카드 · 흐름도 노드 · 아이콘 타일 · 에이전트 칩 · 배지 · 판정 배지 · 비용·토큰 칩 · 환경 배지 · 탭 · 배너 · 코드 · 정책 편집기 · 차트 · 타임라인 · 워터폴 · 진행 · 트리 · 드로어 · 스테퍼 · 승인 카드

3. 메뉴 구조도(IA) ① — 레이어·개념

좌 내비 L1/L2/L3 그룹. 괄호 = 화면 ID. 개요 맵(B03)의 카드가 곧 이 메뉴의 입구

L1 · 01 Loops	L1 · 02 MCP · A2A	L1 · 03 Multi-Agent	L2 · 04 Gateway	L2 · 05 Economics	L2 · 07 Guardrails
Agentic Loops 개요 (C01)	MCP 개요 (D01)	Multi-Agent 개요 (E01)	AI Gateway 개요 (F01)	Inference Economics 개요 (G01)	Guardrails 개요 (H01)
루프 설계 편집기 (C02)	MCP 서버 레지스트리 (D02)	팀 구성 편집기 (E02)	Routing 규칙 (F02)	비용 시뮬레이터 (50,000 tokens/task) (G02)	Input/Output Safety (H02)
Planner 설정 (C03)	MCP 서버 등록·상세 (D03)	Subagent A · Research 설정 (E03)	Auth·가상키 (F03)	Prompt Caching (G03)	정책 편집기 (H03)
Actor 설정 (C04)	도구 카탈로그·Relevance (D04)	Subagent B · Code Review 설정 (E04)	Rate Limits (F04)	Batching (G04)	Jailbreak Defense·레드팀 (H04)
Observer 설정 (C05)	Tools 커넥터 (D05)	Subagent C · Analysis 설정 (E05)	Key Rotation (F05)	경제 라우팅·모델 선택 (G05)	PII Redaction (H05)
Reflector 설정 (C06)	Resources 커넥터 (D06)	병합 전략 설정 (E06)	Cost Tracking (F06)	Cost Control·예산 (G06)	가드레일 판정 로그 (H06)
종료 조건 편집 (C07)	Systems 커넥터 (D07)	멀티에이전트 실행 상세 (E07)	Policy & Logs (F07)		
루프 실행 상세 (C08)	MCP 보안 정책 (D08)				
	A2A Agent Card 레지스트리 (D09)				
	원격 에이전트 등록·상세 (D10)				
	A2A Task 모니터 (D11)				
	A2A 서버 어댑터 설정 (D12)				

각 개념의 첫 화면(01)은 원본 도식 카드의 흐름도·타일을 그대로 그린 '개념 개요'이며, 노드·타일을 누르면 단위 에이전트의 기능 화면으로 들어간다. 모든 화면 상단 바에서 기업·프로젝트·환경(dev/staging/prod)을 전환한다.

4. 메뉴 구조도(IA) ② — L3·플랫폼·공통·설치

L3 Reliability 와 Platform·공통 메뉴, 셸 밖 설치 마법사·데스크톱·CLI

L3 · 06 Evals	L3 · 08 Obs · 09 BL	에이전트·배포	기업·사용자·권한	홈·진입	설치 · 공통
Evals 개요 (I01)	Observability 개요 (J01)	에이전트 관리 — 목록 (L01)	기업 목록 (M01)	로그인 (B01)	설치 시작 — 언어·라이선스 (A01)
골든셋 목록·상세 (I02)	Trace 탐색 (J02)	에이전트 등록 마법사 (L02)	기업 생성 (M02)	기업·프로젝트 선택 (B02)	설치 — 설치 모드 선택 (A02)
회귀 스위트 (I03)	Trace 상세 (span 트리) (J03)	에이전트 상세 (L03)	기업 상세·설정 (M03)	개요 맵 (메인) (B03)	설치 — 사전 점검 (A03)
LLM-as-Judge 설정·보정 (I04)	로그 검색 (J04)	에이전트 수정·버전 (L04)	프로젝트·환경 (M04)	운영 대시보드 (B04)	설치 — 구성 요소 선택 (A04)
Score & Trend (I05)	Debug — Replay·Playground (J05)	에이전트 삭제·비활성 (L05)	사용자 목록·초대 (M05)	전체 검색 (⌘K) (B05)	설치 — 데이터 저장소 설정 (A05)
	대시보드 (J06)	Orchestrator 구성 관리 (L06)	역할·권한 매트릭스 (M06)	성숙도 진단 — 설문·수집 (B06)	설치 — 관리자·도메인·TLS (A06)
	알림 규칙·SLO (J07)	배포 목록 (L07)	SSO·SCIM 연동 (M07)	성숙도 진단 — 결과·로드맵 (B07)	설치 — 진행 (A07)
	모델 레지스트리 (K01)	배포 생성 (L08)	서비스 계정·에이전트 신원 (M08)		설치 완료 — 첫 접속 안내 (A08)
	모델 채택 A/B (K02)	배포 진행·카나리 (L09)	비밀 관리 (M09)		승인함 (HITL) (N01)
	하네스 레지스트리 (K03)	릴리스 채널·업데이트 (L10)	감사 로그 (M10)		알림 센터·채널 (N02)
	Compute 정책 (K04)	설치 패키지·다운로드 (L11)			템플릿·마켓 (N03)
					사용량 리포트 (N04)
					지식·메모리 (N05)
					샌드박스 (N06)
					설정 (개인·시스템) (N07)
					데스크톱 콘솔 — 연결 관리 (N08)
					CLI atlas CLI (N09)

진입: 설치 마법사(A01~A08) → 로그인(B01) → 기업·프로젝트 선택(B02) → 개요 맵(B03). Platform Admin 은 기업 관리(M01~), Org Admin 은 기업 설정·사용자·권한, 개발자는 에이전트 관리(L01~)와 L1 화면에서 시작한다.

5. 화면 목록 (1~20 / 107)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD S	PRD 추적(요약)
SCR-A01	설치 시작 — 언어·라이선스	설치	위저드(8단계 중 1)	atlas-installer://welcome	Platform Admin	P0	S001	FR-PLT-PKG-08
SCR-A02	설치 — 설치 모드 선택	설치	위저드(8단계 중 2)	atlas-installer://mode	Platform Admin	P0	S002	FR-PLT-DEP-01 FR-PLT-DEP-03 FR-PLT-PKG-02 …
SCR-A03	설치 — 사전 점검	설치	위저드(8단계 중 3)	atlas-installer://precheck	Platform Admin	P1	S003	FR-PLT-PKG-04
SCR-A04	설치 — 구성 요소 선택	설치	위저드(8단계 중 4)	atlas-installer://components	Platform Admin	P0	S004	FR-PLT-MGR-05 FR-PLT-MGR-07 FR-PLT-MGR-10 …
SCR-A05	설치 — 데이터 저장소 설정	설치	위저드(8단계 중 5)	atlas-installer://storage	Platform Admin	P0	S005	FR-PLT-PKG-04 FR-PLT-SEC-01 FR-PLT-SEC-02 …
SCR-A06	설치 — 관리자·도메인·TLS	설치	위저드(8단계 중 6)	atlas-installer://admin	Platform Admin	P1	S006	FR-PLT-IAM-09
SCR-A07	설치 — 진행	설치	위저드(8단계 중 7)	atlas-installer://progress	Platform Admin	P1	S007	FR-PLT-DEP-10
SCR-A08	설치 완료 — 첫 접속 안내	설치	위저드(8단계 중 8)	atlas-installer://done	Platform Admin	P1	S008	FR-PLT-PKG-04
SCR-B01	로그인	로그인·홈·개요	페이지	/login	전체	P0	S009	FR-PLT-IAM-01
SCR-B02	기업·프로젝트 선택	로그인·홈·개요	페이지	/select	전체	P0	S010	FR-PLT-TEN-01
SCR-B03	개요 맵 (메인)	로그인·홈·개요	페이지	/o/{org}/home	전체	P0	S011	FR-MAT-03 FR-MAT-06 FR-MAT-09 …
SCR-B04	운영 대시보드	로그인·홈·개요	페이지	/o/{org}/p/{proj}/dashboard	Operator	P0	S012	FR-OB-DASH-01 FR-OB-DASH-02 FR-OB-DASH-05 …
SCR-B05	전체 검색 (⌘K)	로그인·홈·개요	모달	(오버레이 ⌘K)	전체	P0	S013	FR-X-WSP-01 FR-X-WSP-02 FR-X-WSP-03 …
SCR-B06	성숙도 진단 — 설문·수집	로그인·홈·개요	페이지	/o/{org}/maturity/assess	Org Admin	P0	S014	FR-MAT-01 FR-MAT-04 FR-MAT-07 …
SCR-B07	성숙도 진단 — 결과·로드맵	로그인·홈·개요	페이지	/o/{org}/maturity/result	Org Admin	P0	S015	FR-MAT-02 FR-MAT-05 FR-MAT-11
SCR-C01	Agentic Loops 개요	L1 · 01 Agentic Loops	페이지	/p/{proj}/runtime/loops	Developer	P0	S016	FR-AL-PLAN-01 FR-AL-PLAN-02 FR-AL-PLAN-06 …
SCR-C02	루프 설계 편집기	L1 · 01 Agentic Loops	페이지	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/design	Developer	P0	S017	FR-AL-PLAN-02 FR-AL-OBS-06 FR-AL-EXIT-02 …
SCR-C03	Planner 설정	L1 · 01 Agentic Loops	페이지	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/plan	Developer	P0	S018	FR-AL-PLAN-01 FR-AL-PLAN-03 FR-AL-PLAN-04 …
SCR-C04	Actor 설정	L1 · 01 Agentic Loops	페이지	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/act	Developer	P0	S019	FR-AL-ACT-01 FR-AL-ACT-02 FR-AL-ACT-03 …
SCR-C05	Observer 설정	L1 · 01 Agentic Loops	페이지	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/observe	Developer	P0	S020	FR-AL-OBS-01 FR-AL-OBS-02 FR-AL-OBS-03 …

5. 화면 목록 (21~40 / 107)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD S	PRD 추적(요약)
SCR-C06	Reflector 설정	L1 · 01 Agentic Loops	페이지	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/reflect	Developer	P0	S021	FR-AL-REF-01 FR-AL-REF-02 FR-AL-REF-03 …
SCR-C07	종료 조건 편집	L1 · 01 Agentic Loops	페이지	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/exit	Developer	P0	S022	FR-AL-EXIT-01 FR-AL-EXIT-03 FR-AL-EXIT-04 …
SCR-C08	루프 실행 상세	L1 · 01 Agentic Loops	페이지	/p/{proj}/runtime/runs/{run}	Developer·Operator	P0	S023	FR-AL-EXIT-06 FR-AL-RUN-02 FR-AL-RUN-03 …
SCR-D01	MCP 개요	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/mcp	Developer	P0	S024	FR-MCP-HOST-02 FR-MCP-HOST-05 FR-MCP-HOST-06 …
SCR-D02	MCP 서버 레지스트리	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/mcp/servers	Developer·Security	P0	S025	FR-MCP-REG-01 FR-MCP-REG-02 FR-MCP-REG-03 …
SCR-D03	MCP 서버 등록·상세	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/mcp/servers/{id}	Developer	P0	S026	FR-MCP-HOST-01 FR-MCP-HOST-02 FR-MCP-HOST-03 …
SCR-D04	도구 카탈로그·Relevance	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/mcp/tools	Developer	P0	S027	FR-MCP-SEL-01 FR-MCP-SEL-02 FR-MCP-SEL-03 …
SCR-D05	Tools 커넥터	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/mcp/connectors/tools	Developer	P0	S028	FR-MCP-TOOL-01 FR-MCP-TOOL-04
SCR-D06	Resources 커넥터	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/mcp/connectors/resources	Developer	P0	S029	FR-MCP-RES-01 FR-MCP-RES-02 FR-MCP-RES-03 …
SCR-D07	Systems 커넥터	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/mcp/connectors/systems	Developer·Security	P0	S030	FR-MCP-SYS-01 FR-MCP-SYS-02 FR-MCP-SYS-03 …
SCR-D08	MCP 보안 정책	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/mcp/security	Security	P0	S031	FR-MCP-HOST-07 FR-MCP-REG-06 FR-GR-POL-01 …
SCR-D09	A2A Agent Card 레지스트리	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/a2a/cards	Developer	P0	S032	FR-A2A-CARD-01 FR-A2A-CARD-03 FR-A2A-CARD-05 …
SCR-D10	원격 에이전트 등록·상세	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/a2a/remote/{id}	Developer	P0	S033	FR-A2A-CLI-01 FR-A2A-CLI-02 FR-A2A-CLI-03 …
SCR-D11	A2A Task 모니터	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/a2a/tasks	Operator	P0	S034	FR-A2A-SRV-02 FR-A2A-SRV-04 FR-A2A-SRV-06 …
SCR-D12	A2A 서버 어댑터 설정	L1 · 02 MCP · A2A	페이지	/p/{proj}/runtime/a2a/server	Developer	P0	S035	FR-A2A-SRV-01 FR-A2A-SRV-03 FR-A2A-SRV-05 …
SCR-E01	Multi-Agent 개요	L1 · 03 Multi-Agent	페이지	/p/{proj}/runtime/multi-agent	Developer	P0	S036	FR-MA-RES-02 FR-MA-RES-04 FR-MA-RES-05 …
SCR-E02	팀 구성 편집기	L1 · 03 Multi-Agent	페이지	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/compose	Developer	P0	S037	FR-MA-ORCH-01 FR-MA-ORCH-02 FR-MA-ORCH-03 …
SCR-E03	Subagent A · Research 설정	L1 · 03 Multi-Agent	페이지	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/research	Developer	P0	S038	FR-MA-RES-01 FR-MA-RES-02 FR-MA-RES-03 …
SCR-E04	Subagent B · Code Review 설정	L1 · 03 Multi-Agent	페이지	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/code-review	Developer	P0	S039	FR-MA-CR-01 FR-MA-CR-02 FR-MA-CR-03 …
SCR-E05	Subagent C · Analysis 설정	L1 · 03 Multi-Agent	페이지	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/analysis	Developer	P0	S040	FR-MA-ANL-01 FR-MA-ANL-02 FR-MA-ANL-03 …

5. 화면 목록 (41~60 / 107)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD S	PRD 추적(요약)
SCR-E06	병합 전략 설정	L1 · 03 Multi-Agent	페이지	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/merge	Developer	P0	S041	FR-MA-MERGE-02 FR-MA-MERGE-03 FR-MA-MERGE-04 …
SCR-E07	멀티에이전트 실행 상세	L1 · 03 Multi-Agent	페이지	/p/{proj}/runtime/multi-agent/runs/{run}	Developer·Operator	P0	S042	FR-MA-ORCH-05 FR-MA-ORCH-06 FR-MA-MERGE-01
SCR-F01	AI Gateway 개요	L2 · 04 AI Gateway	페이지	/p/{proj}/control/gateway	Operator	P0	S043	FR-GW-AUTH-05 FR-GW-RATE-06 FR-GW-KEY-01 …
SCR-F02	Routing 규칙	L2 · 04 AI Gateway	페이지	/p/{proj}/control/gateway/routing	Operator	P0	S044	FR-GW-ROUTE-01 FR-GW-ROUTE-02 FR-GW-ROUTE-03 …
SCR-F03	Auth·가상키	L2 · 04 AI Gateway	페이지	/p/{proj}/control/gateway/keys	Org Admin	P0	S045	FR-GW-AUTH-01 FR-GW-AUTH-02 FR-GW-AUTH-03 …
SCR-F04	Rate Limits	L2 · 04 AI Gateway	페이지	/p/{proj}/control/gateway/limits	Operator	P0	S046	FR-GW-RATE-01 FR-GW-RATE-02 FR-GW-RATE-03 …
SCR-F05	Key Rotation	L2 · 04 AI Gateway	페이지	/o/{org}/control/gateway/upstream-keys	Security	P0	S047	FR-GW-KEY-01 FR-GW-KEY-02 FR-GW-KEY-03 …
SCR-F06	Cost Tracking	L2 · 04 AI Gateway	페이지	/p/{proj}/control/gateway/cost	FinOps	P0	S048	FR-GW-COST-01 FR-GW-COST-02 FR-GW-COST-03 …
SCR-F07	Policy & Logs	L2 · 04 AI Gateway	페이지	/p/{proj}/control/gateway/policy	Security	P0	S049	FR-GW-POL-01 FR-GW-POL-02 FR-GW-POL-03 …
SCR-G01	Inference Economics 개요	L2 · 05 Inference Economics	페이지	/p/{proj}/control/economics	FinOps	P0	S050	FR-EC-BATCH-02 FR-EC-ROUTE-05 FR-EC-MODEL-01 …
SCR-G02	비용 시뮬레이터 (50,000 tokens/task)	L2 · 05 Inference Economics	페이지	/p/{proj}/control/economics/simulator	FinOps	P0	S051	FR-EC-MODEL-02 FR-EC-MODEL-03 FR-EC-MODEL-04 …
SCR-G03	Prompt Caching	L2 · 05 Inference Economics	페이지	/p/{proj}/control/economics/caching	Operator	P0	S052	FR-EC-CACHE-01 FR-EC-CACHE-02 FR-EC-CACHE-03 …
SCR-G04	Batching	L2 · 05 Inference Economics	페이지	/p/{proj}/control/economics/batching	Operator	P0	S053	FR-EC-BATCH-01 FR-EC-BATCH-02 FR-EC-BATCH-03 …
SCR-G05	경제 라우팅·모델 선택	L2 · 05 Inference Economics	페이지	/p/{proj}/control/economics/routing	Developer·FinOps	P0	S054	FR-EC-ROUTE-01 FR-EC-ROUTE-02 FR-EC-ROUTE-03 …
SCR-G06	Cost Control·예산	L2 · 05 Inference Economics	페이지	/p/{proj}/control/economics/budget	FinOps	P0	S055	FR-EC-CTRL-01 FR-EC-CTRL-04 FR-EC-CTRL-05 …
SCR-H01	Guardrails 개요	L2 · 07 Guardrails	페이지	/p/{proj}/control/guardrails	Security	P0	S056	FR-GR-PII-01 FR-GR-PII-08
SCR-H02	Input/Output Safety	L2 · 07 Guardrails	페이지	/p/{proj}/control/guardrails/safety	Security	P0	S057	FR-GR-IO-01 FR-GR-IO-02 FR-GR-IO-03 …
SCR-H03	정책 편집기	L2 · 07 Guardrails	페이지	/p/{proj}/control/guardrails/policies	Security	P0	S058	FR-GR-POL-03 FR-GR-POL-06 FR-GR-POL-07 …
SCR-H04	Jailbreak Defense·레드팀	L2 · 07 Guardrails	페이지	/p/{proj}/control/guardrails/jailbreak	Security	P0	S059	FR-GR-JB-01 FR-GR-JB-02 FR-GR-JB-04 …
SCR-H05	PII Redaction	L2 · 07 Guardrails	페이지	/p/{proj}/control/guardrails/pii	Security	P0	S060	FR-GR-PII-02 FR-GR-PII-03 FR-GR-PII-04 …

5. 화면 목록 (61~80 / 107)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD S	PRD 추적(요약)
SCR-H06	가드레일 판정 로그	L2 · 07 Guardrails	페이지	/p/{proj}/control/guardrails/verdicts	Security	P0	S061	FR-GR-IO-08 FR-GR-IO-10 FR-GR-POL-09 …
SCR-I01	Evals 개요	L3 · 06 Evals	페이지	/p/{proj}/reliability/evals	Developer	P0	S062	FR-EV-GOLD-01 FR-EV-GOLD-02 FR-EV-GOLD-09 …
SCR-I02	골든셋 목록·상세	L3 · 06 Evals	페이지	/p/{proj}/reliability/evals/datasets	Developer	P0	S063	FR-EV-GOLD-01 FR-EV-GOLD-02 FR-EV-GOLD-03 …
SCR-I03	회귀 스위트	L3 · 06 Evals	페이지	/p/{proj}/reliability/evals/suites	Developer	P0	S064	FR-EV-REG-01 FR-EV-REG-03 FR-EV-REG-04 …
SCR-I04	LLM-as-Judge 설정·보정	L3 · 06 Evals	페이지	/p/{proj}/reliability/evals/judge	Developer	P0	S065	FR-EV-JUDGE-01 FR-EV-JUDGE-02 FR-EV-JUDGE-03 …
SCR-I05	Score & Trend	L3 · 06 Evals	페이지	/p/{proj}/reliability/evals/scores	Developer·Org Admin	P0	S066	FR-EV-SCORE-01 FR-EV-SCORE-02 FR-EV-SCORE-03 …
SCR-J01	Observability 개요	L3 · 08 Observability	페이지	/p/{proj}/reliability/observability	Operator	P0	S067	FR-OB-TRACE-07 FR-OB-LOG-08 FR-OB-DEBUG-01 …
SCR-J02	Trace 탐색	L3 · 08 Observability	페이지	/p/{proj}/reliability/traces	Operator	P0	S068	FR-OB-TRACE-01 FR-OB-TRACE-03 FR-OB-TRACE-04 …
SCR-J03	Trace 상세 (span 트리)	L3 · 08 Observability	페이지	/p/{proj}/reliability/traces/{trace}	Operator·Developer	P0	S069	FR-OB-TRACE-02 FR-OB-TRACE-06 FR-OB-LOG-06 …
SCR-J04	로그 검색	L3 · 08 Observability	페이지	/p/{proj}/reliability/logs	Operator	P0	S070	FR-OB-LOG-01 FR-OB-LOG-02 FR-OB-LOG-03 …
SCR-J05	Debug — Replay·Playground	L3 · 08 Observability	페이지	/p/{proj}/reliability/debug/{trace}	Developer	P0	S071	FR-OB-DEBUG-01 FR-OB-DEBUG-02 FR-OB-DEBUG-03 …
SCR-J06	대시보드	L3 · 08 Observability	페이지	/p/{proj}/reliability/dashboards	Operator	P0	S072	FR-OB-DASH-01 FR-OB-DASH-02 FR-OB-DASH-03 …
SCR-J07	알림 규칙·SLO	L3 · 08 Observability	페이지	/p/{proj}/reliability/alerts	Operator	P0	S073	FR-OB-DASH-04
SCR-K01	모델 레지스트리	L3 · 09 Bitter Lesson	페이지	/o/{org}/reliability/models	Developer	P0	S074	FR-EC-MODEL-07 FR-BL-MODEL-01 FR-BL-MODEL-02 …
SCR-K02	모델 채택 A/B	L3 · 09 Bitter Lesson	페이지	/p/{proj}/reliability/models/ab	Developer	P0	S075	FR-EV-REG-02 FR-BL-MODEL-03 FR-BL-MODEL-04 …
SCR-K03	하네스 레지스트리	L3 · 09 Bitter Lesson	페이지	/p/{proj}/reliability/harness	Developer	P0	S076	FR-BL-HARN-01 FR-BL-HARN-02 FR-BL-HARN-03 …
SCR-K04	Compute 정책	L3 · 09 Bitter Lesson	페이지	/p/{proj}/reliability/compute	Developer·FinOps	P0	S077	FR-BL-COMP-01 FR-BL-COMP-02 FR-BL-COMP-03 …
SCR-L01	에이전트 관리 — 목록	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/p/{proj}/agents	Developer	P0	S078	FR-PLT-MGR-03 FR-PLT-MGR-04 FR-PLT-MGR-09
SCR-L02	에이전트 등록 마법사	에이전트 관리·배포·릴리스	위저드(5단계 중 2)	/p/{proj}/agents/new	Developer	P0	S079	FR-A2A-CARD-02 FR-A2A-CARD-04 FR-PLT-MGR-01 …
SCR-L03	에이전트 상세	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/p/{proj}/agents/{id}	Developer	P0	S080	FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 …

5. 화면 목록 (81~100 / 107)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD S	PRD 추적(요약)
SCR-L04	에이전트 수정·버전	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/p/{proj}/agents/{id}/edit	Developer	P0	S081	FR-PLT-MGR-08
SCR-L05	에이전트 삭제·비활성	에이전트 관리·배포·릴리스	모달	(모달) /p/{proj}/agents/{id}	Developer	P0	S082	FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 …
SCR-L06	Orchestrator 구성 관리	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/p/{proj}/agents/systems	Developer·Operator	P0	S083	FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 …
SCR-L07	배포 목록	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/p/{proj}/deployments	Operator	P1	S084	FR-PLT-DEP-04 FR-PLT-DEP-06 FR-PLT-DEP-08
SCR-L08	배포 생성	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/p/{proj}/deployments/new	Operator	P0	S085	FR-PLT-DEP-02 FR-PLT-DEP-05 FR-PLT-DEP-09
SCR-L09	배포 진행·카나리	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/p/{proj}/deployments/{id}	Operator	P0	S086	FR-EV-REG-05 FR-EV-REG-06 FR-PLT-DEP-07
SCR-L10	릴리스 채널·업데이트	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/admin/releases	Platform Admin	P0	S087	FR-PLT-REL-01 FR-PLT-REL-02 FR-PLT-REL-03 …
SCR-L11	설치 패키지·다운로드	에이전트 관리·배포·릴리스	페이지	/admin/downloads	Platform Admin·Developer	P0	S088	FR-PLT-PKG-04 FR-PLT-PKG-05 FR-PLT-PKG-06 …
SCR-M01	기업 목록	기업 관리·사용자·권한	페이지	/admin/orgs	Platform Admin	P0	S089	FR-PLT-TEN-04 FR-PLT-TEN-05 FR-PLT-TEN-06 …
SCR-M02	기업 생성	기업 관리·사용자·권한	페이지	/admin/orgs/new	Platform Admin	P0	S090	FR-PLT-TEN-03
SCR-M03	기업 상세·설정	기업 관리·사용자·권한	페이지	/o/{org}/settings	Org Admin	P0	S091	FR-PLT-TEN-01 FR-PLT-TEN-07 FR-PLT-IAM-05
SCR-M04	프로젝트·환경	기업 관리·사용자·권한	페이지	/o/{org}/projects	Org Admin	P0	S092	FR-PLT-TEN-02
SCR-M05	사용자 목록·초대	기업 관리·사용자·권한	페이지	/o/{org}/users	Org Admin	P0	S093	FR-PLT-IAM-01 FR-PLT-IAM-02 FR-PLT-IAM-03 …
SCR-M06	역할·권한 매트릭스	기업 관리·사용자·권한	페이지	/o/{org}/roles	Org Admin	P0	S094	FR-PLT-IAM-02 FR-PLT-IAM-04
SCR-M07	SSO·SCIM 연동	기업 관리·사용자·권한	페이지	/o/{org}/sso	Org Admin	P1	S095	FR-PLT-IAM-03
SCR-M08	서비스 계정·에이전트 신원	기업 관리·사용자·권한	페이지	/o/{org}/service-accounts	Security	P0	S096	FR-PLT-IAM-06 FR-PLT-IAM-07
SCR-M09	비밀 관리	기업 관리·사용자·권한	페이지	/o/{org}/secrets	Security	P0	S097	FR-PLT-SEC-01 FR-PLT-SEC-02 FR-PLT-SEC-03 …
SCR-M10	감사 로그	기업 관리·사용자·권한	페이지	/o/{org}/audit	Auditor	P0	S098	FR-GW-POL-06 FR-PLT-IAM-08
SCR-N01	승인함 (HITL)	공통·데스크톱·CLI	페이지	/o/{org}/approvals	Security·승인자	P0	S099	FR-GR-POL-05 FR-X-HITL-01 FR-X-HITL-02 …
SCR-N02	알림 센터·채널	공통·데스크톱·CLI	페이지	/me/notifications	전체	P0	S100	FR-X-NTF-01 FR-X-NTF-02 FR-X-NTF-03 …

5. 화면 목록 (101~107 / 107)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD S	PRD 추적(요약)
SCR-N03	템플릿·마켓	공통·데스크톱·CLI	페이지	/o/{org}/templates	Developer	P0	S101	FR-X-MKT-01 FR-X-MKT-02 FR-X-MKT-03 …
SCR-N04	사용량 리포트	공통·데스크톱·CLI	페이지	/o/{org}/reports	FinOps·Org Admin	P0	S102	FR-X-RPT-01 FR-X-RPT-02 FR-X-RPT-03 …
SCR-N05	지식·메모리	공통·데스크톱·CLI	페이지	/p/{proj}/knowledge	Developer	P0	S103	FR-X-KB-01 FR-X-KB-02 FR-X-KB-03 …
SCR-N06	샌드박스	공통·데스크톱·CLI	페이지	/p/{proj}/sandbox	Developer·Security	P0	S104	FR-X-SBX-01 FR-X-SBX-02 FR-X-SBX-03 …
SCR-N07	설정 (개인·시스템)	공통·데스크톱·CLI	페이지	/me/settings · /admin/system	전체	P1	S105	FR-PLT-CON-08
SCR-N08	데스크톱 콘솔 — 연결 관리	공통·데스크톱·CLI	페이지	atlas-desktop://connections	Developer	P0	S106	FR-PLT-CON-01 FR-PLT-CON-02 FR-PLT-CON-03 …
SCR-N09	CLI atlas CLI	공통·데스크톱·CLI	페이지	$ atlas …	Developer·Operator	P1	S107	FR-PLT-CON-06

6. 역할 × 화면 매트릭스

O 편집 · 조회 = 읽기 전용 · 승인 = 승인 권한 · — 접근 없음. 권한 없는 동작은 숨기지 않고 비활성 + 사유 툴팁(ST-04)

화면 그룹	Platform Admin	Org Owner/Admin	Developer	Operator	Security	FinOps	Auditor/Viewer
A 설치	O	—	—	—	—	—	—
B 로그인·홈·개요	O(전체 기업)	O	O	O	O	O	조회
C·D·E L1 Runtime	조회	조회	O(dev·staging)	O(배포 운영)	조회(MCP 보안 O)	—	조회
F 04 Gateway	O(글로벌 정책)	O(가상키)	조회	O	O(키·정책)	O(비용)	조회
G 05 Economics	조회	O(예산)	조회	O	—	O	조회
H 07 Guardrails	O(글로벌)	조회	조회	조회	O	—	조회
I·J·K L3 Reliability	조회	조회	O	O	조회	조회	조회
L 에이전트·배포	O(채널·패키지)	조회	O(등록·수정)	O(배포·롤백)	승인(prod)	—	조회
M 기업·사용자·권한	O(기업 CRUD)	O(자기 기업)	—	—	O(비밀·감사)	—	감사 조회
N 공통·데스크톱	O	O	O	O	승인함 O	리포트 O	조회

UI 규칙: prod 환경 변경은 확인 입력(MSG-009), 상위 정책 값은 잠금(ST-07·MSG-010). 인가는 OpenFGA 관계(기업→프로젝트→환경→에이전트)로 결정하며, 화면은 Manager 가 돌려준 허용 동작 목록으로 버튼을 활성/비활성한다.

7-① 설치 → 첫 접속 → 기업 온보딩 (FL-01)

PRD 18장 설치 · NFR-PRT-03 단일 노드 설치 ≤ 10분 · 서명 검증 필수



서명·SBOM 검증에 실패한 이미지는 설치하지 않는다(MSG-006·ST-10). 에어갭 모드는 번들 파일을 선택해 같은 흐름을 따른다. AGPL/ELv2 선택 구성요소는 라이선스 경고(MSG-007) 후 동의 시에만 설치.

7-② 요청 경로 — 한 과업이 지나는 화면 (FL-02)


PRD 14.3 요청 경로 · 원본 도식 L2 → L1 → L3 순서



모든 단계는 같은 envelope(request_id·tenant·trace_id·budget)를 전달하고 span 을 남긴다. 루프 종료 사유(목표 검증·end_turn·max_turns·예산·HITL)는 C08 에 표시(MSG-015). 예산 초과는 G06 정책으로 차단(MSG-012).

7-③ 에이전트 등록 → 배포 → 카나리 → 롤백 (FL-03)


PRD 11장 Agent Manager · 요구 6항 독립 배포



배포 모드는 로컬 프로세스·compose·Kubernetes(Helm/Operator)·서버리스 중 하나. 삭제는 영향 분석(L05, MSG-022) 후 비활성 → 삭제 순. Multi-Agent System(오케스트레이터 + 팀)은 L06 에서 한 단위로 배포.

7-④ 루프 설계 → 종료 조건 → 실행 → 골든셋 (FL-04)

원본 도식 01 'The exit condition matters' · 06 'Catch regressions before users do'



종료 경로 검증에 실패하면 설계 편집기로 돌아간다. 종료 조건 5종 중 최소 하드 상한 2개(턴 + 비용 또는 시간)는 필수. 체크포인트에서 재개·재실행 가능. 상위 정책 한도보다 완화 불가(ST-07).

7-⑤ 신뢰성 페루프 — 알림 → 디버그 → 평가 → 모델 채택 (FL-05)

원본 도식 L3 — 'You cannot debug what you cannot see' · 'Evals are the moat' · 'Plan for models to improve'



trace → 골든셋 승격은 PII 마스킹 후(MSG-024). 모델 채택은 점수·비용·지연 3지표 동시 비교, 채택 시 G05 모델 정책과 G02 가격표가 갱신된다.

7-⑥ 기업 관리 — 생성 → SSO → 사용자 → 역할 → 예산 → 가상키 (FL-06)


요구 '기업관리' · PRD PLT-TEN · PLT-IAM · GW-AUTH



정책은 Platform → 기업 → 프로젝트 → 환경 순으로 상속되며 하위는 더 엄격하게만 바꿀 수 있다. 기업 삭제는 보존 기간 후 영구 삭제(확인 입력 MSG-002). 모든 관리 행위는 해시 체인 감사 로그에 남는다.

7-⑦ 릴리스·업데이트 — 채널 → 서명 → 적용 (FL-07)

PRD 18장 릴리스 · 채널 nightly/beta/stable · 에어갭 번들



Manager(Kubernetes)는 업데이트 알림만 하고 자동 적용하지 않는다(Helm 업그레이드는 운영자 승인). 데스크톱은 Tauri updater(minisign 서명 필수), CLI 는 self-update(cosign 검증).

8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃 · 디자인 토큰 · 컴포넌트

PRD 15.2 디자인 원칙·15.3 공통 레이아웃 · React 19 + TypeScript + Vite · CodeMirror 6 · 차트 ECharts · 폰트 로컬 번들

토큰	값	용도
--layer-l1/l2/l3	#2E74B5 / #2F9E44 / #7048E8	레이어 띠·내비 그룹·개념 카드
--platform / common	#B08900 / #0C8599	Platform·공통 메뉴
--primary / soft	#3F51E5 / #EEF0FD	주 버튼·선택
--navy	#1F3864	상단 바·상태 바·표 헤더
--ok / warn / danger / muted	#2F9E44 / #E8A317 / #C92A2A / #868E96	정상·경고·차단·미배포
--env-prod	#C92A2A 테두리	prod 환경 강조(CMP-09)
--font	Pretendard·Noto Sans KR 14/12/16/20px · 등폭 13px	로컬 번들
--focus	2px #3F51E5 외곽선	키보드 포커스(NFR-UX-01)

레이아웃
- 상단 바 48px(로고·기업·프로젝트·환경·⌘K·알림·사용자) + 좌 내비 220px(레이어 그룹, 아이콘 모드 64px) + 본문 + 우 패널 360px(선택) + 상태 바 24px
- 최소 폭 1280px, 권장 1440×900. 데스크톱(Tauri)은 같은 SPA
- 셸 예외: 설치 마법사(A, 설치기 창), CLI(N09, 터미널)
- 개념 개요 화면: 본문 중앙에 도식 흐름도/타일, 하단에 최근 실행·이벤트

ID	컴포넌트	상태·변형	규칙
CMP-01	버튼	primary·secondary·ghost·danger / default·hover·disabled·loading	높이 32px·라운드 6px. danger 는 확인 입력 대화상자
CMP-02	입력·선택	default·focus·error·disabled·read-only(상속 잠금)	라벨 위, 오류는 필드 아래 인라인
CMP-03	표·목록	정렬·필터·열 선택·일괄 선택·가상 스크롤·행 액션	10만 행 가상화, 열 설정 저장
CMP-04	개념 카드(도식 카드)	정상·경고·정지·미설치 + 지표 1~2개	원본 도식 번호·제목·색 유지(L1 청·L2 녹·L3 보라)
CMP-05	흐름도 노드	상태 색·지연·오류 배지, 클릭 선택	도식 흐름 방향 그대로, 화살표 라벨
CMP-06	아이콘 타일	on/off·경고·지표	도식 타일 순서 고정
CMP-07	에이전트 칩	가동(녹)·경고(황)·정지(적)·미배포(회)	텍스트 병기, 클릭 → 에이전트 상세
CMP-08	정책 편집기	검증 통과·오류·상속 잠금·diff	CodeMirror 6, 스키마 자동완성
CMP-09	환경 배지	현재 환경 강조, prod 는 적색 테두리	prod 변경은 확인 입력
CMP-10	비용·토큰 칩	정상·예산 80%(황)·초과(적)	클릭 → 05 Cost Control
CMP-11	판정 배지	녹·황·적·회 + 텍스트	가드레일·eval·서명 검증 공통
CMP-12	스테퍼	완료·현재·예정·오류	뒤로 가기·임시 저장
CMP-13	타임라인·워터폴	확대·선택·접기	색 = 단계/레이어
CMP-14	차트	hover·범례·기간	색각 이상 대응 팔레트
CMP-15	승인 카드	대기·승인·거부·만료	SLA 타이머, 근거 trace 링크
CMP-16	배너	info·warn·danger	상단 고정

9. 공통 UI 가이드 — 상태 · 메시지 · 유효성 · 오류 처리

화면별 설계에서는 이 규칙을 반복 기술하지 않고 ST·MSG ID 로 참조한다

상태	발생	화면 표현
ST-01 로딩	데이터 요청 중	스켈레톤·진행률. 300ms 이하 표시 안 함
ST-02 빈 상태	등록 0건·첫 사용	원인 + 다음 행동 버튼(등록·템플릿·튜토리얼)
ST-03 오류	요청 실패	인라인 오류 + 재시도, trace ID 복사
ST-04 권한 없음	역할 범위 밖	읽기 전용 표시·잠금 아이콘·권한 요청 링크
ST-05 부분 실패	일괄 작업 일부 실패	성공/실패 건수 + 실패만 재시도
ST-06 Manager 연결 끊김	컨트롤 플레인 불가	상단 배너 · 데이터 플레인 fail-static 동작 중 표시 · 편집 비활성
ST-07 상속 잠금	상위 정책이 값 고정	자물쇠 + 상위 정책 링크, 완화 불가
ST-08 배포 진행 중	해당 대상 배포 중	편집 잠금·진행률·일시정지/롤백 버튼
ST-09 예산 경고	예산 80%·100%	비용 칩 황/적 + 조치(강등·차단) 안내
ST-10 서명 미검증	이미지·Agent Card·MCP 서버 서명 실패	적색 배지 · 사용/배포 차단

규칙	내용
토스트	성공 3초 · 오류 수동 닫기 · 우상단 스택
확인 대화상자	삭제·폐기는 이름 입력 확인(MSG-002) · prod 변경은 프로젝트명 입력(MSG-009)
긴 작업	진행 카드(배포·평가·레드팀·배치) · 이탈 허용 · 완료 알림(N02)

유효성 검사	규칙 → 메시지
단위·에이전트 ID	[a-z0-9-]{3,40} · 프로젝트 내 유일 → MSG-004
SemVer	MAJOR.MINOR.PATCH(-pre) → MSG-004
URL·엔드포인트	https 필수(로컬 제외) · 연결 시험 성공 후 저장
예산·한도	양수 · 상위 한도 이하 → MSG-010
정책 파일	스키마 검증·린트 통과 후 게시 → 오류 줄 표시
manifest	atlas-agent.yaml 스키마 v1alpha1 · 서명·SBOM → MSG-006
키·토큰	원문 1회 표시 · 저장 시 해시만 → MSG-008

오류	화면 처리
Manager 연결 끊김	ST-06 배너 + MSG-020 · 편집 비활성
공급자 429·5xx	폴백 경로 표시 · 알림 · 재시도 시간
에이전트 헬스 실패	칩 적색 + 재시작 3회 → 알림
서명 미검증	ST-10 · MSG-006/019 · 사용 차단
권한 없음	ST-04 · 권한 요청 링크


PART 2

화면별 설계

107 화면 · 14 그룹 — 상단 메타 표 · 좌측 와이어프레임(①②③) · 우측 기능 설명 표 · 하단 관련 PRD FR

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-A01	화면 유형	위저드(8단계 중 1)
화면명	**설치 시작 — 언어·라이선스**	화면 경로	atlas-installer://welcome	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-PKG-08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

설치 프로그램 첫 단계다. 제품·버전(v1.0.0 stable)과 설치기 서명을 보여 주고 언어와 설치 방식(대화형 마법사 · atlas install TUI · 비대화형 --values)을 고른 뒤, Apache-2.0 코어와 선택 구성요소 라이선스에 동의해야 다음 단계로 간다. 세 방식은 같은 질문 순서와 같은 결과(atlas-values.yaml)를 낸다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시줄	stepper	1 시작→8 완료. 현재 단계 강조, 완료 단계만 〔이전〕으로 복귀. 취소 시 생성 파일 정리 후 종료 확인	CMP-12 FR-PLT-PKG-08
2	제품·버전·서명	헤더	로고·v1.0.0·채널 stable 표시. 설치기 자체 cosign 서명 확인 결과 배지, 실패 시 설치 중단(MSG-006)	MSG-006 ST-10
3	언어 선택	select + radio	한국어/English 즉시 전환(재시작 없음). 선택값이 콘솔 기본 언어로 값 파일에 저장	FR-PLT-PKG-08
4	설치 방식	radio	대화형 마법사 · TUI(atlas install, charmbracelet/huh) · 비대화형 --values. 질문 순서 동일: 모드→IdP→비밀→레이어→점검→값 파일→적용→관리자·조직	FR-PLT-PKG-08
5	값 파일 미리보기	code	답변을 atlas-values.yaml 로 생성·저장, 같은 파일로 무인 재설치 시 동일 결과(멱등). 복사 버튼	FR-PLT-PKG-08 SCR-N09
6	라이선스 목록	표	코어 Apache-2.0 + 선택 구성요소별 라이선스·실행 방식. '목록 보기'로 전체·SBOM(SPDX) 열람	SCR-A04
7	AGPL/ELv2 경고	배너	해당 구성요소는 별도 컨테이너로만 실행되며 수정 배포 의무 안내. 구성 요소 단계에서 선택 해제 가능	MSG-007 SCR-A04
8	동의 체크	checkbox	코어 동의(필수)·선택 고지 확인 2개. 둘 다 체크해야 〔다음〕 활성, 미체크 시 필드 아래 MSG-003	MSG-003 CMP-02
9	하단 버튼	button	〔취소〕·〔다음 〉〕. 1단계는 〔이전〕 없음. Enter=다음, Esc=취소 확인	CMP-01 SCR-A02

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-PKG-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-A02	화면 유형	위저드(8단계 중 2)
화면명	**설치 — 설치 모드 선택**	화면 경로	atlas-installer://mode	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-DEP-01 FR-PLT-DEP-03 FR-PLT-PKG-02 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

설치 대상에 맞춰 단일 노드(프로세스) · Docker Compose · Kubernetes(Helm) · 에어갭 번들 중 하나를 고른다. 카드마다 필요 자원·권장 용도·예상 시간을 보여 주고, 선택하면 우측에 실제 설치 명령과 이후 단계(사전 점검 항목·저장소·에이전트 생성 방식)가 자동 구성된다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시줄	stepper	2/8 모드. 모드 변경 시 3~7단계 내용 재구성, 이미 입력한 값은 호환되는 항목만 유지	CMP-12
2	단일 노드(프로세스)	radio 카드	local 드라이버: wheel/단일 바이너리 실행, 포트 18000~18999 자동 할당, 감독 재시작 1s→60s 백오프, 로그 ~/.atlas/logs/{agent}.log. Windows Job Object·Unix 프로세스 그룹으로 자식 정리	FR-PLT-DEP-01 FR-PLT-PKG-02
3	Docker Compose	radio 카드	compose 번들 atlas-compose-〈ver〉.tar.gz(compose.yaml·profiles·.env.example·install.sh). 복제 수 고정	FR-PLT-PKG-07
4	Kubernetes(Helm)	radio 카드(선택)	차트 atlas-crds·atlas(OCI oci://ghcr.io/prodai/charts). CRD atlasagents v1alpha1 → Operator 가 Deployment·Service·SA·NetworkPolicy(기본 거부) 생성	FR-PLT-DEP-03 FR-PLT-PKG-07
5	에어갭 번들	radio 카드	atlas bundle create 산출물(이미지 OCI layout·차트·SBOM·서명·카탈로그) 단일 tar + SHA256SUMS + cosign. bundle push 로 harbor.local 재배치, 대안 Zarf	FR-PLT-PKG-09 MSG-006
6	명령 미리보기	code	선택 모드의 실제 명령(values: manager.replicas·idp.mode·secrets.backend·rollouts.provider). 복사·값 파일 반영	FR-PLT-PKG-07
7	이후 단계 구성	목록	모드별 사전 점검·저장소·배포 방식 요약. 개발자는 uv tool install prodai-agent-{unit} 로 단일 에이전트 실행	FR-PLT-PKG-02 SCR-A03
8	〔다음〕	button	모드 1개 선택 시 활성. kube 컨텍스트 미선택(K8s) 시 MSG-003	MSG-003 SCR-A03

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-DEP-01 FR-PLT-DEP-03 FR-PLT-PKG-02 FR-PLT-PKG-07 FR-PLT-PKG-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-A03	화면 유형	위저드(8단계 중 3)
화면명	**설치 — 사전 점검**	화면 경로	atlas-installer://precheck	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P1	PRD 추적	FR-PLT-PKG-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

선택한 모드에 필요한 환경(OS·아키텍처, CPU·메모리·디스크, 포트 8080·4317·5432, Docker/K8s 버전, 레지스트리·프록시, 시간 동기)을 자동 점검해 통과/경고/실패로 보여 준다. 실패가 하나라도 있으면 진행할 수 없고, 경고만 있으면 해결 가이드를 보고 무시하고 계속할 수 있다. Linux 는 네이티브 패키지(apt/dnf) 원천·서명과 systemd 유닛을 함께 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시줄	stepper	3/8 사전 점검. 점검 중(ST-01)에는 〔이전〕만 가능	CMP-12
2	점검 표	표 + 판정 배지	8개 항목 감지 값·통과/경고/실패(텍스트 병기). 행 클릭 → 우측 해결 가이드. 실패 1건 이상이면 〔다음〕 비활성	CMP-11 MSG-005
3	〔다시 점검〕	button	전체 재실행(약 5초). 개별 행 ↻ 로 단일 항목 재점검. 요청 실패 시 ST-03 + 오류 복사	ST-01 ST-03
4	해결 가이드	패널	선택 항목의 원인·해결 절차 1~3, 프록시 같은 값은 바로 입력해 values 에 반영	MSG-005 SCR-A05
5	Linux 패키지 원천	체크 목록	apt/yum 저장소 GPG 서명·설치된 패키지(deb·rpm·apk, GoReleaser nfpms)·AppImage 여부 확인. 서명 불일치 시 실패	FR-PLT-PKG-04 MSG-006
6	systemd 유닛	code	atlas-manager.service(User=atlas, StateDirectory=atlas) 미리보기. 유닛 존재·활성 상태 점검	FR-PLT-PKG-04
7	진행 규칙 안내	info	실패=진행 불가, 경고=〔무시하고 계속〕 가능· 설치 보고서에 기록(SCR-A08)	MSG-005 SCR-A08
8	〔무시하고 계속〕	button	경고만 있을 때 라벨이 바뀜. 모두 통과면 〔다음 〉〕	CMP-01 SCR-A04

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-PKG-04

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-A04	화면 유형	위저드(8단계 중 4)
화면명	**설치 — 구성 요소 선택**	화면 경로	atlas-installer://components	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-MGR-05 FR-PLT-MGR-07 FR-PLT-MGR-10 외 3	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

무엇을 설치할지 트리로 고른다. Manager(필수·HA), 콘솔·CLI, 레이어별 에이전트 세트(L1 20 · L2 15 · L3 11 + MAT, 단위 에이전트 개별 선택), 선택 구성요소(라이선스 배지)와 에이전트 SDK 를 프리셋(최소·표준·전체)으로 빠르게 정하고, 합계 이미지 크기·자원·스케일 기본값과 카탈로그 가져오기 명령을 우측에서 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시줄	stepper	4/8 구성 요소. 선택 변경 시 우측 합계 즉시 재계산	CMP-12
2	프리셋	radio	최소(GW+OB 에이전트만)·표준(47 전부)·전체(+선택 요소). 개별 체크를 바꾸면 '사용자 지정'으로 표시	FR-PLT-MGR-05
3	Manager(필수)·HA	checkbox(잠금)	atlas-manager 단일 바이너리(serve·operator·agent-proxy), 상태 Postgres(로컬 SQLite). HA=리더 선출(K8s Lease/advisory lock)+무상태 API 복제	FR-PLT-MGR-10 FR-PLT-PKG-03
4	에이전트 세트	트리 checkbox	레이어→도메인→단위 에이전트 3단 트리. 레이어별 선택 설치(--layers). 의존 에이전트 자동 체크, 해제 시 MSG-022 영향 안내	FR-PLT-MGR-05 MSG-022
5	선택 구성요소	checkbox + 배지	ClickHouse·NATS·Langfuse 연계·Grafana 등. AGPL/ELv2 배지 → 별도 컨테이너로만 실행	MSG-007
6	개발자 도구	checkbox	atlas CLI + 에이전트 SDK: atlas agent init --unit AL-PLAN --lang python → 매니페스트·agent-card·Dockerfile·테스트, build(buildx)·validate	FR-PLT-PKG-10 FR-PLT-PKG-03
7	합계 이미지·자원	요약	멀티아키(amd64/arm64) OCI 이미지 수·압축 크기·요청 자원, 비루트 UID 65532·읽기 전용 루트FS. 자원 부족 시 경고	FR-PLT-PKG-01 SCR-A03
8	스케일 기본값	요약	scale{min,max,target.concurrentTasks}. K8s HPA/KEDA(atlas_agent_inflight_tasks), compose 고정, 로컬 1. 설치 후 에이전트별 변경	FR-PLT-MGR-07 SCR-L04
9	카탈로그 가져오기	code	atlas catalog import --channel stable --layers … 로 OCI 카탈로그 인덱스(ORAS JSON)를 읽어 약 50개 단위 등록	FR-PLT-MGR-05

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-MGR-05 FR-PLT-MGR-07 FR-PLT-MGR-10 FR-PLT-PKG-01 FR-PLT-PKG-03 FR-PLT-PKG-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-A05	화면 유형	위저드(8단계 중 5)
화면명	**설치 — 데이터 저장소 설정**	화면 경로	atlas-installer://storage	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-PKG-04 FR-PLT-SEC-01 FR-PLT-SEC-02 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Manager 상태 DB(PostgreSQL), 캐시(Redis/Valkey), 산출물 객체 저장(S3 호환), 비밀 백엔드를 내장 또는 외부 연결로 정한다. 외부 연결은 〔테스트〕를 통과해야 다음 단계로 가며, 비밀은 번들 OpenBao 자동 초기화·외부 Vault·클라우드 비밀 관리자·로컬 암호 저장소 중 하나를 고르고 GitOps 저장소용 SOPS 암호화를 켤 수 있다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시줄	stepper	5/8 저장소. 테스트 미통과 항목이 있으면 〔다음〕 비활성	CMP-12
2	PostgreSQL	radio + input + 테스트	내장(하위 차트, 로컬 모드 SQLite)/외부 연결 문자열. 〔테스트〕=접속·버전(≥15)·권한·마이그레이션 가능 여부, 비밀번호는 비밀 백엔드로 이동	MSG-004 MSG-005
3	Redis/Valkey	radio + 테스트	내장 valkey 또는 외부 주소. TLS·AUTH 확인, 실패 시 사유 인라인	MSG-005 ST-03
4	객체 저장(S3)	input + 테스트	엔드포인트·버킷·자격 증명. 쓰기/읽기/삭제 왕복 테스트, 403 등 실패 사유 표시	MSG-005
5	비밀 백엔드	radio	SecretStore 구현 선택: bao(Vault 호환)·awssm·gcpsm·azkv·local(age+OS 키체인: Keychain·DPAPI·libsecret). URI 스킴 bao:// awssm:// local://	FR-PLT-SEC-01 SCR-M09
6	번들 OpenBao 초기화	체크 목록 + select	Raft 3노드 HA, auto-unseal(KMS/Transit), 초기 루트 토큰 즉시 폐기, 조직별 네임스페이스·정책 템플릿 자동 생성	FR-PLT-SEC-02
7	GitOps SOPS	toggle + code	.sops.yaml creation_rules(path_regex envs/prod → KMS), age 환경별 키, Argo CD KSOPS/ESO 복호, CI gitleaks 평문 차단	FR-PLT-SEC-06
8	데이터 경로	info	Linux 패키지 설치 시 systemd StateDirectory=/var/lib/atlas 에 내장 DB·로그 저장, 권한 atlas:atlas	FR-PLT-PKG-04
9	진행 차단 안내	배너	외부 연결 테스트 통과 필수. 실패 행은 적색 배지 + 사유, 수정 후 재테스트	MSG-005 ST-03

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-PKG-04 FR-PLT-SEC-01 FR-PLT-SEC-02 FR-PLT-SEC-06

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-A06	화면 유형	위저드(8단계 중 6)
화면명	**설치 — 관리자·도메인·TLS**	화면 경로	atlas-installer://admin	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P1	PRD 추적	FR-PLT-IAM-09	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

첫 플랫폼 관리자 계정(이메일·비밀번호·MFA 강제)과 접속 도메인, TLS 인증서 방식, 텔레메트리 옵트인, 릴리스 채널을 정한다. 비밀번호 정책은 입력하는 동안 실시간으로 검사하고, 관리자 역할에는 MFA 와 세션 수명 제한이 설치 시점부터 적용된다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시줄	stepper	6/8 관리자·TLS. 필수 입력 누락 시 〔다음〕 비활성	CMP-12
2	관리자 이메일	input	형식 검사(MSG-004). 번들 Keycloak 에 platform-admin 역할로 생성	MSG-003 MSG-004
3	비밀번호·실시간 검사	input + 체크 목록	12자·문자 3종·유출 목록(k-anonymity 조회)·이메일 유사성 4조건 실시간 표시. 확인 불일치 시 인라인 오류	MSG-004 CMP-02
4	MFA 강제	radio	WebAuthn/OTP 선택만 가능(끄기 없음). Keycloak Required Action 으로 첫 로그인 시 등록 강제	FR-PLT-IAM-09
5	세션 정책	요약	유휴 30분·최대 12시간(조직 설정으로 더 짧게만). 관리자 API 는 토큰 acr≥2 요구, 미충족 시 재인증	FR-PLT-IAM-09 ST-07
6	접속 도메인	input	FQDN 형식·DNS 해석 확인. 콘솔·API·OTLP 엔드포인트 URL 생성	MSG-004
7	TLS	radio	ACME 자동(HTTP-01/DNS-01) · PEM 업로드(체인·키 일치 검사) · 자체 서명(테스트 전용 경고)	MSG-004 SCR-A08
8	텔레메트리	toggle	기본 끔(옵트인). 켜면 익명 설치·버전 통계만 전송, 프롬프트·trace 는 전송 안 함	SCR-N07
9	릴리스 채널	radio	stable/beta. 이후 업데이트 알림(MSG-021) 기준, 변경은 SCR-L10	MSG-021 SCR-L10

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-IAM-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-A07	화면 유형	위저드(8단계 중 7)
화면명	**설치 — 진행**	화면 경로	atlas-installer://progress	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P1	PRD 추적	FR-PLT-DEP-10	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

설치를 실제로 적용하는 단계다. 전체 진행 막대·경과 시간과 단계 목록(이미지 적재 → 서명·SBOM 검증 → 취약점 정책 → DB 마이그레이션 → Manager 기동 → 에이전트 배포 47/47 → 카탈로그 → 관리자·조직 생성)을 실시간 로그와 함께 보여준다. 서명되지 않았거나 취약점 기준을 넘는 이미지가 있으면 그 자리에서 중단하고 재시도·로그 저장을 제공한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시줄	stepper	7/8 진행. 진행 중 〔이전〕 비활성, 〔취소〕는 확인 후 적용된 리소스 롤백	CMP-12 ST-08
2	전체 진행 막대	progress	단계 가중 진행률·경과 시간. 창을 닫아도 백그라운드 진행, 재실행 시 이어서 표시	ST-01 ST-08
3	단계 목록	목록 + 배지	8단계 상태(완료·진행·대기·실패). 현재 단계 굵게, 에이전트 배포는 N/47 보조 막대	CMP-11 CMP-13
4	서명·SBOM 검증	상세	배포 전 cosign verify --certificate-identity-regexp + SBOM attestation 존재 확인. 미서명 이미지는 배포 거부	FR-PLT-DEP-10 ST-10
5	취약점 정책	상세	Grype 결과 Critical>0 이면 거부(policy.vuln.maxSeverity). K8s 는 policy-controller/Kyverno verifyImages 병행	FR-PLT-DEP-10
6	실시간 로그	code(스트림)	SSE 로그 스트림, 자동 스크롤·일시정지·검색. 비밀·PII 마스킹 후 표시	MSG-024
7	서명 실패 중단	배너	검증 실패 즉시 중단, 대상 이미지와 사유 표시(MSG-006), 적색 배지 ST-10. 무시 옵션 없음	MSG-006 ST-10
8	〔재시도〕·〔로그 저장〕	button	실패 단계부터 재시도(멱등), 로그·precheck·values 를 zip 으로 저장. 성공 시 자동으로 8단계	ST-03 SCR-A08

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-DEP-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-A08	화면 유형	위저드(8단계 중 8)
화면명	**설치 완료 — 첫 접속 안내**	화면 경로	atlas-installer://done	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P1	PRD 추적	FR-PLT-PKG-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

설치 결과(버전·URL·가동 에이전트 수·설치 시간·무시한 경고)를 요약하고, 다음 할 일(기업 생성·SSO 연결·게이트웨이 키 발급·튜토리얼)로 바로 보낸다. 복구 키는 이 화면에서 한 번만 보여 주며 보관 확인을 해야 콘솔을 열 수 있다. Linux 패키지 설치는 systemd 서비스 상태와 apt/dnf 업데이트 방법을 함께 안내한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시줄	stepper	8/8 완료. 〔이전〕 없음, 모든 단계 완료 표시	CMP-12
2	완료 요약	키-값	버전·채널·URL·모드·가동 에이전트 47/47·설치 시간·무시한 경고 수. 에이전트 미가동 시 황색 + 상세 링크	SCR-L07 CMP-11
3	설치 보고서	button	precheck·values(비밀 참조만)·단계 로그·SBOM 목록을 PDF/JSON 으로 내보내기	SCR-A03 MSG-024
4	Linux 서비스·업데이트	code + 안내	systemctl status atlas-manager, 서명된 apt/yum 저장소로 업그레이드, 데스크톱 콘솔 AppImage·deb·rpm	FR-PLT-PKG-04 SCR-L11
5	다음 단계 카드	카드 4	기업 생성(SCR-M02)·SSO(SCR-M07)·게이트웨이 키(SCR-F03)·튜토리얼(SCR-B03). 완료 시 체크 표시	SCR-M02 SCR-M07 SCR-F03
6	복구 키 1회 표시	code + 복사	OpenBao/Manager 복구 키를 1회만 표시·복사·파일 저장. 화면을 떠나면 다시 볼 수 없음	MSG-008
7	보관 확인	checkbox	체크해야 〔콘솔 열기〕 활성. 미체크 시 필드 아래 MSG-003	MSG-003
8	〔콘솔 열기〕	button	기본 브라우저로 https://{도메인}/login 열기 → SCR-B01, 관리자 MFA 등록 강제	SCR-B01

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-PKG-04

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-B01	화면 유형	페이지
화면명	로그인	화면 경로	/login	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-IAM-01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

콘솔 첫 화면이다. 업무 이메일을 입력하면 도메인으로 회사 IdP 를 감지해 〔SSO 로 로그인〕(OIDC Authorization Code + PKCE)으로 보내고, SSO 가 없는 로컬 계정은 비밀번호와 MFA 코드로 로그인한다. 5회 실패 시 계정을 잠그며, CLI 는 Device Authorization Grant, 데스크톱은 루프백 리다이렉트로 같은 IdP 에 로그인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	업무 이메일·도메인 감지	input	입력 즉시 email_domain→idp_alias 조회, 감지 시 SSO 버튼 강조·비밀번호 영역 접기. 형식 오류 MSG-004	FR-PLT-IAM-01 MSG-004
2	〔SSO 로 로그인〕	button(primary)	OIDC Authorization Code + PKCE 로 번들 Keycloak 또는 외부 IdP 로 이동, 콜백 후 SCR-B02(소속 1곳이면 바로 홈)	FR-PLT-IAM-01 SCR-B02
3	비밀번호	input	SSO 미설정 조직·break-glass 관리자용 로컬 계정. 빈 값 MSG-003	MSG-003 SCR-A06
4	MFA 코드	input(6자리)	관리자·정책상 MFA 대상은 필수. WebAuthn 등록자는 보안 키 프롬프트로 대체, 만료 시 재입력	SCR-A06 SCR-M07
5	언어·재설정	select + link	한국어/English 전환(쿠키 저장), 로컬 계정 비밀번호 재설정 메일	SCR-N07
6	실패·잠금 상태	인라인 오류	남은 시도 표시, 5회 실패 15분 잠금, 기업 정지(suspended) 안내. 모든 실패는 감사 로그 기록	ST-03 SCR-M10
7	웹 로그인 방식	안내	Authorization Code + PKCE, 조직별 IdP 도메인 라우팅. 번들 Keycloak(Organization/Realm) 또는 외부 OIDC	FR-PLT-IAM-01 SCR-M07
8	CLI·데스크톱	code	CLI: Device Authorization Grant(RFC 8628, 사용자 코드 10분). 데스크톱: 루프백 리다이렉트(RFC 8252)	FR-PLT-IAM-01 SCR-N09 SCR-N08
9	버전·상태	footer	버전·채널·시스템 상태. Manager 연결 불가 시 '읽기 전용 점검 중' 배너	ST-06 MSG-020

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-IAM-01

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-B02	화면 유형	페이지
화면명	**기업·프로젝트 선택**	화면 경로	/select	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-TEN-01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

로그인한 사용자가 소속 기업 카드(역할·프로젝트 수·최근 접속·상태)에서 기업을 고르고, 그 기업의 프로젝트와 환경(dev·staging·prod)을 선택해 들어간다. 기업 수명주기 상태(active·suspended·deleting)를 카드에 그대로 보여 주며, Platform Admin 은 '전체 기업' 모드에서 정지·재개·내보내기·삭제를 바로 실행한다. 상단 바 기업·프로젝트 전환기와 같은 데이터를 쓴다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색	input	기업·프로젝트 이름·slug 부분 일치. 소속 1곳·프로젝트 1개면 이 화면을 건너뜀	CMP-02
2	전체 기업 모드	toggle	Platform Admin 만 표시. 켜면 소속과 무관하게 모든 기업 카드·수명주기 메뉴 노출	FR-PLT-TEN-01 SCR-M01
3	기업 카드(active)	카드	organization{slug, plan, status, data_region} + 내 역할·프로젝트 수·최근 접속. 클릭 → 우측 프로젝트 목록	FR-PLT-TEN-01
4	정지 기업 (suspended)	카드(경고)	정지 시 모든 에이전트 A2A 401·스케줄 중지 안내. 읽기 전용으로만 열람, 재개 요청 링크	FR-PLT-TEN-01 ST-04
5	삭제 예정 (deleting)	카드(위험)	30일 유예 남은 일수, 전체 내보내기 tar(매니페스트·설정·감사로그·평가셋, 비밀 제외) 다운로드	FR-PLT-TEN-01 MSG-002
6	수명주기 메뉴	메뉴(…)	정지·재개·전체 내보내기·삭제(30일 유예). 삭제는 기업 slug 입력 확인, 결과 감사 기록	FR-PLT-TEN-01 MSG-002 SCR-M03
7	프로젝트 목록	표	프로젝트·내 역할·에이전트 수·최근 접속. 권한 없는 프로젝트는 숨김, … 외 N건 펼치기	CMP-03 SCR-M04
8	환경 선택	radio + 환경 배지	dev/staging/prod. prod 는 적색 테두리 (CMP-09), 들어간 뒤 변경 작업마다 MSG-009 확인	CMP-09 MSG-009
9	최근 항목·들어가기	목록 + button	최근 프로젝트·환경·화면 5건 바로가기. 〔들어가기〕 → 홈 개요 맵(SCR-B03)	SCR-B03

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-TEN-01

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-B03	화면 유형	페이지
화면명	**개요 맵 (메인)**	화면 경로	/o/{org}/home	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MAT-03 FR-MAT-06 FR-MAT-09 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 배치 그대로인 메인 화면이다. LAYER 1/2/3 띠 × 번호 카드 9장(+A2A 보완)에 도식의 흐름도·타일을 에이전트 상태 칩으로 그리고 도입 여부(●/◐/○)·공통 정의 지표를 겹친다. 하단 진화 띠에 현재 성숙도 단계·미달 게이트를, 맨 아래 성과 지표 3개를 둔다. 도식 = 내비게이션.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	보기 전환·필터	segmented + select	도식 ↔ 4속성×9개념 매트릭스(●/◐/빈칸) 전환, 환경·기간 필터, 칩 색 범례. 5분 캐시, ↻ 수동 갱신	FR-MAT-03 CMP-09
2	레이어 띠	band	LAYER 1 Agent Runtime(청)·2 Control Plane(녹)·3 Reliability(보라) + 원문 태그라인. 띠 클릭 → 레이어 필터된 에이전트 목록	CMP-04 SCR-L01
3	개념 카드 9장	카드(CMP-04)	번호·제목·원문 부제 + 도입 배지(● 도입/◐ 부분/○ 미도입: 활성 에이전트·설정 존재 스캔). 카드 클릭 → 개념 개요(SCR-C01·D01·E01·F01·G01·H01·I01·J01·K01)	FR-MAT-03 SCR-C01 SCR-F01
4	흐름도·타일 칩	노드·타일(CMP-05·06·07)	도식 흐름(PLAN→…→REFLECT, AGENT⇄MCP⇄TOOLS, Orchestrator→A/B/C→Merged, Golden→…→Score 등)과 타일 순서 고정. 테두리·점 = 에이전트 상태, 클릭 → 에이전트 상세	CMP-07 SCR-L03
5	A2A 보완 카드	카드(점선)	도식에 없는 A2A 를 02 옆 점선 카드로 보완(CARD·SRV·CLI 칩, 서명 검증 수). 미서명 카드 경고	SCR-D09 MSG-019 ST-10
6	핵심 지표 1~2개	지표 띠	task_success_rate·cost_per_task·cache_hit_rate·tool_error_rate·guardrail_block_rate 등 전사 공통 정의(지표 레지스트리)로 계산, 대시보드·MAT 와 같은 값	FR-MAT-06 SCR-B04
7	원본 번호 보존	주석	도식 번호를 재배열하지 않음: 07 Guardrails=L2 셋째, 06 Evals=L3 첫째. '※원본 번호' 주석 표시	FR-MAT-03
8	하단 진화 띠	band + 단계 막대	SURFACE→PRODUCTION→COMPOUND 위에 L0~L4 진행 마커(현재 L2·62점)와 다음 게이트 미달 조건 칩. 클릭 → 결과·로드맵	FR-MAT-09 SCR-B07
9	성과 지표 3카드	KPI	Better decisions=과업 성공률, Lower cost=과업당 비용, Faster wins=리드타임. 기준선(첫 30일) 대비 변화율	FR-MAT-10 FR-MAT-06

관련 요구사항(PRD): FR-MAT-03 FR-MAT-06 FR-MAT-09 FR-MAT-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-B04	화면 유형	페이지
화면명	**운영 대시보드**	화면 경로	/o/{org}/p/{proj}/dashboard	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-OB-DASH-01 FR-OB-DASH-02 FR-OB-DASH-05 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

운영자가 프로젝트 상태를 한 화면에서 본다. KPI 행(요청 수·p95·오류율·오늘 비용·예산 소진·eval 점수), 지연·TTFT 시계열과 배포·모델 전환 주석, 레이어별 상태, 에이전트·사용자·기능·프롬프트 버전별 비용 귀속, 최근 배포·활성 알림·종료 사유 분포를 기간·환경·모델·에이전트·프롬프트 버전으로 필터한다. 위젯을 조합해 팀별 커스텀 대시보드도 만든다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터 행	select ×5	기간·환경·모델·에이전트·프롬프트 버전. URL 쿼리에 저장해 공유, 모든 위젯에 동시 적용	FR-OB-DASH-01 CMP-02
2	KPI 행	KPI 타일 6	요청 수·p95(TTFT 병기)·오류율·오늘 비용·예산 소진(80% 황·100% 적)·eval 점수. 클릭 → 상세 화면	FR-OB-DASH-01 ST-09 CMP-10
3	지연·TTFT 시계열	차트 (CMP-14)	gen_ai.client.operation.duration·time_to_first_chunk 메트릭 p50/p95 + TTFT. 기본 위젯 12종 중 하나, 드래그 확대	FR-OB-DASH-01 SCR-J06
4	배포·변경 주석	annotation	atlas.plt.deploy.completed·bl.model.promoted·bl.harness.published 이벤트를 세로 점선으로 겹침, 클릭 → 해당 배포/모델	FR-OB-DASH-06 SCR-L09 SCR-K02
5	레이어별 상태	요약	L1/L2/L3 가동·경고·정지 수와 가동률 막대. 클릭 → 개요 맵 해당 띠	SCR-B03 CMP-07
6	비용 귀속 뷰	탭 + 표	에이전트·사용자·기능·프롬프트 버전별 토큰·atlas.cost.usd 합계·cache_hit_rate(cache_read/input). EC·GW 와 같은 단가표	FR-OB-DASH-05 SCR-F06 SCR-G06
7	최근 배포·활성 알림	목록 + 배너	진행 중 카나리·완료 배포 3건, 열린 알림(경고·위험). 클릭 → 배포 진행/알림 규칙	SCR-L09 SCR-J07
8	종료 사유 분포	막대	루프 종료 사유(목표 검증·end_turn·max_turns·예산·HITL) 비율. 클릭 → 해당 사유 실행 목록	SCR-C07 MSG-015
9	커스텀 대시보드	button	위젯=(쿼리 DSL, 시각화 유형, 차원) 조합 저장, JSON 내보내기·가져오기, Grafana(ClickHouse) 데이터소스 플러그인	FR-OB-DASH-02 SCR-J06

관련 요구사항(PRD): FR-OB-DASH-01 FR-OB-DASH-02 FR-OB-DASH-05 FR-OB-DASH-06

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-B05	화면 유형	모달
화면명	**전체 검색 (⌘K)**	화면 경로	(오버레이 ⌘K)	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X-WSP-01 FR-X-WSP-02 FR-X-WSP-03 외 6	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

어느 화면에서나 Ctrl/Cmd+K 로 여는 명령 팔레트다. 현재 조직/워크스페이스/프로젝트 범위 안에서 에이전트(신원·소유자 포함)·trace ID·정책·데이터셋·템플릿·화면·명령(승격·롤백·초대)을 한 번에 찾고 키보드만으로 이동·실행한다. 워크스페이스 요약(홈 상태·온보딩 진행·할당량·데이터 거주지)도 여기서 바로 확인한다. Linear·VS Code 팔레트를 따른다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색 입력·범위	input + 배지	tsvector+pg_trgm 부분 일치, 권한 필터를 쿼리에 주입. 범위 = tenant_path(org/ws/proj), 배지 클릭으로 상위 범위 확장	FR-X-WSP-05 FR-X-WSP-01
2	유형 필터	칩 그룹	전체·에이전트·Trace·정책·데이터셋·템플릿·화면·명령. Tab 으로 그룹 이동, 접두어(>명령, #trace) 지원	FR-X-WSP-05
3	에이전트 결과·신원	목록 행	agent_inventory 조인: SPIFFE ID·소유자·scopes·최근 활동·카드 서명. 미서명·소유자 없음 경고, 90일 미사용 비활성 제안	FR-X-WSP-04 MSG-019 SCR-M08
4	Trace ID 직행	목록 행	32 hex 패턴 감지 시 검색 없이 Trace 상세로 직접 라우팅	FR-X-WSP-05 SCR-J03
5	개요 맵 요약	목록 행	/api/home/summary 값(가동·오류율·24h 비용·열린 알림)을 행에 표시, Enter → 홈	FR-X-WSP-03 SCR-B03
6	온보딩 체크리스트	목록 행	키 등록→첫 trace→골든셋 20건→가드레일 켜기 진행(단위 API done_query 자동 판정). 완료율은 MAT 입력	FR-X-WSP-07 SCR-B06
7	명령: 환경 승격	명령 행	config/{env}.yaml diff 확인 후 PLT-DEP 배포 요청 생성. prod 승격은 X-HITL 승인 필수 + MSG-009	FR-X-WSP-06 MSG-009 SCR-N01
8	명령: 멤버 초대	명령 행	이메일·SSO 그룹 초대(JWT 72h), 역할 Owner·Admin·Editor·Operator·Viewer, SCIM 동기화	FR-X-WSP-02 SCR-M05
9	할당량·거주지	배너	plan limits(에이전트·동시 실행·저장·월 토큰) 80%/100% 경고, 데이터 거주지 kr/us/eu·보존 기간 표시	FR-X-WSP-08 FR-X-WSP-09 SCR-M03

관련 요구사항(PRD): FR-X-WSP-01 FR-X-WSP-02 FR-X-WSP-03 FR-X-WSP-04 FR-X-WSP-05 FR-X-WSP-06 FR-X-WSP-07 FR-X-WSP-08 FR-X-WSP-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-B06	화면 유형	페이지
화면명	**성숙도 진단 — 설문·수집**	화면 경로	/o/{org}/maturity/assess	접근 권한	Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MAT-01 FR-MAT-04 FR-MAT-07 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

프로젝트의 Reliable·Observable·Cost-aware·Safe 4속성(선택: Governed·Identity) 점수를 산출한다. 속성 탭마다 문항을 보여 주되 텔레메트리로 판정 가능한 항목(게이트웨이 경유율·trace 커버리지·semconv 준수·eval 게이트 등)은 자동 수집 값으로 잠그고 근거 링크를 달며, 나머지만 사람이 답한다. trace→골든셋→회귀→개선 배포 복리 루프가 실제로 도는지와 월별 이력·리포트도 함께 본다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	속성 탭·점수	tabs	4속성 + 선택 속성 탭에 현재 점수(0~100). 탭 전환 시 미저장 응답 유지	FR-MAT-01 FR-MAT-07
2	문항 목록	카드 목록	속성별 체크 항목(production_readiness YAML 확장)·가중치. 자동/수동 구분 표시	FR-MAT-01
3	자동 판정 문항	읽기 전용 카드	텔레메트리 쿼리 결과를 잠금 표시(수정 불가), 근거 ▸ → 해당 쿼리·대시보드. 데이터 없음이면 '확인 불가'(회색)	FR-MAT-01 ST-04 CMP-11
4	수동 문항 응답	radio	항상/가끔/아니오 3단. 미응답 문항은 점수에서 0 처리 + 황색 표시	FR-MAT-01 MSG-003
5	점수 산식	info	Σ(판정×가중치)/Σ가중치, 결과 mat_score(org, project, attr, value, evidence{}) 저장	FR-MAT-01
6	추가 속성	toggle	mat.extra_attributes={governed, identity}: 모델 카드·위험 분류·에이전트 간 호출 인증률 항목 추가	FR-MAT-07
7	자동 수집 지표	키-값 + 링크	게이트웨이 경유율·trace 커버리지·semconv·eval 게이트·가드레일 적용률. 각 값 근거 링크	FR-MAT-01 SCR-J01
8	복리 루프 지표	흐름 + 키-값	trace 승격 건수·회귀 포함률·회귀 차단 수·모델 교체 회귀 0 여부·과업당 비용 추세	FR-MAT-04 SCR-I02 SCR-I03
9	이력·리포트	button + link	월 1회 스냅샷, 분기 PDF/Markdown 리포트, 조직 전체 롤업 히트맵	FR-MAT-08 SCR-N04

관련 요구사항(PRD): FR-MAT-01 FR-MAT-04 FR-MAT-07 FR-MAT-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-B07	화면 유형	페이지
화면명	**성숙도 진단 — 결과·로드맵**	화면 경로	/o/{org}/maturity/result	접근 권한	Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MAT-02 FR-MAT-05 FR-MAT-11	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

진단 결과를 4속성 레이더와 L0~L4 단계 막대(홈 하단 띠와 같은 형태)로 보여 주고, 다음 단계 게이트의 충족 여부를 항목별로 표시한다. 게이트를 모두 충족해야만 단계가 오른다. 미충족 게이트는 개념별 도입 권고 카드와 90일 계획(담당 역할·기간) 작업 카드로 바뀌며 GitHub Issues·Jira·PDF 로 내보낸다. 텔레메트리가 없는 미도입 조직은 20문항 자가 진단으로 추정 단계를 받는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	4속성 레이더	차트 (CMP-14)	Reliable·Observable·Cost-aware·Safe 점수 (SCR-B06 산출). hover 시 전 분기 비교	SCR-B06 CMP-14
2	L0~L4 단계 막대	단계 막대	L0 Surface Prompts·L1 Governed Assistants·L2 Tool-using Agents·L3 Optimized Production·L4 Autonomous Multi-agent, 현재 단계 강조	FR-MAT-02 SCR-B03
3	다음 게이트	체크 목록 + 배지	예 L2→L3: 골든셋 50건·통과율 90%·trace 100%·키별 예산. 게이트 전부 충족 시에만 단계 상승, 미달 값 표시	FR-MAT-02 CMP-11
4	도입 권고 카드	카드 3	미충족 게이트·약한 속성 → 개념별 권고 (우선순위·예상 효과·기간), 바로가기 → 해당 설정 화면	FR-MAT-05 SCR-H05 SCR-G06
5	90일 계획 표	표	r5 90일 템플릿(1~13주) 기반 작업 카드: 주차·작업·담당 역할(플랫폼·AI QA·보안·FinOps)·개념·게이트·상태	FR-MAT-05
6	외부 트래커 내보내기	button	GitHub Issues/Jira REST 로 작업 카드 생성 (중복 방지 키), 결과 건수 MSG-023	FR-MAT-05 MSG-023
7	자가 진단 설문	카드 + button	20문항 YAML(질문·단계 가중) → 추정 단계·우선 도입 개념·PDF. 자동 판정 불가한 미도입 조직용	FR-MAT-11
8	PDF 내보내기	button	레이더·단계·게이트·권고·90일 계획을 경영진용 PDF 로 저장	FR-MAT-11 SCR-N04

관련 요구사항(PRD): FR-MAT-02 FR-MAT-05 FR-MAT-11

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-C01	화면 유형	페이지
화면명	Agentic Loops 개요	화면 경로	/p/{proj}/runtime/loops	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-AL-PLAN-01 FR-AL-PLAN-02 FR-AL-PLAN-06 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 01 카드의 PLAN → ACT → OBSERVE → REFLECT 원형 4노드와 REFLECT→PLAN 되돌이 화살표를 그대로 그리고, 노드마다 에이전트 호출 수·지연·상태를 겹친다. 우측은 종료 사유 분포, 하단은 최근 루프 실행과 선택 노드(계획 TODO·DoD) 스냅샷이며, 노드를 누르면 해당 단계 설정으로 이동한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	레이어 띠	헤더	도식 'LAYER 1 AGENT RUNTIME' 띠. 우측에 실행 중 런·HITL 대기·오늘 비용. Manager 끊김 시 마지막 값 회색+배너	CMP-04 ST-06 MSG-020
2	PLAN 노드	흐름도 노드	Planner(AL-PLAN) 호출 수·p95·상태. 목표를 TODO 단계(pending/in_progress/done/blocked)로 분해한 계획 스냅샷을 ⑧에 표시	FR-AL-PLAN-01 CMP-05 SCR-C03
3	ACT 노드	흐름도 노드	Actor 호출 수·지연. 비가역(쓰기·삭제·결제) 도구는 정책 ask → HITL 정지, 대기 건수 배지 클릭 → 승인함	FR-AL-ACT-03 MSG-014 SCR-C04
4	OBSERVE·REFLECT + 되돌이	흐름도 노드	관찰·반성 지표. REFLECT→PLAN 화살표에 오늘 재계획 횟수(주기 갱신 planning_interval 포함) 표시	FR-AL-PLAN-06 SCR-C05 SCR-C06
5	EXIT 노드	흐름도 노드	종료 조건 설정 수(5/5). 하드 상한 2개 미만이면 빨간 경고 'exit condition matters', 클릭 → 종료 조건 편집	SCR-C07 MSG-015
6	종료 사유 분포	차트	최근 7일 ExitReason 비율 막대. 항목 클릭 → 해당 사유로 필터된 실행 목록	CMP-14 FR-AL-EXIT-10
7	최근 루프 실행	표	run·목표·상태·종료 사유·턴·비용. 행 클릭 → 루프 실행 상세. 0건이면 빈 상태 + 〔첫 런 실행〕	SCR-C08 ST-02 CMP-03
8	선택 노드 스냅샷	패널	PLAN 선택 시 현재 계획 단계와 DoD(test/schema/judge/human). DoD 없는 계획은 plan.invalid 로 표시	FR-AL-PLAN-01 FR-AL-PLAN-02

관련 요구사항(PRD): FR-AL-PLAN-01 FR-AL-PLAN-02 FR-AL-PLAN-06 FR-AL-ACT-03

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-C02	화면 유형	페이지
화면명	**루프 설계 편집기**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/design	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-AL-PLAN-02 FR-AL-OBS-06 FR-AL-EXIT-02 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

PLAN·ACT·OBSERVE·REFLECT 4단 레인 캔버스와 EXIT 게이트로 루프 그래프를 설계한다. 노드를 고르면 우측에서 모델·프롬프트 참조·도구 권한·타임아웃을 바꾸고, 〔검증〕은 종료 경로·DoD·외부 콘텐츠 표식을 확인해 실패 시 저장·배포를 막는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	버전 선택	select	draft·dev·staging·prod 버전 전환, 두 버전 diff 보기. 배포된 버전은 읽기 전용	SCR-L04 CMP-02
2	4단 레인 캔버스	그래프	PLAN→ACT→OBSERVE→REFLECT 전이를 하나의 런 FSM(created·planning·acting·observing·reflecting·paused·completed·failed·cancelled)으로 구성	FR-AL-RUN-01 CMP-05
3	EXIT 게이트	노드	모든 경로가 EXIT 로 닿아야 함. 게이트에 켜진 종료 조건 요약, 클릭 → 종료 조건 편집	SCR-C07 FR-AL-EXIT-02
4	검증·저장·배포	button	〔검증〕 통과해야 〔저장〕·〔dev 배포〕 활성. staging·prod 는 배포 화면에서 승인 거쳐 진행	MSG-001 MSG-009 SCR-L08
5	그래프 검증 결과	체크 목록	종료 경로 필수, 계획 DoD 누락 시 plan.invalid 로 거부(검증 가능 기준 필수), 경고는 저장 허용	FR-AL-PLAN-02 MSG-003
6	노드 속성	form	모델·프롬프트 참조(버전 고정)·도구 권한(read/write)·타임아웃·재시도. 상위 정책 고정값은 잠금	ST-07 MSG-010 CMP-02
7	외부 콘텐츠 표식	toggle	관찰에 trust: untrusted 플래그 + 구분자 래핑, GR-JB 점수 첨부해 지시 오인 방지(기본 켬)	FR-AL-OBS-06
8	end_turn 정책	radio	도구 호출 없는 응답을 종료 후보로: verify_then_accept(기본) / accept. max_tokens 잘림은 이어쓰기	FR-AL-EXIT-02
9	실행 토폴로지	radio	embedded(한 프로세스) / distributed(단계별 A2A skill 호출). 상태 전이 표 미리보기	FR-AL-RUN-01

관련 요구사항(PRD): FR-AL-PLAN-02 FR-AL-OBS-06 FR-AL-EXIT-02 FR-AL-RUN-01

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-C03	화면 유형	페이지
화면명	**Planner 설정**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/plan	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-AL-PLAN-01 FR-AL-PLAN-03 FR-AL-PLAN-04 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Planner(AL-PLAN) 단위의 계획 전략·계획 스키마·재계획 트리거·승인 게이트·모델을 설정한다. 우측 미리보기에 샘플 목표를 넣으면 실제 계획(DAG·병렬 그룹·DoD)을 만들어 보여 줘 저장 전에 결과를 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	계획 전략	radio	implicit(ReAct)/todo/dag/auto. auto 는 도구 수·예상 단계·병렬성 휴리스틱, 결정 사유를 plan.mode_selected 로 기록	FR-AL-PLAN-03
2	계획 스키마	code	skill plan.create 출력 Plan{steps{status·depends_on}, dod{}} JSON Schema 강제. 스키마 불일치 응답은 재생성	FR-AL-PLAN-01
3	재계획 트리거	checkbox	verify_fail·tool_error_streak≥2·new_info 시 plan.revise. 변경은 JSON Patch, plan.version 증가·이력 보관	FR-AL-PLAN-05
4	주기적 계획 갱신	input	planning_interval N 스텝마다 사실 요약+계획 갱신 프롬프트 삽입(0=off, 기본 0). 고착 방지	FR-AL-PLAN-06
5	계획 승인 게이트	radio	never/high_risk/always. 위험도 GR-POL 조회, 승인 필요 시 Task input-required → 승인 후 working	FR-AL-PLAN-07 MSG-014 SCR-N01
6	계획 모델·추론 노력	select	계획은 고성능 모델, 추론 노력 low/medium/high. EC-MODEL 추천 배지 클릭 → 비용·품질 비교	FR-AL-PLAN-08 SCR-G05
7	실행 모델 분리	select + check	al_act.model 을 별도 지정해 비용 절감. ReWOO(planner→worker→solver) 템플릿 적용 선택	FR-AL-PLAN-08
8	계획 미리보기	DAG	샘플 목표로 계획 생성. depends_on 위상정렬(Kahn)·순환 검출, 동일 레벨은 parallel_group 로 묶어 동시 디스패치 후보 표시	FR-AL-PLAN-04 FR-AL-PLAN-01
9	저장·dev 배포	button	저장 MSG-001. 상위 정책이 고정한 값(예: require_approval)은 잠금·완화 불가, prod 는 배포 화면에서	ST-07 MSG-010 MSG-009

관련 요구사항(PRD): FR-AL-PLAN-01 FR-AL-PLAN-03 FR-AL-PLAN-04 FR-AL-PLAN-05 FR-AL-PLAN-06 FR-AL-PLAN-07 FR-AL-PLAN-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-C04	화면 유형	페이지
화면명	**Actor 설정**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/act	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-AL-ACT-01 FR-AL-ACT-02 FR-AL-ACT-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Actor(AL-ACT) 단위가 허용할 행동 유형과 도구별 권한(읽기·쓰기·비가역→HITL), 스키마 검증, 병렬 호출·타임아웃·재시도·멱등 키, 작업공간·코드 샌드박스를 설정한다. 비가역 도구는 항상 사람 승인을 거친다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	행동 유형 허용	checkbox	도구 호출·코드-as-action·A2A 위임·핸드오프(transfer_to_〈agent〉 예약 도구, 컨텍스트 필터 인계, handoff 이벤트)	FR-AL-ACT-04 FR-AL-ACT-08
2	도구 호출 검증	toggle	tool_use 이름·인자 JSON Schema 검증, 실패 시 실행 없이 is_error 관찰. 도구 목록은 MCP-SEL top-k	FR-AL-ACT-01 SCR-D04
3	도구 권한 표	표	도구 메타 side_effect·risk 별 처리. 정책 allow/deny/ask, ask·비가역은 HITL 정지 후 승인·거부·인자 수정	FR-AL-ACT-03 MSG-014 CMP-15
4	권한 모드	select	default/acceptEdits/plan/bypass. bypass 는 dev 전용, 상위 정책이 막으면 잠금	FR-AL-ACT-03 ST-07 MSG-010
5	병렬 도구 호출	input	한 턴 독립 호출 동시 실행(기본 8). write 도구는 직렬화해 충돌 방지	FR-AL-ACT-02
6	타임아웃·취소	input	도구별 timeout_s(기본 60), 사용자 중단 즉시 취소 토큰 전파. 장기 도구는 A2A Task 폴링/push 전환	FR-AL-ACT-06
7	재시도·멱등 키	input + code	지수 백오프 base 0.5s·최대 3회. idempotency_key 로 write 중복 부작용 방지(dedupe 테이블)	FR-AL-ACT-05
8	작업공간 격리	radio	none/tmpdir/git_worktree/container. 실행마다 격리, 종료 시 diff 산출 후 정리	FR-AL-ACT-07
9	코드 샌드박스	select + input	E2B 또는 로컬 microVM/컨테이너, CPU·메모리·시간 제한, 네트워크 차단, import 허용목록	FR-AL-ACT-04 MSG-007

관련 요구사항(PRD): FR-AL-ACT-01 FR-AL-ACT-02 FR-AL-ACT-03 FR-AL-ACT-04 FR-AL-ACT-05 FR-AL-ACT-06 FR-AL-ACT-07 FR-AL-ACT-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-C05	화면 유형	페이지
화면명	Observer 설정	화면 경로	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/observe	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-AL-OBS-01 FR-AL-OBS-02 FR-AL-OBS-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Observer(AL-OBS) 단위가 도구 결과를 표준 관찰로 바꾸는 규칙(봉투·오류 직렬화·크기 상한·요약·페이지네이션·PII 마스킹·이미지·계측)과 컨텍스트 압축 정책을 설정한다. 우측에서 실제 샘플의 before/after 를 비교해 규칙 효과를 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	관찰 표준 봉투	code	모든 도구 결과를 tool_call_id 와 짝지은 Observation{status·content·bytes·tokens} 로 정규화	FR-AL-OBS-01
2	벤더 어댑터	badge	tool_result·function_call_output·functionResponse 로 역직렬화. 모델 교체 시 규칙 그대로 유지	FR-AL-OBS-01 SCR-F02
3	오류 직렬화	code	실패를 숨기지 않고 is_error + error_type·message·hint·retryable 반환. 스택트레이스는 로그로만	FR-AL-OBS-02 SCR-J03
4	크기 상한·요약	input + select	결과당 8,000 토큰 초과 시 head/tail 보존, 원문은 객체저장소 resource_link, 선택적 저가 모델 요약	FR-AL-OBS-03
5	페이지네이션·JIT 조회	toggle	next_cursor 필드 + 파생 도구 read_more(resource_id, offset) 자동 등록, 필요할 때만 더 읽음	FR-AL-OBS-04
6	마스킹·멀티모달·계측	체크 목록	pre_context 훅 GR-PII redact((REDACTED:type)) · 이미지 축소 1568px · execute_tool 스팬·atlas.al.observed 이벤트	FR-AL-OBS-05 FR-AL-OBS-08 FR-AL-OBS-07 MSG-024
7	샘플 before/after	비교 뷰	최근 실제 관찰을 골라 규칙 적용 전후 토큰·마스킹·절단 결과를 나란히 표시(저장 전 확인)	FR-AL-OBS-03 FR-AL-OBS-05
8	외부 콘텐츠 표식	강조	untrusted 구분자 래핑과 GR-JB 점수 표시. 임계 초과 시 REFLECT 경고	FR-AL-OBS-06 SCR-H04
9	컨텍스트 압축 정책	kv	압축 트리거·도구 결과 clearing 값을 런타임(AL-RUN)과 공유 표시, 편집은 실행 설정에서	FR-AL-RUN-05 FR-AL-RUN-06 SCR-C08

관련 요구사항(PRD): FR-AL-OBS-01 FR-AL-OBS-02 FR-AL-OBS-03 FR-AL-OBS-04 FR-AL-OBS-05 FR-AL-OBS-07 FR-AL-OBS-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-C06	화면 유형	페이지
화면명	**Reflector 설정**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/reflect	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-AL-REF-01 FR-AL-REF-02 FR-AL-REF-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Reflector(AL-REF) 단위가 매 턴 결과를 무엇으로 검증하고(테스트·스키마·규칙·judge·시각) 어떻게 계속/재계획/종료/에스컬레이션을 판정할지 정한다. 외부 검증 없는 '완료'는 거부하며, 우측에 샘플 런의 판단 결과를 재생해 보여 준다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검증 신호 우선순위	정렬 목록	test·schema·rule 결정적 검증기를 샌드박스에서 실행해 실패 규칙·이유 반환. 끌어서 순서 변경	FR-AL-REF-02
2	judge·시각 검증	목록 행	모호한 기준은 EV-JUDGE judge.score(임계 0.7), UI·차트는 스크린샷 멀티모달 judge 또는 픽셀 diff	FR-AL-REF-03 FR-AL-REF-04 SCR-I04
3	평가 모드	radio	reflect.assess → Verdict{decision, progress 0~1, reasons}. fused(루프 응답 융합, 기본) / separate	FR-AL-REF-01
4	자기평가·judge 모델	input + select	자기평가 프롬프트 버전 참조. judge 는 루프 모델과 다른 계열 권장(같으면 경고)	FR-AL-REF-03
5	거짓 성공 방지	toggle	켜면 done_candidate 는 DoD 1개 이상 통과 필요, 아니면 검증 실패 피드백을 사용자 메시지로 주입	FR-AL-REF-06
6	반복 실패·비용·메모	kv	연속 실패 3회 → escalate(HITL·MA-ORCH). 검증 호출 상한·judge 샘플링(phase=reflect). Reflexion 교훈 top-3 주입	FR-AL-REF-07 FR-AL-REF-08 FR-AL-REF-05
7	판단 결과 예시	카드 목록	샘플 런을 재생해 턴별 continue/replan/done_candidate/escalate 판정과 이유 표시	FR-AL-REF-01 SCR-C08
8	완료 거부 카드	card	외부 검증 실패한 완료 선언을 빨간 카드로 표시 — 거짓 성공 차단 동작 확인	FR-AL-REF-06 MSG-015
9	반성 메모	info	Reflection{failure_sig, lesson, ttl} 에피소드 메모리 저장분. 삭제·만료 관리	FR-AL-REF-05

관련 요구사항(PRD): FR-AL-REF-01 FR-AL-REF-02 FR-AL-REF-03 FR-AL-REF-04 FR-AL-REF-05 FR-AL-REF-06 FR-AL-REF-07 FR-AL-REF-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-C07	화면 유형	페이지
화면명	**종료 조건 편집**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/loops/{loop}/exit	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-AL-EXIT-01 FR-AL-EXIT-03 FR-AL-EXIT-04 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Exit Controller(AL-EXIT)의 종료 조건 5종(목표 검증·end_turn·max_turns·예산·HITL)과 정책 위반 종료를 카드로 켜고 값을 정하며, 동시 발생 시 평가 순서와 부분 결과 정책을 설정한다. 기업 정책에서 상속한 값은 잠금으로 표시되고 더 느슨하게 바꿀 수 없다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	① 목표 검증	card	AL-REF done_candidate + DoD pass → ExitDecision{GOAL_VERIFIED, success}. 성공 판정 1순위	FR-AL-EXIT-01
2	② end_turn	card	도구 호출 없는 응답을 종료 후보로 받아 정책(기본 검증 후 수락) 적용. 상세는 설계 편집기	FR-AL-EXIT-02 SCR-C02
3	③ max_turns	card + 잠금	턴 25·LLM 호출 60·그래프 스텝 100 카운터. 테넌트 상한 40 초과 입력 불가(잠금), 초과 시 MAX_TURNS·truncated	FR-AL-EXIT-03 ST-07 MSG-010
4	④ 예산	card	토큰 in/out·USD·벽시계 예산. 호출마다 GW-COST 누적, 다음 호출 추정 비용 〉 잔여면 선제 종료(BUDGET_*·TIMEOUT)	FR-AL-EXIT-04 MSG-012
5	⑤ HITL 정지·재개	card	HITL_PENDING → 체크포인트 후 Task input-required. approve/deny/edit/abort 로 재개, 기본 86,400s 초과 시 abort	FR-AL-EXIT-05 MSG-014
6	정책 위반 종료	card(잠금)	GR-IO/GR-JB blocked 구독 → POLICY_VIOLATION 즉시 종료, 부분 결과 비공개. 끌 수 없음	FR-AL-EXIT-07 MSG-013
7	종료 사유·부분 결과	chip + text	ExitReason 12종 표준 enum, RunResult 에 부분 결과·checkpoint_id 를 항상 구조화해 반환	FR-AL-EXIT-08
8	평가 순서	정렬 목록	동시 충족 시 우선순위(기본 policy→…→max_turns). 하드 상한 2개 미만이면 저장·배포 거부	FR-AL-EXIT-09 MSG-003
9	종료 지표 연동	info + link	atlas_run_exit_total·atlas_turns_to_completion 을 OB 대시보드·Evals 회귀로 전송	FR-AL-EXIT-10 SCR-J01 SCR-I05

관련 요구사항(PRD): FR-AL-EXIT-01 FR-AL-EXIT-03 FR-AL-EXIT-04 FR-AL-EXIT-05 FR-AL-EXIT-07 FR-AL-EXIT-08 FR-AL-EXIT-09 FR-AL-EXIT-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-C08	화면 유형	페이지
화면명	**루프 실행 상세**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/runs/{run}	접근 권한	Developer·Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-AL-EXIT-06 FR-AL-RUN-02 FR-AL-RUN-03 외 7	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

한 번의 루프 실행을 목표·상태·종료 사유·토큰·비용 헤더, PLAN·ACT·OBS·REF 색 구분 스텝 타임라인, 체크포인트 목록으로 보여 준다. 체크포인트에서 재개하거나 그 지점부터 포크 재실행하고, 반복 탐지·컨텍스트 압축·작업 메모리·워커 임대 상태를 확인하며 trace 이동과 골든셋 승격을 제공한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	실행 요약 헤더	header	목표·상태·종료 사유·턴·토큰·비용. SSE/WebSocket 스트림(token·tool_call·observation·state·exit)으로 실시간 갱신	FR-AL-RUN-08 SCR-J02 SCR-I02
2	반복 탐지 배너	banner	최근 6호출 sha256(tool+args) 3회 반복·관찰 해시 불변 → 1차 재계획, 2차 LOOP_DETECTED. 〔강제 재계획〕/〔중단〕	FR-AL-EXIT-06 MSG-015
3	스텝 타임라인	타임라인	레인별 스텝 막대, 클릭 시 입력·출력·토큰·스팬. ◆ 체크포인트·↘ 압축 마커, 레인 클릭 필터	CMP-13 FR-AL-RUN-08
4	선택 스텝 상세	code	도구 인자·위험도·멱등 키와 짝 관찰. HITL 대기 스텝은 승인 카드로 이동	MSG-014 SCR-N01 MSG-024
5	체크포인트 목록	목록	매 스텝 Checkpoint{seq, state_blob, plan_version, usage} 저장(Postgres/SQLite/S3, durability exit/async/sync)	FR-AL-RUN-02
6	재개·포크	button	〔재개〕 run.resume — 완료된 도구 호출은 멱등 키로 재생 생략. 〔이 지점부터 재실행〕 run.fork → 새 run_id·parent 기록	FR-AL-RUN-03 FR-AL-RUN-04
7	컨텍스트 막대	stacked bar	시스템·계획·메모리·관찰·대화 비율, 80% 트리거선. 자동 압축(server/client)·오래된 도구 결과 clearing 건수	FR-AL-RUN-05 FR-AL-RUN-06
8	노트·작업 메모리	info	run 범위 NOTES.md·todo.json·memory block(label·value·limit), 압축 후 자동 재주입	FR-AL-RUN-07
9	실행 인프라	info	워커·run lease(TTL 30s heartbeat)·큐·테넌트 동시 런 쿼터, 내구 백엔드 builtin/temporal/dbos	FR-AL-RUN-09 FR-AL-RUN-10

관련 요구사항(PRD): FR-AL-EXIT-06 FR-AL-RUN-02 FR-AL-RUN-03 FR-AL-RUN-04 FR-AL-RUN-05 FR-AL-RUN-06 FR-AL-RUN-07 FR-AL-RUN-08 FR-AL-RUN-09 FR-AL-RUN-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D01	화면 유형	페이지
화면명	MCP 개요	화면 경로	/p/{proj}/runtime/mcp	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MCP-HOST-02 FR-MCP-HOST-05 FR-MCP-HOST-06 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 02 MCP 카드의 AGENT ⇄ MCP(육각형) ⇄ TOOLS·RESOURCES·SYSTEMS 흐름을 라이브 토폴로지로 그리고 노드마다 세션·호출량·오류를 겹친다. 하단은 'Tool relevance' 지표(과업당 로드 도구 수·선택 오류율), 프로토콜 버전 분포, HITL 승인 대기와 양방향 메시지 중계 현황이다. 칸 클릭 → 커넥터 화면.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	02 MCP 도식 카드	개념 카드	원본 번호 02·제목·부제 유지(L1 청색). 레지스트리·승인 대기 바로가기, 10초 자동 갱신, 로딩 ST-01	CMP-04 SCR-D02
2	AGENT 노드	흐름도 노드	MCP 클라이언트를 바인딩한 에이전트 수·세션 수·풀 상태. 클릭 → 에이전트별 연결 목록(SCR-D03 설정)	CMP-05 SCR-D03
3	MCP 육각형 (게이트웨이)	흐름도 노드	가상 서버 수·엔드포인트·초당 호출·오류율·p95. 클릭 → 버전별 연결 비율·협상 실패 목록	FR-MCP-HOST-02 CMP-05
4	TOOLS·RESOURCES·SYSTEMS 3칸	아이콘 타일	사설 레지스트리 승인 서버 기준 칸별 서버·도구 수·오류/서킷. 칸 클릭 → SCR-D05·D06·D07	FR-MCP-REG-01 SCR-D05 SCR-D06 SCR-D07
5	Tool relevance 지표	KPI	과업당 로드 도구 수/가용 수·선택 오류율·precision@5·도구 정의 토큰. 기준 미달 시 황색, 클릭 → SCR-D04	SCR-D04 CMP-14
6	프로토콜 버전 분포	막대 차트	2026-07-28·2025-11-25·2025-06-18 서버 비율. server/discover 실패 → initialize 폴백 서버 수, 협상 캐시 TTL 1h	FR-MCP-HOST-02
7	HITL 승인 대기	승인 카드	destructive·openWorld 도구 호출 대기 건과 남은 시간(900s 초과 시 deny). 클릭 → 승인함	FR-MCP-HOST-06 MSG-014 CMP-15
8	메시지 중계 현황	지표 목록	progress·cancelled·list_changed 중계 수, MRTR input_required 를 HITL 큐로 넘긴 건수	FR-MCP-HOST-05

관련 요구사항(PRD): FR-MCP-HOST-02 FR-MCP-HOST-05 FR-MCP-HOST-06 FR-MCP-REG-01

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D02	화면 유형	페이지
화면명	MCP 서버 레지스트리	화면 경로	/p/{proj}/runtime/mcp/servers	접근 권한	Developer·Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MCP-REG-01 FR-MCP-REG-02 FR-MCP-REG-03 외 3	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

조직이 승인한 MCP 서버를 모은 사설 레지스트리(공식 Registry API v0.1 호환)다. 서버별 전송·프로토콜·인증·서명·신뢰 등급·허용 상태·헬스·도구 수를 표로 보여 주고, 허용목록 밖·서명 실패 서버는 회색으로 사용할 수 없다. 공식·Docker 카탈로그 동기화 대기열과 버전 채널 승격을 함께 다룬다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터·검색	select + input	신뢰 등급·전송·상태·이름/도구 검색. GET /v0.1/servers?search=&cursor= 커서 페이지	FR-MCP-REG-01 CMP-02
2	서버 등록	button	SCR-D03 등록 폼으로. server.json(역DNS name·version·packages·remotes) JSON Schema 검증 실패 시 MSG-004	FR-MCP-REG-01 SCR-D03
3	서버 표	표	전송·프로토콜·인증·서명·신뢰·허용·헬스·도구 수. 허용목록 밖(Shadow MCP)·서명 실패(ST-10)는 회색·사용 불가	FR-MCP-REG-03 CMP-03 ST-10
4	상류 동기화 대기열	상태 배지	cron 증분 수집(updated_since) → discovered→in_review→approved/rejected. 자동 승인 없음	FR-MCP-REG-02
5	허용목록 정책	코드 보기	servers name@semver-range·tools include/exclude glob. OPA/Cedar 평가, 연결·tools/list·tools/call 3지점 강제	FR-MCP-REG-03 CMP-08
6	신뢰 등급·메타데이터	키-값	trustLevel·dataClass·requiredScopes·owners·transport·license(SPDX). AGPL 은 경고 배지 + 별도 컨테이너	FR-MCP-REG-08 MSG-007
7	서명·출처 검증	체크 목록	OCI cosign keyless(Fulcio subject=게시자 repo)·npm/PyPI SLSA provenance·server.json 해시. 실패 시 설치 거부	FR-MCP-REG-04 MSG-006
8	버전 채널·승격	표 + button	dev→staging→prod 정확 버전·digest 고정, prod 승격은 확인 입력, 롤백 = 이전 승인 버전 포인터	FR-MCP-REG-07 MSG-009

관련 요구사항(PRD): FR-MCP-REG-01 FR-MCP-REG-02 FR-MCP-REG-03 FR-MCP-REG-04 FR-MCP-REG-07 FR-MCP-REG-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D03	화면 유형	페이지
화면명	MCP 서버 등록·상세	화면 경로	/p/{proj}/runtime/mcp/servers/{id}	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MCP-HOST-01 FR-MCP-HOST-02 FR-MCP-HOST-03 외 7	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

MCP 서버를 URL 또는 명령·전송·OAuth 2.1·scope 로 등록하고 〔연결 시험〕으로 버전 협상·capabilities·도구 목록을 확인한다. 상세 탭(도구·리소스·프롬프트·버전 이력·감사)을 가지며, 승인 후 도구 설명·스키마가 바뀌면(rug pull) 자동 격리하고 재승인을 요구한다. 게이트웨이 노출·승인 규칙·가드레일 훅도 여기서 정한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상세 탭	tabs	설정·연결 시험 / 도구 / 리소스 / 프롬프트 / 버전 이력 / 감사. 미저장 변경 시 탭 이동 경고	CMP-03
2	연결 설정	form	serverRef·전송(stdio/streamable-http)·timeoutMs·maxConcurrency. 서버당 연결 풀, stdio 서브프로세스 감시·재기동(1s→60s)	FR-MCP-HOST-01 CMP-02
3	OAuth 2.1	체크 목록 + input	401 → PRM → AS 메타데이터 → Code+PKCE S256, resource·iss 검증, CIMD 우선·DCR 폴백 경고. 토큰은 볼트, scope 증분 상향	FR-MCP-HOST-03
4	연결 시험	button + 결과	server/discover 선호출, 404/-32601 이면 initialize 폴백. capabilities·도구 수 표시, 중계 알림 수신 확인	FR-MCP-HOST-02 FR-MCP-HOST-05
5	게이트웨이 노출	code + 목록	가상 서버 /t/{tenant}/mcp/{vs} 포함, {server}__{tool} 네임스페이스·결정적 정렬. Origin 허용목록·127.0.0.1 바인딩, 위반 403	FR-MCP-HOST-04 FR-MCP-HOST-10
6	승인 규칙	규칙 목록	annotation(destructive/openWorld)·도구 ID·인자 JSONPath → allow/require_approval/deny. 900s 초과 deny, 신뢰 서버만 annotation 반영	FR-MCP-HOST-06 MSG-014
7	가드레일 훅	규칙 목록	pre_call 인자 PII·시크릿 → GR-PII, post_call 결과 인젝션 → GR-JB·untrusted 태깅, taint 후 openWorld 쓰기 차단	FR-MCP-HOST-08
8	도구 정의 변경 감지	alert + button	승인 시 JCS 해시 저장, tools/list·list_changed 마다 비교. 불일치 도구 quarantined, diff 확인 후 재승인	FR-MCP-REG-05 MSG-018
9	감사·트레이스	목록 + 링크	모든 tools/call 스팬(도구·서버·tenant·프로토콜 버전), traceparent 주입, 인자 원문은 정책대로 마스킹 저장	FR-MCP-HOST-09 MSG-024

관련 요구사항(PRD): FR-MCP-HOST-01 FR-MCP-HOST-02 FR-MCP-HOST-03 FR-MCP-HOST-04 FR-MCP-HOST-05 FR-MCP-HOST-06 FR-MCP-HOST-08 FR-MCP-HOST-09 FR-MCP-HOST-10 FR-MCP-REG-05

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D04	화면 유형	페이지
화면명	도구 카탈로그·Relevance	화면 경로	/p/{proj}/runtime/mcp/tools	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MCP-SEL-01 FR-MCP-SEL-02 FR-MCP-SEL-03 외 10	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

승인된 모든 도구의 인덱스(서버·이름·설명·메타·사용 빈도·선택 정확도)와 과업 유형별 도구 세트·로드 상한을 관리한다. 〔도구 검색 시험〕은 과업 문장을 넣으면 상위 k 도구와 BM25/dense/RRF 점수를 보여 준다. 'Tool relevance beats tool count' 원칙대로 과업마다 최소 도구만 싣는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Relevance 안내·계측	배너 + KPI	평균 로드/가용 도구·run 당 도구 정의 토큰·적중률(OTel metrics → OB-DASH, EC-CTRL 비용 연동)	FR-MCP-SEL-07
2	도구 표	표	인덱스(name·title·description·인자) BM25+임베딩, list_changed·승인 이벤트로 증분 갱신. 메타=annotations·outputSchema 필수	FR-MCP-SEL-01 FR-MCP-TOOL-03
3	래핑·장기 실행 도구	표 행 배지	gRPC reflection·CLI(execve·argv 화이트리스트, 컨테이너 실행) 도구와 tasks 비동기 도구(미지원 서버는 start/status 래핑)	FR-MCP-TOOL-02 FR-MCP-TOOL-05
4	결과 상한·폐기	안내 + 배지	maxResultTokens 4000 초과 시 요약·resource_link, 목록 커서 페이지 강제. deprecated·sunsetAt·대체 도구 표시	FR-MCP-TOOL-06 FR-MCP-TOOL-07
5	toolset 프로필	코드 편집	profile → include glob·readOnly. 에이전트 유형별 기본 묶음, AL-PLAN 이 단계별 프로필 전환 요청	FR-MCP-SEL-04 CMP-08
6	로드 설정	toggle	search_tools·load_tools 메타 도구(Claude defer_loading 위임), 정렬 키 (pinned, server, name)·결과 해시 캐시	FR-MCP-SEL-03 FR-MCP-SEL-08
7	도구 검색 시험	input + 표	select(task, topK 5, 토큰 예산 8000) → RRF 결합·knapsack, 항상 로드 pinned 3~5개. 결과를 가상 서버 세트로	FR-MCP-SEL-02
8	선택 품질 피드백	지표	selected·called·success 로그로 precision@k·miss rate, 가중치 주간 재조정, EV-REG 선택 회귀 세트	FR-MCP-SEL-05
9	설명 품질·중복	진단 목록	도구쌍 코사인 ≥ 0.9 경고, 설명 길이·동사·사용 조건 린트 점수 0~100 을 레지스트리 메타에 기록	FR-MCP-SEL-06

관련 요구사항(PRD): FR-MCP-SEL-01 FR-MCP-SEL-02 FR-MCP-SEL-03 FR-MCP-SEL-04 FR-MCP-SEL-05 FR-MCP-SEL-06 FR-MCP-SEL-07 FR-MCP-SEL-08 FR-MCP-TOOL-02 FR-MCP-TOOL-03 FR-MCP-TOOL-05 FR-MCP-TOOL-06 FR-MCP-TOOL-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D05	화면 유형	페이지
화면명	Tools 커넥터	화면 경로	/p/{proj}/runtime/mcp/connectors/tools	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MCP-TOOL-01 FR-MCP-TOOL-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

사내 REST API 의 OpenAPI 명세를 올리면 operation 별 MCP tool 로 바꾼다(명세 가져오기 → 도구 선별 → 스키마·인증 → 시험 호출 → 게시). 스키마를 편집하고 비가역 여부(annotations)를 표시하며, 새 MCP 서버는 표준 스캐폴드로 만든다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	변환 단계	stepper	명세 가져오기→선별→스키마·인증→시험 호출→게시. 단계별 임시 저장, 뒤로 가기 허용	CMP-12 FR-MCP-TOOL-01
2	OpenAPI 가져오기	파일·URL input	OpenAPI 3.x 파싱, operation 수 표시. 파싱 오류는 줄 번호와 MSG-004, FastMCP from_openapi 또는 REST 가상화	FR-MCP-TOOL-01 MSG-004
3	도구 선별	checkbox	x-mcp-include 로 도구화할 operation 선택. operationId→이름, 파라미터·body→inputSchema, 응답→outputSchema	FR-MCP-TOOL-01
4	스키마 편집	코드 편집기	inputSchema·outputSchema JSON Schema 편집·검증. 필수 title·outputSchema 누락 시 게시 비활성	CMP-08 FR-MCP-TOOL-03
5	비가역 표시·인증	toggle + select	readOnly/destructive/idempotent 힌트, destructive 는 실행 시 HITL. 인증은 볼트 참조만(키 원문 입력 없음)	MSG-014 FR-MCP-SYS-02
6	시험 호출	form + 결과	dev 환경에서 인자 폼 자동 생성 → 호출, structuredContent·isError·지연 표시. 오류는 ST-03	FR-MCP-TOOL-01 ST-03
7	스캐폴드·게시	code + button	prodai mcp new --lang py/ts(FastMCP·Dockerfile·server.json·테스트), 2025/2026 conformance 통과 후 레지스트리 검토 요청	FR-MCP-TOOL-04 SCR-D02

관련 요구사항(PRD): FR-MCP-TOOL-01 FR-MCP-TOOL-04

시스템	ProdAI Atlas	**화면 ID**	SCR-D06	**화면 유형**	페이지
화면명	**Resources 커넥터**	**화면 경로**	/p/{proj}/runtime/mcp/connectors/resources	**접근 권한**	Developer
우선순위	P0	**PRD 추적**	FR-MCP-RES-01 FR-MCP-RES-02 FR-MCP-RES-03 외 3	**작성일 / 버전**	2026-09-30 / v1.0

파일·DB·문서 저장소·로그를 MCP resources 로 노출한다. 소스별 URI 템플릿과 인자 자동완성, 변경 구독, 캐시 TTL, 접근 경계(경로·스키마·행 필터)를 설정하고, 민감 내용이 마스킹된 미리보기로 모델에 전달될 모습을 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	리소스 소스 목록	카드 목록	file://·db://·doc://·log:// 소스별 항목 수·MIME·상태(정상·동기화·경계 밖). 선택 시 우측 미리보기 갱신	FR-MCP-RES-01 CMP-03
2	소스 추가	button	스킴·연결(볼트 자격증명)·범위 입력 후 resources/list 시험. 실패 시 ST-03, 빈 상태 ST-02	FR-MCP-RES-01 ST-02
3	URI 템플릿·자동완성	input + 후보	RFC 6570 템플릿 편집, completion/complete 로 테이블명 등 인자 후보. 형식 오류 MSG-004	FR-MCP-RES-02 MSG-004
4	구독·변경 알림	toggle	2025 resources/subscribe·updated 알림, 2026 subscriptions/listen. 변경 소스 = 파일 watcher·DB CDC(Debezium)	FR-MCP-RES-03
5	캐시·TTL	키-값	응답 ttlMs·cacheScope 준수, 테넌트 분리 키(tenant, uri, etag), Redis. 적중률 표시·캐시 비우기	FR-MCP-RES-04
6	접근 경계	코드 편집 + 경고	프로젝트별 경로 prefix·DB 스키마·행 필터. roots Deprecated → 서버 설정·토큰 scope 로 강제, 경계 밖 -32002	FR-MCP-RES-05 CMP-08
7	미리보기·마스킹	표 + 안내	read 결과를 GR-PII 로 가린 뒤 표시·전달. dataClass ≥ confidential 은 원문 대신 요약·해시	FR-MCP-RES-06 MSG-024

관련 요구사항(PRD): FR-MCP-RES-01 FR-MCP-RES-02 FR-MCP-RES-03 FR-MCP-RES-04 FR-MCP-RES-05 FR-MCP-RES-06

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D07	화면 유형	페이지
화면명	Systems 커넥터	화면 경로	/p/{proj}/runtime/mcp/connectors/systems	접근 권한	Developer·Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MCP-SYS-01 FR-MCP-SYS-02 FR-MCP-SYS-03 외 3	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

ERP·CRM·ITSM·메일·GitHub·사내 DB 등 업무 시스템 어댑터를 카드로 보여 주고 연결 상태·헬스·서킷을 감시한다. 어댑터를 고르면 행동 목록과 승인 필요 여부, 자격증명 브로커·샌드박스·egress 허용목록 설정이 나오고, 하단에 행동 감사가 쌓인다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	커넥터 분류 탭	tabs	전체·코드·협업·DB·브라우저·사내. 표준 커넥터 팩(벤더 공식 서버, official·digest 고정) 즉시 연결	FR-MCP-SYS-01
2	어댑터 카드	카드	연결 상태·행동 수·승인 필요 수·가용성·p95. 오류율 임계 초과 시 서킷 open(적색) → 호출 차단	FR-MCP-SYS-06 CMP-07
3	레거시 DB 어댑터	카드	읽기 전용 계정·쿼리 화이트리스트/파라미터화·행 수 제한, 스키마는 Resources 로, 쓰기는 별도 승인 도구	FR-MCP-SYS-05 SCR-D06
4	행동 목록·승인	표	행동별 read/destructive 와 승인 필요 여부. destructive 는 HITL 승인함으로(MSG-014)	FR-MCP-SYS-05 MSG-014
5	자격증명 브로커	설정	기동 시 볼트 단기 토큰(15m) 발급·tmpfs 파일 주입, 원격 SaaS 는 사용자 위임 OAuth(OBO). 키 원문 비노출	FR-MCP-SYS-02
6	샌드박스 프로필	설정	서버별 컨테이너: read-only rootfs·seccomp·no-new-privileges, permissions.json 권한 프로필	FR-MCP-SYS-03
7	egress 허용목록	설정	도메인 허용목록, 사설 대역 ·169.254.169.254 차단(SSRF), OAuth 메타데이터 URL HTTPS 강제	FR-MCP-SYS-04
8	행동 감사	표	행동·주체·승인자·결과(서킷 차단 포함). 행 클릭 → trace, 로그 PII 마스킹(MSG-024)	FR-MCP-SYS-06 MSG-024

관련 요구사항(PRD): FR-MCP-SYS-01 FR-MCP-SYS-02 FR-MCP-SYS-03 FR-MCP-SYS-04 FR-MCP-SYS-05 FR-MCP-SYS-06

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D08	화면 유형	페이지
화면명	MCP 보안 정책	화면 경로	/p/{proj}/runtime/mcp/security	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MCP-HOST-07 FR-MCP-REG-06 FR-GR-POL-01 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

허용목록·서명 요구·토큰 패스스루 금지·도구 설명 해시 고정·간접 주입 격리를 켜고 설치 전 보안 스캔 기준을 정한다. 도구 정책은 정책 as code 번들로 작성·서명·배포하고, PDP 평가 테스트로 allow/deny/require_approval 결과를 미리 본다. 하단은 위반 이벤트 목록이다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	보호 설정	toggle + 잠금	허용목록·서명·해시 고정·taint 격리 on/off. 상위(테넌트) 고정 값은 자물쇠, 완화 불가·더 엄격하게만	ST-07 MSG-010 FR-MCP-REG-05
2	토큰 패스스루 금지	toggle(잠금)	인바운드 JWT aud=게이트웨이 URI 만 수락, 업스트림 토큰은 RFC 8693 교환·서버별 토큰. Authorization 헤더 전달 코드상 금지	FR-MCP-HOST-07
3	설치 전 보안 스캔	input	agent-scan(설명 인젝션)·LLM 판정·정적 규칙(숨은 유니코드·<IMPORTANT>) → 위험 0~100, 기준 70 이상 설치 차단	FR-MCP-REG-06
4	정책 번들 편집기	코드 편집기	policy.yaml(경계·검사기·임계)+*.rego(도구 인가)+*.co. Git 또는 내장 저장, semver bundle_version, diff 리뷰	FR-GR-POL-01 CMP-08
5	서명·배포	배지 + button	cosign 서명 후 OPA bundle 배포, 에이전트 ETag 폴링 수 표시. prod 배포는 확인 입력, 드라이런으로 24h 재평가	FR-GR-POL-01 MSG-009
6	평가 테스트(PDP)	code + 결과	principal·agent·boundary·tool·verdicts 입력 → decision·obligations·reasons. p99 < 5ms 목표	FR-GR-POL-02
7	도구 인자 검증	결과 목록	tool inputSchema JSON Schema + Rego(amount ≤ limit, path prefix). 비신뢰 출처 태그 인자는 deny 또는 require_approval	FR-GR-POL-04
8	위반 이벤트	표	시각·서버/도구·규칙·결정·주체. 행 클릭 → trace·판정 ID(MSG-013), 서명 실패는 ST-10	MSG-013 ST-10 CMP-03

관련 요구사항(PRD): FR-MCP-HOST-07 FR-MCP-REG-06 FR-GR-POL-01 FR-GR-POL-02 FR-GR-POL-04

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D09	화면 유형	페이지
화면명	A2A Agent Card 레지스트리	화면 경로	/p/{proj}/runtime/a2a/cards	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-A2A-CARD-01 FR-A2A-CARD-03 FR-A2A-CARD-05 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

플랫폼 에이전트가 자동 게시한 Agent Card 와 등록된 외부 카드를 이름·skills·버전·서명 상태·내부/외부·가시성으로 보여 준다. skill 로 검색하고 카드 JSON·버전 이력·적합성 검사 결과를 확인하며, 서명을 확인하지 못한 카드는 경고하고 호출을 막는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	구분 탭	tabs	내부·외부·검증 대기. 테넌트 가시성(private/tenant/public)과 ACL 로 보이는 카드만 집계	FR-A2A-CARD-06
2	skill 검색	input + select	skills id·name·tags·examples·입출력 모드 BM25+임베딩 검색. GET /a2a/registry/agents?skill=&tag=&mode=	FR-A2A-CARD-03
3	카드 표	표	이름·skills·버전·서명·내부/외부·가시성. 플랫폼 에이전트는 Manager 등록 정보로 자동 생성·게시	FR-A2A-CARD-01 FR-A2A-CARD-06 CMP-03
4	서명 미검증 경고	alert	JWS 서명 확인 실패 카드는 적색 배지·호출 차단. 재검증·게시자 문의 링크	ST-10 MSG-019
5	카드 버전 이력	타임라인	semver·JSON Patch diff. skill 삭제·securitySchemes 변경은 breaking, 구독 클라이언트에 a2a.card.changed	FR-A2A-CARD-05
6	적합성 검사	체크 목록	proto 기반 JSON Schema 검증 + a2a-tck·a2a-inspector 를 CI 로 실행, 실패 시 게시 차단	FR-A2A-CARD-07
7	카드 JSON	code	v1.0 필수 필드(name·description·supportedInterfaces·version·capabilities·모드·skills). well-known·확장 카드 경로	FR-A2A-CARD-01
8	원격 에이전트 등록	button	SCR-D10 으로. 카드 URL 가져오기·서명 검증·허용 skill 설정	SCR-D10

관련 요구사항(PRD): FR-A2A-CARD-01 FR-A2A-CARD-03 FR-A2A-CARD-05 FR-A2A-CARD-06 FR-A2A-CARD-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D10	화면 유형	페이지
화면명	**원격 에이전트 등록·상세**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/a2a/remote/{id}	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-A2A-CLI-01 FR-A2A-CLI-02 FR-A2A-CLI-03 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원격 에이전트의 Agent Card URL 을 넣으면 카드를 가져와 서명을 검증하고, 쓸 전송 바인딩과 호출자 인증 방식·허용 skill 을 정한 뒤 시험 SendMessage 를 보낸다. 상세에서는 호출 통계·오류, 위임 트리, INPUT/AUTH_REQUIRED 응답을 다룬다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	카드 URL 가져오기	input + button	A2ACardResolver 로 카드 페치·v1.0 적합성 확인. 형식·네트워크 오류는 MSG-004·ST-03	FR-A2A-CLI-01 MSG-004
2	서명 검증	체크 목록	JWS kid·JWKS 로 카드 서명 확인. 실패 시 저장·호출 불가(적색)	ST-10 MSG-019 FR-A2A-CLI-01
3	바인딩 선택	안내	supportedInterfaces 중 우선순위 bindingPreference〔GRPC, JSONRPC, HTTP+JSON〕로 선택 후 create_client	FR-A2A-CLI-01
4	호출자 인증	radio + 목록	securityRequirements 해석 → client credentials 또는 사용자 위임 토큰 교환, audience=원격 URL, 토큰 캐시	FR-A2A-CLI-03
5	허용 skill·시험 전송	checkbox + code	허용 skill 선택(비가역은 기본 off), delegate(skill, message, mode, timeout) → SendMessage/Stream, contextId 재사용	FR-A2A-CLI-02
6	호출 통계	키-값	24시간 호출·성공률·p95·상태별 오류 수. 클릭 → SCR-D11 필터	SCR-D11 CMP-14
7	위임 트리	트리	부모 run·task·원격 taskId·상태 전이·Artifact 를 OB-TRACE 와 조인(GET /a2a/delegations/{runId})	FR-A2A-CLI-05
8	INPUT/AUTH_REQUIRED 응답	input + button	INPUT_REQUIRED 는 콘솔 HITL 로 답변 → 같은 taskId 재전송, AUTH_REQUIRED 는 사용자 동의 흐름	FR-A2A-CLI-06 MSG-014

관련 요구사항(PRD): FR-A2A-CLI-01 FR-A2A-CLI-02 FR-A2A-CLI-03 FR-A2A-CLI-05 FR-A2A-CLI-06

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D11	화면 유형	페이지
화면명	A2A Task 모니터	화면 경로	/p/{proj}/runtime/a2a/tasks	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-A2A-SRV-02 FR-A2A-SRV-04 FR-A2A-SRV-06 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

위임·수신한 A2A Task 를 id·원격 에이전트·TASK_STATE_*·경과·Artifact 수로 보여 주고 input-required 는 강조한다. 상세는 메시지·Artifact·push 이력·비용·trace 이며 〔취소〕로 CancelTask 를 보낸다. 8개 상태 전이와 추적 방식(스트림·재구독·폴링·webhook)을 함께 표시한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터·강조	select + 배지	상태·원격 에이전트 필터(ListTasks·GetTask), input-required 건수 황색 강조·상단 고정	FR-A2A-SRV-02
2	Task 표	표	id·원격 에이전트·상태·경과·Artifact 수. tenant 필드와 토큰 tenant_id 일치 파티션만, 불일치 403	FR-A2A-SRV-04 CMP-03
3	상태 머신	흐름도	SUBMITTED→WORKING→8개 상태. 전이 검증 테이블, 종료 상태 메시지 거부(-32004), SQL TaskStore 영속	FR-A2A-SRV-06 CMP-05
4	추적 방식	안내	스트림 우선 → 끊기면 SubscribeToTask 재구독 → GetTask 지수 백오프 폴링, 장기 작업 webhook·JWT 검증	FR-A2A-CLI-04
5	메시지·Artifact	대화 + 목록	메시지 이력과 Artifact. artifactUpdate 조각 재조립·mediaType·GR-IO 출력 검사 후 S3 저장·URL Part	FR-A2A-CLI-08
6	push 이력	목록	webhook 발신·응답 코드·재시도 횟수(최대 8). 실패 시 GetTask 로 보정	FR-A2A-CLI-04 FR-A2A-SRV-02
7	취소	button(danger)	CancelTask, TaskNotCancelable(-32002)은 안내. 예산·데드라인 초과 자동 취소, FAILED/REJECTED 를 MA-MERGE 로	FR-A2A-CLI-07 MSG-002
8	관측·비용	지표 + 링크	a2a.task.id·skill·tenant 스팬, traceparent 전파, 종료 시 토큰·시간 사용량 → GW-COST(USD)	FR-A2A-SRV-08 CMP-10
9	MCP 브리지	안내	A2A skill 을 MCP 도구 a2a__{agent}__{skill} 로 노출, 장기 Task 는 MCP tasks·작업 핸들로 매핑	FR-A2A-CLI-09

관련 요구사항(PRD): FR-A2A-SRV-02 FR-A2A-SRV-04 FR-A2A-SRV-06 FR-A2A-SRV-08 FR-A2A-CLI-04 FR-A2A-CLI-07 FR-A2A-CLI-08 FR-A2A-CLI-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-D12	화면 유형	페이지
화면명	**A2A 서버 어댑터 설정**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/a2a/server	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-A2A-SRV-01 FR-A2A-SRV-03 FR-A2A-SRV-05 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

플랫폼 에이전트별로 A2A 노출 여부를 켜면 공통 어댑터(또는 사이드카)가 붙어 A2A v1.0 서버가 된다. 에이전트마다 전송 바인딩(JSON-RPC·gRPC·HTTP+JSON), 스트리밍·push, 보안 스킴, 카드 서명 키를 정하고, 구 SDK 클라이언트를 위한 v0.3 호환 모드를 켠다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	노출 표	표	에이전트별 A2A 노출·전송·스트림/push·버전. 노출을 켜면 어댑터 부착·카드 게시·엔드포인트 표시	FR-A2A-SRV-01 SCR-D09
2	공통 어댑터·사이드카	code + 안내	prodai-a2a serve(agent, card) 가 a2a-sdk 핸들러 래핑, 비 Python 은 사이드카(POST /invoke)로 동일 제공	FR-A2A-SRV-01
3	전송 바인딩	checkbox	JSON-RPC /a2a/v1 · gRPC · HTTP+JSON 동시 노출, 카드 supportedInterfaces 에 반영. 최소 1개 필수(MSG-003)	FR-A2A-SRV-01 MSG-003
4	스트리밍·push	toggle + 안내	Push config CRUD, 발신 JWT 서명(kid·JWKS)·지수 재시도 최대 8·webhook URL SSRF 검사	FR-A2A-SRV-03
5	보안 스킴	checkbox	OAuth2(client credentials·code+PKCE·device)/OIDC/mTLS/API key, skill 별 securityRequirements. AUTH_REQUIRED 는 인가 아님	FR-A2A-SRV-05
6	카드 서명 키	text + button	kid·알고리즘·JWKS 공개. 비공개 키는 볼트에만, 회전 시 이전 키 유예 후 폐기	FR-A2A-SRV-05 ST-10
7	v0.3 호환 모드	toggle	A2A-Version 헤더 부재 시 0.3 메서드·kebab 상태 문자열 매핑, 외부 호출 수 표시	FR-A2A-SRV-07
8	저장	button	변경 검증 후 저장(MSG-001), prod 대상은 프로젝트 이름 확인 입력	MSG-009 MSG-001

관련 요구사항(PRD): FR-A2A-SRV-01 FR-A2A-SRV-03 FR-A2A-SRV-05 FR-A2A-SRV-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-E01	화면 유형	페이지
화면명	Multi-Agent 개요	화면 경로	/p/{proj}/runtime/multi-agent	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MA-RES-02 FR-MA-RES-04 FR-MA-RES-05 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 03 카드의 ORCHESTRATOR → SUBAGENT A Research · B Code Review · C Analysis → MERGED RESULT 흐름을 그대로 그리고 노드별 상태·토큰·산출물 지표를 겹친다. 우측은 도식 불릿 'Coordination cost is the bottleneck' 을 살아 있는 지표(토큰 배수·병합 실패율·overhead ratio)로 보여 주며, 노드를 누르면 해당 설정으로 이동한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	레이어 띠	헤더	도식 LAYER 1 띠, 실행 중 오케스트레이션·fan-out·조정 비용 요약. Manager 끊김 시 마지막 값 + 배너	CMP-04 ST-06 MSG-020
2	ORCHESTRATOR 노드	흐름도 노드	오케스트레이터 상태·토큰, 라운드 탭(R1~R3) 전환. 클릭 → 팀 구성 편집기	CMP-05 SCR-E02
3	Subagent A · Research	흐름도 노드	요약 토큰·출처 수·인용 검증(11/12)·검색 폭/깊이. 출처 없는 결과는 경고. 클릭 → Research 설정	FR-MA-RES-02 FR-MA-RES-05 FR-MA-RES-04 SCR-E03
4	Subagent B · C	흐름도 노드	B: 구조화 이슈 수(심각도별)·SARIF, C: 표·차트 산출물·샌드박스 시간. 서브 수만큼 타일 자동 증식	FR-MA-CR-02 SCR-E04 SCR-E05
5	MERGED RESULT	흐름도 노드	병합 후 검증 통과 시에만 ✓(미통과 ⚠), gaps 수와 다음 라운드, 병합 전략. 클릭 → 병합 전략	SCR-E06 CMP-11
6	Coordination cost	KPI + bar	단일 대비 토큰 배수·병합 실패율·충돌률·overhead ratio(경보 0.35)·분해/수행/병합 3분할	CMP-14 FR-MA-ORCH-07
7	최근 오케스트레이션	표	run·목표·서브 수·라운드·상태·비용. 행 클릭 → 멀티에이전트 실행 상세, 0건이면 빈 상태	SCR-E07 ST-02
8	선택 노드 상세	패널	Research 선택 시 요약 길이·findings(claim·source_ids·confidence)·미검증 주장 표시	FR-MA-RES-02 FR-MA-RES-05

관련 요구사항(PRD): FR-MA-RES-02 FR-MA-RES-04 FR-MA-RES-05 FR-MA-CR-02

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-E02	화면 유형	페이지
화면명	**팀 구성 편집기**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/compose	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MA-ORCH-01 FR-MA-ORCH-02 FR-MA-ORCH-03 외 6	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

좌측 팔레트(내부 서브에이전트 3종 + A2A 원격)에서 끌어 오케스트레이터 → 서브에이전트 → 병합 그래프를 만들고, 우측에서 과업 분해·위임 명세·규모·병렬도·예산 배분·쓰기 제한·중첩 한도를 정한다. 단일/다중 게이트 점수로 다중 에이전트가 이득일 때만 쓰게 한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	오케스트레이션 패턴	select	orchestrator_worker/supervisor/handoff/group_chat/debate. 바꾸면 패턴별 템플릿 그래프로 교체(확인)	FR-MA-ORCH-11
2	단일 vs 다중 게이트	badge	분해성·컨텍스트 공유·쓰기 행동·비용 민감도 점수. 기준 미달 → 단일 루프 + 읽기 전용 서브 권고, orch.mode_decided 기록	FR-MA-ORCH-08
3	내부 서브 팔레트	palette	Research·Code Review·Analysis 프로파일을 끌어 추가. 추가 즉시 기본 읽기 전용	SCR-E03 SCR-E04 SCR-E05
4	A2A 원격 서브	palette	Agent Card 서명 검증된 원격만 추가. 미검증은 빨간 카드·추가 불가	ST-10 MSG-019 SCR-D09
5	팀 그래프	그래프	오케스트레이터만 쓰기·결정(서브는 읽기 전용), 서브 write 필요 시 git_worktree 격리 + 3-way merge	FR-MA-ORCH-09 CMP-05
6	과업 분해	info	AL-PLAN dag 계획의 병렬 그룹을 하위 과업으로 승격, 의존 밀도 〉0.5 면 단일 모드 강등	FR-MA-ORCH-01
7	위임 명세 템플릿	code	DelegationSpec 필수 필드(목표·출력 스키마·도구·범위·예산·마감·context_mode) 검증, 누락 시 디스패치 거부	FR-MA-ORCH-02 MSG-003
8	규모·병렬·예산·중첩	kv	복잡도별 서브 수(상한 8), 동시 5, 예산 조정 0.2/작업 0.8(서브별 균등), overhead 〉0.35 경보, depth 2·spawns 20	FR-MA-ORCH-03 FR-MA-ORCH-04 FR-MA-ORCH-07 FR-MA-ORCH-10
9	서브 쓰기 제한	toggle	기본 켬 — tools_allow 에서 write 제외. 끄려면 격리 설정 필수, 상위 정책 고정 시 잠금	FR-MA-ORCH-09 ST-07 MSG-010

관련 요구사항(PRD): FR-MA-ORCH-01 FR-MA-ORCH-02 FR-MA-ORCH-03 FR-MA-ORCH-04 FR-MA-ORCH-07 FR-MA-ORCH-08 FR-MA-ORCH-09 FR-MA-ORCH-10 FR-MA-ORCH-11

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-E03	화면 유형	페이지
화면명	Subagent A · Research 설정	화면 경로	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/research	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MA-RES-01 FR-MA-RES-02 FR-MA-RES-03 외 3	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Research 서브에이전트(MA-RES)의 검색 소스(웹·사내 KB)·도구·모델·턴 한도, 읽기 전용 egress 허용 목록, 검색 폭/깊이·중복 방지, 독립 컨텍스트를 정한다. 결과는 요약과 출처 목록으로만 돌려주며, 주장마다 출처 문장과 대조한 인용 검증 결과를 미리보기로 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색 소스·도구	checkbox	web_search·web_fetch·rag.query(MCP-RES 사내 KB). 질문 범위에서 찾아 읽음	FR-MA-RES-01 SCR-D06
2	모델·턴 한도	select + input	기본 저가 모델, max_turns 15. 변경 시 비용 추정 표시	FR-MA-RES-01 SCR-G05
3	읽기 전용 고정	badge(잠금)	tools_allow 고정 목록 — 쓰기 도구 추가 불가(잠금)	FR-MA-RES-03 ST-07 MSG-010
4	egress 허용 목록	input	네트워크 허용 도메인만 접근, 와일드카드 형식 검사. 목록 밖 요청은 차단·로그	FR-MA-RES-03 MSG-004
5	검색 폭·깊이	input	쿼리 확장 → 상위 n 스캔 → 관련도 재순위. breadth 4·depth 2 기본, 얕고 넓게 → 좁게	FR-MA-RES-04
6	중복 조사 방지	toggle	run 범위 블랙보드 seen_urls 등록·조회, 다른 서브가 본 출처 재조회 생략	FR-MA-RES-06
7	출력·출처 요구	input + code	ResearchResult 스키마(요약 ≤ 2,000 tok·findings·sources·open_questions). 출처 없는 claim 은 거부	FR-MA-RES-02
8	인용 검증	radio + 미리보기	claim–source span 매칭(임베딩 ≥ 0.8 또는 LLM 확인), 미검증 claim 노란 표시	FR-MA-RES-05

관련 요구사항(PRD): FR-MA-RES-01 FR-MA-RES-02 FR-MA-RES-03 FR-MA-RES-04 FR-MA-RES-05 FR-MA-RES-06

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-E04	화면 유형	페이지
화면명	Subagent B · Code Review 설정	화면 경로	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/code-review	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MA-CR-01 FR-MA-CR-02 FR-MA-CR-03 외 3	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Code Review 서브에이전트(MA-CR)의 저장소 연결(읽기 전용)·diff 범위·정적분석·테스트 도구, 관점별 병렬 리뷰, 리뷰 루브릭과 출력(SARIF), 오탐 억제, PR 코멘트 게시를 설정한다. 리뷰어는 코드를 고치지 않고 제안만 한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	저장소·diff 범위	select + input	MCP github 커넥터로 repo_ref·base·head 또는 파일 목록 지정. git diff --unified=3 로 변경분만 검토	FR-MA-CR-01 SCR-D07
2	읽기 전용 잠금	badge(잠금)	write 도구 제외 고정, 수정 제안은 unified diff 텍스트로만(직접 수정 불가)	FR-MA-CR-04 ST-07
3	도구	checkbox	Read/Grep/Glob, ruff, semgrep CLI(별도 프로세스), pytest. 라이선스 제약 도구는 별도 컨테이너	FR-MA-CR-01 MSG-007
4	관점별 병렬 리뷰	checkbox	보안·성능·스타일 관점별 DelegationSpec 발행, 병합 시 file+line 키로 구조적 dedupe	FR-MA-CR-03 SCR-E06
5	오탐 억제	input	이슈별 confidence, min_confidence(기본 0.6) 미만·억제 규칙은 숨김(억제 목록에서 확인)	FR-MA-CR-05
6	루브릭·출력	badge + toggle	ReviewResult{file·line·severity·category·rationale·suggestion}, SARIF 2.1.0 내보내기	FR-MA-CR-02
7	PR 코멘트 게시	toggle + check	create_review(event=COMMENT) 인라인 코멘트. 게시 전 HITL 승인 옵션(외부 게시=비가역)	FR-MA-CR-06 MSG-014
8	샘플 결과	표	최근 PR 로 리뷰 실행해 이슈 목록 미리보기, 억제 건수 링크	FR-MA-CR-02 FR-MA-CR-05

관련 요구사항(PRD): FR-MA-CR-01 FR-MA-CR-02 FR-MA-CR-03 FR-MA-CR-04 FR-MA-CR-05 FR-MA-CR-06

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-E05	화면 유형	페이지
화면명	Subagent C · Analysis 설정	화면 경로	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/analysis	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MA-ANL-01 FR-MA-ANL-02 FR-MA-ANL-03 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Analysis 서브에이전트(MA-ANL)의 격리 샌드박스(런타임·패키지·네트워크)와 자원 한도, 읽기 전용 SQL 데이터 소스, 산출물 형식(수치·표·차트·해석)과 재현 스크립트 첨부를 설정한다. 우측에서 샘플 분석 결과를 미리 본다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	샌드박스	select	AL-ACT action_mode=code 재사용. E2B/컨테이너 파이썬, pandas·polars·duckdb 사전 설치	FR-MA-ANL-01 SCR-C04
2	네트워크 차단	toggle	기본 차단(egress 없음). 켜려면 허용 도메인 목록 필요, 상위 정책 고정 시 잠금	FR-MA-ANL-01 ST-07 MSG-010
3	자원 한도	kv	CPU 2·메모리 4GiB·실행 300s·출력 100MiB 상한. 초과 시 강제 종료·오류 관찰 반환	FR-MA-ANL-05
4	데이터 소스	select + badge	MCP DB 커넥터(order-db)를 읽기 전용 롤로 연결. 쓰기 SQL 은 롤 수준에서 거부	FR-MA-ANL-02 SCR-D07
5	쿼리 한도	input	statement_timeout 30s·max_rows 10,000(기본). 초과 시 잘림 표시	FR-MA-ANL-02 MSG-004
6	산출물 형식	checkbox	AnalysisResult{metrics·tables(≤50행)·charts(vega-lite, artifact_uri)·interpretation·caveats}	FR-MA-ANL-03
7	재현 스크립트	toggle + check	repro{code, data_sha256[], env_lock} 첨부, 병합 검증 시 재실행 옵션	FR-MA-ANL-04 SCR-E06
8	샘플 결과	KPI + chart	지표 타일·차트·주의사항 미리보기(dev 샌드박스 실제 실행)	FR-MA-ANL-03 CMP-14

관련 요구사항(PRD): FR-MA-ANL-01 FR-MA-ANL-02 FR-MA-ANL-03 FR-MA-ANL-04 FR-MA-ANL-05

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-E06	화면 유형	페이지
화면명	**병합 전략 설정**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/multi-agent/{team}/merge	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MA-MERGE-02 FR-MA-MERGE-03 FR-MA-MERGE-04 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Merged Result(MA-MERGE) 단위가 서브에이전트 결과를 합치는 전략(합성·투표·judge·구조적·토론·auto)과 전략별 설정, 충돌 규칙, 병합 후 검증·갭 반환을 정한다. 미리보기는 최근 실행 결과를 이 설정으로 다시 병합해 출처 귀속·충돌·갭을 보여준다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	병합 전략	radio	synthesis/vote/judge/structural/debate/auto 중 선택. 과업 유형과 맞지 않으면 경고	FR-MA-MERGE-02
2	auto 규칙	info	이질 과업 → synthesis, 동일 과업 N개 → vote(정답형)·judge(생성형), 목록형 → structural	FR-MA-MERGE-02
3	LLM 합성	kv	섹션=과업, 주장마다 출처 id 유지, 출력 길이 상한, 원문 대신 요약만 입력	FR-MA-MERGE-03
4	투표·judge	kv	canonical form 정규화 후 다수결(n_samples), 동률 → judge. judge 는 pairwise/score, 위치 편향 방지 순서 섞기 2회	FR-MA-MERGE-04 FR-MA-MERGE-05 SCR-I04
5	구조적 병합	kv	키 함수(file+line+category)로 합치고 중복 제거, 필드 우선순위 규칙, 수치 충돌은 범위 표기	FR-MA-MERGE-06
6	충돌 규칙	radio	claim 쌍 NLI/LLM 비교로 conflicts 산출, 숨기지 않음. 해결 불가 시 HITL·재조사·둘 다 표기	FR-MA-MERGE-07 MSG-014
7	병합 후 검증	체크 목록	AL-REF reflect.assess 재사용, 실패 시 gaps[] → 재계획 라운드, 통과 시에만 ✓	FR-MA-MERGE-08 SCR-E07
8	출처·기여 귀속	하이라이트	provenance{{segment_id, task_ids, source_ids}} — 각 문단의 서브·출처 태그, 클릭 시 원 결과로	FR-MA-MERGE-09
9	충돌 카드·재병합	card + button	모순 결과를 좌우 비교해 채택/둘 다/재조사 선택. [전략 바꿔 재병합]은 서브 재실행 없이 병합만 다시	FR-MA-MERGE-07 FR-MA-MERGE-02

관련 요구사항(PRD): FR-MA-MERGE-02 FR-MA-MERGE-03 FR-MA-MERGE-04 FR-MA-MERGE-05 FR-MA-MERGE-06 FR-MA-MERGE-07 FR-MA-MERGE-08 FR-MA-MERGE-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-E07	화면 유형	페이지
화면명	**멀티에이전트 실행 상세**	화면 경로	/p/{proj}/runtime/multi-agent/runs/{run}	접근 권한	Developer·Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-MA-ORCH-05 FR-MA-ORCH-06 FR-MA-MERGE-01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

한 번의 멀티에이전트 실행을 라운드별 fan-out/fan-in 타임라인(서브에이전트별 막대·배리어), 과업 명세와 결과 봉투, 조정 비용(토큰·지연), 병합 결과로 보여 준다. 느린 작업은 마감 후 취소되고 부분 결과로 진행하며, 병합 결과가 부족하면 빈 곳만 다음 라운드로 다시 보낸다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	실행 요약 헤더	header	목표·상태·라운드·서브 수·토큰·비용·overhead, SSE 실시간 갱신	SCR-J02 CMP-10
2	라운드 탭	tabs	Round 1..N 전환. 병합 gaps{} 로 생긴 재계획 라운드(max_rounds 3)와 새 DelegationSpec 표시	FR-MA-ORCH-06
3	fan-out/fan-in 타임라인	간트	서브별 막대(내부·A2A 원격 색 구분), 막대 클릭 → 서브 런(루프 실행 상세)	CMP-13 SCR-C08
4	fan-in 배리어	marker	join=all/quorum(k)/first/deadline. 마감 초과 작업은 cancel 후 부분 결과로 진행(tail latency 억제)	FR-MA-ORCH-05
5	결과 봉투 표	표	SubResult{task_id, agent_id, status, output, usage, cost_usd, confidence, trace_id}로 정규화	FR-MA-MERGE-01
6	스키마 불일치 행	표 행	output 스키마 불일치 결과는 거부 후 재요청(상태 schema ✗), 재요청 횟수 표시	FR-MA-MERGE-01 MSG-004
7	조정 비용	bar + kv	분해·수행·병합 토큰 3분할, overhead·토큰 배수·fan-in 대기·tail 절단 건수	FR-MA-ORCH-07 CMP-14
8	병합 결과	패널	검증 통과 여부·충돌·gaps, 다음 라운드 명세 링크. 전체 보기 → 병합 결과(출처 하이라이트)	FR-MA-ORCH-06 SCR-E06

관련 요구사항(PRD): FR-MA-ORCH-05 FR-MA-ORCH-06 FR-MA-MERGE-01

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-F01	화면 유형	페이지
화면명	AI Gateway 개요	화면 경로	/p/{proj}/control/gateway	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GW-AUTH-05 FR-GW-RATE-06 FR-GW-KEY-01 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 04 AI GATEWAY 카드의 6개 타일(Routing·Auth·Rate Limits·Key Rotation·Cost Tracking·Policy & Logs)을 그대로 두고 타일마다 단위 에이전트 상태·버전·핵심 지표를 겹친다. 아래에 App→Meter 요청 경로 파이프라인과 공급자별 상태, 허용 목록·한도 dry-run·키 풀 요약을 보여 준다. 타일을 누르면 해당 기능 화면으로 간다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	04 카드 머리	개념 카드	도식 카드 번호·제목·설명 그대로. 기간(1h/24h/7d)·10초 자동 새로고침. 데이터 없으면 ST-02 + 〔Gateway 설치〕	CMP-04 ST-02
2	Routing 타일	아이콘 타일	폴백율·p95·alias 수 + gw-route 버전. 선택 시 강조, 클릭 → Routing 규칙. 에이전트 정지 시 적색 '정지'	CMP-06 SCR-F02
3	Auth 타일·허용 목록	아이콘 타일	활성 가상키·403 거부 수. 허용 alias(glob)·엔드포인트·기능(tools·vision·batch) 요약 — 거부는 403 model_not_allowed	FR-GW-AUTH-05 SCR-F03
4	Rate Limits 타일	아이콘 타일	429 비율·최고 TPM 사용률(80% 이상 황색 '주의'). 한도 정책 dry-run 결과(지난 7일 차단됐을 요청)	FR-GW-RATE-06 SCR-F04 ST-09
5	Key Rotation·Cost·Policy 타일	아이콘 타일	회전 진행 단계, 오늘 비용·예산 소진율, 정책 거부 수·정책 버전·감사 해시 체인 검증 상태	SCR-F05 SCR-F06 SCR-F07 CMP-10
6	요청 경로 파이프라인	흐름도	App→Auth→Policy→Rate→Cache→Route→Key→Provider→Post-Policy→Meter. 노드별 처리량·p95, 경고 노드 황색, 클릭 → 노드 상세	CMP-05
7	공급자별 상태 표	표	배포별 상태(정상·서킷 open/half-open)·p95·오류율·키 풀 상태. 행 클릭 → 배포 상세	CMP-03 SCR-F02
8	제어 요약	키-값	허용 목록 · 한도 dry-run · 업스트림 키 풀(가중 랜덤+건강도, 평문 미저장) · secret_ref 해석 상태(OpenBao/Vault·클라우드 SM)	FR-GW-AUTH-05 FR-GW-RATE-06 FR-GW-KEY-01 FR-GW-KEY-02
9	fail-static 안내	배너	Manager 연결 끊김 시 상단 배너와 함께 데이터플레인은 마지막 설정 버전으로 계속 동작, 편집 비활성	ST-06 MSG-020 CMP-16

관련 요구사항(PRD): FR-GW-AUTH-05 FR-GW-RATE-06 FR-GW-KEY-01 FR-GW-KEY-02

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-F02	화면 유형	페이지
화면명	Routing 규칙	화면 경로	/p/{proj}/control/gateway/routing	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GW-ROUTE-01 FR-GW-ROUTE-02 FR-GW-ROUTE-03 외 7	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

앱·에이전트가 base_url 만 바꿔 쓰는 OpenAI 호환 통합 엔드포인트의 라우팅을 관리한다. 조건(CEL)·대상 alias·가중치·폴백 체인·타임아웃 규칙 표, alias 배포 그룹과 로드밸런싱 전략, 재시도·서킷브레이커, 샘플 요청 시뮬레이터, 데이터플레인 인스턴스와 MCP·A2A 라우트를 한 화면에서 본다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	조건부 규칙 표	표(드래그 정렬)	CEL when → route. 우선순위 순 평가, 문법 오류 행 적색·저장 불가. 저장 = 설정 버전 해시 생성 → 무중단 push. prod 저장은 확인	FR-GW-ROUTE-06 MSG-009 MSG-004
2	설정 가져오기	메뉴	LiteLLM config.yaml · Portkey Config JSON · Kong decK(ai-proxy) → model_alias 변환, 변환 불가 항목 경고 목록	FR-GW-ROUTE-03 MSG-022
3	alias 배포 그룹·전략	select + 가중치 막대	alias 뒤 배포(공급자·모델·리전·rpm/tpm·가격 참조) 묶음. weighted/least_latency/least_usage/least_busy/prefix_affinity	FR-GW-ROUTE-03 FR-GW-ROUTE-04
4	폴백 체인	흐름도	429·5xx·timeout 시 다음 대상, 컨텍스트 초과는 사전 전환, content_policy 폴백. 스트림 첫 바이트 이후 폴백 금지	FR-GW-ROUTE-05 CMP-05
5	재시도·서킷	상태 목록	지수 백오프+full jitter(250ms, 3회, Retry-After). 60s 실패율>50%·연속 429 → open 30s → half-open. 경로는 x-atlas-route-trace	FR-GW-ROUTE-07 FR-GW-ROUTE-05
6	라우트 시뮬레이터	코드 입력 + 경로	샘플 요청 JSON → routes:simulate 로 Auth→Policy→Rate→규칙→배포 단계 하이라이트(dry-run, 실제 호출 없음)	FR-GW-ROUTE-06
7	통합 엔드포인트·어댑터	체크 목록	chat/responses/embeddings/models + Anthropic messages 패스스루. 제공자 변환(Translate/ParseStream)·provider_options 무손실, 골든 픽스처 계약 테스트	FR-GW-ROUTE-01 FR-GW-ROUTE-02
8	데이터플레인·스트리밍	표	무상태 인스턴스(중앙 프록시/Gateway API/사이드카)·설정 버전 수신 후 ready·리전 라벨. SSE 즉시 flush, include_usage 주입, 미지원 시 추정(usage_estimated)	FR-GW-ROUTE-09 FR-GW-ROUTE-08
9	MCP·A2A 라우트	목록	kind llm/mcp/a2a. MCP 는 Streamable HTTP 프록시(MCP 레지스트리), A2A 는 message/send·tasks/get 프록시. 서명 미검증 대상은 라우트 차단	FR-GW-ROUTE-10 ST-10 MSG-019

관련 요구사항(PRD): FR-GW-ROUTE-01 FR-GW-ROUTE-02 FR-GW-ROUTE-03 FR-GW-ROUTE-04 FR-GW-ROUTE-05 FR-GW-ROUTE-06 FR-GW-ROUTE-07 FR-GW-ROUTE-08 FR-GW-ROUTE-09 FR-GW-ROUTE-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-F03	화면 유형	페이지
화면명	Auth·가상키	화면 경로	/p/{proj}/control/gateway/keys	접근 권한	Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GW-AUTH-01 FR-GW-AUTH-02 FR-GW-AUTH-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

업스트림 키를 노출하지 않는 내부 가상키를 발급·만료·폐기한다. 키 표(이름·프로젝트·허용 모델·한도·만료·마지막 사용)와 1회 표시 발급 모달, 조직→프로젝트→팀→사용자→키 계층 상속, 가상키·OIDC JWT·mTLS 인증 체인과 대리 호출, 관리 역할, 셀프서비스 단기 키, 인증 캐시를 관리한다. 키 원문은 다시 볼 수 없다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	가상키 표	표	sk-atlas-〈env〉-〈22자〉 형식, 해시+prefix 만 저장. 범위·허용 모델·예산·rpm/tpm·만료·마지막 사용. 폐기 시 key.revoked 로 즉시 캐시 무효화	FR-GW-AUTH-01 CMP-03 MSG-002
2	키 발급 모달	모달	범위·허용 모델·예산·TTL 입력 → 평문 1회 표시 + 복사. 닫으면 prefix 만 보이고 원문 재표시 불가	FR-GW-AUTH-01 MSG-008
3	계층 상속 트리	트리	조직→프로젝트→팀→사용자→키. 유효 정책 = 상위 ∩ 하위(교집합·min), 키 단위 머티리얼라이즈(TTL 60s). 상위보다 완화 입력은 잠김	FR-GW-AUTH-02 ST-07 MSG-010
4	허용 목록	키-값	aliases(glob)·endpoints·features(tools·vision·batch). /v1/models 필터와 같은 소스, 거부 403 model_not_allowed	FR-GW-AUTH-05
5	인증 체인·OIDC	목록 + 설정	가상키 → OIDC JWT(JWKS 캐시·iss/aud·claim→tenant) → mTLS SPIFFE ID. 결과 principal{type,id,tenant,roles}	FR-GW-AUTH-03
6	대리 호출 신원	정보	x-atlas-on-behalf-of(사용자 JWT)+에이전트 principal, RFC 8693 downscoped 토큰, 감사 로그 actor/subject 이중 기록	FR-GW-AUTH-04
7	관리 역할(RBAC)	탭	platform/tenant/project/team_admin·developer·viewer·billing_viewer. casbin with domains, SSO 는 IAM 위임. 권한 밖 ST-04	FR-GW-AUTH-06 ST-04
8	셀프서비스 단기 키	요청 목록	keys:self — 팀 정책 이하로만, TTL 기본 7일·최대 90일, 1회 평문 표시, 고정 prefix 로 유출 스캔 패턴 등록	FR-GW-AUTH-07 MSG-008
9	인증 캐시·지연	지표	인프로세스 LRU(10k, 30s)→Redis→Postgres 3단, 음성 캐시 5s 로 브루트포스 완화, IP별 인증 실패 제한	FR-GW-AUTH-08

관련 요구사항(PRD): FR-GW-AUTH-01 FR-GW-AUTH-02 FR-GW-AUTH-03 FR-GW-AUTH-04 FR-GW-AUTH-05 FR-GW-AUTH-06 FR-GW-AUTH-07 FR-GW-AUTH-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-F04	화면 유형	페이지
화면명	Rate Limits	화면 경로	/p/{proj}/control/gateway/limits	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GW-RATE-01 FR-GW-RATE-02 FR-GW-RATE-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

기업·프로젝트·키·모델 계층별 RPM·TPM·동시성·예산 한도를 두고 현재 사용률을 게이지로 본다. 출력 토큰을 모르는 TPM 은 예약·정산으로, 금액은 예산 상태 구독으로 차단·강등한다. 업스트림 쿼터 보호·우선순위 큐, YAML 정책 dry-run, 초과·루프 폭주 이벤트를 함께 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	한도 계층 표	표	기업·프로젝트·키·모델 RPM·TPM·동시성·예산. 토큰 버킷 Redis Lua, 동시성 세마포어. 하위는 상위 이하만 입력 가능	FR-GW-RATE-01 ST-07 MSG-010
2	사용률 게이지	게이지	현재 RPM·TPM·동시성·예산 사용률. 80% 황색, 100% 적색. 초과 시 429 + Retry-After + remaining 헤더	FR-GW-RATE-01 FR-GW-RATE-02 CMP-10
3	TPM 예약·정산	정보	입력 추정 + min(max_tokens, default_max_out) 선예약, 응답 후 실사용으로 settle. 예약 실패 429 tpm_exceeded	FR-GW-RATE-02
4	금액 한도 집행	키-값 + 배너	EC-CTRL budget_state{remaining, action} 구독 → block/downgrade/alert. 강등 시 downgrade_to 치환·x-atlas-downgraded	FR-GW-RATE-03 ST-09 MSG-011 MSG-012
5	업스트림 쿼터 보호	목록	배포 rpm/tpm + 제공자 ratelimit 헤더 학습. 잔여 10% 미만이면 가중치 자동 감소 (least_usage 입력)	FR-GW-RATE-04
6	우선순위·공정성	목록	interactive/standard/background. 포화 시 테넌트 가중 공정 큐(WFQ), background 는 Batch 이관 제안 헤더	FR-GW-RATE-05 SCR-G04
7	정책 YAML	편집기	rate_policy{scope, rpm, tpm, concurrency, burst, window}. 문법 검증, prod 적용 시 확인	FR-GW-RATE-06 CMP-08 MSG-009
8	초과·루프 폭주 이벤트	표	trace/session 슬라이딩 윈도우(60s 50회 ·500k 토큰) 초과 → 429 loop_guard + ratelimit.loop_suspected → 루프 종료·대시보드 알림	FR-GW-RATE-07 MSG-015
9	dry-run 결과	지표	지난 7일 사용 로그(ClickHouse)로 '차단됐을 요청 수' 계산 후 적용 전 표시	FR-GW-RATE-06

관련 요구사항(PRD): FR-GW-RATE-01 FR-GW-RATE-02 FR-GW-RATE-03 FR-GW-RATE-04 FR-GW-RATE-05 FR-GW-RATE-06 FR-GW-RATE-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-F05	화면 유형	페이지
화면명	Key Rotation	화면 경로	/o/{org}/control/gateway/upstream-keys	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GW-KEY-01 FR-GW-KEY-02 FR-GW-KEY-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

공급자별 업스트림 키 풀(상태 active/draining/disabled/revoked·가중치·쿼터·회전일)을 관리하고, 키는 Vault·OpenBao·클라우드 Secret Manager 참조로만 둔다. 버튼 하나로 canary→ramp→primary→draining→revoked 무중단 로테이션을 실행하며, 회전 일정·클라우드 단기 자격증명·건강도·유출 대응·BYOK 를 함께 본다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	업스트림 키 풀 표	표	key_pool{provider, keys[ref, weight, status, quota]}. 가중 랜덤+건강도 선택, 평문 미저장(secret_ref 만)	FR-GW-KEY-01 CMP-03
2	비밀 저장소 참조	배너 + 열	vault://·aws-sm://·azure-kv://·gcp-sm://·k8s://·env://. 캐시 5분 + lease 갱신. Vault BUSL → OpenBao 권장·별도 컨테이너	FR-GW-KEY-02 MSG-007
3	로테이션 진행 바	스테퍼	registered→canary 10%→ramp 50%→primary→draining→zero_traffic(15분 0건)→revoked. 단계별 오류율 게이트〉1% 자동 롤백, 일시정지·롤백	FR-GW-KEY-03 CMP-12 MSG-017
4	이중 키 슬롯	정보	current/next 슬롯 → key.rotated 이벤트 → 새 키 검증 호출 성공 후 교체 → 유예 24h 후 구 키 폐기	FR-PLT-SEC-04
5	회전 일정	키-값	rotation_policy{max_age_days 90, warn 14일, auto}. Admin API 지원 공급자는 자동 생성, 미지원은 티켓·알림	FR-GW-KEY-04 FR-PLT-SEC-04
6	클라우드 자격증명	상태 목록	AWS STS AssumeRole·GCP Workload Identity·Azure Entra 단기 토큰, 만료 5분 전 자동 갱신. 5분 이내 황색	FR-GW-KEY-05
7	건강도·유출 대응	목록 + 버튼	401/403 3회 → disabled, 5σ 급증 → draining, key.unhealthy. 〔유출 신고〕 → 즉시 제외 + 로테이션 착수	FR-GW-KEY-06
8	BYOK	탭	테넌트 소유 키 풀·전용 Vault 네임스페이스/Transit 암호화, billing_mode=byok 로 비용 분리	FR-GW-KEY-07 SCR-F06
9	즉시 회전·폐기	button	즉시 회전 = 로테이션 착수, 폐기 = 이름 입력 확인. prod 키는 프로젝트 이름 재확인	FR-GW-KEY-03 MSG-002 MSG-009

관련 요구사항(PRD): FR-GW-KEY-01 FR-GW-KEY-02 FR-GW-KEY-03 FR-GW-KEY-04 FR-GW-KEY-05 FR-GW-KEY-06 FR-GW-KEY-07 FR-PLT-SEC-04

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-F06	화면 유형	페이지
화면명	Cost Tracking	화면 경로	/p/{proj}/control/gateway/cost	접근 권한	FinOps
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GW-COST-01 FR-GW-COST-02 FR-GW-COST-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모든 호출의 토큰을 유형별(입력·캐시 읽기/쓰기·출력·reasoning)로 계량하고 버전 관리 가격표로 요청별 비용을 계산한다. 일별 비용 추이, 기업·프로젝트·팀·키·태그 드릴다운, 상위 소비 키, 가격표, 공급사 청구 대사, 실시간 세션 비용 API 와 CSV·FOCUS 청구 내보내기를 제공한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	비용 KPI	지표 카드	오늘·월 누적·과업당 평균·추정 비율·대사 차이. 예산 80% 황색·초과 적색 비용 칩	FR-GW-COST-03 CMP-10 ST-09
2	일별 비용 추이	누적 막대	모델별 누적 일 비용. 급증일 황색, 막대 클릭 → 해당일 드릴다운. 추정 usage 는 cost_estimated 표시 후 월말 대사	FR-GW-COST-03 CMP-14
3	분해 드릴다운	트리 표	기업→프로젝트→팀→키→태그→trace. metadata.tags·x-atlas-tags, 태그 키 화이트리스트·카디널리티 상한, agent_id·unit_id 자동 태그	FR-GW-COST-04 FR-GW-COST-05
4	상위 소비 키	표	키 prefix 별 요청·비용·과금 모드(gateway/batch/byok). 클릭 → 키 상세(SCR-F03)	FR-GW-COST-01 SCR-F03
5	가격표(버전)	표	price_catalog{model, effective_from, 단가, batch_discount}. genai-prices 시드 + 협상가 오버라이드, 과거 비용은 당시 가격. 자체 모델은 GPU 시간 내부 단가(source internal)	FR-GW-COST-02 FR-GW-COST-08
6	청구 내보내기	button	CSV / FOCUS 1.x 열(BilledCost·ResourceId·Tags) / Lago·OpenMeter push. 쇼백·차지백 월 보고서	FR-GW-COST-05
7	공급사 청구 대사	상태 목록	공급사 Usage/Cost API 일 수집 → 모델·일자별 차이율 ⟩3% 적색 + 알림	FR-GW-COST-06
8	실시간 세션 비용	API 안내	GET /v1/usage/session/{trace_id}(Redis 누적), 응답 헤더 x-atlas-cost-usd·session-cost-usd	FR-GW-COST-07
9	계량 파이프라인	상태	usage.metered 이벤트 → 버스 → ClickHouse usage_events(월 파티션). 전송 실패 시 로컬 WAL 재전송	FR-GW-COST-01

관련 요구사항(PRD): FR-GW-COST-01 FR-GW-COST-02 FR-GW-COST-03 FR-GW-COST-04 FR-GW-COST-05 FR-GW-COST-06 FR-GW-COST-07 FR-GW-COST-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-F07	화면 유형	페이지
화면명	Policy & Logs	화면 경로	/p/{proj}/control/gateway/policy	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GW-POL-01 FR-GW-POL-02 FR-GW-POL-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모델 허용목록·max_tokens 상한·금지 파라미터·리전·보존 규칙을 요청 정책(내장 규칙 + OPA Rego)으로 편집하고 버전·카나리 배포·롤백한다. 가드레일 훅 실행 지점과 데이터 레지던시, 본문 로깅(off/masked/full/sampled)을 정하고, 마스킹된 요청 로그·정책 결정 설명·변조 불가 감사 로그를 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	요청 정책 편집기	정책 편집기	입력 {principal, request, context} → {allow, mutations[], reasons[]}. 모델 허용·max_tokens 클램프·리전·보존. 문법·테스트 실패 시 배포 불가	FR-GW-POL-01 CMP-08
2	버전·배포·롤백	표 + button	Git 저장 → opa test → 서명 → 카나리 10% 인스턴스 → primary. [롤백] 즉시 이전 버전. prod 배포 확인	FR-GW-POL-07 MSG-009 ST-08
3	가드레일 훅	키-값	pre_call(차단 가능)/during_call(병렬)/post_call(스트림 64토큰 버퍼). GR 에이전트 guardrail.check 호출, 타임아웃 fail-open/closed 선택	FR-GW-POL-02 SCR-H01
4	데이터 레지던시	키-값	deployment.region 라벨 + data_class 규칙(confidential→kr·jp). 후보 없으면 403 residency_violation, 폴백 금지	FR-GW-POL-03
5	본문 로깅 정책	radio	off(기본)/masked(PII 마스킹 후 저장)/full/sampled. 테넌트 DEK envelope 암호화, 보존 기간·삭제 요청(DSR)	FR-GW-POL-05 MSG-024
6	요청 로그 표	표	principal·alias·토큰·비용·결정(allow/mutate/deny). 개인정보 마스킹 표시, 원문 보기는 권한 필요	FR-GW-POL-05 FR-GW-POL-04 MSG-024
7	감사 로그 무결성	체크 목록	audit_event{actor, subject, action, decision, reasons, request_hash, cost}. prev_hash 체인 + 일 머클 루트 cosign 서명, 보존 400일	FR-GW-POL-04
8	정책 결정 설명	코드 뷰	오류 본문 {type, code, policy_id, message_ko, remediation}. 내부 reasons 는 권한자만, 정책 소스 해당 줄 이동	FR-GW-POL-08 MSG-013
9	상속 잠금	배지	조직 정책이 고정한 값은 더 엄격하게만 변경 가능, 완화 입력 거부	ST-07 MSG-010

관련 요구사항(PRD): FR-GW-POL-01 FR-GW-POL-02 FR-GW-POL-03 FR-GW-POL-04 FR-GW-POL-05 FR-GW-POL-07 FR-GW-POL-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-G01	화면 유형	페이지
화면명	Inference Economics 개요	화면 경로	/p/{proj}/control/economics	접근 권한	FinOps
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EC-BATCH-02 FR-EC-ROUTE-05 FR-EC-MODEL-01 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 05 INFERENCE ECONOMICS 카드의 5개 타일(Prompt Caching·Batching·Routing·Model Selection·Cost Control)을 그대로 두고 타일마다 이번 달 절감액·핵심 지표·에이전트 상태를 겹친다. 카드 문구 '50,000 tokens per task changes the bill'은 시뮬레이터 입력 바로 옮기고, 레버 워터폴과 과업 유형별 모델·과업당 토큰/비용을 보여 준다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	05 카드 머리	개념 카드	도식 카드 번호·제목·설명 그대로. 기간·기준 가격표 버전 선택. 데이터 없으면 ST-02	CMP-04 ST-02
2	5개 레버 타일	아이콘 타일	타일별 월 절감액·핵심 지표·에이전트 버전·상태. 예산 80% 이상 황색. 클릭 → 캐싱·배칭·라우팅·예산 화면	CMP-06 SCR-G03 SCR-G04 SCR-G05 SCR-G06 ST-09
3	시뮬레이터 입력 바	입력 + button	과업당 토큰(기본 50,000)·일 과업 수 → 과업당·월 비용 즉시 추정, 〔시뮬레이터〕로 상세	SCR-G02 CMP-02
4	레버 워터폴	워터폴 차트	레버 미적용 기준 → 캐시 → 배치 → 라우팅 → 모델 → 최종 비용. 막대 hover 시 금액·비율	CMP-14 CMP-13
5	과업 유형별 모델	표	model_policy{task_type, tier, default_alias, max_tier} 요약과 과업당 토큰·비용. 좁은 과업 small·일반 medium·복잡 추론 large	FR-EC-MODEL-01 SCR-G05
6	서브에이전트 분리	목록	오케스트레이터 large, 워커(research small·code_review medium). MA-ORCH model_hint → 정책 범위 내 alias	FR-EC-MODEL-03
7	의미 분류 라우팅	목록	의도 category→alias 매핑 요약(vLLM Semantic Router). PII·jailbreak 신호는 가드레일로 전달	FR-EC-ROUTE-05
8	배치 상태	목록	validating/in_progress/ended/failed/expired 건수, 실패 행 수. 클릭 → Batching	FR-EC-BATCH-02 SCR-G04
9	진화 띠	스트립	도식 하단 Surface → Production → Compound. Cost-aware 점수(예산 커버리지·캐시 적중·라우팅 적용률)를 성숙도로 연결	SCR-B07

관련 요구사항(PRD): FR-EC-BATCH-02 FR-EC-ROUTE-05 FR-EC-MODEL-01 FR-EC-MODEL-03

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-G02	화면 유형	페이지
화면명	**비용 시뮬레이터 (50,000 tokens/task)**	화면 경로	/p/{proj}/control/economics/simulator	접근 권한	FinOps
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EC-MODEL-02 FR-EC-MODEL-03 FR-EC-MODEL-04 외 6	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

과업당 입력/출력 토큰(기본 50,000)·턴 수·일 과업 수·역할별 모델 믹스·캐시 적중률·배치 비율·effort·max_tokens 를 바꿔 과업당·월 비용과 레버별 절감을 즉시 계산한다. 가격은 BL-MODEL 레지스트리의 가격표 버전으로 고정하고, 민감도·토크나이저 보정 비교·다운그레이드 추천·self-host 손익분기와 정기 리포트를 제공한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	시뮬레이터 입력	폼	tokens_per_task·input_ratio·tasks/day·턴 N·S·d(이차 모델)·cache_ratio/TTL·batch_ratio·역할별 모델 믹스. 범위 밖 값 MSG-004	FR-EC-CTRL-06 FR-EC-MODEL-03 MSG-004
2	effort·max_tokens	select	atlas.effort minimal~high → reasoning_effort / thinking.budget_tokens(1k·4k·16k). max_tokens 누락 시 기본값 주입·초과 클램프	FR-EC-MODEL-02 FR-EC-CTRL-02
3	과업 토큰 예산	정보	trace 단위 누적, 기본 50,000 tokens. 80% 경고 헤더 + budget.task_near_limit, 100% 차단	FR-EC-CTRL-03 MSG-011 MSG-012
4	결과 KPI	지표 카드	과업당·월 비용·레버 미적용 대비. 가격표 버전 고정(POST /v1/econ/simulate)	FR-EC-CTRL-06 CMP-10
5	레버별 절감	막대	캐시→배치→라우팅→모델 순 절감 워터폴. 개요(SCR-G01)와 같은 산식	FR-EC-CTRL-06 CMP-14
6	민감도 표	표	변수 ±20% 변화 시 월 비용 변화율. 턴 수처럼 이차로 커지는 변수 강조	FR-EC-CTRL-06
7	토크나이저 보정 비교	표	샘플 과업 100건을 후보 토크나이저로 재토큰화 → 과업당 토큰×단가. '토큰당 싸도 과업당 비싼' 경고	FR-EC-MODEL-05
8	다운그레이드 추천	카드	EV-REG 점수 차이 + 월 절감 → {from, to, score_delta, saving}. 승인 시 model_policy 변경 PR, 무시 가능	FR-EC-MODEL-04 CMP-15
9	self-host 손익분기	키-값	월 토큰·피크 tok/s·GPU 단가·GPU당 실측 처리량·인건비 → 필요 GPU·월 비용·손익분기. 입력값 출처 필수. 저장·리포트 PDF/CSV	FR-EC-MODEL-06 FR-EC-CTRL-08

관련 요구사항(PRD): FR-EC-MODEL-02 FR-EC-MODEL-03 FR-EC-MODEL-04 FR-EC-MODEL-05 FR-EC-MODEL-06 FR-EC-CTRL-02 FR-EC-CTRL-03 FR-EC-CTRL-06 FR-EC-CTRL-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-G03	화면 유형	페이지
화면명	Prompt Caching	화면 경로	/p/{proj}/control/economics/caching	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EC-CACHE-01 FR-EC-CACHE-02 FR-EC-CACHE-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

반복되는 긴 prefix 에 공급자 prompt caching 을 자동 적용(브레이크포인트 자동 배치·TTL 선택)하고, 완전히 같은 요청은 exact 캐시, 의미가 같은 질문은 옵트인 semantic 캐시로 재사용한다. 적중률 추이·alias별 절감·'손해 캐시' 경고, 캐시 미스를 만드는 동적 prefix 분석, 셀프호스트 KV 캐시 연계를 함께 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	캐시 KPI	지표 카드	hit_ratio = cached_read/(input+cached_read+cache_write), 절감액, 손해 캐시 수, exact·semantic 적중	FR-EC-CACHE-03 CMP-10
2	공급자 캐시 자동 적용	toggle	Anthropic cache_control 자동 삽입(최대 4, 최소 길이 미만 생략)·OpenAI prompt_cache_key(≥1,024). 재사용 간격 〉5분이면 1h TTL	FR-EC-CACHE-01
3	prefix 안정성 분석	색띠	1k·4k·16k 경계 해시 비교로 변동 위치(타임스탬프·UUID·도구 순서) 황색 표시, 권장 순서 위반 리포트·재정렬 제안 복사	FR-EC-CACHE-02
4	적중률 추이	막대	일별 적중률, 급락일 황색 → 클릭 시 해당일 prefix 변동 분석	FR-EC-CACHE-03 CMP-14
5	alias별 KPI	표	적중·읽기/쓰기 비·절감. 읽기/쓰기 〈1(5m)·〈2(1h) 이면 '손해 캐시' 경고	FR-EC-CACHE-03
6	exact 캐시	toggle	SHA-256(정규화 요청) 키, temperature〉0 기본 제외, TTL 1h, no-cache 우회, x-atlas-cache: HIT-EXACT	FR-EC-CACHE-04
7	semantic 캐시	toggle + 입력	옵트인. 마지막 사용자 메시지 임베딩 → 네임스페이스별 HNSW, cosine ≥ τ (0.95). 도구 호출·개인화 응답 제외	FR-EC-CACHE-05
8	안전장치·무효화	button	scope tenant/project/user 필수, shadow 5% 로 τ 자동 상향, PII 플래그 항목 저장 금지. 네임스페이스 무효화는 확인 후 실행	FR-EC-CACHE-06 MSG-002 MSG-024
9	셀프호스트 prefix	목록	GW prefix_affinity 에 첫 2k 토큰 해시 제공, vLLM/SGLang 적중 지표 수집, LMCache 인스턴스 간 공유 옵션	FR-EC-CACHE-07 SCR-F02

관련 요구사항(PRD): FR-EC-CACHE-01 FR-EC-CACHE-02 FR-EC-CACHE-03 FR-EC-CACHE-04 FR-EC-CACHE-05 FR-EC-CACHE-06 FR-EC-CACHE-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-G04	화면 유형	페이지
화면명	Batching	화면 경로	/p/{proj}/control/economics/batching	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EC-BATCH-01 FR-EC-BATCH-02 FR-EC-BATCH-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

대량·비대화형 작업을 공급자 Batch API 로 보내 할인받는다. 대기 버킷·제출·완료 3단 큐, 배치 목록(상태·진행·실패 행), 결과 회수와 실패 행 재제출, 지연 허용 요청 자동 이관 규칙과 적합성 가드, 배치+캐시 할인 중첩, 동일 요청 병합, 자체 GPU 유휴 시간 배치를 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	배치 큐 3단	칸반	대기 버킷(제공자·모델별 N건/T분)·제출(validating/in_progress)·완료(ended/failed/expired) 건수와 다음 제출 시각	FR-EC-BATCH-03 FR-EC-BATCH-02
2	배치 목록	표	통일 API /v1/batches(JSONL) 제출분. 상태·진행률·실패 행, custom_id 보존. 폴링 1→30분, 완료 batch.completed	FR-EC-BATCH-01 FR-EC-BATCH-02 CMP-03
3	결과 회수·재제출	키-값 + button	결과 JSONL 을 S3 호환 저장소에 보관, 실패·만료 행만 재제출. 부분 실패는 건수 표시	FR-EC-BATCH-02 ST-05 MSG-023
4	자동 이관 규칙	목록 + toggle	x-atlas-deadline: 24h·priority=background → 큐 적재 → 버킷 N=1,000 또는 T=30분 제출. alias·태그 단위 켜기, 예상 월 절감	FR-EC-BATCH-03
5	적합성 가드	체크 목록	stream=true·tools 루프·trace 활성 세션은 배치 금지, 비적용 대상 목록 관리	FR-EC-BATCH-06
6	할인 효과	키-값	Batch 50% + 공통 prefix 1h 캐시 중첩, prefix 별 정렬 제출. 비용 계산 시 두 할인 곱셈	FR-EC-BATCH-05 FR-EC-CACHE-01
7	이관 토글	toggle	태그·alias 단위로 지연 허용 → Batch 켜기/끄기. prod 변경은 확인	FR-EC-BATCH-03 MSG-009
8	제공자 변환·요청 병합	코드 + 목록	OpenAI files+batches(24h)·Anthropic messages.batches 변환. singleflight 로 동일 in-flight 공유, 임베딩 20ms 마이크로배치	FR-EC-BATCH-01 FR-EC-BATCH-04
9	셀프호스트 배치	목록	vLLM offline 또는 batch runner 를 K8s Job 으로, 야간·스폿 노드 선호, tokens/s/GPU 기록	FR-EC-BATCH-07

관련 요구사항(PRD): FR-EC-BATCH-01 FR-EC-BATCH-02 FR-EC-BATCH-03 FR-EC-BATCH-04 FR-EC-BATCH-05 FR-EC-BATCH-06 FR-EC-BATCH-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-G05	화면 유형	페이지
화면명	**경제 라우팅·모델 선택**	화면 경로	/p/{proj}/control/economics/routing	접근 권한	Developer·FinOps
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EC-ROUTE-01 FR-EC-ROUTE-02 FR-EC-ROUTE-03 외 6	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

과업 유형별 기본 모델 등급을 정하고, 쉬운 요청은 규칙·의미 분류·학습형 강/약 라우터·캐스케이드로 저가 모델에 보낸다. 목표 강모델 호출 비율로 임계값을 보정하고, 품질-비용 산점도와 shadow 승률로 품질 저하를 감시하며, 셀프호스트/API 하이브리드와 라우터 재학습 환류를 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	과업 유형별 모델 정책	표	model_policy{task_type, tier, default_alias, max_tier}. 매니페스트 task_type·태그로 적용, max_tier 초과 불가	FR-EC-MODEL-01 CMP-03
2	라우터 계층·규칙	흐름도	규칙(input_tokens〈500 && !tools → small, GW CEL 엔진 재사용) → 의미 분류 → 학습 라우터 → 캐스케이드 순 평가	FR-EC-ROUTE-01 CMP-05
3	학습형 강/약 라우터	키-값	RouteLLM mf·bert 를 별도 추론 서비스로(/route → p_strong), p_strong ≥ θ 면 strong. 지연 예산 ≤20ms(CPU ONNX)	FR-EC-ROUTE-02
4	목표 비율 슬라이더	slider	목표 강모델 호출 비율 → 7일 분포 분위수로 θ 자동 보정, 주 1회 재보정, 편차 ±5%p 알림	FR-EC-ROUTE-03
5	캐스케이드	흐름도	nano→mini→large, scorer(로그확률·판정 모델·구조화 출력 검증). 비스트리밍만, 승격 시 누적 비용·지연 기록	FR-EC-ROUTE-04
6	품질-비용 산점도	차트	EV 판정으로 라우팅 샘플(1~5%) shadow 비교, 승률 하락 〉3%p 시 θ 상향 또는 라우터 서킷	FR-EC-ROUTE-06 CMP-14
7	의미 분류 라우팅	표	vLLM Semantic Router(ExtProc 또는 A2A skill) category→alias 매핑. PII·jailbreak 신호는 가드레일로	FR-EC-ROUTE-05
8	셀프호스트/API 하이브리드	목록	hosted_vllm 후보 포함, 내부 단가 vs API 단가 비교, 셀프호스트 큐 대기 〉SLO 면 API 오버플로	FR-EC-ROUTE-07 FR-GW-COST-08
9	라우터 재학습 환류	목록 + button	(prompt, strong, weak) 쌍 수집 → mf 재학습 → 모델 레지스트리 등록 → 카나리. 회귀 게이트 실패 시 중단	FR-EC-ROUTE-08 MSG-016

관련 요구사항(PRD): FR-EC-ROUTE-01 FR-EC-ROUTE-02 FR-EC-ROUTE-03 FR-EC-ROUTE-04 FR-EC-ROUTE-05 FR-EC-ROUTE-06 FR-EC-ROUTE-07 FR-EC-ROUTE-08 FR-EC-MODEL-01

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-G06	화면 유형	페이지
화면명	Cost Control·예산	화면 경로	/p/{proj}/control/economics/budget	접근 권한	FinOps
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EC-CTRL-01 FR-EC-CTRL-04 FR-EC-CTRL-05 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

조직·프로젝트·팀·키·과업 단위 계층 예산을 기간별로 설정하고 소진율과 soft(80%)·hard 조치(경고·강등·차단)를 관리한다. 도구 결과 트리밍·턴 요약·LLMLingua 압축 등 컨텍스트 압축 정책, 시간당 비용 이상 탐지와 원인 드릴다운, 지난달 실트래픽 재생 what-if 를 함께 본다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	계층 예산 표	표	budget{scope, amount_usd, period daily/weekly/monthly/per_task, soft_pct, hard_action, reset_at, tz}. 잔액은 Redis 실시간 +ClickHouse 대사	FR-EC-CTRL-01 CMP-03
2	조치 편집	게이지 + radio	소진 게이지, hard 조치 경고/강등/차단, 알림 채널·{테스트 알림}. 상태 변화 시 budget.state_changed → 게이트웨이 집행	FR-EC-CTRL-01 SCR-F04
3	hard 조치 선택	radio	강등 선택 시 downgrade_to alias 필수, 차단 시 영향 에이전트 수 표시	FR-EC-CTRL-01 MSG-022
4	예산 경고 배너	배너	80% 도달 시 황색 칩·배너, 100% 도달 시 조치 적용 안내	ST-09 MSG-011 MSG-012
5	비용 이상 탐지	막대 + 카드	스코프별 시간당 비용 STL 분해 + MAD z>4 또는 전주 동시간 3배 → 알림(Slack·Webhook·이메일). 카드 클릭 → 상위 trace·키·alias 드릴다운	FR-EC-CTRL-05 CMP-14
6	컨텍스트 압축 정책	toggle 목록	① 도구 결과 트리밍(2k/결과) ② 오래된 턴 요약(60%) ③ LLMLingua-2(0.5, 옵트인) ④ 검색 청크 제한. 전후 토큰·품질 기록	FR-EC-CTRL-04
7	what-if 재생	표 + button	지난달 usage_events 에 모델 치환·캐시율·배치 이관 가정을 적용해 재산출, 결과를 다운그레이드 추천과 연결	FR-EC-CTRL-07 SCR-G02
8	상속·권한	배너	상위 예산을 넘는 하위 예산은 저장 불가(완화 불가). prod 변경 확인	ST-07 MSG-010 MSG-009

관련 요구사항(PRD): FR-EC-CTRL-01 FR-EC-CTRL-04 FR-EC-CTRL-05 FR-EC-CTRL-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-H01	화면 유형	페이지
화면명	Guardrails 개요	화면 경로	/p/{proj}/control/guardrails	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GR-PII-01 FR-GR-PII-08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 07 GUARDRAILS 카드의 4타일(Input/Output Safety·Policy Enforcement·Jailbreak Defense·PII Redaction)을 그대로 그리고 타일마다 상태·지표를 겹친다. 경계 파이프라인(입력·검색·도구·출력)별 판정 수와 차단율·오탐률을 보여 주며, 전 경계 공통인 PII·비밀 탐지 엔진 상태를 요약한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	07 카드 머리	개념 카드	도식 번호·제목·부제 유지, 활성 정책 번들 버전·서명 상태·환경 표시. 서명 미검증 번들은 적색 배지·적용 차단	CMP-04 ST-10 MSG-006
2	Input/Output Safety 타일	아이콘 타일	24h 판정 수·차단율·오탐률, 상태(정상·주의·정지) 배지. 클릭 → SCR-H02	CMP-06 SCR-H02
3	Policy Enforcement 타일	아이콘 타일	PDP p99 지연, HITL 승인 대기 건수. 클릭 → 정책 편집기(SCR-H03), 대기 건 → 승인함	SCR-H03 MSG-014
4	Jailbreak Defense 타일	아이콘 타일	탐지 건수·최근 레드팀 ASR, 기준(5%) 근접 시 주의(황). 클릭 → SCR-H04	SCR-H04 CMP-11
5	PII Redaction 타일	아이콘 타일	PII 탐지 엔진(Presidio Analyzer, 유형·위치·신뢰도, 임계 0.5, 엔티티 allow/deny) 마스킹 건수. 클릭 → SCR-H05	FR-GR-PII-01 SCR-H05
6	경계 파이프라인	흐름도 노드	input·retrieval·tool_call·tool_result·output 경계별 판정 수·차단/격리/승인 요청. 노드 클릭 → 해당 경계 편집	CMP-05 SCR-H02 SCR-H06
7	KPI 줄	지표	차단율·오탐률·fail-open 전환 수·기본 정책 팩 적용 여부. 수치 클릭 → 판정 로그 필터	SCR-H06 ST-01
8	PII·비밀 탐지 엔진	요약 패널	API 키·토큰·비밀번호를 gitleaks 규칙+엔트로피로 탐지해 SECRET_* 마스킹, 원문 재사용 금지, 발견 시 PLT-SEC 키 폐기 권고	FR-GR-PII-08 FR-GR-PII-01 MSG-024
9	도식 불릿·Add early	안내	원본 문구 유지. 신규 프로젝트 baseline-v1 자동 적용, 상위 정책 완화 불가(더 엄격하게만)	ST-07 MSG-010

관련 요구사항(PRD): FR-GR-PII-01 FR-GR-PII-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-H02	화면 유형	페이지
화면명	Input/Output Safety	화면 경로	/p/{proj}/control/guardrails/safety	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GR-IO-01 FR-GR-IO-02 FR-GR-IO-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

5개 경계(input·retrieval·tool_call·tool_result·output)마다 검사기 체인을 지정한다. 싼 검사부터 실행하는 계단식 판정, 입력 병렬·출력 스트리밍 검사, 유해성 공급자 조합, 주제·브랜드 보호, 출력 형식·싱크 안전, 근거·고지를 설정하고 섀도 모드로 임계값을 조정한 뒤 승격한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	경계 선택	목록	enum 고정 5경계별 단계 수·모드 표시. 선택 경계의 GuardPipeline(DAG) 편집, 모든 요청이 체인을 통과	FR-GR-IO-01 CMP-03
2	계단식 단계 표	표·편집	tier 0 결정적→1 경량 분류기→2 LLM 판정. 단계별 mode·timeout·on_error, 확정 판정 시 short-circuit(floor 0.9)	FR-GR-IO-02 FR-GR-IO-01
3	병렬·스트리밍	toggle	입력 검사를 모델 호출과 동시 실행(차단 시 스트림 취소), 출력 청크 200/overlap 50 검사, 위반 시 guard_block·경고 치환	FR-GR-IO-03
4	유해성 공급자	checkbox	자체호스트(Llama Guard·ShieldGemma)·상용 API 선택·조합, MLCommons S1~S14 매핑, 집계 any/max/vote	FR-GR-IO-04
5	주제·브랜드 보호	설정 패널	허용/거부 주제(임베딩 유사도 0.78), 경쟁사·금칙어 사전(형태소 정규화), 거절 템플릿 지정	FR-GR-IO-05
6	출력 형식·싱크 안전	설정 패널	JSON Schema 검증 실패 시 reask(최대 2)/fix/exception, html·sql·shell 싱크별 인젝션 검사, 코드 출력 스캔	FR-GR-IO-06
7	근거·AI 생성 고지	설정 패널	문장별 grounding_score·인용 필수, 규제 프로파일이 켜면 banner/inline/metadata 고지 (ko/en)	FR-GR-IO-07 SCR-H03
8	임계값·섀도 모드	slider·button	shadow 는 판정만 기록, 골든셋 PR 곡선으로 max_fpr/min_recall 기준 임계 제안. 승격은 정책 버전 변경으로만	FR-GR-IO-09 SCR-I02
9	시험 입력	input·결과	샘플 입력을 현재 체인으로 판정, 단계별 점수·지연·차단 규칙 표시. 저장 없음	MSG-013 CMP-11

관련 요구사항(PRD): FR-GR-IO-01 FR-GR-IO-02 FR-GR-IO-03 FR-GR-IO-04 FR-GR-IO-05 FR-GR-IO-06 FR-GR-IO-07 FR-GR-IO-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-H03	화면 유형	페이지
화면명	**정책 편집기**	화면 경로	/p/{proj}/control/guardrails/policies	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GR-POL-03 FR-GR-POL-06 FR-GR-POL-07 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

정책 as code 편집기다. 좌측 상속 트리(Platform→Org→Project→Env)와 기본 정책 팩, 중앙 YAML/Rego/Colang 편집기와 검증·과거 트래픽 재생, 우측 규제 매핑 커버리지와 버전 diff 를 한 화면에 둔다. 승인 규칙(4-eyes·자기승인 금지)과 대화 흐름 레일도 여기서 선언한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	정책 트리·상속	tree	Platform→Org→Project→Env 상속. 상위 고정 값은 자물쇠·상위 링크, 더 엄격하게만 변경 가능	ST-07 MSG-010 CMP-08
2	기본 정책 팩	요약	프로젝트 생성 시 baseline-v1(+산업 오버레이 finance-kr 등) 자동 바인딩. 기본값 약화는 사유 입력·승인 필요	FR-GR-POL-07
3	정책 편집기	code editor	policy.yaml·*.rego·*.co 탭, 스키마 자동완성. Colang 2.x dialog_rails 로 허용 대화 흐름·거절 응답 선언(1.0 호환)	FR-GR-POL-03 CMP-08
4	승인 규칙	code 블록	irreversible → require_approval, action_preview(요약·인자·dry-run·diff) 필수, 고위험 quorum 2·요청자≠승인자	FR-GR-POL-06 MSG-014
5	검증 결과	체크 목록	opa test·regal lint·스키마 검증·상위 잠금 위반 검사. 하나라도 실패하면 〔PR 생성·게시〕 비활성	FR-GR-POL-10 ST-03
6	트래픽 재생 diff	표·button	최근 7일 판정 입력 리플레이 → 새로 차단/해제/승인 요구 건수. 임계 초과 시 머지 차단	FR-GR-POL-10 MSG-022
7	규제 매핑	매트릭스	OWASP LLM·ASI·NIST 600-1·ISO 42001·EU AI Act·AI 기본법 통제 커버리지(none/partial/full), 미통제 경고·템플릿 추천	FR-GR-POL-08
8	버전 diff·게시	diff·dialog	semver 번들 diff, cosign 서명 후 배포. prod 게시는 이름 입력 확인, 미서명 번들 적용 차단	MSG-009 ST-10 MSG-006

관련 요구사항(PRD): FR-GR-POL-03 FR-GR-POL-06 FR-GR-POL-07 FR-GR-POL-08 FR-GR-POL-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-H04	화면 유형	페이지
화면명	Jailbreak Defense·레드팀	화면 경로	/p/{proj}/control/guardrails/jailbreak	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GR-JB-01 FR-GR-JB-02 FR-GR-JB-04 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

직접·간접 프롬프트 주입, 목표 이탈, 시스템 프롬프트 유출, 세션 단위 적응형 공격 탐지기를 설정하고 비신뢰 데이터의 흐름을 태깅한다. 레드팀(promptfoo·garak·PyRIT)을 CI 로 돌려 ASR 이 기준을 넘으면 배포를 막고, 우회 사례와 한국어 탈옥 코퍼스를 회귀셋으로 되돌린다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	직접 인젝션 탐지기	표 행	Prompt Guard 2(86M/22M) ONNX CPU, 512토큰 윈도 최대 점수, YARA·휴리스틱 보조, 한국어 보정 헤드. 임계 이상 차단	FR-GR-JB-01
2	간접 인젝션 스캔	표 행	retrieval·tool_result 청크 분류 + 숨김 텍스트(제로폭·hidden·alt·ANSI) 탐지, 위반 청크 drop/quarantine	FR-GR-JB-02
3	목표 이탈 검사	표 행	사용자 목표+최근 N 스텝 → 판정 LLM {aligned, reason}. AL·ACT 직전, risk_tier≥2 도구만 적용, 이탈 시 중단	FR-GR-JB-05 SCR-C04
4	프롬프트 유출·세션	표 행	카나리 토큰·5-gram 겹침 leak_ratio〉0.3 차단 / 세션 위험 EWMA 임계 초과 시 GW 레이트 페널티·tier2 강제	FR-GR-JB-06 FR-GR-JB-09
5	신뢰 태깅	badge·설정	system/developer/user/tool_untrusted 라벨·source_id, 비신뢰 데이터는 격리 LLM 처리, 도구 인자 전파 시 deny/승인	FR-GR-JB-04 FR-GR-JB-03 MSG-014
6	레드팀 CI 실행	표·button	정책·모델·프롬프트 변경마다 promptfoo redteam·garak·PyRIT 실행, ASR 산출. 〔지금 실행〕 진행률 실시간	FR-GR-JB-07 SCR-I03
7	공격 코퍼스	표	공개 탈옥셋·HarmBench·AgentDojo·운영 FN 신고 버전관리, 한국어 변형 증강기, 라이선스 필드, EV-GOLD 발행	FR-GR-JB-08 SCR-I02
8	OWASP 히트맵·게이트	badge grid	플러그인 × 결과 색+텍스트. max_asr 0.05 초과 시 EV-REG 게이트가 배포 차단	FR-GR-JB-07 MSG-016 CMP-11
9	우회 사례	표·button	우회 성공 샘플 목록·조치. 〔회귀셋에 추가〕 → 골든셋 검수 대기, 원문은 PII 정화 후 저장	FR-GR-JB-08 MSG-024

관련 요구사항(PRD): FR-GR-JB-01 FR-GR-JB-02 FR-GR-JB-04 FR-GR-JB-05 FR-GR-JB-06 FR-GR-JB-07 FR-GR-JB-08 FR-GR-JB-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-H05	화면 유형	페이지
화면명	PII Redaction	화면 경로	/p/{proj}/control/guardrails/pii	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GR-PII-02 FR-GR-PII-03 FR-GR-PII-04 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

한국형 인식기(주민·외국인·사업자등록번호, 전화·계좌·카드·주소, 인명·기관 NER)를 켜고 끄며 엔티티별 처리 연산자(마스킹·해시·가명화·암호화)를 정한다. 시험 텍스트 하이라이트로 결과를 확인하고, 역마스킹 볼트·로그/저장소 정화·문서 OCR·탐지 품질 평가를 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	한국형 식별번호	checkbox	주민·외국인·사업자등록번호·운전면허·여권 인식기. RRN 2020-10 이후분은 체크섬 불가 → 거부 대신 점수 가감, 문맥어 사전	FR-GR-PII-02
2	전화·계좌·카드·주소	checkbox	PhoneRecognizer(KR)+phonenumbers 검증, 은행별 계좌 패턴+문맥어, 카드 Luhn, 시도·도로명 정규식, 차량번호 선택	FR-GR-PII-03
3	인명·기관 NER	checkbox·select	KoELECTRA/GLiNER 모델 교체형 (ner_model_ref), 형태소 기반 성+이름 후보 휴리스틱 보조	FR-GR-PII-04
4	시험 텍스트	하이라이트	입력 문장에 엔티티 유형·점수 하이라이트, 가명화 결과·역마스킹 미리보기(권한 시). 저장 없음	FR-GR-PII-02 FR-GR-PII-05
5	처리 연산자	표·select	엔티티별 redact/mask/hash(테넌트 salt)/replace/encrypt/custom, 동일 원문→동일 가명 토큰(세션 HMAC)	FR-GR-PII-05
6	역마스킹·볼트	설정 패널	LLM 에는 가명만, 출력 경계에서 복원. pii:reveal 없으면 마스킹 유지, 퍼지 매칭, KMS 암호화 ttl	FR-GR-PII-06 ST-04
7	로그·저장소 정화	체크 목록	OTel Collector 전단·RAG 인덱싱 전·평가셋 편입 시 필수 정화, store_raw false 기본, 원문은 암호화+접근 감사	FR-GR-PII-07 MSG-024
8	문서·이미지 PII	진행률	첨부 PDF·스캔 이미지 OCR 후 bbox 레닥션, 대용량은 비동기 잡·진행률, 실패 시 ST-03	FR-GR-PII-09 ST-03
9	탐지 품질 평가	지표	합성 데이터(Faker ko_KR) 라벨셋으로 엔티티별 P/R/F1 주기 측정, min_recall 미달은 ✕·경고, EV-SCORE 추이	FR-GR-PII-10 SCR-I05

관련 요구사항(PRD): FR-GR-PII-02 FR-GR-PII-03 FR-GR-PII-04 FR-GR-PII-05 FR-GR-PII-06 FR-GR-PII-07 FR-GR-PII-09 FR-GR-PII-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-H06	화면 유형	페이지
화면명	**가드레일 판정 로그**	화면 경로	/p/{proj}/control/guardrails/verdicts	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GR-IO-08 FR-GR-IO-10 FR-GR-POL-09 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모든 가드레일 판정(시각·경계·규칙·판정·점수)을 조회하고, 오탐 신고를 예외·임계값 조정·회귀셋 편입으로 이어 준다. 검사기 장애 시 경계별 fail-open/closed 동작을 확인하고, 감사·인증용 규제 증적 패키지를 서명된 ZIP 으로 내보낸다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터 바	select·input	기간·경계·판정·trace/규칙 검색. 필터는 URL 에 저장, 공유 가능	CMP-02 CMP-03
2	트렌드	차트	일별 차단 건수·오탐 신고 건수 막대(색+범례 텍스트). 급증 시 경보 연계	FR-GR-IO-08 CMP-14
3	판정 표	table	GuardVerdict 레코드(OTel guard.* 속성). 원문 대신 PII 정화본 저장, 원문 보기는 guard:raw·사유 입력	FR-GR-IO-08 MSG-024 CMP-11
4	판정 상세	side panel	단계별 점수·지연·생략 여부, 정책 reasons, trace 링크, 매핑 통제 ID	FR-GR-IO-08 SCR-J03
5	오탐 신고	form	false_positive/negative 선택 → 큐 → 재현 → 승인 시 exceptions[](범위·만료 필수) 또는 골든셋 샘플 생성	FR-GR-IO-08 SCR-I02
6	장애 시 동작	표·note	stage 별 timeout·on_error. 기본 tool_call·output(PII) fail_closed, 저위험 input fail_open+경고, 서킷 브레이커 대체 공급자	FR-GR-IO-10
7	규제 증적 내보내기	form·button	프레임워크·기간 선택 → 판정 통계·차단·승인·레드팀 ZIP, 파일별 SHA-256 매니페스트·서명, 보존기간	FR-GR-POL-09
8	Spotlighting 기록	상세 필드	비신뢰 텍스트에 적용된 모드(delimit 무작위 경계·datamark·encode)와 출처별 설정을 판정마다 표시	FR-GR-JB-03

관련 요구사항(PRD): FR-GR-IO-08 FR-GR-IO-10 FR-GR-POL-09 FR-GR-JB-03

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-I01	화면 유형	페이지
화면명	Evals 개요	화면 경로	/p/{proj}/reliability/evals	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EV-GOLD-01 FR-EV-GOLD-02 FR-EV-GOLD-09 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 06 EVALS 카드의 흐름 Golden Datasets → Regression Suites → LLM-as-Judge → Score & Trend 를 그대로 그리고 단계별 수치를 겹친다. Score 에서 골든셋으로 되돌아가는 승격 흐름, 최근 실행 결과와 환경별 배포 게이트 상태를 한눈에 보여 준다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	06 카드 머리	개념 카드	도식 번호·제목·부제 유지, 스위트 정의 파일·최근 실행 시각 표시	CMP-04 FR-EV-REG-01
2	Golden Datasets 노드	흐름도 노드	데이터셋·항목 수(CRUD 진입), 최신 불변 버전, PII 마스킹률. 클릭 → SCR-I02	FR-EV-GOLD-01 FR-EV-GOLD-02 FR-EV-GOLD-09
3	Regression Suites 노드	흐름도 노드	스위트 수·오늘 실행·통과/실패·CI 연결 수, 실패 시 적색 배지. 클릭 → SCR-I03	CMP-05 SCR-I03
4	LLM-as-Judge 노드	흐름도 노드	judge 수·보정 여부·미보정 κ, 미보정 judge 는 게이트 사용 금지 주의. 클릭 → SCR-I04	SCR-I04 CMP-11
5	Score & Trend 노드	흐름도 노드	통과율·변화, 드리프트 경보 수, 승격 대기 수. 클릭 → SCR-I05	SCR-I05
6	되돌림 화살표	점선 링크	도식에 없는 승격 루프: 저점수 trace → 골든셋 후보 검수 큐로 이동	SCR-I02 SCR-J03
7	최근 실행	table	스위트·대상·통과율·게이트. atlas-eval.yaml 선언(데이터셋@버전·타깃·채점기·임계값)을 코드와 함께 리뷰	FR-EV-REG-01 CMP-03
8	배포 게이트 상태	badge·배너	환경별 게이트 판정. 기준 미달 시 배포 중단·사유와 실행 상세 링크	MSG-016 SCR-L09 CMP-09

관련 요구사항(PRD): FR-EV-GOLD-01 FR-EV-GOLD-02 FR-EV-GOLD-09 FR-EV-REG-01

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-I02	화면 유형	페이지
화면명	**골든셋 목록·상세**	화면 경로	/p/{proj}/reliability/evals/datasets	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EV-GOLD-01 FR-EV-GOLD-02 FR-EV-GOLD-03 외 7	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

과업별 골든셋을 만들고 항목(입력·기대출력·루브릭·태그)을 편집한다. 버전은 불변 스냅샷으로 고정되며, 검수 상태머신·출처 계보·dev/holdout 분할·trace 승격·합성 생성·PII 보호와 외부 플랫폼 가져오기/내보내기를 한 화면에서 다룬다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	데이터셋 목록	table·button	이름·버전·항목 수·출처, 최근 사용 순. [+ 새 데이터셋], 항목은 input_schema 로 검증 후 추가·수정·삭제	FR-EV-GOLD-01 CMP-03
2	가져오기·내보내기	button	Langfuse·Phoenix·Braintrust·promptfoo 형식 매핑, JSONL/CSV 스트리밍 업로드(10만 행). 형식 오류는 행 단위 보고	FR-EV-GOLD-10 MSG-004 ST-05
3	버전 타임라인	timeline	copy-on-write 불변 스냅샷, 항목 content hash 매니페스트(Parquet), 실험은 버전 ID 만 참조	FR-EV-GOLD-02
4	항목 표·계보	table	입력·기대출력·출처(수동·합성·trace·레드팀)·상태, failure_mode 태그·lineage 로 커버리지 집계	FR-EV-GOLD-01 FR-EV-GOLD-07
5	검수 상태머신	badge 흐름	draft→in_review→approved→retired, 승인은 eval.curator 역할만, 라벨 이력 append-only	FR-EV-GOLD-06 ST-04
6	분할	bar	결정적 해시 분할(holdout_pct 20), 태그 층화 샘플, holdout 은 모델 채택 판정에만 사용	FR-EV-GOLD-08 SCR-K02
7	trace 승격 이력	목록	실패 trace 원클릭 승격 → 루트 입력·도구 결과·출력 추출, source_trace_id 연결, 마스킹 재적용 후 검수 대기	FR-EV-GOLD-03 SCR-J03
8	합성·RAG 생성	form·button	차원 데카르트 곱 샘플링·Evol 진화·중복 제거, 문서 코퍼스에서 질의·정답·근거 삼중항, 검수 20% 후 편입	FR-EV-GOLD-04 FR-EV-GOLD-05
9	데이터 보호·보존	체크·button	편입 시 PII 탐지·pii_status, 삭제 요청은 tombstone(삭제 우선), 테넌트 KMS 키 암호화	FR-EV-GOLD-09 SCR-H05 MSG-024

관련 요구사항(PRD): FR-EV-GOLD-01 FR-EV-GOLD-02 FR-EV-GOLD-03 FR-EV-GOLD-04 FR-EV-GOLD-05 FR-EV-GOLD-06 FR-EV-GOLD-07 FR-EV-GOLD-08 FR-EV-GOLD-09 FR-EV-GOLD-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-I03	화면 유형	페이지
화면명	**회귀 스위트**	화면 경로	/p/{proj}/reliability/evals/suites	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EV-REG-01 FR-EV-REG-03 FR-EV-REG-04 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

스위트(대상·지표·기준·CI 연결)를 관리하고 실행 결과의 통과/실패와 회귀 사례 diff 를 본다. 코드 채점기·반복 시행 pass^k·변경 트리거 자동 실행·비용 상한·샌드박스 격리를 설정하며, 레드팀 공격 케이스도 스위트로 상시 점검한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	스위트 표	table	대상·지표·기준·CI 연결·최근 결과. 행 클릭 → 실행 목록, 실패는 적색+텍스트	FR-EV-REG-01 CMP-03 CMP-11
2	〔실행〕	button	선택 스위트 즉시 실행. 실행 전 비용 추정 표시, 실행 중 진행률, 중복 실행 방지	ST-01 FR-EV-REG-08
3	실행 결과 요약	badge	통과·실패·회귀(기준선 대비 pass→fail) 건수, 기준 미달 시 게이트 실패	MSG-016 SCR-I05
4	항목 결과·pass^k	table	epochs k 회 실행, 항목별 c/n, pass_hat_k=C(c,k)/C(n,k) 로 신뢰성 게이트	FR-EV-REG-04
5	회귀 사례 diff	code diff	기대 vs 실제 출력·상태. 코드 채점기(contains·regex·json_schema·python 샌드박스 5s·state_diff) 근거	FR-EV-REG-03
6	스위트 정의	code	atlas-eval.yaml(데이터셋@버전·타깃·채점기·임계값) 선언, promptfoo config import, JSON Schema lint	FR-EV-REG-01 CMP-08
7	변경 트리거	목록	harness 게시·모델 후보·MCP 도구 스키마·RAG 인덱스 변경 이벤트 구독, 의존 그래프로 영향 스위트만 실행	FR-EV-REG-07
8	예산·샌드박스	지표	항목×k×토큰×단가 추정, 상한 초과 시 중단·결과 캐시 / 코드 에이전트는 docker 격리·네트워크 차단	FR-EV-REG-08 FR-EV-REG-09 ST-09
9	레드팀 스위트	표 행	promptfoo redteam·garak 결과를 스위트로 가져와 GR-* 변경 시 실행, ASR 지표로 판정	FR-EV-REG-10 SCR-H04

관련 요구사항(PRD): FR-EV-REG-01 FR-EV-REG-03 FR-EV-REG-04 FR-EV-REG-07 FR-EV-REG-08 FR-EV-REG-09 FR-EV-REG-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-I04	화면 유형	페이지
화면명	LLM-as-Judge 설정·보정	화면 경로	/p/{proj}/reliability/evals/judge	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EV-JUDGE-01 FR-EV-JUDGE-02 FR-EV-JUDGE-03 외 7	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

루브릭·judge 모델·출력 형식을 버전으로 관리하고 단일·pairwise·배심원 모드와 편향 완화 옵션을 설정한다. 사람 라벨 대비 일치도(κ)·혼동행렬로 judge 를 보정하고, 루브릭 개정 시 재채점 diff, 온라인 샘플링과 비용 캐스케이드를 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	judge 목록	list·badge	judge 별 버전·상태(calibrated/uncalibrated), RAG 내장 judge(faithfulness·context precision/recall·answer_relevancy)	FR-EV-JUDGE-08 CMP-11
2	루브릭 편집	code editor	rubric_md·prompt_template·model_alias·output 형식 버전 관리(불변), 출력 JSON Schema {label, score, critique} 강제	FR-EV-JUDGE-01 CMP-08
3	모드·출력	radio·select	기본 이진 합/불+critique(CoT 는 critique 에만) / pairwise 는 A·B 순서 교환 2회, 불일치 시 tie·3차 판정	FR-EV-JUDGE-02 FR-EV-JUDGE-03
4	배심원·편향 완화	check	PoLL 다수결·평균·최소, 동일 계열 judge 금지 / logprob 가중·길이 정규화·간결성 항목·응답 익명화	FR-EV-JUDGE-04 FR-EV-JUDGE-07
5	사람 일치도 보정	지표·혼동행렬	보정셋 100건 Cohen's κ ·TPR/TNR·정확도, min_kappa 0.6 미달은 uncalibrated 로 게이트 사용 금지	FR-EV-JUDGE-05 MSG-016
6	criteria drift	table·button	새 버전으로 직전 실행 표본 shadow 재채점, 판정 변경 diff, 승인 시 active_version 전환	FR-EV-JUDGE-06
7	온라인 샘플링	code	prod trace 필터·sample_rate 로 비동기 채점, 결과를 OTel gen_ai.evaluation.result 로 원 span 에 연결	FR-EV-JUDGE-09 SCR-J03
8	비용 캐스케이드	흐름	코드 채점→소형→대형 judge, 신뢰도 〈escalate_threshold 만 상향, judge 호출도 GW 경유 비용 귀속	FR-EV-JUDGE-10 SCR-F06
9	pairwise 설정	radio	위치 교환 판정 불일치율을 judge 품질 지표로 보정 패널에 표시	FR-EV-JUDGE-03

관련 요구사항(PRD): FR-EV-JUDGE-01 FR-EV-JUDGE-02 FR-EV-JUDGE-03 FR-EV-JUDGE-04 FR-EV-JUDGE-05 FR-EV-JUDGE-06 FR-EV-JUDGE-07 FR-EV-JUDGE-08 FR-EV-JUDGE-09 FR-EV-JUDGE-10

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-I05	화면 유형	페이지
화면명	Score & Trend	화면 경로	/p/{proj}/reliability/evals/scores	접근 권한	Developer·Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EV-SCORE-01 FR-EV-SCORE-02 FR-EV-SCORE-03 외 6	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

스위트·지표 점수를 버전 축 추세로 보여 주고 온라인 드리프트·포화를 경보한다. 두 실행을 비교해 개선·퇴행과 통계적 유의성을 판단하고, 저점수 trace 를 골든셋 후보로 되돌리며, 버전별 스코어카드와 배포 판정 리포트를 만든다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	추세 차트	chart	스위트·지표별 점수를 시간/버전 축으로, 품질·비용/케이스·p95 다축 겹침, 배포·모델 전환 주석	FR-EV-SCORE-04 CMP-14
2	드리프트 경보	card	온라인 judge 점수 EWMA/CUSUM 변화점·입력 분포 PSI·KL, 기준선 7일. 경보는 OB 대시보드로	FR-EV-SCORE-05 SCR-J06
3	포화 감시	card	최근 N 실행 통과율 ≥98% 연속 시 saturated 태그, 더 어려운 과제 추가 권고	FR-EV-SCORE-06
4	골든셋 후보	text·button	score<t 또는 엄지 아래 trace 를 골든셋 검수 큐로 자동 제안, 일일 상한	FR-EV-SCORE-07 SCR-I02
5	실험 diff	badge·button	두 실행 항목 조인 → 개선/퇴행/동일 전이, 퇴행 우선 정렬·출력 diff·CSV 내보내기	FR-EV-SCORE-02
6	유의성 표	table	부트스트랩 95% CI(1,000회)·McNemar/Wilcoxon, significant 플래그로 노이즈 판별	FR-EV-SCORE-03
7	스코어카드	지표	과업 성공·pass^k·cost_per_task·p95·차단률 요약, 점수 저장·통과율·분포 집계를 모델 채택·성숙도에 공급	FR-EV-SCORE-09 FR-EV-SCORE-01 SCR-B07
8	사용자 피드백	요약	앱의 엄지·별점·코멘트를 trace 점수로 저장, 브라우저/서버 SDK, 익명 사용자 해시	FR-EV-SCORE-08
9	배포 판정 리포트	button	품질·비용·회귀 판정 요약 PDF, 조건부·차단 사유 명시, Org Admin 공유	MSG-016 SCR-L08

관련 요구사항(PRD): FR-EV-SCORE-01 FR-EV-SCORE-02 FR-EV-SCORE-03 FR-EV-SCORE-04 FR-EV-SCORE-05 FR-EV-SCORE-06 FR-EV-SCORE-07 FR-EV-SCORE-08 FR-EV-SCORE-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-J01	화면 유형	페이지
화면명	Observability 개요	화면 경로	/p/{proj}/reliability/observability	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-OB-TRACE-07 FR-OB-LOG-08 FR-OB-DEBUG-01 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식 08 카드의 흐름도 Traces → Logs → Debug → Dashboards & Alerts 를 그대로 화면 중앙에 두고, 각 타일 위에 수집량·오류율·이상 trace·활성 알림을 겹쳐 보여 준다. 하단에서 trace 를 DSL 로 바로 찾고, 주의 trace 를 Playground·단계 재실행으로 넘기며, 사용자·테넌트 삭제 요청을 처리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	흐름도 4타일	흐름도 노드	Traces→Logs→Debug→Dashboards & Alerts. 타일 클릭 시 SCR-J02/J04/J05/J06 로 이동, 로딩 중 스켈레톤·수집 0건이면 SDK 설치 안내	CMP-05 CMP-04 ST-01 ST-02
2	타일 지표 오버레이	배지	span 수·오류율·PII 치환 수·anomaly 수·SLO 번레이트·활성 알림 수. 오류율 1% ↑ 주황, 5% ↑ 빨강, 알림 클릭 시 SCR-J07	CMP-11 SCR-J07 ST-03
3	빠른 trace 검색	DSL 입력	필터 DSL(모델·에이전트·사용자·오류·비용·점수·태그)로 검색해 SCR-J02 로 결과 전달. 문법 오류는 위치 표시(MSG-004)	FR-OB-TRACE-07 MSG-004
4	저장된 필터	목록	자주 쓰는 DSL 을 이름으로 저장·공유, 건수 실시간 표시. ClickHouse spans 정렬키(org, project, start_time)로 1초 내 집계	FR-OB-TRACE-07 SCR-J02
5	주의 trace 표	표	루프 이상·저점수·오류 trace. (Playground)는 span 의 프롬프트 이름·버전·messages 복원 후 SCR-J05 로 열어 원본 vs 재실행 비교	FR-OB-DEBUG-01 SCR-J05
6	단계부터 재실행	버튼	AL-RUN checkpoint_id 에서 재개, 이전 단계 결과 고정, 분기는 새 trace(atlas.replay.of)로 연결. 체크포인트 없는 trace 는 비활성	FR-OB-DEBUG-02 SCR-J05
7	삭제 요청(DSR)	표 + 위험 버튼	user_id/테넌트 단위 trace 본문 삭제(lightweight delete + 객체 저장소). 등록 시 MSG-002 확인, 연결 골든셋 항목에 tombstone 통지	FR-OB-LOG-08 MSG-002 SCR-I02
8	도식 문구·원칙	안내	도식 불릿 그대로 표기. 본문은 기본 redacted 저장이며 원문 열람은 별도 권한, 마스킹 안내 MSG-024	MSG-024 SCR-J04

관련 요구사항(PRD): FR-OB-TRACE-07 FR-OB-LOG-08 FR-OB-DEBUG-01 FR-OB-DEBUG-02

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-J02	화면 유형	페이지
화면명	Trace 탐색	화면 경로	/p/{proj}/reliability/traces	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-OB-TRACE-01 FR-OB-TRACE-03 FR-OB-TRACE-04 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모든 에이전트·외부 앱이 OTLP 로 보낸 trace 를 기업·프로젝트·에이전트·상태·비용·지연으로 거르고 DSL 로 검색한다. 같은 대화(gen_ai.conversation.id)의 trace 를 세션으로 묶어 시간순으로 보여 주고, A2A·MCP 경계의 컨텍스트 전파 여부, 수집 엔드포인트·SDK·샘플링·외부 백엔드 팬아웃 설정을 한 화면에서 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터 바	선택 ×5	에이전트·상태·모델·비용·지연 필터. 기업·프로젝트는 상단 바 범위 상속, 변경 즉시 URL 쿼리 반영·저장 가능	FR-OB-TRACE-07 CMP-02
2	DSL 검색	입력	gen_ai.request.model·atlas.cost.usd·score.* 조건식, 본문 전문 검색은 bloom filter 인덱스. 문법 오류 MSG-004	FR-OB-TRACE-07 MSG-004
3	trace 표	표	시작·trace·에이전트·세션·span 수·비용·지연·상태. 행 클릭 → SCR-J03(워터폴/트리/그래프). 결과 0건 ST-02	FR-OB-TRACE-03 SCR-J03 ST-02
4	전파 열	배지	A2A 헤더·MCP _meta 의 traceparent 연속성 표시. 끊김 ⚠ 은 원격 에이전트 미지원 사유 툴팁	FR-OB-TRACE-04 MSG-019
5	세션 묶음	타임라인	session.id/gen_ai.conversation.id 기준 trace 시간순 스트림, 점 색 = 상태, 세션 합계 비용. 전파 체크(baggage atlas.org_id)	FR-OB-TRACE-03 FR-OB-TRACE-04 CMP-13
6	수집 엔드포인트	정보	OTLP/HTTP :4318, gRPC :4317, collector(tail sampling·batch·memory_limiter). x-atlas-project-key → atlas.project_id	FR-OB-TRACE-01
7	SDK 스니펫	코드	atlas_otel.init 한 줄로 LLM SDK·프레임워크·벡터DB 계측 자동 로드, semconv opt-in 기본. TS/Go 탭 제공	FR-OB-TRACE-05
8	샘플링 정책	키-값	ERROR·cost_keep 초과 100% 보존, 나머지 ob.sample.rate(prod 권장 0.2). 헤드 샘플링은 선택 불가. prod 변경 MSG-009	FR-OB-TRACE-08 MSG-009
9	팬아웃 exporter	목록 + 토글	otlphttp/〈name〉 로 Datadog·Langfuse·Phoenix 동시 전송, 테넌트별 라우팅, 본문 속성 제거 옵션	FR-OB-TRACE-09 MSG-024

관련 요구사항(PRD): FR-OB-TRACE-01 FR-OB-TRACE-03 FR-OB-TRACE-04 FR-OB-TRACE-05 FR-OB-TRACE-07 FR-OB-TRACE-08 FR-OB-TRACE-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-J03	화면 유형	페이지
화면명	Trace 상세 (span 트리)	화면 경로	/p/{proj}/reliability/traces/{trace}	접근 권한	Operator·Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-OB-TRACE-02 FR-OB-TRACE-06 FR-OB-LOG-06 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

trace 1건의 에이전트 루프를 워터폴·트리·에이전트 그래프로 보고, 선택 span 의 gen_ai.* 표준 속성(토큰·비용·모델)과 마스킹된 입출력, 이벤트를 우측에 표시한다. AI Gateway span 과 앱 SDK span 이 한 trace 로 결합되고, 하단에서 가드레일·HITL 이벤트 로그와 열람 감사 기록을 보며, 골든셋 승격·replay·본문 삭제로 이어진다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	뷰 전환 탭	탭	워터폴(Gantt)·트리·에이전트 그래프(서브에이전트·A2A 위임 노드) 3뷰. ↑↓←→로 트리 탐색·접기	CMP-13 SCR-J02
2	span 워터폴	타임라인	gen_ai.operation.name(chat·execute_tool·invoke_agent·plan 등) 기준 해석·색 구분, 도구와 무관하게 동일 표시	FR-OB-TRACE-02 CMP-13
3	GW·MCP·A2A 배지	배지	GW-ROUTE 가 수신 traceparent 를 이어 만든 chat span 에 GW 표시, 프록시 전용 앱은 GW span 만으로 trace 구성	FR-OB-TRACE-06
4	표준 속성 패널	키-값	gen_ai.* 필드를 고정 순서·한글 라벨로, 비표준은 접기. semconv 핀 불일치 시 '별칭 매핑 적용'(OpenInference·Traceloop·구 gen_ai.system)	FR-OB-TRACE-02 CMP-10
5	입출력 본문	마스킹 뷰	redacted 본문({PII:TYPE}) 표시. 원문은 ob.payload.read 권한만, 없으면 '권한 필요' 자리표시(ST-04). 열람마다 audit_event	FR-OB-LOG-07 MSG-024 ST-04
6	연결 이벤트 로그	표	가드레일 결정·정책 결정·HITL 요청을 OTel Logs(event name)로 trace_id/span_id 상관 표시, 클릭 시 해당 span 선택	FR-OB-LOG-06 MSG-014
7	감사 기록	표 행	누가 어떤 trace 본문을 열람·내보냈는지 append-only 해시 체인으로 기록, 무결성 ✓/✗ 표시	FR-OB-LOG-07
8	골든셋 승격 ·replay	버튼	〔골든셋으로 승격〕 → 데이터셋·기대출력 선택 모달(SCR-I02), 〔replay〕 → SCR-J05 에 이 trace 로드	SCR-I02 SCR-J05
9	본문 삭제 요청	위험 버튼	해당 user_id 의 trace 본문 삭제(MSG-002 확인), 연결 골든셋 항목 tombstone 통지, 메타데이터는 유지	FR-OB-LOG-08 MSG-002

관련 요구사항(PRD): FR-OB-TRACE-02 FR-OB-TRACE-06 FR-OB-LOG-06 FR-OB-LOG-07 FR-OB-LOG-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-J04	화면 유형	페이지
화면명	**로그 검색**	화면 경로	/p/{proj}/reliability/logs	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-OB-LOG-01 FR-OB-LOG-02 FR-OB-LOG-03 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

단위 에이전트의 구조화 로그를 쿼리 바로 검색하고, 표에서 레벨·단위·메시지를 본다. 모든 본문은 저장 전 2단 마스킹(SDK 훅 → collector redaction + GR-PII)과 비밀 누출 차단을 거치며, 우측 패널에서 프로젝트의 payload 기록 모드·보존 TTL·legal hold·데이터 거주지 정책을 확인·변경한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	쿼리 바	입력 + 기간	level·unit·trace_id·event 조건 검색, 기간 선택. 문법 오류 MSG-004, 결과 0건 ST-02	CMP-02 MSG-004 ST-02
2	로그 표	표	시각·레벨·단위·메시지. 치환 토큰 〔PII:TYPE〕 그대로 표시, trace_id 클릭 → SCR-J03	FR-OB-LOG-02 MSG-024 SCR-J03
3	비밀 누출 배너	배너	sk-·AKIA·ghp_ 접두어와 고엔트로피 문자열 탐지 시 제거, atlas.ob.secret_leak_detected → 키 로테이션 권고	FR-OB-LOG-03 CMP-16
4	payload 기록 모드	radio	none/metadata/redacted(기본)/full. 대상: input·output messages·system_instructions·tool 인자/결과. 기업 잠금 시 ST-07·MSG-010	FR-OB-LOG-01 ST-07 MSG-010
5	마스킹 미리보기	입력→결과	샘플 입력의 치환 결과 실시간 하이라이트. 한국어 주민번호·휴대폰·계좌 recognizer, 가역 토큰화는 테넌트 KMS	FR-OB-LOG-02
6	보존 TTL	키-값	payload 30일·span 메타 90일·집계 400일 (ob.retention.*), 오래된 파티션 S3 tiered 이동	FR-OB-LOG-04
7	legal hold	토글	켜면 TTL 삭제·DSR 삭제 중지, 사유·기간 입력 필수. prod 변경은 MSG-009 확인 후 감사 기록	FR-OB-LOG-04 MSG-009
8	데이터 거주지	키-값	테넌트 region(KR/EU) → collector 라우팅 커넥터로 지역 클러스터 분기, 교차 지역 쿼리 차단	FR-OB-LOG-05

관련 요구사항(PRD): FR-OB-LOG-01 FR-OB-LOG-02 FR-OB-LOG-03 FR-OB-LOG-04 FR-OB-LOG-05

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-J05	화면 유형	페이지
화면명	Debug — Replay·Playground	화면 경로	/p/ {proj}/reliability/debug/ {trace}	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-OB-DEBUG-01 FR-OB-DEBUG-02 FR-OB-DEBUG-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

문제 trace 의 정확한 입력(프롬프트 버전·변수·도구 결과)을 복원해 프롬프트·모델·파라미터를 바꾸거나 특정 단계부터 다시 돌리고, 원본과 재실행 결과를 좌우 diff 로 비교한다. 도구 결과를 기록값으로 고정하는 mock replay, n 회 분포 재실행, 실패 유형 코드북(open/axial coding), 주석·공유, 수정 케이스의 골든셋 편입까지 한 화면에서 이어진다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	루프 이상 배너	배너	trace 당 LLM 호출 〉 ob.debug.max_llm_calls(30), 같은 도구·인자 연속 ≥3, 토큰 급증 시 anomaly 태그와 AL-EXIT 연계 이벤트 표시	FR-OB-DEBUG-08 MSG-015 CMP-16
2	Playground 파라미터	선택 ×4	span 의 gen_ai.prompt.name/version·messages 복원 후 프롬프트 버전·모델 별칭·temperature 변경. 실행은 GW 별칭 경유(비용 귀속)	FR-OB-DEBUG-01
3	재개 단계	선택	AL-RUN checkpoint_id 목록에서 단계 선택, 이전 단계 결과 고정. 분기 실행은 새 trace 로 atlas.replay.of 연결	FR-OB-DEBUG-02
4	도구 mock 모드	선택	strict: 기록된 gen_ai.tool.call.result 로만 응답, fallback-live: 불일치 호출은 실제 호출 + 경고. 비가역 도구는 mock 강제	FR-OB-DEBUG-03 MSG-014
5	원본 vs 재실행 diff	좌우 패널	단계 목록·최종 출력 텍스트 diff(삭제 빨강·추가 초록), 비용·지연 비교. 재실행 실패 ST-03	FR-OB-DEBUG-01 FR-OB-DEBUG-02 ST-03
6	분포 재실행	표	runs=n(기본 5), 도구 시퀀스 경로 빈도표, 최종 출력 임베딩 군집, 성공률 → pass^k 즉시 계산	FR-OB-DEBUG-04
7	오류 분석 코드북	파레토 막대	주석 큐(무작위 100건) 자유 태그 → LLM 보조 군집 제안 → 사람 확정. 빈도순 막대, EV-GOLD failure_mode 로 공유	FR-OB-DEBUG-06 SCR-I02
8	주석·공유	스레드	span 대상 annotation(작성자·본문·라벨), @멘션 알림, 권한 있는 사용자만 열리는 공유 링크	FR-OB-DEBUG-07
9	골든셋에 추가	주 버튼	FR-EV-GOLD-03 호출. 기대출력 = 수정 후 출력 또는 직접 작성, 대상 스위트 선택 모달 → 검수 큐 편입	FR-OB-DEBUG-05 SCR-I02

관련 요구사항(PRD): FR-OB-DEBUG-01 FR-OB-DEBUG-02 FR-OB-DEBUG-03 FR-OB-DEBUG-04 FR-OB-DEBUG-05 FR-OB-DEBUG-06 FR-OB-DEBUG-07 FR-OB-DEBUG-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-J06	화면 유형	페이지
화면명	**대시보드**	화면 경로	/p/{proj}/reliability/dashboards	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-OB-DASH-01 FR-OB-DASH-02 FR-OB-DASH-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

지연 p50/p95·TTFT·오류율·토큰·비용·품질 점수·종료 사유를 기본 LLM 대시보드(위젯 12종)로 보고, 시계열에 배포·모델 전환·프롬프트 게시 시점과 계절성 고려 이상 탐지를 겹친다. SLO 번레이트·비용 귀속·외부 메트릭 내보내기를 함께 보여주며, 편집 모드에서 쿼리·차트를 조합한 팀별 대시보드를 만든다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터	선택 ×4	기간·모델·에이전트·프롬프트 버전. 모든 위젯에 동시 적용, URL 로 공유	FR-OB-DASH-01 CMP-02
2	핵심 지표 위젯	KPI 타일	gen_ai.client.operation.duration·time_to_first_chunk·inference.usage.* + span 집계. 전주 대비 증감, 예산 ST-09 연동	FR-OB-DASH-01 CMP-14 ST-09
3	배포·변경 주석	시계열 오버레이	atlas.plt.deploy.completed·atlas.bl.model.promoted·atlas.bl.harness.published 이벤트를 점선으로, 클릭 시 해당 배포·모델 화면	FR-OB-DASH-06 SCR-K01
4	이상 탐지 마커	마커	STL 분해 + MAD z-score 로 비용/시간·오류율·호출 수 급변 표시, 민감도 ob.anomaly.sensitivity. 정적 임계 불필요	FR-OB-DASH-07
5	SLO 번레이트	게이지	지연·오류·비용·품질 SLO 의 1h/6h 멀티윈도우 번레이트, 28d 오류 예산. 품질 SLO = 온라인 judge 이동평균. 클릭 → SCR-J07	FR-OB-DASH-03 SCR-J07
6	비용 귀속	표	사용자·기능·프롬프트 버전·에이전트별 atlas.cost.usd 합계와 cache_hit_rate. EC-CTRL·GW-COST 와 같은 단가표	FR-OB-DASH-05 CMP-10
7	편집 모드·내보내기	버튼	위젯 = (쿼리 DSL, 시각화, 차원) 추가·배치, JSON 정의 저장·내보내기, Grafana ClickHouse 데이터소스 플러그인. 저장 MSG-001	FR-OB-DASH-02 MSG-001
8	외부 메트릭 내보내기	체크 목록	/metrics Prometheus exposition + OTLP metrics export, 카디널리티 제한(사용자 ID 차원 제외)	FR-OB-DASH-08

관련 요구사항(PRD): FR-OB-DASH-01 FR-OB-DASH-02 FR-OB-DASH-03 FR-OB-DASH-05 FR-OB-DASH-06 FR-OB-DASH-07 FR-OB-DASH-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-J07	화면 유형	페이지
화면명	**알림 규칙·SLO**	화면 경로	/p/{proj}/reliability/alerts	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-OB-DASH-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

SLO 목록에서 목표·창·오류 예산 소진·멀티윈도우 번레이트를 보고, 규칙(expr·for·severity)을 편집해 Slack·이메일·PagerDuty·웹훅으로 라우팅한다. Alertmanager 호환 그룹화·억제·침묵으로 중복을 묶고, 알림 이력의 각 경보에는 조건을 만족한 대표 trace 5개와 관련 배포 주석이 붙는다.




관련 요구사항(PRD): FR-OB-DASH-04

No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	SLO 목록	표	SLO 별 목표·창·오류 예산 소진·1h/6h 번레이트·상태. 행 클릭 시 규칙 편집 로드, SLO 정의는 SCR-J06 과 공유	FR-OB-DASH-04 SCR-J06 CMP-03
2	예산 소진 막대	진행 막대	30% 미만 초록·30~70% 주황·70%↑ 빨강 + 텍스트 병기. 100% 소진 시 배포 동결 권고 배너	FR-OB-DASH-04 CMP-11
3	규칙 식	코드 편집기	expr·for·severity 입력, 저장 전 구문 검사·최근 7일 백테스트(발화 횟수). 오류 MSG-004	FR-OB-DASH-04 CMP-08 MSG-004
4	채널 라우팅	목록	severity 별 PagerDuty·Slack·이메일·웹훅 수신자. 웹훅은 HMAC 서명, 실패 3회 시 대체 채널	FR-OB-DASH-04
5	그룹화·억제·침묵	키-값	group_by 로 중복 묶음, critical 발화 시 warning 억제(inhibit), 배포 창 silence 예약	FR-OB-DASH-04
6	알림 이력	카드 목록	발생·해결 시각, severity 배지, 묶음 건수, 확인(ack)·침묵 생성. 해결 시 resolved 로 전이	FR-OB-DASH-04 ST-02
7	대표 trace 링크	링크 ×5	경보 조건을 만족한 대표 trace 5개 첨부(exemplar), 클릭 → SCR-J03 · 관련 배포 주석 표시	FR-OB-DASH-04 SCR-J03
8	테스트·저장	버튼	[테스트 발송]은 샘플 경보를 채널에 전송, 저장은 prod 환경이면 MSG-009 확인 후 적용·감사 기록, 성공 MSG-001	FR-OB-DASH-04 MSG-009 MSG-001

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-K01	화면 유형	페이지
화면명	**모델 레지스트리**	화면 경로	/o/{org}/reliability/models	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EC-MODEL-07 FR-BL-MODEL-01 FR-BL-MODEL-02 외 3	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

기업 공통 모델 카탈로그다. 상단에 원본 도식 09 의 Handcrafted Cleverness → General Methods + Compute 곡선을 두고 등록 모델을 곡선 위 eval 점수로 찍는다. 모델 표는 공급자·가격·컨텍스트·모달리티·리전·eval·상태(candidate/active/retired)·EOL 을 보여 주고, 별칭·폴백 전환과 롤백, 수명종료 경고, 모델 카드 문서화를 한 화면에서 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	도식 곡선 안내	차트	좌: 하네스 복잡도(수제 보정) 물결 → 우: 모델 eval 점수 상승 곡선. 점 클릭 시 모델 행 선택, 좌측 클릭 → SCR-K03	CMP-14 SCR-K03
2	상태 필터	칩	candidate/active/retired 건수 칩. 후보 모델은 트래픽 0% 로만 존재하며 SCR-K02 에서 채택	FR-BL-MODEL-01 SCR-K02
3	모델 표	표	provider·model_id·단가(input/output/cache/reasoning)·context_window·modalities·region·license·deprecation_date. 0건 ST-02	FR-BL-MODEL-01 ST-02
4	능력 메타데이터	열·상세	model_card: max_output·tools·structured_output·regions·tokenizer·price_ref. EC 모델 선택과 같은 레코드 공유	FR-EC-MODEL-07
5	카탈로그 동기화	상태 표시	공급자 모델 API·LiteLLM 가격표를 bl.catalog.sync_cron 주기로 동기화, 신규는 candidate 로, 실패 ST-03	FR-BL-MODEL-01 ST-03
6	별칭 카드	키-값	alias(name·target·fallback[]·version) 를 GW-ROUTE model_list 로 푸시. 앱은 별칭만 참조, 변경은 버전 기록	FR-BL-MODEL-02
7	전환·롤백	버튼	전환 시 기존 모델을 fallback 앞에 유지, atlas.bl.model.promoted 기록. 원클릭 롤백, prod 는 MSG-009 확인	FR-BL-MODEL-06 MSG-009
8	EOL 경고	배너	deprecation_date − now 〈 60일 (bl.eol_warn_days) 참조 스캔, 담당자 알림 + 대체 후보 자동 등록. 폐기 60일 전 공지	FR-BL-MODEL-07 FR-EC-MODEL-07
9	모델 카드	문서	용도·제한·스코어카드 링크·승인자. EU AI Act·AI 기본법 문서화 대응 Markdown/PDF export	FR-BL-MODEL-08

관련 요구사항(PRD): FR-EC-MODEL-07 FR-BL-MODEL-01 FR-BL-MODEL-02 FR-BL-MODEL-06 FR-BL-MODEL-07 FR-BL-MODEL-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-K02	화면 유형	페이지
화면명	**모델 채택 A/B**	화면 경로	/p/{proj}/reliability/models/ab	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EV-REG-02 FR-BL-MODEL-03 FR-BL-MODEL-04 외 2	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

새 모델을 후보 별칭으로 트래픽 0% 등록하면 해당 별칭을 쓰는 회귀 스위트가 자동으로 돌고, 품질(pass^4)·비용·지연을 현행과 비교해 승격/비용검토/보류를 판정한다. 승격 후보는 5→25→50→100% 카나리로 점진 확대하며 SLO 위반 시 자동 롤백되고, 자체 호스팅 후보는 오픈 웨이트 벤치 결과를 함께 본 뒤 채택·보류·롤백을 결정한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	후보 등록·자동 평가	체크 목록 + 진행	POST candidate(트래픽 0%) → atlas.bl.model.candidate_added → EV-REG 가 별칭 사용 스위트 전부 실행(보류셋 포함, k=4)	FR-BL-MODEL-03 SCR-I03
2	평가 타깃 어댑터	칩	prompt(렌더 후 GW)·agent(A2A message/send, Task 완료 폴링)·http 를 동일 방식으로 평가. x-atlas-eval-run-id 로 비용 귀속, 동시성 16	FR-EV-REG-02
3	후보 vs 현행 표	표	pass^4·비용/케이스·p95 를 현행 대비 차이로 표시. 개선 초록·악화 주황, 텍스트 병기	FR-BL-MODEL-04 CMP-11
4	채택 판정 배지	배지 + 규칙	규칙 DSL 결과 promote/review-cost/hold, 유의성 미충족 시 insufficient-evidence. 규칙은 SET 에서 편집	FR-BL-MODEL-04 MSG-016
5	카나리 단계	단계 표시	alias.weights 가중 라우팅, 배정 키 hash(user_id), 5→25→50→100%. 단계별 최소 표본 충족 전 다음 단계 비활성	FR-BL-MODEL-05 CMP-12
6	자동 롤백 규칙	배너	단계 중 오류율·p95·온라인 품질 SLO 위반 시 후보 0% 복귀, MSG-017 과 원인 SLO·대표 trace. 통계는 내장 또는 GrowthBook	FR-BL-MODEL-05 MSG-017
7	오픈 웨이트 벤치	표	lm-eval-harness 워커(vLLM 백엔드) 잡, bl.bench.tasks(mmlu·gsm8k·ko 벤치) 결과를 카탈로그에 첨부	FR-BL-MODEL-09 SCR-K01
8	결정 버튼	버튼 ×3	채택(다음 단계)·보류·롤백. prod 트래픽 변경은 MSG-009 확인, 최종 100% 는 SCR-K01 별칭 전환으로 기록	FR-BL-MODEL-05 MSG-009

관련 요구사항(PRD): FR-EV-REG-02 FR-BL-MODEL-03 FR-BL-MODEL-04 FR-BL-MODEL-05 FR-BL-MODEL-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-K03	화면 유형	페이지
화면명	**하네스 레지스트리**	화면 경로	/p/{proj}/reliability/harness	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-BL-HARN-01 FR-BL-HARN-02 FR-BL-HARN-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

시스템 프롬프트·도메인 규칙·하네스 매니페스트·보정 플래그를 코드 밖 레지스트리에서 버전·라벨로 관리하고, 사용처와 diff 를 본다. 약한 모델용 보정 로직은 플래그로 감싸 새 모델에서 제거 실험(ablation)을 돌려 removable 을 권고하며, 변경은 회귀 스위트 게시 게이트를 통과해야 production 라벨을 받는다. 하네스 복잡도 지표로 '수제' 부채를 보여 준다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	레지스트리 표	표 + 탭	prompt(불변 정수 버전·Jinja2/Mustache·변수 스키마·model_config·labels). SDK get_prompt 로컬 캐시 TTL 60s, span 에 prompt name/version 기록	FR-BL-HARN-01 CMP-03
2	규칙 세트 행	표 행	rule_set(YAML, 버전) — CEL 식 평가, 에이전트는 MCP validate_rule 로 조회, GR-POL 과 스키마 공유	FR-BL-HARN-02
3	매니페스트 행	표 행	harness.yaml(loop.max_turns·planner·repair_parser·tools[]·context.strategy), 에이전트 배포와 분리 게시 → atlas.bl.harness.published	FR-BL-HARN-03 SCR-L04
4	하네스 복잡도	지표 + 스파크	활성 보정 플래그·하드코딩 규칙·프롬프트 토큰·few-shot·model_id 분기(정적 분석) 수와 추세, MAT 에 공급	FR-BL-HARN-08 CMP-14
5	diff 뷰	코드	버전 간 줄 단위 diff(삭제 −·추가 +), 변수 스키마 변경 강조. 편집은 새 draft 버전 생성	FR-BL-HARN-01 FR-BL-HARN-02
6	보정 플래그	토글 목록	OpenFeature harness.〈component〉.enabled, 도입 이유·도입 모델·제거 조건 메타데이터 필수(누락 MSG-003). flagd/GrowthBook	FR-BL-HARN-04 MSG-003
7	제거 실험	권고	후보 모델 평가 시 각 1개 off + 전부 off 변형을 EV-REG 매트릭스로 자동 생성, 품질 차이 무의미·비용 개선이면 removable	FR-BL-HARN-05 SCR-K02
8	게시 게이트	체크 + 버튼	라벨 이동 → EV-REG 실행 → 통과 시 production. 실패 MSG-016 + diff 링크, 긴급 우회는 harness.publish.override + 사유·감사	FR-BL-HARN-06 MSG-016 MSG-009
9	자동 최적화	잡 버튼	DSPy(MIPROv2/GEPA)·Opik optimizer 잡, 목적함수 = EV 스코어, 결과는 draft 버전으로만 등록	FR-BL-HARN-07

관련 요구사항(PRD): FR-BL-HARN-01 FR-BL-HARN-02 FR-BL-HARN-03 FR-BL-HARN-04 FR-BL-HARN-05 FR-BL-HARN-06 FR-BL-HARN-07 FR-BL-HARN-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-K04	화면 유형	페이지
화면명	Compute 정책	화면 경로	/p/{proj}/reliability/compute	접근 권한	Developer·FinOps
우선순위	P0	PRD 추적	FR-BL-COMP-01 FR-BL-COMP-02 FR-BL-COMP-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

과업 유형·테넌트별 추론 노력(reasoning effort·thinking budget·max output), 반복 샘플링·자기일관성 전략과 검증기, 케이스당 상한 비용을 정책으로 정한다. 난이도 추정으로 쉬운 요청은 적게·어려운 요청은 더 생각하게 배분하고, reasoning 토큰 예산 80% 초과 시 effort 를 자동 하향하며, 품질-계산 곡선과 수제 CoT 체인 대체 판정으로 최적점을 찾는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	정책 표	표	compute_policy(match: agent/task_tag, effort low/medium/high, thinking_budget_tokens, max_output_tokens). 행 클릭 편집, prod 저장 MSG-009	FR-BL-COMP-01 MSG-009
2	전략·검증기·상한	표 열	best_of_n(n, verifier: 테스트·JSON 스키마·DB 상태·judge) 첫 통과 조기 종료 ·comp.max_samples_usd 상한 / 검증기 없으면 self_consistency(n≤8) 최빈값	FR-BL-COMP-03 FR-BL-COMP-04
3	난이도 기반 배분	막대	경량 분류기·RouteLLM 식 점수(입력 길이·도구 수·과거 실패율) → 버킷별 정책 매핑, 버킷 스코어카드로 재보정	FR-BL-COMP-02
4	reasoning 토큰 예산	게이지	gen_ai.usage.reasoning.output_tokens 집계와 비용을 따로 표시, 예산 80% ST-09·MSG-011	FR-BL-COMP-05 ST-09 MSG-011
5	자동 하향	배너	80% 초과 시 effort 한 단계 하향, atlas.bl.compute.downgraded 를 EC-CTRL 로 연계. 100% 는 EC 예산 차단 MSG-012	FR-BL-COMP-05 MSG-012
6	공급자 파라미터 변환	키-값	GW 가 OpenAI reasoning_effort·Anthropic thinking.budget_tokens 등으로 변환, 미지원 모델은 경고 후 무시	FR-BL-COMP-01 SCR-F01
7	품질-계산 곡선	차트	EV-REG 매트릭스(effort × n) 실행 결과의 파레토 프런티어, 수익 체감 구간 전 추천 설정 자동 산출. 표 보기 토글	FR-BL-COMP-06 CMP-14
8	수제 체인 대체 판정	표 + 버튼	기존 다단계 CoT 체인 vs 단일 호출 + high effort 의 품질·비용·지연 비교 → BL-HARN 제거 권고(SCR-K03)	FR-BL-COMP-07 SCR-K03

관련 요구사항(PRD): FR-BL-COMP-01 FR-BL-COMP-02 FR-BL-COMP-03 FR-BL-COMP-04 FR-BL-COMP-05 FR-BL-COMP-06 FR-BL-COMP-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L01	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 관리 — 목록**	화면 경로	/p/{proj}/agents	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-MGR-03 FR-PLT-MGR-04 FR-PLT-MGR-09	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

프로젝트에 등록된 47개 표준 단위 에이전트와 사용자 정의 에이전트를 레이어·개념·상태·환경으로 걸러 본다. 표는 단위 ID·버전·불변 리비전·환경별 상태·인스턴스·소속 멀티에이전트 시스템을 보여 주고, 행 액션으로 수정·배포·비활성·삭제를 시작한다. 삭제한 에이전트는 트래픽을 끊은 뒤 보존 기간 동안 '삭제 대기'로 남는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터 바	select·검색	레이어·개념·상태·환경 필터와 단위 ID·이름·skill 검색. 조건은 URL 쿼리로 보존, 결과 0건이면 ST-02	CMP-02 ST-02
2	보기 전환	토글	표/레이어/카드 보기. 레이어·카드 보기는 원본 도식 순서(L1→L2→L3)로 카드 배치, 선택 상태 유지	CMP-04 SCR-B03
3	일괄 선택 바	toolbar	선택 행 일괄 배포(SCR-L08)·비활성. 일부 실패 시 성공/실패 건수와 실패만 재시도	ST-05 MSG-023
4	에이전트 표	표	단위 ID·버전·리비전(rev 단조 증가, spec_hash 동일 변경은 no-op)·dev/stg/prod 상태 칩·인스턴스·최근 배포	FR-PLT-MGR-03 CMP-03 CMP-07
5	소속 시스템 열	link	이 에이전트를 노드로 쓰는 MAS 토폴로지(오케스트레이터 팀). 클릭 → SCR-L06 그래프에서 해당 노드 강조	FR-PLT-MGR-09 SCR-L06
6	행 액션 메뉴	menu	수정·새 리비전(SCR-L04)·배포(SCR-L08)·비활성·삭제(SCR-L05). 배포 진행 중이면 수정·삭제 잠금	SCR-L04 SCR-L05 ST-08
7	레이어 보기 요약	칩 목록	개념별 가동 수/전체와 상태 색(가동 녹·경고 황·정지 적·미배포 회) + 텍스트. 칩 클릭 → 필터 적용	CMP-07 SCR-B03
8	삭제 대기·이력	패널	소프트 삭제 행: scale=0·라우팅 제거·보존 30일 후 GC. [복원], 즉시 영구 삭제는 org-admin·확인 입력	FR-PLT-MGR-04 MSG-002
9	에이전트 등록	button	등록 마법사(SCR-L02)로 이동. [카탈로그 가져오기]는 표준 카탈로그를 레이어별로 일괄 가져오기	SCR-L02 FR-PLT-MGR-05

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-MGR-03 FR-PLT-MGR-04 FR-PLT-MGR-09

시스템	ProdAI Atlas	**화면 ID**	SCR-L02	**화면 유형**	위저드(5단계 중 2)
화면명	**에이전트 등록 마법사**	**화면 경로**	/p/{proj}/agents/new	**접근 권한**	Developer
우선순위	P0	**PRD 추적**	FR-A2A-CARD-02 FR-A2A-CARD-04 FR-PLT-MGR-01 외 2	**작성일 / 버전**	2026-09-30 / v1.0

카탈로그·OCI 이미지·매니페스트 업로드·외부 A2A 카드 중 하나로 에이전트를 등록한다. 매니페스트는 JSON Schema·unit_id·digest 고정·서명·SBOM 을 검증하고, Agent Card 는 JWS 서명과 skill 을 검증해 색인한다. 서명이 확인되지 않으면 다음 단계로 갈 수 없다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시	stepper	소스→매니페스트 검증→설정(config.schema 폼)→의존성 확인→등록. 이전 단계로 돌아가기·임시 저장	CMP-12
2	소스 선택	radio	표준 카탈로그/OCI 이미지/atlas-agent.yaml 업로드/외부 Agent Card URL. 선택에 따라 입력 필드 전환	FR-PLT-MGR-01
3	OCI 참조·digest	input	태그만 오면 레지스트리 조회로 @sha256 digest 로 고정. 허용 레지스트리 밖·형식 오류는 인라인 오류	FR-PLT-MGR-01 MSG-004
4	매니페스트 검증	체크 목록	JSON Schema(draft 2020-12)·unit_id 카탈로그 enum·cosign 서명·SBOM·라이선스(AGPL/ELv2 는 별도 컨테이너)	FR-PLT-MGR-01 MSG-007
5	Agent Card 검증	체크 목록	이미지 라벨 또는 /.well-known 수집 → a2a 스키마·JCS 정규화 후 JWS(ES256·kid) 검증. 실패 시 untrusted·등록 차단	FR-PLT-MGR-02 FR-A2A-CARD-02 ST-10
6	skill 색인 표	표	skills[].id·설명을 skill_index(전문검색+임베딩)에 적재 예정 표시. 중복 skill id 는 경고	FR-PLT-MGR-02
7	외부 카드 등록	input + 체크	HTTPS·SSRF 차단 페치 → 서명·도메인 일치 → 승인(pending/approved/revoked), 24h 주기 재검증	FR-A2A-CARD-04 MSG-019
8	시험 기동 헬스	상태	임시 인스턴스 pending→starting→ready 확인, /readyz 가 모델·MCP 연결 검사. degraded·failed 면 로그 링크	FR-PLT-MGR-06
9	매니페스트 미리보기	code + button	생성될 YAML 확인. [다음] 은 모든 필수 검증 통과 시만 활성, 서명 실패는 MSG-006	MSG-006 SCR-L03

관련 요구사항(PRD): FR-A2A-CARD-02 FR-A2A-CARD-04 FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-06

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L03	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 상세**	화면 경로	/p/{proj}/agents/{id}	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

한 에이전트의 정의·리비전·Agent Card·환경별 배포·수명주기를 한 화면에 모은다. 개요 탭은 원본 도식에서 이 에이전트가 맡는 요소(예: 04 AI Gateway 의 Routing 타일)와 책임을 보여 주고, 버전·설정·인스턴스·Agent Card·의존성·이벤트·감사 탭으로 세부를 연다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	헤더	title + badge	단위 ID·이름·현재 버전·상태 배지(텍스트 병기)·레이어/개념 배지. 정의(agent_definition) 1건 기준	FR-PLT-MGR-01 CMP-07
2	탭 8개	tabs	개요·버전(리비전 diff)·설정(SCR-L04)·인스턴스(헬스)·Agent Card·의존성·이벤트·감사. 탭은 URL 해시로 유지	SCR-L04 CMP-03
3	책임·도식 요소	타일	원본 도식의 해당 카드 타일을 그대로 그리고 이 에이전트 타일만 강조. 책임 문장과 A2A skill 요약	CMP-06 SCR-F01
4	정의·출처	키-값 + code	카탈로그 부트스트랩 출처·채널·이미지 digest·리비전·소유. 카탈로그 새 버전 알림과 레이어별 가져오기 명령	FR-PLT-MGR-05 FR-PLT-MGR-01
5	Agent Card 요약	키-값 + 표	카드 URL·JWS 서명 검증 결과(verified/untrusted)·인터페이스·skill 목록. untrusted 면 위임·호출 차단	FR-PLT-MGR-02 ST-10 MSG-019
6	환경별 배포	표	dev/staging/prod 별 리비전·상태·인스턴스. 진행 중 행 클릭 → SCR-L09, prod 행은 적색 테두리 환경 배지	SCR-L09 CMP-09
7	수명주기	패널 + button	활성/비활성/삭제 대기와 참조 수. [비활성…] [삭제…] 는 영향 분석 모달(SCR-L05)	FR-PLT-MGR-04 SCR-L05
8	헤더 액션	button	수정(SCR-L04)·배포(SCR-L08)….(복제·CLI로 보기). 배포 중 ST-08·연결 끊김 ST-06 이면 수정 비활성	SCR-L08 ST-08 ST-06

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 FR-PLT-MGR-05

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L04	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 수정·버전**	화면 경로	/p/{proj}/agents/{id}/edit	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-MGR-08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 설정을 코드 변경 없이 환경별로 바꾸고 새 불변 리비전으로 게시한다. 설정은 카탈로그 〈 org 〈 project 〈 env 〈 deployment 순으로 병합되며 각 값이 어느 층에서 왔는지 표시하고, 비밀은 참조만 저장한다. 게시 전 diff·서명·호환성 검사를 확인한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	설정 폼	form(config.schema)	매니페스트 config.schema 로 자동 생성한 입력. 형식 오류·필수 누락은 필드 아래 인라인(MSG-003·004)	FR-PLT-MGR-08 CMP-02
2	계층 범례·출처	legend	각 값 옆에 출처 층(카탈로그·org·project·env·deploy) 색 점+텍스트. 적용 범위 환경 선택	FR-PLT-MGR-08
3	상속 잠금 필드	input(잠금)	상위(org) 정책이 고정한 값은 자물쇠+정책 링크. 더 엄격한 값만 허용, 완화 시도는 거부	ST-07 MSG-010
4	비밀 참조	input	값이 아닌 secretRef(bao://…)만 저장·표시. 주입은 비밀 드라이버, 값은 어떤 화면에도 표시 안 함	FR-PLT-MGR-08 SCR-M10
5	병합 결과 표	표	JSON Merge Patch(RFC 7396) 순서 병합 후 최종 값과 출처. 층을 바꾸면 즉시 재계산	FR-PLT-MGR-08 CMP-03
6	변경 diff	diff 뷰	현재 리비전 대비 추가·삭제 줄. 배포 단위 4요소(prompt·model_alias·tools·guardrail) 변경 강조, 동일 해시면 게시 비활성	CMP-08 FR-PLT-MGR-03
7	버전·서명	input + 체크	SemVer 입력(PATCH/MINOR/MAJOR 자동 판정), cosign 서명. 서명 실패 시 게시 차단	ST-10 MSG-006
8	호환성 검사	체크 목록	agentCore 범위·A2A 계약·state_schema_version. 스키마 변경이면 블루그린 필요 경고	FR-PLT-REL-01 FR-PLT-DEP-06
9	적용 방식·게시	radio + button	롤링 재시작/핫 리로드 선택 후 게시(MSG-001). prod 범위면 확인 입력(MSG-009), 〔게시 후 배포〕 → SCR-L08	MSG-009 SCR-L08

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-MGR-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L05	화면 유형	모달
화면명	**에이전트 삭제·비활성**	화면 경로	(모달) /p/{proj}/agents/{id}	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

삭제 전에 이 에이전트를 참조하는 멀티에이전트 토폴로지·의존 에이전트·활성 인스턴스·정책을 분석해 보여 주고, 비활성(권장)과 소프트 삭제 중 고르게 한다. 삭제는 먼저 트래픽을 끊고 보존 기간 후 영구 삭제하며, 확인 입력을 거쳐야 실행된다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	대상 헤더	title + badge	단위 ID·이름·버전·레이어/개념·정의 출처(카탈로그/사용자 정의). 정의 1건과 모든 리비전이 대상	FR-PLT-MGR-01
2	영향 요약	경고 배너	참조 에이전트·정책 수 요약. 참조 0건이면 녹색 '영향 없음'	MSG-022 CMP-16
3	영향 분석 표	표	MAS 토폴로지 참조(삭제 시 409 + 목록)·의존 에이전트·활성 인스턴스·정책 참조와 조치	FR-PLT-MGR-04 SCR-L06
4	동작 선택	radio	비활성=scale 0·라우팅 제거·정의 유지(권장) / 삭제=소프트 삭제→보존 후 GC. 토폴로지 참조 시 삭제 비활성	FR-PLT-MGR-04
5	보존 기간	select	retention_days 기본 30일(7~90). 경과 후 GC 잡이 리비전·이미지 참조 제거, 그 전엔 복원 가능	FR-PLT-MGR-04 SCR-L01
6	skill·카드 정리	info	Agent Card skill 색인 제거와 A2A 라우팅 해제 안내. 원격 호출자는 대체 skill 안내 받음	FR-PLT-MGR-02
7	카탈로그 재가져오기	info	표준 카탈로그 출처면 삭제 후에도 catalog import 로 같은 단위 복구 가능	FR-PLT-MGR-05
8	강제 삭제	checkbox (잠금)	즉시 영구 삭제(--force)는 org-admin 만. 권한 없으면 잠금 표시와 권한 요청 링크	ST-04 CMP-01
9	확인 입력·버튼	input + button	이름 입력이 일치해야 버튼 활성. prod 포함 시 프로젝트명 추가 입력. 삭제 버튼은 danger	MSG-002 MSG-009

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 FR-PLT-MGR-05

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L06	화면 유형	페이지
화면명	Orchestrator 구성 관리	화면 경로	/p/{proj}/agents/systems	접근 권한	Developer·Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

오케스트레이터와 서브에이전트로 이루어진 멀티에이전트 시스템(MAS)을 목록·그래프·구성 버전으로 관리한다. 캔버스는 원본 도식 03 의 Orchestrator → Subagent A/B/C → Merged Result 배치를 그대로 쓰고, 시스템 구성 버전은 구성원 에이전트와 별개로 환경마다 독립 배포한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	시스템 목록	카드 목록	시스템명·구성 버전·오케스트레이터 버전·배포 상태(텍스트 병기)·환경. 선택 시 캔버스·버전 갱신	CMP-07 SCR-E02
2	오케스트레이터 노드	흐름도 노드	등록된 정의(agent_definition)만 노드로 선택 가능. 상태 색·리비전 표시, 클릭 → SCR-L03	FR-PLT-MGR-01 CMP-05
3	서브에이전트 노드	흐름도 노드	리비전 고정(rev N) 또는 채널 추종(stable) 선택. 삭제 대기 에이전트는 추가 불가	FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-09
4	위임 간선	edge 라벨	허용 skill(Agent Card 색인에서 선택)·timeout·max_depth. 서명 미검증 카드로의 위임 차단	FR-PLT-MGR-02 MSG-019
5	카탈로그 템플릿	패널 + button	표준 카탈로그의 MA 5종으로 도식 03 기본 팀 생성. 카탈로그 미설치 시 가져오기 안내	FR-PLT-MGR-05
6	구성 버전	표 + diff	노드·간선 변경마다 새 버전. 두 버전 비교(추가·삭제 노드·간선 변경) 후 게시	CMP-03 CMP-08
7	독립 배포 상태	표 + button	환경별 적용 구성 버전과 상태. [시스템 배포] → SCR-L08(대상=시스템), prod 는 확인 입력	SCR-L08 MSG-009
8	검사·참조 보호	배지	순환·깊이 초과(DFS)·untrusted 카드 검사 결과. 이 시스템이 참조하는 에이전트 삭제는 409 로 거부	FR-PLT-MGR-04 SCR-L05

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-MGR-01 FR-PLT-MGR-02 FR-PLT-MGR-04 FR-PLT-MGR-05

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L07	화면 유형	페이지
화면명	**배포 목록**	화면 경로	/p/{proj}/deployments	접근 권한	Operator
우선순위	P1	PRD 추적	FR-PLT-DEP-04 FR-PLT-DEP-06 FR-PLT-DEP-08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

프로젝트의 모든 배포를 대상·버전·전략·환경·드라이버·상태·시작자·시간으로 보여 주고, 진행 중 배포를 맨 위에 강조한다. 환경 승격은 Git PR 로 남겨 승인 후 반영하며, 상태 호환이 깨지는 변경은 블루그린, 사용 빈도가 낮은 에이전트는 서버리스(0 까지 축소) 규칙을 표시한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터	select	대상·환경·전략·드라이버·상태 필터, '진행 중만 위로' 정렬. 조건은 URL 쿼리 보존	CMP-02 CMP-03
2	진행 중 강조	배너	진행 중·승인 대기 배포 요약과 바로가기. 해당 대상은 편집 잠금	ST-08 SCR-L09
3	배포 표	표	대상·버전·전략·환경·드라이버·상태·시작자(자동 롤백은 '자동')·시간. 롤백도 새 기록으로 남는 불변 이력	CMP-03 FR-PLT-DEP-07
4	블루그린 표시	표 셀	state_schema_version 불일치 배포는 카나리 금지·블루그린 강제. 새 스택 검증 후 수동 전환(자동 승격 끔)	FR-PLT-DEP-06
5	서버리스 드라이버	표 셀	knative minScale 0→N, 관리형(Cloud Run·ACA) 연계. 장기 Task·상태ful 단위는 eligible=false, 콜드 스타트 SLO 표시	FR-PLT-DEP-04
6	환경 승격 파이프라인	흐름	dev→staging→prod 카드별 버전·digest·상태. [prod 로 승격] = envs/{env} digest 갱신 PR 생성	FR-PLT-DEP-08 CMP-09
7	승격 PR 카드	승인 카드	PR 링크·2인 승인 진행·Argo CD 동기화 상태. 승인 전 prod 반영 안 됨	FR-PLT-DEP-08 CMP-15 MSG-009
8	전략·드라이버 규칙	체크 목록	블루그린 강제·서버리스 제외 조건·비 K8s 가중 라우팅·prod 2인 승인 규칙 안내	FR-PLT-DEP-06 FR-PLT-DEP-04
9	배포 생성	button	배포 생성(SCR-L08). Developer 는 dev/staging 만, prod 는 Operator	SCR-L08 ST-04

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-DEP-04 FR-PLT-DEP-06 FR-PLT-DEP-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L08	화면 유형	페이지
화면명	**배포 생성**	화면 경로	/p/{proj}/deployments/new	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-DEP-02 FR-PLT-DEP-05 FR-PLT-DEP-09	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 또는 멀티에이전트 시스템 하나를 골라 실행 모드(프로세스·compose·Kubernetes)와 전략(롤링·카나리·블루그린)을 정하고, 평가·SLO 게이트와 드리프트 정책·일정을 설정해 배포를 시작한다. 같은 매니페스트로 드라이버만 바꿔 배포하며, prod 는 확인 입력과 2인 승인을 거친다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	대상 선택	radio + select	에이전트(리비전 선택)/멀티에이전트 시스템(구성 버전) 과 환경. 배포 진행 중 대상은 선택 불가(ST-08)	SCR-L06 ST-08
2	실행 모드	radio	프로세스/compose/Kubernetes(서버리스는 K8s 하위). 환경 target_ref 가 지원하는 드라이버만 활성	FR-PLT-DEP-02 CMP-02
3	compose 설정	키-값	프로젝트명 atlas-{org}-{proj}-{env}, 에이전트 단위 up/down(전체 재기동 없음), 프로필 선택	FR-PLT-DEP-02 MSG-007
4	전략·단계	radio + 단계	카나리 5%→25%→100%, 단계 사이 분석. K8s 는 Rollouts, 비 K8s 는 가중 라우팅(contextId 스티키)	FR-PLT-DEP-05
5	승격 게이트	표	EvalScore·오류율·p95·작업당 비용 Δ 기준. 미달 시 승격 중단·자동 롤백	FR-PLT-DEP-05 MSG-016
6	일정	radio + input	즉시/예약(유지보수 창). 예약 배포는 목록에 '예약' 상태로 표시, 시작 전 취소 가능	SCR-L07
7	드리프트 정책	radio	10분 주기 선언 digest·설정 해시 비교. warn=경고, heal=자동 복구. 감지 시 drift.detected	FR-PLT-DEP-09
8	요약·확인	체크 + button	서명 verified 확인(미검증이면 차단), prod 는 프로젝트명 입력 + 2인 승인 요청	ST-10 MSG-006 MSG-009

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-DEP-02 FR-PLT-DEP-05 FR-PLT-DEP-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L09	화면 유형	페이지
화면명	**배포 진행·카나리**	화면 경로	/p/{proj}/deployments/{id}	접근 권한	Operator
우선순위	P0	PRD 추적	FR-EV-REG-05 FR-EV-REG-06 FR-PLT-DEP-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

진행 중인 배포의 단계(5%→25%→100%)와 단계 사이 분석을 실시간으로 보여 준다. 게이트 지표(평가 점수·오류율·지연·비용)와 에이전트 도구 호출 궤적 채점, 사전 CI 게이트 결과를 함께 확인하고 〔승격〕·〔일시정지〕·〔롤백〕을 누른다. 게이트가 실패하면 직전 정상 리비전으로 자동 롤백한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 진행 막대	타임라인	가중치 단계와 분석 구간(완료·현재·예정). 분석 남은 시간 표시, 단계 클릭 시 해당 구간 지표	CMP-13 ST-08
2	제어 버튼	button	승격(다음 단계 수동)·일시정지·롤백. prod 롤백·승격은 확인 입력, 권한 없으면 비활성	FR-PLT-DEP-07 MSG-009
3	게이트 지표 표	표 + 차트	EvalScore·오류율·p95·작업당 비용 Δ·ready 비율을 canary/stable 비교, 판정 배지(텍스트 병기)	CMP-11 CMP-14 MSG-016
4	궤적 채점	시퀀스 + 지표	trace 의 도구 호출 순서를 기대 궤적과 비교(집합/부분순서/정확). 편집거리·불필요 호출·금지 도구	FR-EV-REG-05 SCR-J02
5	CI 게이트 결과	code + 체크	atlas eval run --ci exit 0/100/2, 결정적 assert 100% + 확률 판정 -2pp 이내. 실패면 배포 불가	FR-EV-REG-06 SCR-I03
6	롤백 대상·이력	키-값	기본 대상=마지막 healthy 리비전(선택 가능). 롤백은 새 배포 기록으로 남아 이력 불변	FR-PLT-DEP-07 SCR-L07
7	자동 롤백 트리거	체크 목록	분석 실패·ready〈80% 5분·오류율 급증 시 자동 롤백, MSG-017 알림과 원인 지표	FR-PLT-DEP-07 MSG-017

관련 요구사항(PRD): FR-EV-REG-05 FR-EV-REG-06 FR-PLT-DEP-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L10	화면 유형	페이지
화면명	**릴리스 채널·업데이트**	화면 경로	/admin/releases	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-REL-01 FR-PLT-REL-02 FR-PLT-REL-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

설치된 컴포넌트 버전과 구독 채널(stable·beta·nightly)을 보여 주고, 사용 가능한 업데이트의 릴리스 노트·서명·SBOM·SLSA provenance 를 확인한 뒤 업그레이드를 예약한다. 업그레이드 전 dry-run 으로 백업·DB 마이그레이션·CRD·호환성을 검사하며, 에어갭 설치는 서명된 번들을 가져와 갱신한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	현재 버전·호환성	표 + 목록	컴포넌트별 독립 SemVer(manager·console·cli·agent-core)와 MAJOR/MINOR/PATCH 규칙, compat.json 지원 범위	FR-PLT-REL-01
2	채널 선택	radio	stable/beta/nightly. nightly 30일 보존, beta→stable 은 같은 digest 재태깅. 채널 변경은 확인 후 적용	FR-PLT-REL-02 MSG-009
3	릴리스 노트	카드	변경 요약과 자동화 경로(Conventional Commits→릴리스 PR→태그→병렬 빌드). CHANGELOG 링크	FR-PLT-REL-03 MSG-021
4	서명·SBOM	체크 목록	cosign 서명·Rekor, SPDX·CycloneDX SBOM, 취약점 요약, AGPL·BUSL 라이선스 검사. 서명 실패면 업데이트 차단	FR-PLT-REL-05 ST-10 MSG-006
5	SLSA provenance	code	SLSA Build L3 in-toto provenance 검증 결과와 slsa-verifier 명령 복사	FR-PLT-REL-06
6	업그레이드 dry-run	체크 목록	사전 백업·DB 마이그레이션(전진 전용)·CRD 차트 선행·N-1 공존 검사. 하나라도 실패면 예약 불가	FR-PLT-REL-08 MSG-005
7	자동 업데이트·일정	목록 + button	데스크톱 서명 검증 후 재시작·CLI self-update·Manager(K8s)는 알림+helm 명령만. 유지보수 창 예약	FR-PLT-REL-07
8	에어갭 번들	button	서명된 번들 파일 가져오기 → 서명·SBOM 검증 후 내부 레지스트리에 적재. 에어갭은 자동 확인 끔	FR-PLT-REL-07 SCR-A04
9	지원·폐기 정책	표	stable 최근 2 MINOR 지원·LTS 18개월, API 폐기 2 MINOR 전 공지(Deprecation/Sunset 헤더)	FR-PLT-REL-09

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-REL-01 FR-PLT-REL-02 FR-PLT-REL-03 FR-PLT-REL-05 FR-PLT-REL-06 FR-PLT-REL-07 FR-PLT-REL-08 FR-PLT-REL-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-L11	화면 유형	페이지
화면명	**설치 패키지·다운로드**	화면 경로	/admin/downloads	접근 권한	Platform Admin·Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-PKG-04 FR-PLT-PKG-05 FR-PLT-PKG-06 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

OS·아키텍처별 설치 산출물(서버 바이너리·CLI·데스크톱 콘솔·OS 패키지·Helm 차트·OCI 이미지)을 한 표로 보여 주고, 체크섬과 서명 검증 명령, OS 별 설치 명령을 복사하게 한다. 모든 산출물은 Sigstore 로 서명되며 macOS·Windows 데스크톱은 OS 서명도 함께 갖는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	OS·형식 탭	tabs	전체·Linux·macOS·Windows·Kubernetes/OCI. 접속 브라우저의 OS·아키텍처 탭을 기본 선택	CMP-03
2	산출물 표	표	산출물·OS/아키텍처·형식·크기·SHA-256·서명 상태. 파일명 클릭 다운로드, SHA256SUMS 전체 제공	FR-PLT-REL-04 CMP-03
3	서명 검증 명령	code + 복사	cosign keyless 검증(인증서 신원·OIDC issuer 고정)과 Rekor 기록. 불일치면 설치하지 말 것 안내	FR-PLT-REL-04 MSG-006
4	Linux 설치	code + 목록	서명된 apt/yum 저장소(GPG)·deb/rpm/apk, systemd 유닛(User=atlas), 데스크톱 AppImage·deb·rpm	FR-PLT-PKG-04
5	macOS 설치	code + 목록	Homebrew tap(formula·cask), 데스크톱 dmg 는 Developer ID 서명·공증·staple, 유니버설 바이너리	FR-PLT-PKG-05
6	Windows 설치	code + 목록	winget(매니페스트 자동 PR)·MSI(WiX)·NSIS, Authenticode 서명, 서비스 설치 옵션	FR-PLT-PKG-06
7	명령 복사	button	현재 탭의 설치 명령 전체를 클립보드로 복사하고 '복사했습니다' 토스트	MSG-001

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-PKG-04 FR-PLT-PKG-05 FR-PLT-PKG-06 FR-PLT-REL-04

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M01	화면 유형	페이지
화면명	**기업 목록**	화면 경로	/admin/orgs	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-TEN-04 FR-PLT-TEN-05 FR-PLT-TEN-06 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Platform Admin 전용 기업(테넌트) 목록이다. 기업마다 플랜·리전·격리 수준·프로젝트/사용자 수·이번 달 비용·예산 소진·상태를 보고, 조직 예산이 프로젝트·환경으로 어떻게 나뉘었는지, 에이전트 간 호출에 테넌트 정보가 섞이지 않는지(A2A 전파), 월별 사용량을 내보낸다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	기업 생성	button	Platform Admin 만 노출. 누르면 기업 생성 화면으로 이동. 다른 역할은 메뉴 자체 숨김, URL 직접 접근 시 403	SCR-M02 ST-04
2	검색·필터	input	기업명·슬러그 부분 일치, 플랜·상태(active/suspended/deleting)·격리 수준 필터. 필터는 URL 쿼리로 유지	CMP-02 CMP-03
3	기업 표	table	행 클릭 → 기업 상세. 열: 격리(shared/namespace/dedicated), 이번 달 비용(GW-COST 집계). 0건이면 빈 상태 + 〔기업 생성〕	CMP-03 SCR-M03 ST-02 FR-PLT-TEN-05
4	예산 소진 칩	badge	조직 월 예산 대비 사용률. 80% 황(soft 알림), 100% 적 + hard_action(block/downgrade/notify) 적용 표시	CMP-10 ST-09 MSG-011 FR-PLT-TEN-04
5	예산 상속 트리	tree + bar	조직→프로젝트→환경 budget{scope, amount_usd, soft_pct 80}. 하위 합 ≤ 상위 검사, 초과 셀 적색·저장 거부. downgrade 는 EC-MODEL 에 저가 별칭 강제	FR-PLT-TEN-04 MSG-012
6	격리 수준 안내	legend	shared=Postgres RLS(tenant_id=current_setting) / namespace=조직별 K8s NS+NetworkPolicy+전용 스키마 / dedicated=전용 클러스터·DB(Helm 템플릿). 벡터 DB 컬렉션 분리(OWASP LLM08)	FR-PLT-TEN-05
7	A2A 테넌트 전파	check list	A2A v1.0 tenant 필드 + JWT atlas_org·atlas_proj·atlas_env 일치를 A2A-SRV 미들웨어가 검사. 불일치 거부 + security.tenant_mismatch 감사, 건수 클릭 → 감사 로그	FR-PLT-TEN-06 SCR-M10
8	테넌트 사용량 리포트	panel + button	usage_daily(org, proj, env, agent, tokens_in/out, cost_usd, tasks) 월별 롤업. CSV/Parquet 내보내기, 청구 연동 웹훅 상태	FR-PLT-TEN-08 SCR-N04
9	정지 기업 표시	badge	suspended 기업은 적 배지 + 비용 0. 행 메뉴: 재개·내보내기·삭제(기업 상세 위험 구역으로 이동)	SCR-M03 CMP-11

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-TEN-04 FR-PLT-TEN-05 FR-PLT-TEN-06 FR-PLT-TEN-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M02	화면 유형	페이지
화면명	**기업 생성**	화면 경로	/admin/orgs/new	접근 권한	Platform Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-TEN-03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

새 기업(테넌트)을 만든다. 이름·슬러그·데이터 리전·플랜·격리 수준을 정하고, 에이전트 수·동시 Task·CPU·저장 용량 쿼터와 월 예산, 기본 정책 템플릿을 고른 뒤 첫 Org Owner 를 초대한다. 하위 쿼터 합이 상위를 넘으면 생성하지 않는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	기본 정보	input	이름·슬러그(^[a-z0-9-]{3,32}$, 중복 즉시 검사)·리전(kr/us/eu, 생성 후 변경 불가)·플랜. 누락 MSG-003, 형식 오류 MSG-004	MSG-003 MSG-004 CMP-02
2	격리 수준	radio	shared / namespace / dedicated. dedicated 는 전용 클러스터 프로비저닝(Helm 값 템플릿) 작업이 생성 후 비동기 진행	FR-PLT-TEN-05 ST-01
3	쿼터 표	table	quota{scope, key, limit, used} 키 agents.max·tasks.concurrent·cpu.millicores·storage.gb. 플랫폼 여유 용량 초과·음수 입력 시 셀 적색·생성 비활성	FR-PLT-TEN-03 MSG-004
4	월 예산	input	amount_usd, soft_pct(기본 80), hard_action block/downgrade/notify. 이후 프로젝트·환경 예산은 이 값 이하로만 배분	FR-PLT-TEN-04 CMP-10
5	기본 정책 템플릿	radio	표준/금융 강화/빈 정책. 가드레일·HITL 대상·보존 기본값을 조직에 복사. 플랫폼 정책보다 완화 불가(자물쇠)	ST-07 MSG-010 SCR-N03
6	첫 Org Owner 초대	input	이메일 형식 검사, 역할 org-owner 고정 기본. 1회용 초대 링크(72h) 메일 발송, SSO 연결 전이면 로컬 계정으로 첫 로그인	SCR-M05 SCR-M07 FR-PLT-IAM-04
7	CLI 로 보기	code	현재 폼 값과 동등한 atlas org create 명령·curl 을 실시간 생성. 복사 버튼	FR-PLT-CON-06 SCR-N09
8	기업 생성	button	서버에서 하위 합 ≤ 상위 재검사 후 organization(ULID) 생성, K8s NS ResourceQuota 동기화. 성공 MSG-001 → 기업 상세, 초과 시 429 quota.exceeded	FR-PLT-TEN-03 MSG-001 SCR-M03

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-TEN-03

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M03	화면 유형	페이지
화면명	**기업 상세·설정**	화면 경로	/o/{org}/settings	접근 권한	Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-TEN-01 FR-PLT-TEN-07 FR-PLT-IAM-05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

한 기업의 개요·쿼터/예산·데이터 리전·보존·SSO·정책 기본값·청구·위험 구역을 탭으로 관리한다. 정지·재개·삭제(30일 유예)·전체 내보내기 수명주기와 데이터 거주·보존 기간, prod 배포·예산 변경 같은 위험 작업에 거는 시간·IP·MFA·2인 승인 조건(ABAC)을 설정한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	설정 탭	tabs	개요·쿼터/예산·데이터 리전·보존·SSO(→SCR-M07)·정책 기본값·청구·위험 구역. 탭은 URL 해시로 유지, 미저장 변경 시 이탈 확인	CMP-03 SCR-M07
2	기업 개요	key-value	organization{id ULID, slug, plan, status active/suspended/deleting, data_region}. 상태 배지 색+텍스트	FR-PLT-TEN-01 CMP-11
3	데이터 거주	select	data_region kr/us/eu. 생성 후 직접 변경 불가 — 이관 작업 요청으로만. 저장소별 리전 일치 점검	FR-PLT-TEN-07 ST-07
4	보존·삭제권	table + button	트레이스·로그·메모리 retention_days → OB-* 저장소 TTL. 감사는 365일 미만 불가(🔒). POST /orgs/{o}/erasure {subject} 가 메모리·벡터·트레이스에 작업 큐로 전파	FR-PLT-TEN-07 MSG-010 FR-X-KB-08
5	위험 작업 조건	check list + code	OpenFGA Conditions(CEL) business_hours, 요청 컨텍스트 ip·mfa·env. 2인 승인 approval_request(요청자≠승인자, 만료 24h). 선택적 PDP Cerbos	FR-PLT-IAM-05 SCR-N01
6	정지·재개·내보내기	button	정지 시 모든 에이전트 A2A 401·스케줄 중지, 재개 시 복구. 내보내기 tar(매니페스트·설정·감사로그·평가셋, 비밀 제외) 비동기 → 완료 알림	FR-PLT-TEN-01 SCR-N02
7	기업 삭제	danger button	기업 이름 입력 확인(MSG-002) 후 status=deleting, 30일 유예 동안 복구 가능. 유예 종료 시 영구 삭제·BYOK 키 폐기	FR-PLT-TEN-01 MSG-002 FR-PLT-SEC-05
8	prod 영향 안내	note	prod 에 영향이 가는 작업은 MSG-009 확인 입력 뒤 2인 승인 요청을 만들고 승인함에서 처리	MSG-009 FR-PLT-IAM-05

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-TEN-01 FR-PLT-TEN-07 FR-PLT-IAM-05

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M04	화면 유형	페이지
화면명	**프로젝트·환경**	화면 경로	/o/{org}/projects	접근 권한	Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-TEN-02	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

기업 아래 프로젝트, 프로젝트 아래 dev/staging/prod(+사용자 정의, 최대 10) 환경 계층을 관리한다. 환경마다 배포 대상(클러스터·compose 호스트·로컬)을 바인딩하고 승격 순서와 승격 조건을 정한다. prod 는 보호 환경으로 직접 편집 대신 승격 요청만 받는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	프로젝트 추가	button	이름·슬러그 입력 → 기본 환경 3종(dev/staging/prod) 자동 생성. 조직 쿼터 agents.max 여유 검사	FR-PLT-TEN-02 FR-PLT-TEN-03
2	프로젝트 표	table	행 클릭 → 해당 프로젝트 문맥으로 전환(상단 스위처 갱신). 경로 org/{o}/project/{p}/env/{e} 표시·복사	FR-PLT-TEN-02 CMP-03 FR-PLT-CON-04
3	환경 카드	card	환경별 target_ref(local·compose·k8s NS)·현재 버전·상태. 카드 클릭 → 배포 목록 필터(SCR-L07)	FR-PLT-TEN-02 CMP-09
4	prod 보호	card	prod 대상 변경·삭제는 MSG-009 프로젝트 이름 입력 확인 + 2인 승인. 배포 진행 중이면 편집 잠금(ST-08)	MSG-009 ST-08 FR-PLT-IAM-05
5	사용자 정의 환경	empty card	perf·dr 등 추가(프로젝트당 최대 10). 초과 시 버튼 비활성·툴팁. 승격 순서 사이에 끼워 넣기	FR-PLT-TEN-02 ST-02
6	승격 규칙	check list	env.promotion_order 드래그 정렬, 단계별 조건(EV-REG 통과·카나리·승인). 순서 역행 승격은 거부	FR-PLT-TEN-02 MSG-016
7	클러스터 연결	status list	환경별 대상 heartbeat. 5분 이상 끊기면 황→적, 해당 환경 배포 버튼 비활성	ST-06 MSG-020

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-TEN-02

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M05	화면 유형	페이지
화면명	**사용자 목록·초대**	화면 경로	/o/{org}/users	접근 권한	Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-IAM-01 FR-PLT-IAM-02 FR-PLT-IAM-03 외 1	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

기업 사용자를 이름·이메일·역할(범위)·상태·SCIM 관리 여부·IdP·마지막 로그인으로 본다. 사용자는 회사 IdP(OIDC, SAML 은 Keycloak 연합)로 웹·CLI·데스크톱에 로그인하고, 디렉터리 변경은 SCIM 으로 자동 반영된다. 로컬 초대와 CSV 일괄 초대를 지원한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	초대	button	초대 패널을 연다. 이메일·역할·범위 선택 → 1회용 링크 발송(72h). SSO 도메인 사용자는 초대 없이 첫 로그인 시 JIT 생성	FR-PLT-IAM-01 MSG-001
2	CSV 일괄 초대	upload	email,role,scope 열 CSV. 행별 검증(형식·역할명·범위 존재) 후 일부 실패 시 성공/실패 건수와 실패 행만 재시도	ST-05 MSG-023 MSG-004
3	검색·필터	input	이름·이메일 부분 일치, 역할·상태(활성/초대됨/비활성) 필터. 요약: 전체·SCIM 관리·로컬 계정 수	CMP-02
4	사용자 표	table	역할(범위)는 RBAC 템플릿 10종 중 부여값. SCIM 관리 사용자는 이름·이메일 편집 잠금(원천 IdP 에서만). 행 → 역할 변경·비활성	FR-PLT-IAM-04 CMP-03 ST-07
5	OIDC 로그인 방식	check list	번들 Keycloak(조직=Organization/Realm) 또는 외부 OIDC. 웹 Code+PKCE, CLI Device Grant(RFC 8628), 데스크톱 루프백(RFC 8252)	FR-PLT-IAM-01 SCR-N08 SCR-N09
6	도메인 라우팅	table	email_domain → idp_alias. 로그인 화면에서 이메일 입력 시 해당 IdP 로 자동 이동. 미등록 도메인은 로컬 로그인	FR-PLT-IAM-01 SCR-B01
7	SAML 연합	panel	Keycloak Identity Brokering(SAML 2.0), 속성 매핑 groups→atlas_groups. Manager 는 Keycloak 발급 OIDC 토큰만 검증(단일 경로)	FR-PLT-IAM-02 SCR-M07
8	SCIM 상태	key-value	최근 동기화·입퇴사 건수·그룹→역할 매핑 수. 비활성화 수신 시 세션·API 키 즉시 폐기 → 감사 기록	FR-PLT-IAM-03 SCR-M07 SCR-M10
9	초대 패널	form	이메일 형식 검사(MSG-004), 역할 기본 viewer. 이미 존재하는 이메일이면 역할 추가로 전환	MSG-004 FR-PLT-IAM-04

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-IAM-01 FR-PLT-IAM-02 FR-PLT-IAM-03 FR-PLT-IAM-04

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M06	화면 유형	페이지
화면명	**역할·권한 매트릭스**	화면 경로	/o/{org}/roles	접근 권한	Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-IAM-02 FR-PLT-IAM-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

표준 역할 템플릿(platform-admin·org-owner·org-admin·billing·project-admin·agent-developer·deployer·operator·auditor·viewer)과 권한의 매트릭스를 기업·프로젝트·환경 범위별로 본다. 사용자 정의 역할을 만들고, OpenFGA Check 로 '누가 무엇을 할 수 있는지' 관계 경로를 시뮬레이션하며, SAML·SCIM 외부 그룹을 역할에 매핑한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	사용자 정의 역할	button	기존 템플릿 복제 후 권한 체크 편집. 표준 템플릿 10종은 편집 불가(복제만). 이름 중복 검사	FR-PLT-IAM-04 MSG-004
2	범위 선택	radio	기업·프로젝트·환경. 선택한 범위에서 상속 결과를 표시하고 상위 범위에서 온 권한은 자물쇠로 표시	ST-07 MSG-010 FR-PLT-TEN-02
3	역할×권한 매트릭스	matrix	셀 클릭으로 사용자 정의 역할 권한 토글. 저장 시 OpenFGA 튜플·모델 갱신, 영향 받는 사용자 수 미리 표시	FR-PLT-IAM-04 MSG-022 CMP-03
4	조건부 권한 ◆	marker	deploy(prod)·budget.edit 는 ABAC 조건(업무시간·IP·MFA·2인 승인)이 추가로 붙음 → 기업 상세 위험 작업 조건	FR-PLT-IAM-05 SCR-M03
5	권한 목록 확장	text link	전체 24개 권한 펼치기 (secret.read·audit.read·member.invite 등). platform-admin 은 플랫폼 범위 전용	FR-PLT-IAM-04
6	권한 시뮬레이터	form + result	Check(user, action, object) 실행 → 허용/거부와 관계 체인 표시. 거부 시 필요한 역할 안내·권한 요청 링크(승인함)	FR-PLT-IAM-04 SCR-N01 CMP-11
7	OpenFGA 모델	code	type project relations(org·admin·deployer) 발췌. 모델 변경은 GitOps PR 로만(콘솔은 읽기 전용)	FR-PLT-IAM-04 CMP-08
8	외부 그룹 매핑	table	SAML 속성 groups→atlas_groups 및 SCIM Group 을 역할·범위에 매핑. 매핑 삭제 시 영향 사용자 수 경고	FR-PLT-IAM-02 FR-PLT-IAM-03 MSG-022

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-IAM-02 FR-PLT-IAM-04

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M07	화면 유형	페이지
화면명	SSO·SCIM 연동	화면 경로	/o/{org}/sso	접근 권한	Org Admin
우선순위	P1	PRD 추적	FR-PLT-IAM-03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

기업 IdP 를 연결한다. OIDC(발급자·클라이언트·클레임 매핑) 또는 SAML(Keycloak 연합)을 설정해 테스트 로그인으로 확인하고, SCIM 2.0 엔드포인트 토큰을 발급해 입사·퇴사·그룹 변경을 자동 반영한다. 그룹→역할 매핑과 동기화 로그를 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	프로토콜 선택	radio	OIDC / SAML 2.0. SAML 은 Keycloak Identity Brokering 을 거쳐 OIDC 토큰으로 변환(단일 검증 경로)	FR-PLT-IAM-01 FR-PLT-IAM-02
2	OIDC 기본 설정	input	Issuer URL(https:/.well-known 조회 성공 검사), 클라이언트 ID, 비밀은 값 대신 bao:// 참조만 저장	MSG-004 FR-PLT-SEC-01
3	클레임 매핑	table	email→email, groups→atlas_groups. 필수 클레임(email) 누락 시 저장 불가	FR-PLT-IAM-02 MSG-003
4	테스트 로그인·저장	button	새 창에서 IdP 로그인 → 받은 클레임을 표로 표시. 테스트 성공 전 저장 비활성. 저장	MSG-001 ST-03
5	SCIM 엔드포인트	input	/scim/v2/Users·/Groups(RFC 7643/7644), 조직별 Bearer 토큰. 토큰 지문·만료 표시	FR-PLT-IAM-03
6	토큰 발급·폐기	button	발급 시 값은 1회만 표시(MSG-008) 후 해시만 저장. 폐기 시 IdP 동기화 즉시 실패 — 확인 대화상자	MSG-008 MSG-002 FR-PLT-IAM-03
7	그룹→역할 매핑	table	SCIM Group → 역할·범위. 미매핑 그룹 사용자는 viewer. 매핑 변경은 다음 동기화부터 적용	FR-PLT-IAM-03 SCR-M06
8	동기화 로그	table	PATCH active=false 수신 → 세션·API 키 즉시 폐기 기록. 409 등 실패 행은 재시도, 실패만 보기 필터	FR-PLT-IAM-03 ST-05 SCR-M10

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-IAM-03

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M08	화면 유형	페이지
화면명	**서비스 계정·에이전트 신원**	화면 경로	/o/{org}/service-accounts	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-IAM-06 FR-PLT-IAM-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

CI 파이프라인·외부 시스템용 서비스 계정(OAuth Client Credentials)과 개인 API 키를 범위·만료와 함께 발급·회전·폐기한다. 각 에이전트 인스턴스는 SPIFFE ID(mTLS) 또는 Manager 서명 단기 JWT 로 자기 신원을 갖고, 사용자 위임 토큰은 Token Exchange 로 범위를 줄여 전달한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	발급	button	유형(Client Credentials/API 키)·범위·만료(최대 365일, 필수) 입력. 범위 없는 키 발급 불가	FR-PLT-IAM-06 MSG-003
2	서비스 계정 표	table	이름·유형·scope·만료·마지막 사용(시각·IP)·상태. 만료 30일 이내 황, 만료 적. 90일 미사용 키 폐기 권고	FR-PLT-IAM-06 CMP-03 CMP-11
3	키 형식·저장	info	atl_{env}_{ulid}_{secret}, 서버는 Argon2id 해시만 저장. 목록에는 접두부만 표시	FR-PLT-IAM-06 MSG-024
4	자격 회전·폐기	button	회전 = 새 키 발급 + 이전 키 24h 유예 후 자동 폐기. 폐기는 즉시(확인 대화상자). 감사 기록	FR-PLT-IAM-06 MSG-002 SCR-M10
5	에이전트 워크로드 신원	table	K8s: SPIFFE ID spiffe://atlas/{org}/{proj}/{env}/{agent} (SPIRE) + mTLS, SVID 자동 갱신. 신원 행 → 에이전트 상세	FR-PLT-IAM-07 SCR-L03
6	비 K8s 단기 JWT	note	compose·로컬: Manager 서명 JWT(15분, sub=agent:{id}, aud=peer) 자동 갱신. 3회 실패 시 호출 차단·경보	FR-PLT-IAM-07 ST-03
7	사용자 위임	text	RFC 8693 Token Exchange 로 사용자 토큰을 필요한 범위로 축소 후 에이전트→MCP 서버에 전달	FR-PLT-IAM-07 SCR-D08
8	회전 결과(1회 표시)	panel	새 키 값은 지금 한 번만 표시(MSG-008), 복사 후 〔확인〕 누르면 다시 볼 수 없음. 새로고침 시에도 재표시 불가	MSG-008 FR-PLT-IAM-06

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-IAM-06 FR-PLT-IAM-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M09	화면 유형	페이지
화면명	**비밀 관리**	화면 경로	/o/{org}/secrets	접근 권한	Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-SEC-01 FR-PLT-SEC-02 FR-PLT-SEC-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

비밀 백엔드(OpenBao·Vault·클라우드 비밀 관리자·로컬 암호 저장소) 상태와 비밀 목록(경로·사용처·회전 주기·최근 회전)을 관리한다. 값은 절대 표시하지 않고 지문만 보인다. 주입 드라이버, 고객 KMS 키 봉투 암호화(BYOK), GitOps SOPS 파일, 용도별 서명 키, 에이전트별 최소 권한 읽기와 접근 감사를 한곳에서 본다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	비밀 백엔드	select + status	SecretStore{Get,Put,Delete,List,Rotate} 구현체 bao·awssm·gcpsm·azkv·local(age + OS 키체인). 번들 OpenBao 는 HA Raft 3노드·auto-unseal·루트 토큰 즉시 폐기·조직 네임스페이스 org-{slug}	FR-PLT-SEC-01 FR-PLT-SEC-02
2	주입 드라이버	list + toggle	K8s ESO ExternalSecret→볼륨 /run/secrets/atlas/ (대안 Agent Injector), compose tmpfs, 로컬 stdin 파이프. allowEnvSecrets=false 기본 — 켜면 경고	FR-PLT-SEC-03 MSG-022
3	비밀 표	table	경로(bao://…)·사용처·회전 주기·최근 회전·지문(끝 4자리). 값 열 없음. 회전 주기 초과 황. 행 → [회전](이중 슬롯: next 검증→교체→유예)	FR-PLT-SEC-01 MSG-024 CMP-03
4	회전 상태	badge	주기 초과·회전 실패 시 황/적 + 알림. 회전 중엔 사용처 에이전트 재주입 진행률 표시	ST-09 SCR-N02 CMP-11
5	봉투 암호화 ·BYOK	panel + danger	DEK(AES-256-GCM)를 테넌트 KEK 로 래핑, KEK = OpenBao Transit 또는 고객 KMS ARN. 키 폐기 시 해당 조직 데이터 복호 불가 — 기업 이름 입력 확인	FR-PLT-SEC-05 MSG-002
6	GitOps 비밀 파일	code + check	.sops.yaml creation_rules path_regex envs/prod/.* → KMS·age. Argo CD KSOPS/ESO 복호, CI gitleaks 평문 검출 시 PR 차단	FR-PLT-SEC-06
7	서명 키	list	용도별 분리 agentcard-signing(ES256, Transit 비노출)·audit-anchor·desktop-updater(minisign, 오프라인)·릴리스 keyless cosign. 키 ID 를 JWKS 공개	FR-PLT-SEC-07 ST-10
8	최소 권한·접근 감사	text link	에이전트 매니페스트 secrets{} 선언 경로만 read 하는 OpenBao 정책 자동 생성(K8s/JWT auth). read 기록 → 감사 로그	FR-PLT-SEC-08 SCR-M10 FR-PLT-IAM-08
9	비밀 등록	button	경로·값(입력 후 즉시 백엔드 저장, 화면 재표시 불가)·사용처·회전 주기. 저장 후 MSG-001, 값은 마스킹	MSG-001 MSG-008

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-SEC-01 FR-PLT-SEC-02 FR-PLT-SEC-03 FR-PLT-SEC-05 FR-PLT-SEC-06 FR-PLT-SEC-07 FR-PLT-SEC-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-M10	화면 유형	페이지
화면명	**감사 로그**	화면 경로	/o/{org}/audit	접근 권한	Auditor
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GW-POL-06 FR-PLT-IAM-08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

누가 언제 무엇을 바꿨는지 변경 불가능하게 기록된 감사 이벤트를 시각·주체·행위·대상·결과로 조회한다. 해시 체인과 일 단위 머클 루트 외부 앵커(Rekor·WORM)로 무결성을 검증하고, 서명된 내보내기·SIEM 스트리밍을 제공한다. Gateway 호출은 OTel GenAI 스팬으로 관측 시스템에 내보내 감사 이벤트에서 trace 로 이동한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터	select	기간·주체(user/agent/system)·행위·결과. 필터 조합은 URL 에 저장, 최대 조회 기간 = 보존 기간(≥365일)	FR-PLT-IAM-08 CMP-02
2	감사 이벤트 표	table	audit_event{id, ts, actor{type,id,ip}, action, resource, before_hash, after_hash, result}. 추가 전용 — 수정·삭제 UI 없음. 가상 스크롤	FR-PLT-IAM-08 CMP-03
3	거부 결과	badge	ABAC·권한 거부도 기록(적). 클릭 → 거부 사유(조건명·정책 버전)	FR-PLT-IAM-05 CMP-11
4	before/after·trace	diff + link	선택 이벤트의 변경 전후 diff, prev_hash→hash. 연결된 Gateway span 으로 이동. 원문 PII 마스킹	FR-PLT-IAM-08 FR-GW-POL-06 MSG-024 SCR-J03
5	해시 체인·앵커	check list	prev_hash 체인 + 일 단위 머클 루트를 Rekor 또는 S3 Object Lock 에 앵커. 불일치 발견 시 적색 경보·해당 구간 표시	FR-PLT-IAM-08 ST-03
6	체인 검증	button	선택 기간 체인 재계산·앵커 대조를 비동기 실행, 결과(무결 건수·불일치 위치) 리포트	FR-PLT-IAM-08 ST-01
7	서명 내보내기	button	JSONL + 서명(audit-anchor 키) + 매니페스트. 규제 증적 패키지에 포함 가능	FR-PLT-SEC-07 FR-X-RPT-07
8	SIEM 내보내기	status	OTLP logs / syslog CEF 싱크 상태·지연. 실패 시 버퍼링 후 재전송	FR-PLT-IAM-08 FR-X-RPT-05
9	OTel GenAI 내보내기	info	모든 Gateway 호출 span gen_ai.client.operation(model·input/output_tokens·finish_reasons + atlas.cost_usd·fallback_count), W3C traceparent, OTLP gRPC → OB-TRACE	FR-GW-POL-06 SCR-J02

관련 요구사항(PRD): FR-GW-POL-06 FR-PLT-IAM-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N01	화면 유형	페이지
화면명	**승인함 (HITL)**	화면 경로	/o/{org}/approvals	접근 권한	Security·승인자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-GR-POL-05 FR-X-HITL-01 FR-X-HITL-02 외 6	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

송금·삭제·배포·외부 발송처럼 되돌릴 수 없는 도구 호출과 prod 배포 승인 요청을 위험도·만료순으로 모아 처리한다. 상세에서 도구 인자 diff·근거 trace·정책 근거·승인자 라우팅(2인·대리)을 보고 승인/거부/수정 후 승인한다. SLA 타이머가 지나면 에스컬레이션, 만료되면 자동 거부하며 모든 결정은 해시 체인으로 남는다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터·단축키	check	위험도(risk_tier)·단위 ID·에이전트·요청자·만료 임박 정렬. A 승인·R 거부·E 수정 후 승인 연속 처리	FR-X-HITL-02
2	대기 목록	card list	hitl.request 로 들어온 approval(status pending). 에이전트 루프는 체크포인트(interrupt)에서 일시정지. SLA 남은 시간 막대 색 녹→황→적	FR-X-HITL-01 FR-GR-POL-05 CMP-15
3	위험 표시	badge	도구 메타 side_effect(irreversible)·risk_tier 1~4. irreversible 또는 정책 require_approval 이면 반드시 여기로(MSG-014)	FR-GR-POL-05 MSG-014
4	인자 diff·근거	code + link	도구 인자 원본 vs 수정 diff, 근거 trace·정책 규칙(hitl_for: payments). 수정 후 승인은 JSON Schema 폼 검증 후 Command(resume)	FR-X-HITL-02 FR-X-HITL-03 SCR-J03
5	승인자 라우팅	check list	규칙 approvers[{when amount>1000, roles, quorum 2}], 순차/병렬, 부재 시 대리인 위임. 요청자 본인 승인 불가	FR-X-HITL-04 FR-PLT-IAM-05
6	SLA·만료	timer	hitl.sla_minutes 초과 → 상위자 에스컬레이션(X-NTF), 만료 on_expire=reject 로 안전 종료. latency p50·p95 지표 방출	FR-X-HITL-05 SCR-N02
7	결정 버튼	button	승인/수정 후 승인/거부(사유 필수). 결정 즉시 에이전트 재개 또는 중단 신호, 결과 MSG-001	FR-X-HITL-02 MSG-001 MSG-003
8	채널 승인·이력	text	Slack Block Kit·Teams·이메일 1회용 HMAC URL(15분), 결정 전 SSO 재확인. 결정마다 audit_event 해시 체인, 거부 사유는 EV-GOLD 후보	FR-X-HITL-06 FR-X-HITL-07 SCR-M10
9	자동 승인 규칙 제안	card	30일 동일 (tool, args_shape) 승인률 ≥99%·≥50건이면 제안. 관리자 승인 후 정책 반영, 거절 시 90일 재제안 안 함	FR-X-HITL-08 FR-X-HITL-03

관련 요구사항(PRD): FR-GR-POL-05 FR-X-HITL-01 FR-X-HITL-02 FR-X-HITL-03 FR-X-HITL-04 FR-X-HITL-05 FR-X-HITL-06 FR-X-HITL-07 FR-X-HITL-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N02	화면 유형	페이지
화면명	**알림 센터·채널**	화면 경로	/me/notifications	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X-NTF-01 FR-X-NTF-02 FR-X-NTF-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

콘솔 벨 아이콘의 알림 피드(읽음·심각도)와 채널(Slack·메일·Teams·웹훅·ntfy) 설정, '어떤 이벤트가 어떤 조건일 때' 받을지 정하는 구독 규칙을 관리한다. 같은 알림은 묶고 저심각도는 다이제스트로 받으며, 치명 알림은 확인될 때까지 단계적으로 에스컬레이션한다. 외부 웹훅은 서명·재시도·재전송을 지원한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	tabs	알림(미읽음 수)·구독 규칙·채널(연결 상태·테스트)·웹훅 전달. 상단 벨 배지와 같은 미읽음 수	FR-X-NTF-06
2	알림 피드	list	in-app 피드(WebSocket/SSE), 심각도 배지 색+텍스트, 읽음 상태. 항목 클릭 → 해당 trace·승인함·예산 화면 딥링크	FR-X-NTF-06 SCR-N01 CMP-11
3	ack·선호	button + text	치명 알림 ack 시 에스컬레이션 중지. 사용자 선호(토픽×채널 on/off, 방해금지 시간대) 저장	FR-X-NTF-05 FR-X-NTF-06
4	구독 규칙	form	규칙 {topic, filter, severity, channels[], throttle}. 토픽 atlas.⟨unit⟩.⟨event⟩ 자동완성(NATS JetStream). 예산 50·80·100% 기본 규칙 제공	FR-X-NTF-01 FR-X-NTF-03 MSG-011
5	CEL 필터	code	cel-go 로 저장 전 문법·타입 검사, 오류 시 위치 표시(MSG-004). 예산 100% 는 on_exceed notify/downgrade/block 조치 선택	FR-X-NTF-01 FR-X-NTF-03 MSG-004
6	중복 억제·다이제스트	input	fingerprint=hash(topic, key fields), ntf.dedup_window_s=600, ntf.digest.cron. 저심각도는 묶음 알림으로	FR-X-NTF-04
7	채널 선택	check	Slack·메일(SMTP/SES)·Teams·웹훅(HMAC X-Atlas-Signature)·ntfy·모바일 푸시(Apprise URL 80+). 미연결 채널은 비활성	FR-X-NTF-02
8	온콜 에스컬레이션	steps	steps[{after_min 5, primary},{after_min 15, secondary}], PagerDuty/Opsgenie 연계. 테스트 발송으로 경로 확인	FR-X-NTF-05
9	웹훅 전달 이력	status + button	지수 백오프 최대 8회·24h, 실패 큐, 수동 재전송. Standard Webhooks 서명 규격	FR-X-NTF-07 ST-05

관련 요구사항(PRD): FR-X-NTF-01 FR-X-NTF-02 FR-X-NTF-03 FR-X-NTF-04 FR-X-NTF-05 FR-X-NTF-06 FR-X-NTF-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N03	화면 유형	페이지
화면명	**템플릿·마켓**	화면 경로	/o/{org}/templates	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X-MKT-01 FR-X-MKT-02 FR-X-MKT-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트·워크플로·MCP 서버·가드레일 정책·평가셋·대시보드 템플릿을 유형·레이어·단위 ID 로 찾아 키·데이터소스만 입력해 설치한다. 서명·출처·SBOM 이 검증되지 않은 템플릿은 설치할 수 없고, 사내 골든 패스 템플릿을 게시·폐기하며, 새 버전은 회귀 평가 통과 후 업그레이드한다. 공개 MCP 레지스트리 서버는 검토 후 가져온다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터	check	유형(kind)·레이어·단위 ID·가시성(private/org/public)·서명 검증만. 인덱스는 OCI 레지스트리(ORAS) + 메타 DB	FR-X-MKT-01 FR-X-MKT-04
2	템플릿 카드	card grid	atlas-template.yaml{kind, unit_ids[], version(semver), requires[]}. 신뢰 배지 official/partner/community, 설치 상태·설치 수	FR-X-MKT-01 FR-X-MKT-07 CMP-11
3	서명·출처 검증	check list	cosign 서명·SLSA provenance·SBOM(syft) 필수, 스킬·프롬프트는 정적 스캐너로 악성 지시 탐지. mkt.require_signature=true	FR-X-MKT-03 ST-10
4	파라미터 폼	form	params JSON Schema → 폼 자동 생성. 키는 bao:// 참조만. 필수 누락 MSG-003. 설치 = 에이전트 등록 + 배포 요청	FR-X-MKT-02 SCR-L02 SCR-L08 MSG-003
5	서명 없음 차단	card	서명 미검증 템플릿은 설치 버튼 비활성 + 사유 툴팁(MSG-006). 보안 담당자 예외 없음	FR-X-MKT-03 MSG-006 ST-10
6	사내 게시	button	가시성 private/org, 게시 워크플로 = 검토자 승인(승인함). deprecated 표시·대체 템플릿 링크	FR-X-MKT-04 SCR-N01
7	업데이트·업그레이드	note + button	설치본 vs 최신 semver 비교·변경 로그. mkt.upgrade.require_eval_pass 이면 회귀 스위트 통과 후 적용, 실패 시 MSG-016	FR-X-MKT-05 MSG-016 MSG-021
8	MCP 레지스트리 가져오기	button	공식 MCP Registry API 읽기 동기화, trust_level·권한 범위 검토 후 MCP 서버 레지스트리로 등록	FR-X-MKT-06 SCR-D02
9	평가·사용 지표 배지	key-value	테넌트 경계 내 익명 집계 installs·avg_task_success·cost_per_task_p50(EV-SCORE 연동)	FR-X-MKT-07 SCR-I05

관련 요구사항(PRD): FR-X-MKT-01 FR-X-MKT-02 FR-X-MKT-03 FR-X-MKT-04 FR-X-MKT-05 FR-X-MKT-06 FR-X-MKT-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N04	화면 유형	페이지
화면명	**사용량 리포트**	화면 경로	/o/{org}/reports	접근 권한	FinOps·Org Admin
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X-RPT-01 FR-X-RPT-02 FR-X-RPT-03 외 5	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

LLM·도구·샌드박스·저장 사용량을 테넌트·프로젝트·에이전트·모델 차원으로 집계해 기간·범위·그룹별로 비교한다. 월간 비용·품질·보안·경영 요약·차지백·규제 증적 템플릿을 고르고, 예산 대비·이상 사용을 확인하며, CSV/Parquet/PDF 내보내기와 예약 발송, 부서별 차지백·증적 패키지를 만든다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	리포트 템플릿	tabs	월간 비용·품질·보안·경영 요약(차트 4종: cost_per_task·task_success_rate·guardrail_block_rate·MAT 점수)·차지백·규제 증적	FR-X-RPT-06 FR-X-RPT-02
2	기간·범위·그룹	select	group_by project·model·agent·tag, 통화 환산표. 원천 사용량 이벤트 {tenant_path, unit_id, meter, qty, cost_usd}(GW-COST·OB-TRACE)	FR-X-RPT-01 FR-X-RPT-02
3	비용 추이 차트	stacked bar	주별 스택=모델. 막대 클릭 → 해당 차원 필터로 드릴다운 → 상위 비용 trace 목록	FR-X-RPT-02 CMP-14 SCR-J02
4	예산 대비	gauge	조직·프로젝트 예산 사용률. 80% 황, 100% 적 + 조치 안내	CMP-10 ST-09 MSG-011
5	이상 사용	list	에이전트별 EWMA·z-score 〉3 급증 탐지 → usage.anomaly 이벤트·알림, 원인 trace 링크	FR-X-RPT-08 SCR-N02
6	집계 표	table	meter(tokens_in/out/cached, tool_calls, sbx_cpu_s, storage_gb_h)별 수량·비용·과업당 비용. ClickHouse/OpenMeter 집계	FR-X-RPT-01 CMP-03
7	내보내기	menu	CSV·Parquet·PDF(서버 렌더). 대용량은 비동기 작업 → 완료 알림 링크(24h 유효)	FR-X-RPT-02 ST-01
8	예약 발송	button	cron·수신자·템플릿 선택, 경영 요약을 이메일로(X-NTF). 발송 실패 시 재시도	FR-X-RPT-06 SCR-N02
9	청구·감사·증적	panel + button	요율표 기반 월 마감 인보이스 초안(Lago ⚠ AGPL 별도 컨테이너·MSG-007). 감사 로그 보존·SIEM 상태, 조항→증적 매핑 ZIP(매니페스트+서명)	FR-X-RPT-03 FR-X-RPT-04 FR-X-RPT-05 FR-X-RPT-07 MSG-007 SCR-M10

관련 요구사항(PRD): FR-X-RPT-01 FR-X-RPT-02 FR-X-RPT-03 FR-X-RPT-04 FR-X-RPT-05 FR-X-RPT-06 FR-X-RPT-07 FR-X-RPT-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N05	화면 유형	페이지
화면명	**지식·메모리**	화면 경로	/p/{proj}/knowledge	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X-KB-01 FR-X-KB-02 FR-X-KB-03 외 6	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

지식베이스(문서 수·인덱스 상태·품질 점수)와 수집 원천 커넥터, parse→chunk→embed→index 파이프라인을 관리하고, 하이브리드 검색·리랭크를 ACL 을 적용한 채 시험한다. 에이전트 장기 기억(작업·에피소드·의미·절차)의 저장 정책, 출처·신뢰도 검증과 격리, 백그라운드 정리, 삭제권 전파를 한 화면에서 본다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	지식베이스 목록	table	원천 파일·URL·Confluence·Drive·Notion·S3·Git. Source.list()/fetch(cursor) 증분 동기화, sha256 중복 제거. 파싱은 Docling/MinerU 별도 컨테이너	FR-X-KB-01 MSG-007
2	RAG 품질 점수	column	KB 별 평가셋(EV-GOLD)을 Ragas faithfulness·context precision 으로 주기 측정(EV-REG). 하락 시 kb.quality.drop 이벤트·↓ 표시	FR-X-KB-09 SCR-I02
3	수집 파이프라인	DAG	parse→chunk→embed→index 단계 상태 색. kb.chunk.strategy(고정·의미·레이아웃)·size 800·overlap 100·kb.embed.model. 실패 단계 재시도	FR-X-KB-02 CMP-05 ST-03
4	검색 시험	input + result	pgvector HNSW + FTS 또는 Qdrant sparse+dense, RRF(k=60), 리랭커 선택. 결과 {chunk_id, score, source_uri, acl_tags}, 클릭 → 원문 하이라이트·골든셋 추가	FR-X-KB-03 SCR-I02
5	ACL 전파	info	수집 시 원천 ACL → acl_tags[], 검색에 호출자(위임 신원) 그룹 주입. 필터 없는 호출은 거부(kb.acl.enforce=true)	FR-X-KB-04 FR-PLT-IAM-07
6	메모리 저장소 정책	table	POST /memory {scope user/agent/session, type working/episodic/semantic/procedural}. Mem0 식 ADD/UPDATE/DELETE 통합, 그래프는 Graphiti 선택	FR-X-KB-05
7	sleep-time 정리	text	memory.consolidate.cron 이 강한 모델로 중복 병합·요약, 변경 diff 를 감사에 기록	FR-X-KB-07 SCR-M10
8	격리 목록	list + button	쓰기 전 GR-IO 인젝션 분류, provenance{trace_id, tool, user, confidence} 필수. confidence<0.5 quarantine(검색 제외). 해제는 Security 만	FR-X-KB-06 ST-04
9	삭제권 전파	status	subject_id 역인덱스로 원문·청크·벡터·메모리·EC-CACHE·trace 원문 마스킹까지 순차 삭제, 완료 증명서를 감사에 기록	FR-X-KB-08 FR-PLT-TEN-07

관련 요구사항(PRD): FR-X-KB-01 FR-X-KB-02 FR-X-KB-03 FR-X-KB-04 FR-X-KB-05 FR-X-KB-06 FR-X-KB-07 FR-X-KB-08 FR-X-KB-09

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N06	화면 유형	페이지
화면명	**샌드박스**	화면 경로	/p/{proj}/sandbox	접근 권한	Developer·Security
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X-SBX-01 FR-X-SBX-02 FR-X-SBX-03 외 4	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트가 생성한 코드와 브라우저 작업을 호스트와 분리된 환경에서 실행한다. 런타임 템플릿·백엔드, CPU·메모리·시간·송신 허용 도메인 한도, 컨테이너·gVisor·microVM 격리 수준을 정하고, 브라우저 라이브 뷰에서 관전·개입하며 세션을 일시정지·스냅샷·포크한다. 실행 이력·산출물 스캔과 저신뢰 MCP 서버의 격리 실행을 관리한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	런타임 템플릿	card list	A2A skill sbx.run_code {lang, code, files[], timeout_s}. 백엔드 드라이버 sbx.backend(E2B·microsandbox·OpenSandbox·K8s agent-sandbox)	FR-X-SBX-01
2	자원 한도	input	sbx.limits.cpu=1·memory_mb=1024·timeout_s=120. 범위 밖 값 MSG-004. 초과 시 강제 종료 + sbx.limit_exceeded 이벤트	FR-X-SBX-02 MSG-004
3	송신 허용목록	chip	egress.allowlist(예 pypi.org), 기본 네트워크 차단. 와일드카드 최상위 도메인 금지	FR-X-SBX-02
4	격리 수준	radio	container/gvisor/microvm → K8s RuntimeClass 매핑. 테넌트 등급별 최소 격리 강제(prod=microvm) — 더 약하게 선택 불가	FR-X-SBX-03 ST-07 MSG-010
5	라이브 뷰·개입	stream + button	agent-infra/sandbox 또는 AgentScope 브라우저·GUI 샌드박스의 VNC/CDP 스트림 임베드. [개입] → 에이전트 일시정지(X-HITL) 후 사람이 조작·재개	FR-X-SBX-04 SCR-N01
6	세션 유지·스냅샷	button	pause/resume·스냅샷(오브젝트 스토리지, CMEK 선택)·포크. session_ttl_min=60, 유휴 시 자동 일시정지	FR-X-SBX-05 FR-PLT-SEC-05
7	실행 이력·스캔	table	실행 레코드 = OB-TRACE span(gen_ai.tool.name=sbx.run_code). 산출물 비밀 스캐너(정규식+엔트로피)·PII 검사 후 반환, 발견 시 ⚠	FR-X-SBX-06 MSG-024 SCR-J03
8	MCP 도구 격리 실행	status list	MCP 등록 시 trust_level=low 서버 프로세스는 샌드박스에서 기동, stdio↔Streamable HTTP 브리지	FR-X-SBX-07 SCR-D03

관련 요구사항(PRD): FR-X-SBX-01 FR-X-SBX-02 FR-X-SBX-03 FR-X-SBX-04 FR-X-SBX-05 FR-X-SBX-06 FR-X-SBX-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N07	화면 유형	페이지
화면명	**설정 (개인·시스템)**	화면 경로	/me/settings · /admin/system	접근 권한	전체
우선순위	P1	PRD 추적	FR-PLT-CON-08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

개인 설정(언어·테마·시간대·알림/승인 인박스 수신)과 시스템 설정(콘솔 도메인·TLS·텔레메트리·백업), 정보(버전·채널·라이선스 고지·SBOM)를 관리한다. 배포 승인 요청·롤백·쿼터 초과는 인박스와 데스크톱 OS 알림으로 받아 인라인으로 승인·거절할 수 있다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	설정 탭	tabs	개인(전체)·시스템(Platform Admin 만, 그 외 ST-04 숨김)·정보(전체). 경로 /me/settings · /admin/system	ST-04
2	언어·테마·시간대	select	ko 기본/en(i18next), 시스템·밝게·어둡게·고대비. 즉시 적용·사용자 프로필에 저장	FR-PLT-CON-07 MSG-001
3	알림·승인 인박스	toggle	SSE /api/v1/events/stream 구독(배포 승인·롤백·쿼터 초과), 데스크톱 OS 알림, 인라인 승인/거절(2인 승인 규칙 동일 적용), Slack/Teams 웹훅	FR-PLT-CON-08 FR-PLT-IAM-05 SCR-N01
4	시스템 도메인·TLS	input	콘솔 도메인, TLS(cert-manager ACME/사설 CA 업로드). 만료 30일 전 경고, 변경은 재시작 필요 안내	SCR-A06 MSG-009
5	텔레메트리	toggle	익명 사용 통계 기본 끔(자체 설치형). 켜면 전송 항목 목록 표시	MSG-024
6	백업·복구	check + button	Postgres·OpenBao 스냅샷 일정·보존·최근 복구 시험. 복구는 이름 입력 확인 + 읽기 전용 전환	MSG-002 ST-06
7	prod 영향 확인	note	시스템 변경 저장 전 MSG-009 확인 입력, 감사 기록	MSG-009 SCR-M10
8	버전 정보	key-value	버전·채널·빌드·Manager 연결 상태. 새 버전 있으면 MSG-021 배너 → 릴리스 채널	MSG-021 SCR-L10
9	라이선스 고지·SBOM	chip + button	AGPL/ELv2 구성요소는 별도 컨테이너로만 실행됨을 표시(MSG-007). SBOM·고지문 다운로드, 지원 번들은 PII 마스킹	MSG-007 SCR-N09

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-CON-08

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N08	화면 유형	페이지
화면명	**데스크톱 콘솔 — 연결 관리**	화면 경로	atlas-desktop://connections	접근 권한	Developer
우선순위	P0	PRD 추적	FR-PLT-CON-01 FR-PLT-CON-02 FR-PLT-CON-03 외 3	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Tauri 2 데스크톱 셸의 연결 관리 화면이다. Manager 연결 프로필(로컬 올인원·원격 서버 URL·인증·환경)을 고르고, 로컬 모드에서는 sidecar 로 Manager 와 L1 핵심 6개 에이전트를 노트북에서 시작·일시정지·중지한다. 조직→프로젝트→환경 스위처, 자동 업데이트, atlas:// 딥링크, 웹과 같은 콘솔 SPA 를 제공한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	연결 프로필	list	프로필 {이름, URL, 인증(OIDC 루프백/로컬), 기본 환경}. 상태 점 녹·황·적 + 텍스트. 끊긴 원격은 fail-static 배너(MSG-020)	FR-PLT-CON-02 ST-06 MSG-020
2	모드 선택	select	첫 실행 시 로컬/원격 선택. 원격 = 서버 URL + OIDC 루프백 리다이렉트(RFC 8252), 토큰은 OS 키체인	FR-PLT-CON-02 FR-PLT-CON-03 FR-PLT-IAM-01
3	컨텍스트 스위처	crumb	전역 {org, proj, env} 를 URL /o/{org}/p/{proj}/e/{env}/… 에 반영. prod 는 색 띠·확인 모달 강제(MSG-009)	FR-PLT-CON-04 MSG-009 CMP-09
4	로컬 단일 노드	panel	atlas-manager sidecar(bundle.externalBin) + SQLite + local 비밀 저장소. 로컬 드라이버로 L1 핵심 6개 에이전트 기동, CPU·메모리 표시	FR-PLT-CON-03 FR-PLT-DEP-01 CMP-07
5	시작·일시정지·중지	button	일시정지 = 에이전트 프로세스 정지(상태 보존), 중지 = 전체 종료. 포트 충돌·리소스 부족 시 원인 표시	FR-PLT-CON-03 ST-03
6	자동 업데이트	note + button	updater 플러그인이 채널 확인 → MSG-021, minisign 서명 확인 후 재시작 설치. 서명 불일치면 설치 거부(MSG-006)	MSG-021 MSG-006 FR-PLT-SEC-07 SCR-L10
7	딥링크	code	atlas://o/{org}/agents/{id} (deep-link 플러그인), 웹은 동일 https 경로. single-instance 로 기존 창에서 열림	FR-PLT-CON-05 SCR-N09
8	콘솔 SPA	embed	React+TypeScript SPA(Vite)를 웹(Manager embed.FS)과 동일 번들로. 레이아웃 = 레이어 띠 L1/L2/L3 + 번호 카드 + 하단 성숙도 띠	FR-PLT-CON-01 SCR-B03
9	다국어·접근성	text	ko 기본·en(i18next), WCAG 2.2 AA, 색 대비 토큰, 전 기능 키보드 단축키(g a 에이전트, g d 배포)	FR-PLT-CON-07

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-CON-01 FR-PLT-CON-02 FR-PLT-CON-03 FR-PLT-CON-04 FR-PLT-CON-05 FR-PLT-CON-07

시스템	ProdAI Atlas	화면 ID	SCR-N09	화면 유형	페이지
화면명	CLI atlas CLI	화면 경로	$ atlas …	접근 권한	Developer·Operator
우선순위	P1	PRD 추적	FR-PLT-CON-06	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

콘솔로 할 수 있는 모든 작업을 atlas CLI 와 공개 API 로도 똑같이 수행한다. 터미널에서 로그인(Device Grant)·설치·에이전트 init/run/push·배포·롤백·지원 번들·콘솔 열기 명령과 출력 예를 보여 주고, UI↔CLI↔API 대응표와 안전 규칙·종료 코드를 정의한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	atlas login	command	OIDC Device Authorization Grant(RFC 8628) — 코드 표시 후 브라우저 인증, 토큰은 OS 키체인. --org 로 기업 선택	FR-PLT-IAM-01 FR-PLT-CON-06
2	atlas install	command	k8s(Helm)·compose·local 모드 설치, 사전 점검 결과 출력. 설치 프로그램 그룹 A 와 같은 점검 항목	SCR-A03 MSG-005
3	agent init/run/push	command	템플릿으로 초기화 → 로컬 루프 실행 → OCI push(cosign 서명·SBOM 첨부). 서명 실패 시 종료 코드 5	FR-PLT-CON-06 MSG-006 SCR-L02
4	atlas deploy	command	--env prod 는 프로젝트 이름 확인 입력(MSG-009) 후 2인 승인 요청 생성, 딥링크 출력. 승인 대기 종료 코드 4	MSG-009 SCR-N01 SCR-L08
5	atlas rollback	command	지정 버전으로 트래픽 전환, 진행 시간 표시. 콘솔 배포 화면과 같은 API	SCR-L09 MSG-017
6	support bundle·open	command	지정 기간 로그·설정·상태를 tar 로 묶되 PII·비밀 마스킹. atlas open 〈resource〉 는 콘솔 해당 화면을 연다(딥링크)	MSG-024 FR-PLT-CON-05
7	기능 동등성 표	table	모든 화면 액션 = 공개 API 호출. 각 폼의 〔CLI 로 보기〕가 동등 atlas 명령·curl 표시, E2E 테스트로 3경로 동등성 검사	FR-PLT-CON-06
8	안전 규칙	check list	prod 확인·2인 승인, 서명 미검증 이미지 push·배포 거부(ST-10), Manager 끊김 시 쓰기 명령 거부(MSG-020)	ST-10 MSG-020 FR-PLT-IAM-05
9	종료 코드	text	0 성공·2 입력 오류·3 권한 없음·4 승인 대기·5 서명 검증 실패·6 Manager 연결 불가. --output json 으로 CI 연동	FR-PLT-CON-06 ST-03

관련 요구사항(PRD): FR-PLT-CON-06

PART 3

부록

위저드·모달 카탈로그 · 메시지 정의 · 요구사항 추적표(RTM) · 비화면 요구 표출 위치 · PRD 화면 매핑 · 참고 자료

A. 위저드·모달 카탈로그 (10)

화면 ID · 이름 · 유형 · 경로 · 주요 버튼 · 파괴적 여부

화면 ID	이름	유형	경로	주요 버튼	주의
SCR-A01	설치 시작 — 언어·라이선스	위저드(8단계 중 1)	atlas-installer://welcome	-	-
SCR-A02	설치 — 설치 모드 선택	위저드(8단계 중 2)	atlas-installer://mode	-	-
SCR-A03	설치 — 사전 점검	위저드(8단계 중 3)	atlas-installer://precheck	-	-
SCR-A04	설치 — 구성 요소 선택	위저드(8단계 중 4)	atlas-installer://components	-	-
SCR-A05	설치 — 데이터 저장소 설정	위저드(8단계 중 5)	atlas-installer://storage	-	-
SCR-A06	설치 — 관리자·도메인·TLS	위저드(8단계 중 6)	atlas-installer://admin	-	-
SCR-A07	설치 — 진행	위저드(8단계 중 7)	atlas-installer://progress	-	-
SCR-A08	설치 완료 — 첫 접속 안내	위저드(8단계 중 8)	atlas-installer://done	-	-
SCR-B05	전체 검색 (⌘K)	모달	(오버레이 ⌘K)	-	●
SCR-L05	에이전트 삭제·비활성	모달	(모달) /p/{proj}/agents/{id}	-	●

B. 메시지 정의 — 상황 · 종류 · 문구(ko/en)

i18n 키로 관리(ko 기본·en 폴백). {변수} 는 런타임 치환

ID	상황	종류	문구(ko)	문구(en)
MSG-001	저장 성공	success	저장했습니다.	Saved.
MSG-002	삭제 확인	confirm	{대상}을(를) 삭제합니다. 되돌릴 수 없습니다. 확인하려면 '{이름}'을 입력하세요.	Delete {target}? Type '{name}' to confirm.
MSG-003	필수 입력	error	필수 항목입니다.	This field is required.
MSG-004	형식 오류	error	{항목} 형식이 올바르지 않습니다. 예: {예시}	Invalid {field}. e.g. {example}
MSG-005	사전 점검 실패	error	{항목} 점검에 실패했습니다: {사유}. 해결 후 〔다시 점검〕을 누르세요.	Pre-check failed: {item}.
MSG-006	서명 검증 실패	error	서명을 확인할 수 없어 설치(배포)하지 않았습니다: {대상}	Signature verification failed: {target}
MSG-007	라이선스 경고	warn	{구성요소}는 {라이선스} 입니다. 별도 컨테이너로만 실행되며 수정 배포 시 의무가 생깁니다.	{component} is {license}.
MSG-008	키 1회 표시	info	이 키는 지금 한 번만 표시됩니다. 안전한 곳에 복사하세요.	Shown once. Copy it now.
MSG-009	prod 변경 확인	confirm	prod 환경을 변경합니다. 계속하려면 프로젝트 이름을 입력하세요.	Changing prod. Type project name.
MSG-010	상속 잠금	info	상위 정책({범위})이 이 값을 고정했습니다. 더 엄격하게만 바꿀 수 있습니다.	Locked by {scope} policy.
MSG-011	예산 80%	warn	{대상} 예산의 {P}%를 썼습니다. 한도 도달 시 {조치}가 적용됩니다.	{p}% of budget used.
MSG-012	예산 초과 차단	error	예산을 초과해 요청을 차단했습니다(정책 {정책}).	Blocked: budget exceeded.
MSG-013	가드레일 차단	error	요청이 정책 {규칙}에 의해 차단되었습니다. 판정 ID {ID}	Blocked by guardrail {rule}.
MSG-014	HITL 승인 대기	info	'{행동}'은 승인이 필요합니다. 승인함으로 요청했습니다(SLA {분}분).	Approval requested.
MSG-015	종료 조건 도달	warn	루프가 {사유}로 종료되었습니다. 부분 결과를 반환했습니다.	Loop exited: {reason}.
MSG-016	회귀 게이트 실패	error	평가 점수 {점수}가 기준 {기준} 미만이라 배포를 중단했습니다.	Eval gate failed.
MSG-017	카나리 롤백	warn	게이트 지표 위반({지표})으로 자동 롤백했습니다.	Auto-rolled back.
MSG-018	MCP 도구 변경 감지	warn	{서버}의 도구 설명이 바뀌었습니다. 재승인 전까지 사용을 멈춥니다.	Tool description changed.
MSG-019	원격 에이전트 서명	warn	Agent Card 서명을 확인하지 못했습니다. 신뢰하지 않은 카드는 호출할 수 없습니다.	Unverified Agent Card.
MSG-020	연결 끊김	warn	Manager 에 연결할 수 없습니다. 에이전트는 마지막 설정으로 동작 중이며 편집은 잠시 멈춥니다.	Manager unreachable (fail-static).
MSG-021	업데이트 가능	info	v{버전}({채널})을 사용할 수 있습니다. 릴리스 노트·서명을 확인하세요.	Update v{ver} available.
MSG-022	영향 분석	warn	{N}개 에이전트와 {M}개 정책이 이 항목을 참조합니다.	Referenced by {n} agents.
MSG-023	부분 실패	warn	{성공}건 성공, {실패}건 실패했습니다.	{ok} succeeded, {fail} failed.
MSG-024	PII 마스킹 안내	info	로그의 개인정보는 마스킹되어 저장됩니다. 원문 보기는 권한이 필요합니다.	PII masked in logs.

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (1~48 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-AL-PLAN-01	목표→계획 분해	P0	C01 C03	2
FR-AL-PLAN-02	완료 정의(DoD) 명문화	P0	C01 C02	2
FR-AL-PLAN-03	계획 모드 선택	P1	C03	1
FR-AL-PLAN-04	DAG 계획·병렬 후보 표시	P1	C03	1
FR-AL-PLAN-05	관찰 기반 재계획	P0	C03	1
FR-AL-PLAN-06	주기적 계획 갱신	P2	C01 C03	2
FR-AL-PLAN-07	계획 승인 게이트	P1	C03	1
FR-AL-PLAN-08	계획-실행 모델 분리	P2	C03	1
FR-AL-ACT-01	도구 호출 방출·검증	P0	C04	1
FR-AL-ACT-02	병렬 도구 호출	P0	C04	1
FR-AL-ACT-03	실행 전 권한·승인	P0	C01 C04	2
FR-AL-ACT-04	코드-as-action 실행	P1	C04	1
FR-AL-ACT-05	멱등 키·재시도	P0	C04	1
FR-AL-ACT-06	도구 타임아웃·취소	P1	C04	1
FR-AL-ACT-07	샌드박스·작업공간 격리	P1	C04	1
FR-AL-ACT-08	핸드오프 행동	P2	C04	1
FR-AL-OBS-01	관찰 정규화	P0	C05	1
FR-AL-OBS-02	오류 비은폐 직렬화	P0	C05	1
FR-AL-OBS-03	대용량 결과 잘라내기·요약	P0	C05	1
FR-AL-OBS-04	페이지네이션·JIT 조회	P1	C05	1
FR-AL-OBS-05	민감정보 마스킹 훅	P1	C05	1
FR-AL-OBS-06	간접 프롬프트 인젝션 표식	P1	C02	1
FR-AL-OBS-07	관찰 이벤트·스팬 방출	P0	C05	1
FR-AL-OBS-08	멀티모달 관찰	P2	C05	1

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-AL-REF-01	진척 평가	P0	C06	1
FR-AL-REF-02	규칙 기반 검증기	P0	C06	1
FR-AL-REF-03	LLM-as-judge 검증	P1	C06	1
FR-AL-REF-04	시각 검증	P2	C06	1
FR-AL-REF-05	반성 메모(Reflexion)	P1	C06	1
FR-AL-REF-06	거짓 성공 방지	P0	C06	1
FR-AL-REF-07	반복 실패 에스컬레이션	P1	C06	1
FR-AL-REF-08	반성 비용 상한	P2	C06	1
FR-AL-EXIT-01	목표 검증 종료	P0	C07	1
FR-AL-EXIT-02	모델 자연 종료(end_turn)	P0	C02	1
FR-AL-EXIT-03	턴·스텝 상한(max_turns)	P0	C07	1
FR-AL-EXIT-04	예산 종료(토큰·USD·시간)	P0	C07	1
FR-AL-EXIT-05	HITL 정지·재개	P0	C07	1
FR-AL-EXIT-06	반복(루프) 탐지	P0	C08	1
FR-AL-EXIT-07	정책 위반 종료	P0	C07	1
FR-AL-EXIT-08	종료 사유 표준 enum·부분 결과	P0	C07	1
FR-AL-EXIT-09	종료 조건 우선순위·조합	P1	C07	1
FR-AL-EXIT-10	종료 지표 연동	P1	C07	1
FR-AL-RUN-01	루프 상태기계	P0	C02	1
FR-AL-RUN-02	체크포인트 저장	P0	C08	1
FR-AL-RUN-03	재개·재시작 복구	P0	C08	1
FR-AL-RUN-04	포크·time-travel	P1	C08	1
FR-AL-RUN-05	자동 컨텍스트 압축	P0	C08	1
FR-AL-RUN-06	도구 결과 clearing	P1	C08	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (49~96 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-AL-RUN-07	구조화 노트·작업 메모리	P1	C08	1
FR-AL-RUN-08	스트리밍 이벤트	P0	C08	1
FR-AL-RUN-09	동시성·큐·임대	P1	C08	1
FR-AL-RUN-10	내구 실행 백엔드 플러그인	P2	C08	1
FR-MCP-HOST-01	에이전트별 MCP Client 풀	P0	D03	1
FR-MCP-HOST-02	이중 명세 버전 협상	P0	D01 D03	2
FR-MCP-HOST-03	OAuth 2.1 클라이언트 흐름	P0	D03	1
FR-MCP-HOST-04	MCP 게이트웨이 모드(단일 인터페이스)	P0	D03	1
FR-MCP-HOST-05	양방향 메시지 중계	P0	D01 D03	2
FR-MCP-HOST-06	도구 호출 승인(HITL)	P0	D01 D03	2
FR-MCP-HOST-07	토큰 패스스루 금지·audience 강제	P0	D08	1
FR-MCP-HOST-08	런타임 가드레일 훅	P1	D03	1
FR-MCP-HOST-09	호출 감사·트레이스	P0	D03	1
FR-MCP-HOST-10	Origin·로컬 바인딩 보호	P1	D03	1
FR-MCP-REG-01	사설 레지스트리(공식 API 호환)	P0	D01 D02	2
FR-MCP-REG-02	상류 레지스트리 동기화	P1	D02	1
FR-MCP-REG-03	허용목록·거부목록	P0	D02	1
FR-MCP-REG-04	서명·출처 검증	P0	D02	1
FR-MCP-REG-05	도구 정의 고정·rug pull 감지	P0	D03	1
FR-MCP-REG-06	설치 전 보안 스캔	P0	D08	1
FR-MCP-REG-07	버전 고정·승격	P1	D02	1
FR-MCP-REG-08	신뢰 등급·메타데이터	P1	D02	1
FR-MCP-SEL-01	도구 인덱스	P0	D04	1
FR-MCP-SEL-02	과업별 최소 도구 로드	P0	D04	1
FR-MCP-SEL-03	온디맨드 도구 검색 도구	P0	D04	1
FR-MCP-SEL-04	toolset 프로필	P1	D04	1
FR-MCP-SEL-05	선택 품질 피드백 루프	P1	D04	1
FR-MCP-SEL-06	도구 설명 품질·중복 진단	P2	D04	1
FR-MCP-SEL-07	토큰·정확도 계측	P1	D04	1
FR-MCP-SEL-08	결정적 목록·캐시 친화	P2	D04	1
FR-MCP-TOOL-01	OpenAPI→MCP 도구 변환	P0	D05	1
FR-MCP-TOOL-02	gRPC·CLI 도구 래핑	P1	D04	1
FR-MCP-TOOL-03	도구 메타 표준화	P0	D04	1
FR-MCP-TOOL-04	커스텀 도구 SDK·스캐폴드	P1	D05	1
FR-MCP-TOOL-05	장기 도구 실행(tasks)	P2	D04	1
FR-MCP-TOOL-06	응답 크기·페이지 제한	P1	D04	1
FR-MCP-TOOL-07	도구 버전·폐기 관리	P2	D04	1
FR-MCP-RES-01	리소스 카탈로그	P0	D06	1
FR-MCP-RES-02	리소스 템플릿·자동완성	P1	D06	1
FR-MCP-RES-03	구독·변경 알림	P1	D06	1
FR-MCP-RES-04	캐시·TTL	P1	D06	1
FR-MCP-RES-05	접근 경계(roots 대체)	P0	D06	1
FR-MCP-RES-06	민감 리소스 마스킹	P1	D06	1
FR-MCP-SYS-01	표준 커넥터 팩	P0	D07	1
FR-MCP-SYS-02	자격증명 브로커	P0	D07	1
FR-MCP-SYS-03	샌드박스 실행	P0	D07	1
FR-MCP-SYS-04	egress·SSRF 차단	P0	D07	1
FR-MCP-SYS-05	레거시·DB 시스템 어댑터	P1	D07	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (97~144 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-MCP-SYS-06	커넥터 헬스·SLA	P1	D07	1
FR-A2A-CARD-01	카드 게시·호스팅	P0	D09	1
FR-A2A-CARD-02	카드 서명·검증	P0	L02	1
FR-A2A-CARD-03	skill 검색 레지스트리	P0	D09	1
FR-A2A-CARD-04	외부 카드 수집·큐레이션	P1	L02	1
FR-A2A-CARD-05	카드 버전·변경 이력	P1	D09	1
FR-A2A-CARD-06	테넌트 가시성	P0	D09	1
FR-A2A-CARD-07	카드 적합성 검사	P1	D09	1
FR-A2A-SRV-01	공통 어댑터 라이브러리·사이드카	P0	D12	1
FR-A2A-SRV-02	핵심 오퍼레이션 구현	P0	D11	1
FR-A2A-SRV-03	Push notification	P0	D12	1
FR-A2A-SRV-04	tenant 필드 멀티테넌시	P0	D11	1
FR-A2A-SRV-05	인증·인가	P0	D12	1
FR-A2A-SRV-06	Task 상태 머신·영속화	P0	D11	1
FR-A2A-SRV-07	v0.3 호환 모드	P1	D12	1
FR-A2A-SRV-08	관측·과금 연동	P1	D11	1
FR-A2A-CLI-01	카드 해석·바인딩 선택	P0	D10	1
FR-A2A-CLI-02	원격 위임 API	P0	D10	1
FR-A2A-CLI-03	호출자 인증 주입	P0	D10	1
FR-A2A-CLI-04	Task 추적(폴링·스트림·webhook)	P0	D11	1
FR-A2A-CLI-05	위임 트리 추적 콘솔 데이터	P1	D10	1
FR-A2A-CLI-06	INPUT/AUTH_REQUIRED 처리	P0	D10	1
FR-A2A-CLI-07	취소·타임아웃·부분 실패	P0	D11	1
FR-A2A-CLI-08	Artifact 수집·검사	P1	D11	1

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-A2A-CLI-09	원격 에이전트를 MCP 도구로 브리지	P2	D11	1
FR-MA-ORCH-01	과업 분해	P0	E02	1
FR-MA-ORCH-02	위임 명세(Delegation Spec)	P0	E02	1
FR-MA-ORCH-03	규모 결정(effort scaling)	P0	E02	1
FR-MA-ORCH-04	병렬 fan-out 디스패치	P0	E02	1
FR-MA-ORCH-05	fan-in 배리어·부분 수렴	P0	E07	1
FR-MA-ORCH-06	재계획 라운드	P1	E07	1
FR-MA-ORCH-07	조정 비용 예산	P0	E02	1
FR-MA-ORCH-08	단일 vs 다중 게이트	P1	E02	1
FR-MA-ORCH-09	쓰기 단일 스레드·충돌 방지	P0	E02	1
FR-MA-ORCH-10	중첩 깊이·스폰 한도	P0	E02	1
FR-MA-ORCH-11	오케스트레이션 패턴 선택	P2	E02	1
FR-MA-RES-01	조사 수행	P0	E03	1
FR-MA-RES-02	출처 필수 요약 반환	P0	E01 E03	2
FR-MA-RES-03	읽기 전용 권한	P0	E03	1
FR-MA-RES-04	검색 폭 조절	P1	E01 E03	2
FR-MA-RES-05	인용 검증	P1	E01 E03	2
FR-MA-RES-06	중복 조사 방지	P2	E03	1
FR-MA-CR-01	diff 기반 검토	P0	E04	1
FR-MA-CR-02	구조화 이슈 목록	P0	E01 E04	2
FR-MA-CR-03	관점별 병렬 리뷰	P1	E04	1
FR-MA-CR-04	읽기 전용·수정 금지	P0	E04	1
FR-MA-CR-05	오탐 억제	P2	E04	1
FR-MA-CR-06	PR 코멘트 게시	P2	E04	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (145~192 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-MA-ANL-01	샌드박스 코드 분석	P0	E05	1
FR-MA-ANL-02	SQL 분석	P1	E05	1
FR-MA-ANL-03	수치·표·차트 반환	P0	E05	1
FR-MA-ANL-04	재현 스크립트 첨부	P1	E05	1
FR-MA-ANL-05	자원 한도	P0	E05	1
FR-MA-MERGE-01	결과 수집·정규화	P0	E07	1
FR-MA-MERGE-02	병합 전략 선택	P0	E06	1
FR-MA-MERGE-03	LLM 합성	P0	E06	1
FR-MA-MERGE-04	투표·자기일관성	P1	E06	1
FR-MA-MERGE-05	Judge 선택·채점	P1	E06	1
FR-MA-MERGE-06	구조적 병합·중복 제거	P0	E06	1
FR-MA-MERGE-07	충돌 탐지·표면화	P1	E06	1
FR-MA-MERGE-08	병합 후 검증·갭 반환	P0	E06	1
FR-MA-MERGE-09	출처·기여 귀속	P1	E06	1
FR-GW-ROUTE-01	OpenAI 호환 통합 엔드포인트	P0	F02	1
FR-GW-ROUTE-02	제공자 스키마 변환 어댑터	P0	F02	1
FR-GW-ROUTE-03	모델 alias·배포 그룹	P0	F02	1
FR-GW-ROUTE-04	로드밸런싱 전략	P0	F02	1
FR-GW-ROUTE-05	폴백 체인	P0	F02	1
FR-GW-ROUTE-06	조건부 라우팅 규칙	P1	F02	1
FR-GW-ROUTE-07	재시도·서킷브레이커	P0	F02	1
FR-GW-ROUTE-08	스트리밍 중계·usage 확정	P0	F02	1
FR-GW-ROUTE-09	데이터플레인 HA·분산 배치	P0	F02	1
FR-GW-ROUTE-10	MCP·A2A 트래픽 라우팅	P1	F02	1

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-GW-AUTH-01	가상키 발급·폐기	P0	F03	1
FR-GW-AUTH-02	테넌트 계층 상속	P0	F03	1
FR-GW-AUTH-03	인증 방식 다중화	P1	F03	1
FR-GW-AUTH-04	에이전트 대리 호출 신원 전파	P1	F03	1
FR-GW-AUTH-05	모델·엔드포인트 허용 목록	P0	F01 F03	2
FR-GW-AUTH-06	관리 API RBAC	P0	F03	1
FR-GW-AUTH-07	키 셀프서비스·단기 키	P1	F03	1
FR-GW-AUTH-08	인증 캐시·지연 예산	P0	F03	1
FR-GW-RATE-01	RPM·동시성 제한	P0	F04	1
FR-GW-RATE-02	TPM 제한(예약·정산)	P0	F04	1
FR-GW-RATE-03	금액 한도 집행	P0	F04	1
FR-GW-RATE-04	업스트림 쿼터 보호	P1	F04	1
FR-GW-RATE-05	우선순위 큐·공정성	P2	F04	1
FR-GW-RATE-06	한도 정책 선언·시뮬레이션	P1	F01 F04	2
FR-GW-RATE-07	루프 폭주 차단	P1	F04	1
FR-GW-KEY-01	업스트림 키 풀	P0	F01 F05	2
FR-GW-KEY-02	비밀 저장소 참조	P0	F01 F05	2
FR-GW-KEY-03	무중단 로테이션 워크플로	P0	F05	1
FR-GW-KEY-04	정기 로테이션 스케줄	P1	F05	1
FR-GW-KEY-05	클라우드 자격증명 자동 갱신	P1	F05	1
FR-GW-KEY-06	키 건강도·유출 대응	P0	F05	1
FR-GW-KEY-07	BYOK(테넌트 소유 키)	P1	F05	1
FR-GW-COST-01	토큰 계량 이벤트	P0	F06	1
FR-GW-COST-02	버전 관리 가격표	P0	F06	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (193~240 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-GW-COST-03	비용 산출	P0	F06	1
FR-GW-COST-04	태그·메타데이터 귀속	P0	F06	1
FR-GW-COST-05	쇼백/차지백 리포트	P1	F06	1
FR-GW-COST-06	공급사 청구 대사	P2	F06	1
FR-GW-COST-07	실시간 비용 조회 API	P1	F06	1
FR-GW-COST-08	셀프호스트 내부 단가	P2	F06	1
FR-GW-POL-01	요청 정책 엔진	P0	F07	1
FR-GW-POL-02	가드레일 훅 실행 지점	P0	F07	1
FR-GW-POL-03	데이터 레지던시 라우팅	P1	F07	1
FR-GW-POL-04	감사 로그	P0	F07	1
FR-GW-POL-05	본문 로깅 정책	P0	F07	1
FR-GW-POL-06	OTel GenAI 내보내기	P0	M10	1
FR-GW-POL-07	정책 버전·배포·롤백	P1	F07	1
FR-GW-POL-08	정책 결정 설명	P1	F07	1
FR-EC-CACHE-01	공급사 prompt caching 자동 적용	P0	G03	1
FR-EC-CACHE-02	prefix 안정성 분석기	P1	G03	1
FR-EC-CACHE-03	캐시 적중·절감 KPI	P0	G03	1
FR-EC-CACHE-04	exact 응답 캐시	P0	G03	1
FR-EC-CACHE-05	semantic 캐시	P1	G03	1
FR-EC-CACHE-06	semantic 캐시 안전장치	P1	G03	1
FR-EC-CACHE-07	셀프호스트 prefix 캐시 연계	P2	G03	1
FR-EC-BATCH-01	공급사 Batch API 통합	P0	G04	1
FR-EC-BATCH-02	배치 상태 추적·결과 수집	P0	G01 G04	2
FR-EC-BATCH-03	지연 허용 요청 자동 이관	P1	G04	1

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-EC-BATCH-04	요청 병합(coalescing)	P1	G04	1
FR-EC-BATCH-05	배치 + 캐시 할인 중첩	P2	G04	1
FR-EC-BATCH-06	배치 적합성 판정·가드	P1	G04	1
FR-EC-BATCH-07	셀프호스트 배치 워크로드 스케줄	P2	G04	1
FR-EC-ROUTE-01	규칙 기반 비용 라우팅	P0	G05	1
FR-EC-ROUTE-02	학습형 강/약 라우터	P1	G05	1
FR-EC-ROUTE-03	임계값 보정(강모델 호출 비율 SLO)	P1	G05	1
FR-EC-ROUTE-04	Cascade 라우팅	P1	G05	1
FR-EC-ROUTE-05	의미 분류 라우팅	P1	G01 G05	2
FR-EC-ROUTE-06	품질 가드레일 연동	P1	G05	1
FR-EC-ROUTE-07	셀프호스트/API 하이브리드 라우팅	P2	G05	1
FR-EC-ROUTE-08	라우터 학습 데이터 환류	P2	G05	1
FR-EC-MODEL-01	과업 유형별 기본 모델 정책	P0	G01 G05	2
FR-EC-MODEL-02	reasoning effort·thinkin	P0	G02	1
FR-EC-MODEL-03	서브에이전트 모델 분리	P1	G01 G02	2
FR-EC-MODEL-04	평가 기반 다운그레이드 추천	P1	G02	1
FR-EC-MODEL-05	토크나이저 보정 비교	P1	G02	1
FR-EC-MODEL-06	self-host vs API 손익분기 계산	P2	G02	1
FR-EC-MODEL-07	모델 카탈로그·능력 메타데이터	P0	K01	1
FR-EC-CTRL-01	계층 예산	P0	G06	1
FR-EC-CTRL-02	max_tokens 정책	P0	G02	1
FR-EC-CTRL-03	과업(Task) 토큰 예산	P0	G02	1
FR-EC-CTRL-04	컨텍스트 압축 정책	P1	G06	1
FR-EC-CTRL-05	비용 이상 탐지·알림	P1	G06	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (241~288 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-EC-CTRL-06	50,000 tokens/task 비용 시뮬	P0	G02	1
FR-EC-CTRL-07	실사용 기반 what-if	P1	G06	1
FR-EC-CTRL-08	비용 거버넌스 리포트	P2	G02	1
FR-GR-IO-01	경계별 검사 파이프라인	P0	H02	1
FR-GR-IO-02	비용 계단식(cascade) 검사	P0	H02	1
FR-GR-IO-03	입력 병렬 실행·스트리밍 출력 검사	P0	H02	1
FR-GR-IO-04	유해성 분류 공급자 추상화	P0	H02	1
FR-GR-IO-05	주제·브랜드 보호	P1	H02	1
FR-GR-IO-06	출력 형식·하위 시스템 안전	P0	H02	1
FR-GR-IO-07	근거·환각 검사와 생성물 표시	P1	H02	1
FR-GR-IO-08	판정 로그·오탐 관리	P0	H06	1
FR-GR-IO-09	임계값 튜닝·섀도 모드	P1	H02	1
FR-GR-IO-10	장애 시 동작(fail-open/closed	P1	H06	1
FR-GR-POL-01	정책 as code 저장소	P0	D08	1
FR-GR-POL-02	정책 평가 엔진(PDP)	P0	D08	1
FR-GR-POL-03	대화 흐름·주제 레일	P1	H03	1
FR-GR-POL-04	도구 인가·인자 검증	P0	D08	1
FR-GR-POL-05	비가역 도구 HITL 승인	P0	N01	1
FR-GR-POL-06	승인 화면 행위 diff·4-eyes	P0	H03	1
FR-GR-POL-07	기본 정책 팩(Add early)	P0	H03	1
FR-GR-POL-08	거버넌스 프레임워크 매핑	P1	H03	1
FR-GR-POL-09	규제 증적 내보내기	P1	H06	1
FR-GR-POL-10	정책 테스트·변경 영향 분석	P1	H03	1
FR-GR-JB-01	직접 인젝션·탈옥 분류	P0	H04	1
FR-GR-JB-02	간접 인젝션 스캔	P0	H04	1
FR-GR-JB-03	Spotlighting 격리	P0	H06	1
FR-GR-JB-04	신뢰 태깅·capability 흐름 제어	P1	H04	1
FR-GR-JB-05	에이전트 목표 이탈(정렬) 검사	P1	H04	1
FR-GR-JB-06	시스템 프롬프트 유출 방지	P1	H04	1
FR-GR-JB-07	레드팀 CI	P0	H04	1
FR-GR-JB-08	공격 코퍼스·한국어 탈옥셋	P1	H04	1
FR-GR-JB-09	적응형 공격 대응(속도·세션 신호)	P2	H04	1
FR-GR-PII-01	PII 탐지 엔진	P0	H01	1
FR-GR-PII-02	한국형 식별번호 인식기	P0	H05	1
FR-GR-PII-03	한국 전화·계좌·카드·주소 인식기	P0	H05	1
FR-GR-PII-04	한국어 이름·기관 NER	P1	H05	1
FR-GR-PII-05	마스킹·가명화 연산자	P0	H05	1
FR-GR-PII-06	역마스킹(de-anonymize)·볼트	P0	H05	1
FR-GR-PII-07	로그·트레이스·저장소 정화	P0	H05	1
FR-GR-PII-08	비밀·자격증명 탐지	P1	H01	1
FR-GR-PII-09	문서·이미지 PII	P2	H05	1
FR-GR-PII-10	PII 탐지 품질 평가	P1	H05	1
FR-EV-GOLD-01	데이터셋·항목 CRUD	P0	I01 I02	2
FR-EV-GOLD-02	불변 버전 스냅샷	P0	I01 I02	2
FR-EV-GOLD-03	trace → 골든셋 승격	P0	I02	1
FR-EV-GOLD-04	합성 데이터 생성	P1	I02	1
FR-EV-GOLD-05	RAG 테스트셋 생성	P2	I02	1
FR-EV-GOLD-06	라벨·검수 워크플로	P0	I02	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (289~336 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-EV-GOLD-07	계보·출처 추적	P1	I02	1
FR-EV-GOLD-08	분할·계층 샘플링	P1	I02	1
FR-EV-GOLD-09	데이터 보호·보존	P1	I01 I02	2
FR-EV-GOLD-10	외부 플랫폼 호환 입출력	P1	I02	1
FR-EV-REG-01	스위트 정의(eval-as-code)	P0	I01 I03	2
FR-EV-REG-02	타깃 어댑터	P0	K02	1
FR-EV-REG-03	코드 채점기	P0	I03	1
FR-EV-REG-04	반복 시행·pass^k	P0	I03	1
FR-EV-REG-05	궤적(trajectory) 채점	P1	L09	1
FR-EV-REG-06	CI 게이트	P0	L09	1
FR-EV-REG-07	변경 트리거 자동 실행	P1	I03	1
FR-EV-REG-08	실행 비용·예산 통제	P1	I03	1
FR-EV-REG-09	샌드박스 에이전트 평가	P2	I03	1
FR-EV-REG-10	레드팀 스위트	P1	I03	1
FR-EV-JUDGE-01	루브릭 judge 정의·버전	P0	I04	1
FR-EV-JUDGE-02	이진 합/불 + critique 기본	P0	I04	1
FR-EV-JUDGE-03	pairwise 비교 + 위치 교환	P1	I04	1
FR-EV-JUDGE-04	배심원(PoLL) 모드	P1	I04	1
FR-EV-JUDGE-05	사람 일치도 보정	P0	I04	1
FR-EV-JUDGE-06	criteria drift 관리	P1	I04	1
FR-EV-JUDGE-07	편향 완화 옵션	P2	I04	1
FR-EV-JUDGE-08	RAG 전용 judge	P1	I04	1
FR-EV-JUDGE-09	온라인 judge 샘플링	P0	I04	1
FR-EV-JUDGE-10	judge 비용·지연 통제	P2	I04	1

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-EV-SCORE-01	점수 저장·집계	P0	I05	1
FR-EV-SCORE-02	실험 diff	P0	I05	1
FR-EV-SCORE-03	통계적 유의성	P1	I05	1
FR-EV-SCORE-04	추세 차트	P0	I05	1
FR-EV-SCORE-05	온라인 드리프트 감지	P1	I05	1
FR-EV-SCORE-06	포화 감시	P2	I05	1
FR-EV-SCORE-07	실패 → 골든셋 역링크	P0	I05	1
FR-EV-SCORE-08	사용자 피드백 수집	P1	I05	1
FR-EV-SCORE-09	스코어카드	P0	I05	1
FR-OB-TRACE-01	OTLP 수신 엔드포인트	P0	J02	1
FR-OB-TRACE-02	OTel GenAI semconv 데이터 모	P0	J03	1
FR-OB-TRACE-03	span 트리·세션 보기	P0	J02	1
FR-OB-TRACE-04	컨텍스트 전파	P0	J02	1
FR-OB-TRACE-05	자동 계측 SDK 번들	P0	J02	1
FR-OB-TRACE-06	게이트웨이 span 결합	P0	J03	1
FR-OB-TRACE-07	검색·필터	P0	J01 J02	2
FR-OB-TRACE-08	샘플링 정책	P1	J02	1
FR-OB-TRACE-09	멀티 백엔드 팬아웃	P2	J02	1
FR-OB-LOG-01	payload 기록 정책	P0	J04	1
FR-OB-LOG-02	마스킹 파이프라인	P0	J04	1
FR-OB-LOG-03	비밀 누출 차단	P0	J04	1
FR-OB-LOG-04	보존·계층 저장	P1	J04	1
FR-OB-LOG-05	데이터 거주지 분리	P2	J04	1
FR-OB-LOG-06	구조화 이벤트 로그	P0	J03	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (337~384 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-OB-LOG-07	감사 로그·접근 기록	P1	J03	1
FR-OB-LOG-08	삭제 요청 처리	P1	J01 J03	2
FR-OB-DEBUG-01	trace → Playground	P0	J01 J05	2
FR-OB-DEBUG-02	에이전트 재실행(replay from ste	P1	J01 J05	2
FR-OB-DEBUG-03	도구 mock replay	P1	J05	1
FR-OB-DEBUG-04	분포 재실행	P1	J05	1
FR-OB-DEBUG-05	수정 케이스 골든셋 편입	P0	J05	1
FR-OB-DEBUG-06	오류 분석(open/axial coding)	P1	J05	1
FR-OB-DEBUG-07	주석·공유	P1	J05	1
FR-OB-DEBUG-08	루프 이상 탐지	P1	J05	1
FR-OB-DASH-01	기본 LLM 대시보드	P0	B04 J06	2
FR-OB-DASH-02	커스텀 대시보드	P1	B04 J06	2
FR-OB-DASH-03	SLO 정의	P0	J06	1
FR-OB-DASH-04	경보 규칙·라우팅	P0	J07	1
FR-OB-DASH-05	비용 귀속 뷰	P0	B04 J06	2
FR-OB-DASH-06	배포·변경 주석	P1	B04 J06	2
FR-OB-DASH-07	이상 탐지 경보	P2	J06	1
FR-OB-DASH-08	외부 메트릭 내보내기	P1	J06	1
FR-BL-MODEL-01	모델 카탈로그	P0	K01	1
FR-BL-MODEL-02	모델 별칭(alias)	P0	K01	1
FR-BL-MODEL-03	새 모델 후보 등록	P0	K02	1
FR-BL-MODEL-04	채택 판정 규칙	P0	K02	1
FR-BL-MODEL-05	카나리·A/B 트래픽 분할	P0	K02	1
FR-BL-MODEL-06	별칭 전환·폴백 유지	P0	K01	1

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-BL-MODEL-07	모델 수명종료 대응	P1	K01	1
FR-BL-MODEL-08	모델 카드·평가 이력	P1	K01	1
FR-BL-MODEL-09	오픈 웨이트 벤치	P2	K02	1
FR-BL-HARN-01	프롬프트 레지스트리	P0	K03	1
FR-BL-HARN-02	규칙·정책 외부화	P1	K03	1
FR-BL-HARN-03	하네스 구성 매니페스트	P0	K03	1
FR-BL-HARN-04	보정 로직 플래그화	P0	K03	1
FR-BL-HARN-05	제거 실험(ablation)	P1	K03	1
FR-BL-HARN-06	게시 게이트	P0	K03	1
FR-BL-HARN-07	프롬프트 자동 최적화	P2	K03	1
FR-BL-HARN-08	하네스 복잡도 지표	P2	K03	1
FR-BL-COMP-01	추론 계산 다이얼 정책	P0	K04	1
FR-BL-COMP-02	난이도 기반 배분	P1	K04	1
FR-BL-COMP-03	반복 샘플링 + 검증기	P1	K04	1
FR-BL-COMP-04	자기일관성·다수결	P2	K04	1
FR-BL-COMP-05	추론 토큰 계측·예산	P0	K04	1
FR-BL-COMP-06	품질-계산 곡선	P1	K04	1
FR-BL-COMP-07	수제 체인 대체 판정	P2	K04	1
FR-PLT-MGR-01	에이전트 정의 등록	P0	L02 L03 L05 L06	4
FR-PLT-MGR-02	Agent Card 수집·검증	P0	L02 L03 L05 L06	4
FR-PLT-MGR-03	에이전트 수정·리비전	P0	L01	1
FR-PLT-MGR-04	에이전트 삭제·보존	P0	L01 L03 L05 L06	4
FR-PLT-MGR-05	카탈로그 부트스트랩	P0	A04 L03 L05 L06	4
FR-PLT-MGR-06	헬스·준비성 집계	P0	L02	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (385~432 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-PLT-MGR-07	스케일 제어	P1	A04	1
FR-PLT-MGR-08	설정·비밀 주입	P0	L04	1
FR-PLT-MGR-09	MAS 토폴로지 관리	P0	L01	1
FR-PLT-MGR-10	Manager 독립 구동·HA	P0	A04	1
FR-PLT-DEP-01	로컬 프로세스 드라이버	P0	A02	1
FR-PLT-DEP-02	compose 드라이버	P0	L08	1
FR-PLT-DEP-03	Kubernetes Helm·Operator	P0	A02	1
FR-PLT-DEP-04	서버리스 드라이버	P2	L07	1
FR-PLT-DEP-05	카나리 + 평가 게이트	P0	L08	1
FR-PLT-DEP-06	블루그린 배포	P1	L07	1
FR-PLT-DEP-07	롤백	P0	L09	1
FR-PLT-DEP-08	환경 승격(GitOps)	P1	L07	1
FR-PLT-DEP-09	배포 드리프트 감지	P1	L08	1
FR-PLT-DEP-10	배포 전 서명·정책 검증	P1	A07	1
FR-PLT-TEN-01	조직(기업) 생성·수명주기	P0	B02 M03	2
FR-PLT-TEN-02	프로젝트·환경 계층	P0	M04	1
FR-PLT-TEN-03	쿼터	P0	M02	1
FR-PLT-TEN-04	예산 상속	P1	M01	1
FR-PLT-TEN-05	격리 수준 선택	P0	M01	1
FR-PLT-TEN-06	A2A 테넌트 전파	P0	M01	1
FR-PLT-TEN-07	데이터 거주·보존 정책	P1	M03	1
FR-PLT-TEN-08	테넌트 사용량 리포트	P2	M01	1
FR-PLT-IAM-01	OIDC SSO	P0	B01 M05	2
FR-PLT-IAM-02	SAML·외부 IdP 연합	P1	M05 M06	2
FR-PLT-IAM-03	SCIM 프로비저닝	P1	M05 M07	2
FR-PLT-IAM-04	RBAC 역할 템플릿	P0	M05 M06	2
FR-PLT-IAM-05	ABAC 조건·승인 정책	P1	M03	1
FR-PLT-IAM-06	서비스 계정·API 키	P0	M08	1
FR-PLT-IAM-07	에이전트 워크로드 신원	P1	M08	1
FR-PLT-IAM-08	감사 로그	P0	M10	1
FR-PLT-IAM-09	MFA·세션 정책	P1	A06	1
FR-PLT-SEC-01	비밀 백엔드 추상화	P0	A05 M09	2
FR-PLT-SEC-02	번들 OpenBao 초기화	P1	A05 M09	2
FR-PLT-SEC-03	비밀 주입 드라이버	P0	M09	1
FR-PLT-SEC-04	공급자 키 회전	P0	F05	1
FR-PLT-SEC-05	봉투 암호화·BYOK	P1	M09	1
FR-PLT-SEC-06	GitOps 비밀 파일	P1	A05 M09	2
FR-PLT-SEC-07	서명 키 관리	P1	M09	1
FR-PLT-SEC-08	비밀 접근 감사·최소 권한	P0	M09	1
FR-PLT-PKG-01	OCI 멀티아키 이미지	P0	A04	1
FR-PLT-PKG-02	파이썬 wheel·단일 실행	P0	A02	1
FR-PLT-PKG-03	단일 바이너리(Manager·CLI)	P0	A04	1
FR-PLT-PKG-04	Linux 네이티브 패키지	P1	A03 A05 A08 L11	4
FR-PLT-PKG-05	macOS 패키지	P1	L11	1
FR-PLT-PKG-06	Windows 패키지	P1	L11	1
FR-PLT-PKG-07	Helm 차트·compose 번들	P0	A02	1
FR-PLT-PKG-08	설치 마법사	P0	A01	1
FR-PLT-PKG-09	에어갭 오프라인 번들	P1	A02	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (433~480 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-PLT-PKG-10	에이전트 스캐폴드 SDK	P1	A04	1
FR-PLT-REL-01	SemVer·호환성 규칙	P0	L10	1
FR-PLT-REL-02	릴리스 채널	P0	L10	1
FR-PLT-REL-03	릴리스 자동화	P0	L10	1
FR-PLT-REL-04	서명(Sigstore)	P0	L11	1
FR-PLT-REL-05	SBOM	P0	L10	1
FR-PLT-REL-06	SLSA provenance	P1	L10	1
FR-PLT-REL-07	자동 업데이트	P1	L10	1
FR-PLT-REL-08	업그레이드·마이그레이션	P0	L10	1
FR-PLT-REL-09	지원·폐기 정책	P2	L10	1
FR-PLT-CON-01	웹 콘솔 SPA	P0	N08	1
FR-PLT-CON-02	데스크톱 셸(Tauri 2)	P1	N08	1
FR-PLT-CON-03	로컬 올인원 모드	P1	N08	1
FR-PLT-CON-04	조직·프로젝트·환경 스위처	P0	N08	1
FR-PLT-CON-05	딥링크·CLI 상호 이동	P2	N08	1
FR-PLT-CON-06	기능 동등성(API·CLI·UI)	P1	N09	1
FR-PLT-CON-07	다국어·접근성	P1	N08	1
FR-PLT-CON-08	알림·승인 인박스	P1	N07	1
FR-X-WSP-01	조직·워크스페이스·프로젝트 계층	P0	B05	1
FR-X-WSP-02	멤버 초대·워크스페이스 역할	P0	B05	1
FR-X-WSP-03	도식형 홈 대시보드	P0	B05	1
FR-X-WSP-04	에이전트 인벤토리·신원 보기	P0	B05	1
FR-X-WSP-05	전역 검색·명령 팔레트	P1	B05	1
FR-X-WSP-06	환경 분리·프로모션	P1	B05	1

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-X-WSP-07	온보딩 체크리스트	P1	B05	1
FR-X-WSP-08	워크스페이스 할당량·요금제	P1	B05	1
FR-X-WSP-09	데이터 거주지·보존 설정	P2	B05	1
FR-X-KB-01	지식베이스 생성·수집 커넥터	P0	N05	1
FR-X-KB-02	청킹·임베딩 파이프라인	P0	N05	1
FR-X-KB-03	하이브리드 검색·리랭크	P0	N05	1
FR-X-KB-04	ACL 전파 검색	P0	N05	1
FR-X-KB-05	에이전트 메모리 저장소(4종)	P0	N05	1
FR-X-KB-06	메모리 쓰기 검증·출처 태깅	P0	N05	1
FR-X-KB-07	비동기 메모리 정리(sleep-time)	P1	N05	1
FR-X-KB-08	삭제권 전파	P1	N05	1
FR-X-KB-09	RAG 품질 평가 연동	P1	N05	1
FR-X-HITL-01	승인 요청 수집 API	P0	N01	1
FR-X-HITL-02	통합 승인함 UI	P0	N01	1
FR-X-HITL-03	승인 규칙 정책	P0	N01	1
FR-X-HITL-04	승인자 라우팅·위임·다단 승인	P1	N01	1
FR-X-HITL-05	SLA·만료·에스컬레이션	P1	N01	1
FR-X-HITL-06	채널 내 승인(Slack·Teams·이메일)	P1	N01	1
FR-X-HITL-07	승인 이력·감사	P0	N01	1
FR-X-HITL-08	승인 학습 피드백	P2	N01	1
FR-X-SBX-01	코드 실행 샌드박스	P0	N06	1
FR-X-SBX-02	자원·네트워크 상한	P0	N06	1
FR-X-SBX-03	격리 수준 선택	P1	N06	1
FR-X-SBX-04	브라우저·데스크톱 샌드박스	P1	N06	1

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (481~516 / 516)

PRD FR 516 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-X-SBX-05	세션 유지·스냅샷	P2	N06	1
FR-X-SBX-06	실행 감사·산출물 스캔	P1	N06	1
FR-X-SBX-07	MCP 도구 격리 실행	P1	N06	1
FR-X-NTF-01	이벤트 구독·규칙	P0	N02	1
FR-X-NTF-02	다채널 전달	P0	N02	1
FR-X-NTF-03	예산·할당량 알림	P0	N02	1
FR-X-NTF-04	중복 억제·다이제스트	P1	N02	1
FR-X-NTF-05	온콜·에스컬레이션	P1	N02	1
FR-X-NTF-06	사용자 알림 센터·선호	P1	N02	1
FR-X-NTF-07	아웃바운드 웹훅 재시도·서명	P1	N02	1
FR-X-MKT-01	템플릿 카탈로그	P0	N03	1
FR-X-MKT-02	원클릭 설치·파라미터	P0	N03	1
FR-X-MKT-03	서명·출처 검증	P0	N03	1
FR-X-MKT-04	사내 마켓(비공개 게시)	P1	N03	1
FR-X-MKT-05	업데이트 알림·업그레이드	P1	N03	1
FR-X-MKT-06	MCP 서버 카탈로그 연동	P1	N03	1
FR-X-MKT-07	평가·사용 지표 배지	P2	N03	1
FR-X-RPT-01	사용량 계측 수집	P0	N04	1
FR-X-RPT-02	비용 리포트·그룹핑	P0	N04	1
FR-X-RPT-03	차지백·청구 연동	P1	N04	1
FR-X-RPT-04	감사 로그 저장·조회	P0	N04	1
FR-X-RPT-05	감사 내보내기·SIEM 스트리밍	P1	N04	1
FR-X-RPT-06	정기 경영 보고서	P1	N04	1
FR-X-RPT-07	규제 대응 증적 패키지	P2	N04	1
FR-X-RPT-08	이상 사용 탐지	P1	N04	1
FR-MAT-01	4속성 점수	P0	B06	1
FR-MAT-02	L0~L4 단계 진단	P0	B07	1
FR-MAT-03	9개념 커버리지 맵	P1	B03	1
FR-MAT-04	복리 루프 가동 지표	P0	B06	1
FR-MAT-05	로드맵 생성	P1	B07	1
FR-MAT-06	핵심 지표 정의 공유	P0	B03	1
FR-MAT-07	추가 속성(거버넌스·신원)	P2	B06	1
FR-MAT-08	진단 리포트·이력	P1	B06	1
FR-MAT-09	하단 진화 띠 시각화	P0	B03	1
FR-MAT-10	성과 지표(결정·비용·속도)	P1	B03	1
FR-MAT-11	자가 진단 설문	P2	B07	1

D. 비화면(백엔드·파이프라인·배포) 요구의 표출 위치

직접 조작 화면이 없는 PRD FR 은 '설정·상태를 보여주는 화면'을 커버 화면으로 본다(누락 방지)

PRD 단위	요구	표출 화면	표출 방식
A2A-SRV	모든 에이전트 A2A 서버 어댑터	D12 · L03	노출 설정·Agent Card 탭
AL-RUN	체크포인트·재개·컨텍스트 압축	C08 · C05	체크포인트 목록·압축 정책
GW-* 데이터 플레인	요청 파이프라인	F01 · J03	파이프라인 막대·span
OB-TRACE 수집	OTel Collector·저장	J01 · N07	수집량·보존 설정
PLT-PKG·PLT-REL	설치 패키지·서명·SBOM·채널	A01~A08 · L10 · L11	설치 단계·채널·산출물 표
PLT-SEC	비밀 백엔드·회전	M09 · F05	백엔드 상태·회전 일정
PLT-DEP 드라이버	로컬·compose·K8s·서버리스	L08 · N09	실행 모드 선택·CLI 출력
BL-HARN	설정 외부화	K03	레지스트리 항목·diff

E. PRD 화면 ↔ 화면설계서 화면 ID (1~27 / 107)

PRD 15.4 화면 목록(S001~S107)과 1:1. PRD 15.5 와이어프레임은 이 설계서 도형을 렌더링한 것

PRD 화면	화면명	주 배정 FR(요약)	설계서 화면 ID
S001	설치 시작 — 언어·라이선스	FR-PLT-PKG-08	SCR-A01
S002	설치 — 설치 모드 선택	FR-PLT-DEP-01, FR-PLT-DEP-03, FR-PLT-PKG-02 …	SCR-A02
S003	설치 — 사전 점검		SCR-A03
S004	설치 — 구성 요소 선택	FR-PLT-MGR-05, FR-PLT-MGR-07, FR-PLT-MGR-10 …	SCR-A04
S005	설치 — 데이터 저장소 설정		SCR-A05
S006	설치 — 관리자·도메인·TLS	FR-PLT-IAM-09	SCR-A06
S007	설치 — 진행	FR-PLT-DEP-10	SCR-A07
S008	설치 완료 — 첫 접속 안내		SCR-A08
S009	로그인	FR-PLT-IAM-01	SCR-B01
S010	기업·프로젝트 선택		SCR-B02
S011	개요 맵 (메인)	FR-MAT-03, FR-MAT-06, FR-MAT-09 …	SCR-B03
S012	운영 대시보드		SCR-B04
S013	전체 검색 (⌘K)	FR-X-WSP-01, FR-X-WSP-02, FR-X-WSP-03 …	SCR-B05
S014	성숙도 진단 — 설문·수집	FR-MAT-01, FR-MAT-04, FR-MAT-07 …	SCR-B06
S015	성숙도 진단 — 결과·로드맵	FR-MAT-02, FR-MAT-05, FR-MAT-11	SCR-B07
S016	Agentic Loops 개요		SCR-C01
S017	루프 설계 편집기	FR-AL-PLAN-02, FR-AL-OBS-06, FR-AL-EXIT-02 …	SCR-C02
S018	Planner 설정	FR-AL-PLAN-01, FR-AL-PLAN-03, FR-AL-PLAN-04 …	SCR-C03
S019	Actor 설정	FR-AL-ACT-01, FR-AL-ACT-02, FR-AL-ACT-03 …	SCR-C04
S020	Observer 설정	FR-AL-OBS-01, FR-AL-OBS-02, FR-AL-OBS-03 …	SCR-C05
S021	Reflector 설정	FR-AL-REF-01, FR-AL-REF-02, FR-AL-REF-03 …	SCR-C06
S022	종료 조건 편집	FR-AL-EXIT-01, FR-AL-EXIT-03, FR-AL-EXIT-04 …	SCR-C07
S023	루프 실행 상세	FR-AL-EXIT-06, FR-AL-RUN-02, FR-AL-RUN-03 …	SCR-C08
S024	MCP 개요		SCR-D01
S025	MCP 서버 레지스트리	FR-MCP-REG-01, FR-MCP-REG-02, FR-MCP-REG-03 …	SCR-D02
S026	MCP 서버 등록·상세	FR-MCP-HOST-01, FR-MCP-HOST-02, FR-MCP-HOST-03 …	SCR-D03
S027	도구 카탈로그·Relevance	FR-MCP-SEL-01, FR-MCP-SEL-02, FR-MCP-SEL-03 …	SCR-D04

E. PRD 화면 ↔ 화면설계서 화면 ID (28~54 / 107)

PRD 15.4 화면 목록(S001~S107)과 1:1. PRD 15.5 와이어프레임은 이 설계서 도형을 렌더링한 것

PRD 화면	화면명	주 배정 FR(요약)	설계서 화면 ID
S028	Tools 커넥터	FR-MCP-TOOL-01, FR-MCP-TOOL-04	SCR-D05
S029	Resources 커넥터	FR-MCP-RES-01, FR-MCP-RES-02, FR-MCP-RES-03 …	SCR-D06
S030	Systems 커넥터	FR-MCP-SYS-01, FR-MCP-SYS-02, FR-MCP-SYS-03 …	SCR-D07
S031	MCP 보안 정책	FR-MCP-HOST-07, FR-MCP-REG-06, FR-GR-POL-01 …	SCR-D08
S032	A2A Agent Card 레지스트리	FR-A2A-CARD-01, FR-A2A-CARD-03, FR-A2A-CARD-05 …	SCR-D09
S033	원격 에이전트 등록·상세	FR-A2A-CLI-01, FR-A2A-CLI-02, FR-A2A-CLI-03 …	SCR-D10
S034	A2A Task 모니터	FR-A2A-SRV-02, FR-A2A-SRV-04, FR-A2A-SRV-06 …	SCR-D11
S035	A2A 서버 어댑터 설정	FR-A2A-SRV-01, FR-A2A-SRV-03, FR-A2A-SRV-05 …	SCR-D12
S036	Multi-Agent 개요		SCR-E01
S037	팀 구성 편집기	FR-MA-ORCH-01, FR-MA-ORCH-02, FR-MA-ORCH-03 …	SCR-E02
S038	Subagent A · Research 설정	FR-MA-RES-01, FR-MA-RES-02, FR-MA-RES-03 …	SCR-E03
S039	Subagent B · Code Review 설정	FR-MA-CR-01, FR-MA-CR-02, FR-MA-CR-03 …	SCR-E04
S040	Subagent C · Analysis 설정	FR-MA-ANL-01, FR-MA-ANL-02, FR-MA-ANL-03 …	SCR-E05
S041	병합 전략 설정	FR-MA-MERGE-02, FR-MA-MERGE-03, FR-MA-MERGE-04 …	SCR-E06
S042	멀티에이전트 실행 상세	FR-MA-ORCH-05, FR-MA-ORCH-06, FR-MA-MERGE-01	SCR-E07
S043	AI Gateway 개요		SCR-F01
S044	Routing 규칙	FR-GW-ROUTE-01, FR-GW-ROUTE-02, FR-GW-ROUTE-03 …	SCR-F02
S045	Auth·가상키	FR-GW-AUTH-01, FR-GW-AUTH-02, FR-GW-AUTH-03 …	SCR-F03
S046	Rate Limits	FR-GW-RATE-01, FR-GW-RATE-02, FR-GW-RATE-03 …	SCR-F04
S047	Key Rotation	FR-GW-KEY-01, FR-GW-KEY-02, FR-GW-KEY-03 …	SCR-F05
S048	Cost Tracking	FR-GW-COST-01, FR-GW-COST-02, FR-GW-COST-03 …	SCR-F06
S049	Policy & Logs	FR-GW-POL-01, FR-GW-POL-02, FR-GW-POL-03 …	SCR-F07
S050	Inference Economics 개요		SCR-G01
S051	비용 시뮬레이터 (50,000 tokens/task)	FR-EC-MODEL-02, FR-EC-MODEL-03, FR-EC-MODEL-04 …	SCR-G02
S052	Prompt Caching	FR-EC-CACHE-01, FR-EC-CACHE-02, FR-EC-CACHE-03 …	SCR-G03
S053	Batching	FR-EC-BATCH-01, FR-EC-BATCH-02, FR-EC-BATCH-03 …	SCR-G04
S054	경제 라우팅·모델 선택	FR-EC-ROUTE-01, FR-EC-ROUTE-02, FR-EC-ROUTE-03 …	SCR-G05

E. PRD 화면 ↔ 화면설계서 화면 ID (55~81 / 107)

PRD 15.4 화면 목록(S001~S107)과 1:1. PRD 15.5 와이어프레임은 이 설계서 도형을 렌더링한 것

PRD 화면	화면명	주 배정 FR(요약)	설계서 화면 ID
S055	Cost Control·예산	FR-EC-CTRL-01, FR-EC-CTRL-04, FR-EC-CTRL-05 …	SCR-G06
S056	Guardrails 개요	FR-GR-PII-01, FR-GR-PII-08	SCR-H01
S057	Input/Output Safety	FR-GR-IO-01, FR-GR-IO-02, FR-GR-IO-03 …	SCR-H02
S058	정책 편집기	FR-GR-POL-03, FR-GR-POL-06, FR-GR-POL-07 …	SCR-H03
S059	Jailbreak Defense·레드팀	FR-GR-JB-01, FR-GR-JB-02, FR-GR-JB-04 …	SCR-H04
S060	PII Redaction	FR-GR-PII-02, FR-GR-PII-03, FR-GR-PII-04 …	SCR-H05
S061	가드레일 판정 로그	FR-GR-IO-08, FR-GR-IO-10, FR-GR-POL-09 …	SCR-H06
S062	Evals 개요		SCR-I01
S063	골든셋 목록·상세	FR-EV-GOLD-01, FR-EV-GOLD-02, FR-EV-GOLD-03 …	SCR-I02
S064	회귀 스위트	FR-EV-REG-01, FR-EV-REG-03, FR-EV-REG-04 …	SCR-I03
S065	LLM-as-Judge 설정·보정	FR-EV-JUDGE-01, FR-EV-JUDGE-02, FR-EV-JUDGE-03 …	SCR-I04
S066	Score & Trend	FR-EV-SCORE-01, FR-EV-SCORE-02, FR-EV-SCORE-03 …	SCR-I05
S067	Observability 개요		SCR-J01
S068	Trace 탐색	FR-OB-TRACE-01, FR-OB-TRACE-03, FR-OB-TRACE-04 …	SCR-J02
S069	Trace 상세 (span 트리)	FR-OB-TRACE-02, FR-OB-TRACE-06, FR-OB-LOG-06 …	SCR-J03
S070	로그 검색	FR-OB-LOG-01, FR-OB-LOG-02, FR-OB-LOG-03 …	SCR-J04
S071	Debug — Replay·Playground	FR-OB-DEBUG-01, FR-OB-DEBUG-02, FR-OB-DEBUG-03 …	SCR-J05
S072	대시보드	FR-OB-DASH-01, FR-OB-DASH-02, FR-OB-DASH-03 …	SCR-J06
S073	알림 규칙·SLO	FR-OB-DASH-04	SCR-J07
S074	모델 레지스트리	FR-EC-MODEL-07, FR-BL-MODEL-01, FR-BL-MODEL-02 …	SCR-K01
S075	모델 채택 A/B	FR-EV-REG-02, FR-BL-MODEL-03, FR-BL-MODEL-04 …	SCR-K02
S076	하네스 레지스트리	FR-BL-HARN-01, FR-BL-HARN-02, FR-BL-HARN-03 …	SCR-K03
S077	Compute 정책	FR-BL-COMP-01, FR-BL-COMP-02, FR-BL-COMP-03 …	SCR-K04
S078	에이전트 관리 — 목록	FR-PLT-MGR-03, FR-PLT-MGR-04, FR-PLT-MGR-09	SCR-L01
S079	에이전트 등록 마법사	FR-A2A-CARD-02, FR-A2A-CARD-04, FR-PLT-MGR-01 …	SCR-L02
S080	에이전트 상세		SCR-L03
S081	에이전트 수정·버전	FR-PLT-MGR-08	SCR-L04

E. PRD 화면 ↔ 화면설계서 화면 ID (82~107 / 107)

PRD 15.4 화면 목록(S001~S107)과 1:1. PRD 15.5 와이어프레임은 이 설계서 도형을 렌더링한 것

PRD 화면	화면명	주 배정 FR(요약)	설계서 화면 ID
S082	에이전트 삭제·비활성		SCR-L05
S083	Orchestrator 구성 관리		SCR-L06
S084	배포 목록	FR-PLT-DEP-04, FR-PLT-DEP-06, FR-PLT-DEP-08	SCR-L07
S085	배포 생성	FR-PLT-DEP-02, FR-PLT-DEP-05, FR-PLT-DEP-09	SCR-L08
S086	배포 진행·카나리	FR-EV-REG-05, FR-EV-REG-06, FR-PLT-DEP-07	SCR-L09
S087	릴리스 채널·업데이트	FR-PLT-REL-01, FR-PLT-REL-02, FR-PLT-REL-03 …	SCR-L10
S088	설치 패키지·다운로드	FR-PLT-PKG-04, FR-PLT-PKG-05, FR-PLT-PKG-06 …	SCR-L11
S089	기업 목록	FR-PLT-TEN-04, FR-PLT-TEN-05, FR-PLT-TEN-06 …	SCR-M01
S090	기업 생성	FR-PLT-TEN-03	SCR-M02
S091	기업 상세·설정	FR-PLT-TEN-01, FR-PLT-TEN-07, FR-PLT-IAM-05	SCR-M03
S092	프로젝트·환경	FR-PLT-TEN-02	SCR-M04
S093	사용자 목록·초대		SCR-M05
S094	역할·권한 매트릭스	FR-PLT-IAM-02, FR-PLT-IAM-04	SCR-M06
S095	SSO·SCIM 연동	FR-PLT-IAM-03	SCR-M07
S096	서비스 계정·에이전트 신원	FR-PLT-IAM-06, FR-PLT-IAM-07	SCR-M08
S097	비밀 관리	FR-PLT-SEC-01, FR-PLT-SEC-02, FR-PLT-SEC-03 …	SCR-M09
S098	감사 로그	FR-GW-POL-06, FR-PLT-IAM-08	SCR-M10
S099	승인함 (HITL)	FR-GR-POL-05, FR-X-HITL-01, FR-X-HITL-02 …	SCR-N01
S100	알림 센터·채널	FR-X-NTF-01, FR-X-NTF-02, FR-X-NTF-03 …	SCR-N02
S101	템플릿·마켓	FR-X-MKT-01, FR-X-MKT-02, FR-X-MKT-03 …	SCR-N03
S102	사용량 리포트	FR-X-RPT-01, FR-X-RPT-02, FR-X-RPT-03 …	SCR-N04
S103	지식·메모리	FR-X-KB-01, FR-X-KB-02, FR-X-KB-03 …	SCR-N05
S104	샌드박스	FR-X-SBX-01, FR-X-SBX-02, FR-X-SBX-03 …	SCR-N06
S105	설정 (개인·시스템)	FR-PLT-CON-08	SCR-N07
S106	데스크톱 콘솔 — 연결 관리	FR-PLT-CON-01, FR-PLT-CON-02, FR-PLT-CON-03 …	SCR-N08
S107	CLI atlas CLI	FR-PLT-CON-06	SCR-N09

F. 참고 자료 · 템플릿 출처 · 한계

표준·관행 조사 원문: ProdAI-Atlas_UI_assets/research/ui_doc_standard.md (WebSearch·WebFetch 조사, 2026-09-30 재확인)

구분	출처	준용한 요소
공공 표준	CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드 D2 사용자 인터페이스 설계서 — https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2012/01/20160909_074634.pdf	구조도 → 화면 목록 → 화면 상세(ID·유형·경로·개요 + 입출력 항목·처리) · 요구사항 추적표(부록 C)
공공 가이드	디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인(KRDS) — https://v04.krds.go.kr	접근성·상태 패턴·레이아웃 항목 범위
국내 관행	요즘IT(위시켓) UI 스토리보드 작성법 https://yozm.wishket.com/magazine/detail/1112 · brunch 화면 설계서 · 화면정의서 작성 사례 · 이랜서 스토리보드 작성법	개정 이력·목차 · 좌 와이어프레임 번호 주석 + 우 Description 표 · 화면 ID 계층·팝업 접미사 · 메시지 표
국제	NN/g Design Specs · Balsamiq wireframe annotations · Clutch How to create a UI spec document · Material Design 3 States	스펙 = 개발 계약 · 번호 콜아웃 + 설명 영역 · 컴포넌트 상태·접근성
원본 이미지	'9 AI Concepts That Put You Ahead of 99% in 2026 — The map behind production AI systems' — Chief AI Leader(chiefaileader.com), 사용자 첨부	개요 맵·개념 개요 화면의 레이어·카드·흐름도·타일 배치
기준	ProdAI Atlas PRD v1.0 (2026-09-30) — FR 516 · 14장 아키텍처 · 15장 UI/UX · 17장 API · 18장 패키징	화면 범위·동작·안전 규칙·라우트

한계: ① 와이어프레임은 레이아웃·구성요소 합의용이며 실제 색·아이콘·타이포 값은 디자인 시스템에서 확정 ② 화면 수는 설계 기준이며 구현 시 -Mnn/-Tnn 파생으로 늘어난다 ③ 참조 제품(LiteLLM·Langfuse·Portkey 등) 화면을 모사하지 않았다 ④ 설치 화면은 atlas CLI TUI·데스크톱 설치기 공통 흐름이며 OS 설치 도구 제약에 따라 조정 가능 ⑤ 가상 데이터(한빛제조·이운영·금액)는 실제와 무관 ⑥ 양식은 기존 화면설계서를 따랐으며 양식 문서는 출처로 인용하지 않는다.