# Vaja 32

## SKLOPLJENO NIHANJE

Oglejmo si nihanje nihala, sestavljenega iz dveh enakih težnih nihal, povezanih s prožno vzmetjo.

Če vzmet odstranimo, niha vsako nihalo zase s frekvenco  $\omega_o = \sqrt{D/J}$ , torej niha z nihajnim časom  $t_o = 2\pi\sqrt{J/D}$ , kjer je J vztrajnostni moment nihala in D koeficient navora. Ko obe nihali povežemo z vzmetjo, ne moreta več nihati neodvisno, ampak vplivata drugo na drugo. Pravimo, da sta nihali sklopljeni. Račun pokaže, da lahko poljubno nihanje dveh sklopljenih nihal opišemo z linearno kombinacijo dveh sinusnih nihanj, ki jih imenujemo lastni nihanji. Frekvenci lastnih nihanj sta lastni frekvenci, nihajna časa pa lastna nihajna časa.

### 32.1 Lastni nihanji in lastni frekvenci

Poženimo nihali z enakima sunkoma v isto smer. Nihali nihata tedaj sočasno in z enakima amplitudama, vzmet pa je ves čas napeta in ne vpliva na nihanje. Nihali imata zato enako frekvenco, kot če sta ločeni, t.j.  $\omega_o$ . To je prva lastna frekvenca, nihanje pa prvo lastno nihanje. Opišemo ga lahko z izrazom:

$$\varphi_1 = \varphi_2 = A\cos(\omega_o t), \tag{32.1}$$

kjer sta  $\varphi_1$  in  $\varphi_2$  odklona nihal iz ravnovesne lege, A pa je amplituda. Čas štejemo od trenutka, ko sta nihali v amplitudi.

Poženimo sedaj nihali z enakima sunkoma v nasprotnih smereh. Nihali nihata drugo proti drugemu z enako amplitudo. Pri takem nihanju se napetost vzmeti neprestano spreminja, zaradi česar deluje na nihali dodaten spremenljiv navor:

$$M' = D'(\varphi_1 - \varphi_2), \tag{32.2}$$

kjer je D' koeficient odvisen od koeficienta vzmeti in od lege prijemališča vzmeti (glej navodilo). Zaradi tega navora nihata nihali hitreje in sicer s frekvenco

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{D+2D'}{J}} \tag{32.3}$$

oziroma z nihajnim časom:  $t_1=2\pi/\omega_1$ . To sta druga lastna frekvenca in drugi lastni nihajni čas obeh nihal, opisano nihanje pa je drugo lastno nihanje. Opišemo ga z izrazom:

$$\varphi_1 = -\varphi_2 = A\cos(\omega_1 t); \tag{32.4}$$

čas štejemo kot prej.

## 32.2 Splošno nihanje sestavljenega nihala - utripanje

V splošnem opišemo nihanje sklopljenih nihal z vsoto in razliko lastnih nihanj, ki pa sta lahko še poljubno fazno premaknjeni:

$$\varphi_1 = A\cos(\omega_0 t - \delta_1) + B\cos(\omega_1 t - \delta_2) \tag{32.5}$$

$$\varphi_2 = A\cos(\omega_0 t - \delta_1) - B\cos(\omega_1 t - \delta_2) \tag{32.6}$$

Konstanti A in B, pa fazna kota  $\delta_1$  in  $\delta_2$  so odvisni od tega, kako vzbudimo nihanje in od kdaj štejemo čas.

Oglejmo si poseben primer sestavljenega nihanja. Odklonimo eno nihalo za amplitudo A, drugo pa zadržimo v ravnovesni legi in obe hkrati spustimo! Poskus pokaže, da nihali utripata - energija se prenaša s prvega nihala na drugo, pa spet nazaj. Tako nihanje lahko opišemo z zgornjo enačbo, če postavimo, da imata obe lastni nihanji enaki amplitudi in enaki fazi:

$$\varphi_1 = A(\cos \omega_o t + \cos \omega_1 t) \tag{32.7}$$

$$\varphi_2 = A(\cos \omega_0 t - \cos \omega_1 t) \tag{32.8}$$

Po znani trigonometrični zvezi sledi:

$$\varphi_1 = 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_o}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_o}{2}t\right)$$
 (32.9)

$$\varphi_2 = 2A \sin\left(\frac{\omega_1 - \omega_o}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_o}{2}t\right)$$
 (32.10)

Nihali nihata torej s frekvenco

$$\omega' = \frac{\omega_0 + \omega_1}{2},\tag{32.11}$$

ki ji ustreza nihajni čas  $t'=2t_1t_o/(t_1+t_o)$ . Njuni amplitudi pa se spreminjata, kot kažeta oglata oklepaja v enačbah. Prvo nihalo ima največji odklon, ko drugo miruje in obratno - to je utripanje, ki nam ga je pokazal poskus. Čas T med dvema zaporednima mirovanjema istega nihala dobimo tedaj iz

$$\frac{\omega_1 - \omega_o}{2}T = \pi,\tag{32.12}$$

torej  $1/T = 1/t_1 - 1/t_o$ . Temu ustreza frekvenca utripanja:  $\omega_u = \omega_1 - \omega_o$ .

## 32.3 Naloga

Opazuj sklopljeno nihanje dveh enakih fizičnih nihal! Izmeri in izračunaj lastni krožni frekvenci  $\omega_o$  in  $\omega_1$  ter še  $\omega'$  in  $\omega_u$ ! Določi koeficient vzmeti, izračunaj D' in faktor sklopitve K = D'/(D + D')!

#### 32.4 Potrebščine

- 1. Nihali na stojalu,
- 2. vzmeti za sklopitev,
- 3. merilo za določevanje koeficienta vzmeti,
- 4. centimetrsko merilo, kljunasto merilo,
- 5. tehtnica,
- 6. uteži 5 g, 10 g, 20 g,
- 7. štoparica\*.

#### 32.5 Navodilo

- 1. Skrbno preveri, če sta nihali pravilno nameščeni tako, da sta osi natančno v ležiščih. Pri vsakem nihalu izmeri čas 20 do 40 nihajev ter izračunaj nihajni čas in frekvenco. Če se nihajna časa ne ujemata bolje kot na 1%, ju izravnaj s premikanjem uteži!
- 2. Spni nihalo z vzmetjo! Vzmet pripni v taki višini, da pade v en utrip 20 do 30 nihajev enega nihala. Pazi, da ostane vzmet napeta tudi pri največjih razlikah v odmikih nihal.
  - Odkloni nihali v isti smeri za enako amplitudo in ju hkrati spusti! Pri vsakem nihalu izmeri čas 30 do 40 nihajev in vsakokrat napravi 4 do 5 meritev. Tako dobiš  $t_o$  in  $\omega_o$ .
  - Odkloni nihali v nasprotnih smereh! Meri kot prej in izračunaj  $t_1$  in  $\omega_1$ !

- Zadrži eno nihalo v ravnovesni legi in odkloni drugo za amplitudo A! Spusti obe nihali hkrati! Nekajkrat izmeri čas 15 do 20 nihajev posameznega nihala in izračunaj nihajni čas t' in frekvenco  $\omega'$ . Iz opazovanja 4 do 5 mirovanj posameznega nihala izračunaj T in frekvenco utripanja  $\omega_u!$  Meri vsaj po dvakrat na vsakem nihalu! Primerjaj izmerjene vrednosti z vrednostmi, ki jih po zgornjih enačbah izračunaš z izmerjenima  $\omega_o$  in  $\omega_1$ , oziroma  $t_o$  in  $t_1!$
- 3. Izmeri nihali in izračunaj J in  $D=mgd_o$ , kjer je m masa nihala in  $d_o$  razdalja od težišča do osi. Podatke o gostoti nihala poišči v tabelah. Določi koeficient vzmeti in izračunaj D'. Obesi vzmet na vertikalno merilo in jo obremenjuj z znanimi utežmi. Zapisuj sile in ustrezne podaljške in jih vnesi v diagram. Koeficient k sledi iz strmine dobljene premice. Izmeri še razdaljo d med prijemališčem vzmeti in osjo nihala. S tem izračunaš:

$$D' = kd^2. (32.13)$$

Izračunaj  $t_o$ ,  $t_1$ , t' in T in jih primerjaj z izmerjenimi. Vse vrednosti vnesi v tabelo:

	$t_o$	$t_1$	t'	Т	$\omega_o$	$\omega_1$	$\omega'$	$\omega_u$
izmerjeno								
izračunano								

4. Izračunaj faktor sklopitve:

$$K = \frac{D'}{D+D'} = \frac{1 - (\omega_o/\omega_1)^2}{1 + (\omega_o/\omega_1)^2}$$
 (32.14)

najprej z izmerjenima  $\omega_o$  in  $\omega_1$ , nato pa še z izračunanima D in D' in primerjaj oba rezultata.