x86汇编(AT&T)

基础语法

- 1. 寄存器使用%前缀,立即数使用\$前缀,十六进制前 0x
- 2. 操作码后缀 I 代表32bit, w 代表16bit, b 代表8bit
- 3. 指令格式以及常见指令:

```
opcode src, dest
1
2
3
    //运算指令
    addl %edx, %eax //edx+eax, 结果放到eax l表示32位, 后面指令位
4
    64位
    add $5,%r10 // 5 + r10, 结果放到r10
5
   div %r10 //rax 除以r10, 商放到rax, 余数放到rdx
    inc %r10 // r10 加1
7
    mul %r10 // 将rax乘以 r10, 将结果放到rax中, 溢出部分放到rdx
9
   //拷贝指令
10
  mov %r10,%r11 //将r10寄存器的值赋值给r11;
11
12
  mov $99,%r10 //将立即数99赋值给r10寄存器;
    mov %r10,(%r11) // 将r10的值拷贝到r11寄存器中的数值指向的内存地址
13
    上;
    mov (%r10),%r11 // 将r10中数值指向的内存地址上的内容拷贝到r11;
14
    push %r10 // 将r10的值放到栈上;
15
    pop %r10 // 将栈顶的值pop到r10寄存器上。
16
17
```

3. 寄存器修饰:

- 1. r- 表示 64 位的寄存器, 例如 %rax
- 2. e- 表示 32 位的寄存器, 例如 %eax

- 3. 没有,表示 16 位的寄存器,例如 %ax
- 4. x 换成 1 表示低位。例如 %al 表示 %ax 的低 8 位。
- 5. x 换成 h 表示高位。例如 %ah 表示 %ax 的高 8 位。
- 4. 常见寄存器(以64bit为例):

寄存器	使用限制	使用说明			
rax	否	1,系统调用时,调用号;			
		2,函数返回值;			
		3,除法运算中,存放除数、以及运算结果的商;			
		4,乘法运算中,存放被乘数、以及运算结果;			
rbx	是,被调用 者保存	1,在32位模式下,用来存放GOT的地址;			
rcx	否	1,函数调用时,第4个参数			
		2,有时用作counter;			
rdx	否	1,函数调用时,第3个参数;			
		2,除法运算中,存放运算结果的余数;			
		3,乘法运算中,存放运算结果溢出的部分;			
rbp	是,被调用 者保存	frame pointer,存放当前函数调用时栈的基地址			
rsp	是,被调用 者保存	时时刻刻指向栈顶			
rdi	否	1,函数调用时,第1个参数;			
		2, rep movsb中的目的寄存器;			
rsi	否	1,函数调用时,第2个参数;			
		2, rep movsb中的源寄存器;			
r8	否	1,函数调用时,第5个参数			
r9	否	1,函数调用时,第6个参数			
r10	否				
r11	否				
r12	是,被调用				
	者保存				
r13	是,被调用				
	者保存				
r14	是,被调用				
	者保存				
r15	是,被调用	00001 65 17 17			
	者保存	CSDN @禾仔仔			

eax, ebx, ecx, edx, esi, edi, ebp, esp等都是X86 汇编语言中CPU 上的通用寄存器的名称,是32位的寄存器。如果用C语言来解释,可 以把这些寄存器当作变量看待。

这些32位寄存器有多种用途,但每一个都有"专长",有各自的特别之处。

eax 是"累加器"(accumulator), 它是很多加法乘法指令的缺省寄存器。

ebx 是"基地址"(base)寄存器, 在内存寻址时存放基地址。

ecx 是计数器(counter), 是重复(REP)前缀指令和LOOP指令的内定计数器。

edx则总是被用来放整数除法产生的余数。

esi, edi, 分别叫做"源/目标索引寄存器"(source/destination index),因为在很多字符串操作指令中, DS:ESI指向源串,而ES:EDI指向目标串.

ebp是"基址指针"(BASE POINTER), 它最经常被用作高级语言函数调用的"框架指针"(frame pointer)

reference

- 1. AT&T的简要概括
- 2. x86 Assembly Guide