## **EXECUTOR of MINISQL**

# 实验报告

黄子源, 3200105586

计算机科学与技术

## 0. 实验内容

该部分由黄子源一人完成。

本次实验将设计MiniSQL的执行器部分,该部分处理用户输入的指令,并将运行结果反应到输出终端。 主要功能包括:

- 解析解释器根据用户指令生成的语法树;
- 根据语法树调用相应的下层模块,正确完成指令的操作;
- 检查输入参数是否合法,并向用户提供错误信息;
- 给出指令的运行结果。

## 1. 语法树解析

执行器获取的指令内容,完全来自上层解释器传入的语法树,不同指令的语法树结构,也由解释器预先定义。因此该部分设计流程为: 先向解释器输入指令获得语法树,并打印语法树结构,通过参数和节点值的——对应关系来获知语法树的生成规则,然后再根据规则直接编写解析逻辑。

## 2. 指令执行

以下为MiniSOL支持的所有指令。

### 2.1 数据库操作

执行器对数据库的所有操作都是通过下层的 DBStorageEngine 进行的,每一个 DBStorageEngine 对应一个逻辑意义上的数据库,通过数据库名(唯一标识符)区分。当MiniSQL启动时,执行器会从硬盘读取已有的数据库列表,并自动地为每一个数据库创建 DBStorageEngine 实例。相应地,MiniSQL正常退出时,执行器也会更新硬盘中的数据库列表。数据库内部的数据存取,都由具体的 DBStorageEngine 实例完成。

执行器允许用户选择某个数据库指定为 "当前使用中数据库" Current Database,所有对数据记录、数据表和索引的操作都会对Current Database进行,如果没有指定Current Database,执行器将只允许用户进行数据库操作,其它操作无法执行。 create database 和 use 都可以设置Current Database。

#### 2.1.1 Create Database

create database DATABASE\_NAME;

创建一个标识符为 DATABASE\_NAME 的数据库,成功后会自动将新数据库指定为Current Database。

#### 2.1.2 Drop Database

```
drop database DATABASE_NAME;
```

删除标识符为 DATABASE\_NAME 的数据库。如果删除的数据库已被指定为Current Database,则执行器会将Current Database清空,用户需要手动指定另一个数据库为Current Database才能进一步操作。

#### 2.1.3 Show Database

```
show databases;
```

将当前数据库列表打印到控制台。

#### 2.1.4 Use Database

```
use DATABASE_NAME;
```

将标识符为 DATABASE\_NAME 的数据库指定为Current Database。

### 2.2 表操作

#### 2.2.1 Show Tables

```
show tables;
```

在控制台打印Current Database中所有表的表名。

#### 2.2.2 Create Table

```
create table TABLE_NAME(IDENTIFIER TYPE, ..., primary key(IDENTIFIER...));
```

创建一个标识符为 TABLE\_NAME 的数据表。

数据表中的每一个字段都由标识符 IDENTIFIER 和类型 TYPE 定义,如果希望该字段不出现重复数据,可以在 TYPE 后附加关键字 unique;最后一个参数可以使用关键字 primary key 指定哪些标识符对应的字段为表的主键。

#### 一个正确的示例如下:

```
create table t1(a int, b char(20) unique, c float, primary key(a, c));
```

该指令创建一个名为 t1 的表,表中的记录具有整数字段 a ,唯一的文本字段 b 和浮点数字段 c , a 和 c 是表的主键。

创建数据表时,如果表中有 unique 修饰的字段,或是指定了主键,会为这些字段自动生成索引。

#### 2.2.3 Drop Table

```
drop table TABLE_NAME;
```

删除标识符为 TABLE\_NAME 的数据表。

## 2.3 索引操作

#### 2.3.1 Show Indexes

```
show indexes;
```

在控制台打印所有索引的索引名列表,包括由 create table 自动为 unique 字段和 primary key 字段生成的索引。

#### 2.3.2 Create Index

```
create index INDEX_NAME on TABLE_NAME(IDENTIFIER, ...);
```

在数据表 TABLE\_NAME 上创建一个标识符为 INDEX\_NAME 的索引,该索引基于用户指定的字段建立。

#### 2.3.3 Drop Index

```
drop index INDEX_NAME;
```

删除标识符为 INDEX\_NAME 的索引。

### 2.4 数据操作

#### **2.4.1 Select**

```
select IDENTIFIER, ... from TABLE_NAME where CONDITIONS...;
select * from TABLE_NAME where CONDITIONS...;
```

在数据表 TABLE\_NAME 中,筛选出所有符合用户指定条件 CONDITIONS 的记录,然后将记录按照用户指定的字段格式打印。若字段格式为 \* ,则会将记录原样打印。

过长的记录(如超过12个字符的文本)只打印10个字符,余下内容省略。

select 打印出的表格末尾会附带一个记录总数。

#### 2.4.2 Insert

```
insert into TABLE_NAME values(VALUE, ...);
```

向数据表 TABLE\_NAME 插入一条指定值的新记录,记录内容必须符合创建数据表时定义的字段格式,不允许向主键插入null值。

整数数值允许赋值给浮点数字段,但浮点数数值不允许赋值给整数字段。

#### 2.4.3 Delete

```
delete from TABLE_NAME;
delete from TABLE_NAME where CONDITIONS...;
```

删除数据表 TABLE\_NAME 中所有符合用户指定条件 CONDITIONS 的记录,不指定条件时将清空该数据表。

#### 2.4.4 Update

```
update TABLE_NAME set IDENTIFIER = VALUE;
update TABLE_NAME set IDENTIFIER1 = VALUE1, IDENTIFIER2 = VALUE2, ... where
CONDITIONS...;
```

更新数据表 TABLE\_NAME 中所有符合用户指定条件 CONDITIONS 的记录,将这些记录的 IDENTIFIER 字段设为新值。

该指令执行后会打印更新过的记录总数。

### 2.5 其他操作

#### 2.5.1 Execute File

```
execfile FILENAME;
```

从文件 FILENAME (字符串参数) 中读取文本内容,并将其作为SQL指令执行,效果等同于将文件中的文本内容逐行输入MiniSQL控制台。

每执行一条指令,MiniSQL会先输出执行结果再执行下一条指令,某条指令出错不会影响后续指令的执行。

#### 2.5.2 Quit

```
quit:
```

关闭MiniSQL并收获一个贴心告别。

quit 指令是安全的退出方式,MiniSQL在收到 quit 指令后会将所有数据库内容转移到硬盘文件中,以便于下次启动时读取。若通过其它方式结束程序,则数据可能丢失。

## 3. 附加设计

### 3.1 条件判断

SELECT, UPDATE, DELETE 等指令执行过程中,需要根据数据库中每一条记录的内容动态判断,符合用户指定的条件才进行相应操作。执行器中将这部分功能设计为一个单独的函数,以便于代码复用。函数原形为:

dberr\_t ExecuteEngine::LogicConditions(pSyntaxNode ast, ExecuteContext \*context,
const Row &row, Schema \*schema)

该函数从调用处接收包含判断条件的语法树节点(节点类型为 knodeConditions),格式上直接沿用解释器给出的语法树格式,并从上层指令取得记录 row(用于取出数据)和该表的结构信息 schema(用于根据条件中的标识符找到数据位置),判断结果以布尔值的形式保存在 context->condition\_中返回。当节点为 nullptr 时该函数将无条件返回 true,对应用户不输入任何条件时,解释器将不在语法树中生成 knodeConditions 节点。

由于是对单条记录进行判断,该函数可以兼容不同的记录遍历方式,交由上层指令决定使用数据表迭代器还是索引迭代器。

## 4. 源代码

由于执行器部分代码量较大,若要获知具体的实现细节,可参阅以下源码文件:

- src/include/executor/execute\_engine.h
- src/executor/execute\_engine.cpp