[TOC]

练习1

mem init

与lab2初始化pages数组和映射类似

练习2

env init

初始化全部 envs 数组中的 Env 结构体,并将它们加入到 env_free_list 中。还要调用 env_init_percpu ,这个函数会通过配置段硬件,将其分隔为特权等级 0 (内核) 和特权等级 3 (用户) 两个不同的段。 通过注释可以得知,第一次调用env_alloc()应该返回envs[0],所以链表应该倒序存储。

envs

env.h中定义

```
extern struct Env *envs; // All environments
```

env_setup_vm

identical 相同的

为新的进程分配一个页目录,并初始化新进程的地址空间对应的内核部分。 所有envs结构的虚拟地址都是在 UTOP上的。 UTOP之上env_pgdir可以拷贝kern_pgdir, 因为所有用户环境的页目录表中和操作系统相关的页目 录项都是一样的,但是UVPT处的env_pgdir需要单独设置成用户只读。

每个用户进程都需要共享内核空间,所以对于用户进程而言,在UTOP以上的部分,和系统内核的空间 是完全一样的。

memcpy

string.h中定义

```
void * memcpy(void *dst, const void *src, size_t len);
```

memcpy函数的功能是从源src所指的内存地址的起始位置开始拷贝n个字节到目标dest所指的内存地址的起始位置中。

region_alloc

corner-cases 极端情况

为进程分配和映射物理内存。 利用lab2中的 page_alloc() 完成内存页的分配, page_insert() 完成虚拟地址到物理页的映射。 注意把虚拟地址va,va+len以4k为单位取整,方便后面以页为单位计算。 还需要检查页表是否申请成功,是否映射到对应的物理地址。

load icode

为每一个用户进程设置它的初始代码区,堆栈以及处理器标识位。因为用户程序是ELF文件,所以要解析ELF文件。

函数只在内核初始化且第一个用户进程未运行时被调用,从ELF文件头部指明的虚拟地址开始加载需要 加载的字段到用户内存

该段代码需要参考boot/main.c文件来写。 注释提示通过参考env_run和env_pop_tf,修改程序的入口,来确保 进程正确开始执行。根据env_run的注释,需要回来修改代码给e->env_tf附上正确的值。

Proghdr

通过查询得知,p type,p va,p memsz是结构Proghdr中的参数。 elf.h中定义

```
struct Proghdr {
    uint32_t p_type;
    uint32_t p_offset;
    uint32_t p_va;
    uint32_t p_pa;
    uint32_t p_filesz;
    uint32_t p_memsz;
    uint32_t p_flags;
    uint32_t p_align;
};
```

通过上网查询可知Proghdr中各个数据类型的意义 uint32_t p_type; // 段类型,说明载入的是代码还是数据,用于动态链接 uint32_t p_offset; // 段相对文件头的偏移值 uint32_t p_va; // 段的第一个字节将被放到内存中的虚拟地址 uint32_t p_pa; // 物理地址,没有使用 uint32_t p_filesz; // 文件中段的长度 uint memsz; // 段在内存中占用的空间(每个程序的大小) uint32_t p_flags; // 读/写/执行位 uint32_t p_align; // 需求队列,总是物理页大小

Elf

elf.h中定义

```
uint32_t e_shoff;
uint32_t e_flags;
uint16_t e_ehsize;
uint16_t e_phentsize;
uint16_t e_phnum;
uint16_t e_shentsize;
uint16_t e_shnum;
uint16_t e_shstrndx;
};
```

Elf结构具体每个类型的意义可参考下图:

```
/* The ELF file header. This appears at the start of every ELF file.
                                                                       */
#define EI_NIDENT (16)
typedef struct
 unsigned char e_ident[EI_NIDENT];
                                        /* Magic number and other info */
                                       /* Object file type */
 Elf32_Half
               e_type;
                                       /* Architecture */
 Elf32 Half
               e_machine;
                                       /* Object file version */
 Elf32 Word
               e_version;
 Elf32_Addr
                                       /* Entry point virtual address */
               e_entry;
                                       /* Program header table file offset */
 Elf32 Off
               e_phoff;
                                       /* Section header table file offset */
 Elf32_Off
               e_shoff;
 Elf32_Word
               e_flags;
                                       /* Processor-specific flags */
 Elf32_Half
                                       /* ELF header size in bytes */
               e ehsize:
 Elf32 Half
               e_phentsize;
                                       /* Program header table entry size */
                                       /* Program header table entry count */
 Elf32_Half
               e_phnum;
               e_shentsize;
 Elf32_Half
                                       /* Section header table entry size */
                                       /* Section header table entry count */
 Elf32_Half
               e_shnum;
 Elf32_Half
               e_shstrndx;
                                       /* Section header string table index */
 Elf32_Ehdr;
```

以及博客: https://www.cnblogs.com/dengxiaojun/p/4279407.html

具体ELF文件格式可参考下面这篇博客: https://blog.csdn.net/fang92/article/details/48092165

Trapframe

trap.h中定义

```
struct Trapframe {
    struct PushRegs tf_regs;
    uint16_t tf_es;
    uint16_t tf_padding1;
    uint16_t tf_ds;
    uint16_t tf_padding2;
    uint32_t tf_trapno;
    /* below here defined by x86 hardware */
    uint32_t tf_err;
    uintptr_t tf_eip;
    uint16_t tf_cs;
```

```
uint16_t tf_padding3;
    uint32_t tf_eflags;
    /* below here only when crossing rings, such as from user to kernel

*/
    uintptr_t tf_esp;
    uint16_t tf_ss;
    uint16_t tf_padding4;
} __attribute__((packed));
```

env create

调用env_alloc,从env_free_list中取出一个env结构体,再通过 env_setup_vm为其初始化,申请新的页目录; 然后执行load_icode,这个函数加载elf文件(二进制文件),它会调用region_alloc为其分配页,并将虚拟地址和物理地址作出映射,load_icon之后分配进程栈,以及,将env->env_tf.tf_eip指向将执行进程函数的入口(等待env_pop_tf的调用)

env run

启动进程,curenv结构体指向当前运行的进程env,改变curenv结构体中运行状态等信息,通过env_pop_tf函数,将env结构体中保存的寄存器中的信息加在到真正的寄存器中。

cureny

env.h中定义

```
extern struct Env *curenv; // Current environment
```

env pop tf

使用'iret'指令复原Trapframe中的寄存器值,退出内核,开始运行一些进程的代码。 ENV结构中提到Trapframe 结构的寄存器 struct Trapframe env_tf; // 保存的寄存器 env.h中定义

```
void env_pop_tf(struct Trapframe *tf) __attribute__((noreturn));
```

env.c中实现

```
// Restores the register values in the Trapframe with the 'iret'
instruction.
// This exits the kernel and starts executing some environment's code.
//
// This function does not return.
//
void
env_pop_tf(struct Trapframe *tf)
{
    __asm __volatile("movl %0,%%esp\n"
```

```
"\tpopal\n"
    "\tpopl %%es\n"
    "\tpopl %%ds\n"
    "\taddl $0x8,%%esp\n" /* skip tf_trapno and tf_errcode */
    "\tiret"
    : "g" (tf) : "memory");
    panic("iret failed"); /* mostly to placate the compiler */
}
```

lcr3

x86.h中定义

```
static __inline void
lcr3(uint32_t val)
{
    __asm __volatile("movl %0,%%cr3" : : "r" (val));
}
```

汇编代码,将地址装入cr3寄存器,而cr3中装的都是页目录的起始地址。

debug

memmove error

运行gdb的时候发现报了memmove错误 然后按照错误提示去lib/string.c中查找memmove,发现自己原本写的 memcpy在这里的string.c中竟然直接调用memmove,就顺手查了关于这两个函数的区别

```
void *
memmove(void *dst, const void *src, size_t n)
{
        const char *s;
        char *d;
        s = src;
        d = dst;
        if (s < d \&\& s + n > d) {
                s += n;
                d += n;
                while (n-->0)
                        *--d = *--s;
        } else
                while (n-->0)
                        *d++ = *s++;
        return dst;
}
```

```
void *
memcpy(void *dst, const void *src, size_t n)
{
    return memmove(dst, src, n);
}
```

具体这两个函数的区分可以参考下面的博客,解析的十分详细

https://blog.csdn.net/li_ning_/article/details/51418400

发现报错的memmove是发生在调用汇编代码的memmove时

```
void *
memmove(void *dst, const void *src, size_t n)
        const char *s;
        char *d;
        s = src;
        d = dst;
        if (s < d \&\& s + n > d) {
                s += n;
                d += n;
                 if ((int)s\%4 == 0 \&\& (int)d\%4 == 0 \&\& n\%4 == 0)
                         asm volatile("std; rep movsl\n"
                                  :: "D" (d-4), "S" (s-4), "c" (n/4) : "cc",
"memory");
                 else
                         asm volatile("std; rep movsb\n"
                                  :: "D" (d-1), "S" (s-1), "c" (n) : "cc",
"memory");
                // Some versions of GCC rely on DF being clear
                asm volatile("cld" ::: "cc");
        } else {
                 if ((int)s\%4 == 0 \&\& (int)d\%4 == 0 \&\& n\%4 == 0)
                         asm volatile("cld; rep movsl\n"
                                  :: "D" (d), "S" (s), "c" (n/4) : "cc",
"memory");
                 else
                         asm volatile("cld; rep movsb\n"
                                  :: "D" (d), "S" (s), "c" (n) : "cc",
"memory");
        return dst;
}
```

后面发现是前面region_alloc中对页表的分配出错了,导致后面内存异常。

PADDR called with invalid kva 00000000

改完上面的错误,然后出现了如下图的错误 找到半天panic出处最后发现是PADDR出问题了,看PADDR源码可知是因为转换的地址小于KERNBASE,也就是说不是在内核所映射的空间中。

==最后发现是env_init出错了。。

some

start (kern/entry.S) 由实模式进入保护模式 i386_init (kern/init.c) 初始化内核 cons_init(); 初始化显示屏 mem_init(); 内存管理初始化 env_init(); 进程初始化 trap_init(); 中断初始化

gbd调试

练习4

trapentry.S中汇编代码

.global/.globl:用来定义一个全局的符号使用.global/.globl将函数声明为全局函数以后就可以被其他文件调用。 .type:用来指定一个符号的类型是函数类型或者是对象类型,对象类型一般是数据 .align:用来指定内存对齐方式

在CPU返回error code的时候调用TRAPHANDLER,没有则调用TRAPHANDLER_NOEC

first

关于CPU何时返回error code,可参考Intel手册

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2014/readings/i386/s09 10.htm

手册中没有说明是否返回error code的中断暂时没加上

second

根据提示可知就是将Trapframe结构中的所有数据压入栈中,文档告诉我们 tf_ss,tf_esp,tf_eflags,tf_cs,tf_eip,tf_err在中断发生时由CPU压栈,所以只需要将剩下的寄存器tf_es,tf_ds压入

栈中即可。因为需要将栈模仿成Trapframe结构,而且CPU已经将其余寄存器的值倒序压入,所以需要注意先压入ds,后压入es。

pushal

pushal指令会按顺序将eax到edi压入栈中,具体参考下面网站 http://www.fermimn.gov.it/linux/quarta/x86/pusha.htm

GD_KD

memlayout.h中定义 #define GD_KD 0x10 // kernel data 这里需要注意不能直接用立即数给段寄存器赋值,至于为什么还是不太懂,可以参考下面的讨论 https://bbs.csdn.net/topics/340215235

所以应该先给通用寄存器赋值,或者入栈出栈来实现赋值。

trap_init

根据trapentery.S中的提示,声明函数