kubernetes master 节点包含的组件:

kube-apiserver

kube-scheduler

kube-controller-manager

目前这三个组件需要部署在同一台机器上。

kube-scheduler、kube-controller-manager 和 kube-apiserver 三者的功能紧密相关;

同时只能有一个 kube-scheduler、kube-controller-manager 进程处于工作状态,如果运行 多个,则需要通过选举产生一个 leader:

验证 TLS 证书文件及 token.csv 文件

pem 和 token.csv 证书文件我们在 TLS 证书和秘钥这一步中已经创建过了。我们再检查一下。

ls /etc/kubernetes/ssl

admin-key.pem admin.pem ca-key.pem kube-proxy-key.pem kube-proxy.pem kubernetes-key.pem kubernetes.pem

ls /etc/kubernetes/token.csv

下载最新版本的二进制文件

从 github release 页面 下载发布版 tarball,解压后再执行下载脚本

```
wget https://dl.k8s.io/v1.7.6/kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz

tar xf /root/k8s/kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz -C /usr/local/

cat > /etc/profile.d/kube-apiserver.sh << EOF

export PATH=/usr/local/kubernetes/server/bin:$PATH</pre>
EOF
```

配置和启动 kube-apiserver

serivce 配置文件/usr/lib/systemd/system/kube-apiserver.service 内容

```
cat /usr/lib/systemd/system/kube-apiserver.service
[Unit]
Description=Kubernetes API Service
Documentation=https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubernetes
After=network.target
After=etcd.service
[Service]
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/config
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/apiserver
ExecStart=/usr/local/kubernetes/server/bin/kube-apiserver \
```

```
$KUBE_LOGTOSTDERR \
       $KUBE_LOG_LEVEL \
       $KUBE_ETCD_SERVERS \
       $KUBE_API_ADDRESS \
       $KUBE_API_PORT \
       $KUBELET_PORT \
       $KUBE_ALLOW_PRIV \
       $KUBE_SERVICE_ADDRESSES \
       $KUBE_ADMISSION_CONTROL \
       $KUBE_API_ARGS
Restart=on-failure
Type=notify
LimitNOFILE=65536
[Install]
```

/etc/kubernetes/config 文件的内容为:

```
cat config
###
# kubernetes system config
# The following values are used to configure various aspects of all
# kubernetes services, including
   kube-apiserver.service
   kube-controller-manager.service
   kube-scheduler.service
   kubelet.service
   kube-proxy.service
# logging to stderr means we get it in the systemd journal
```

```
# journal message level, 0 is debug

KUBE_LOG_LEVEL="--v=0"

# Should this cluster be allowed to run privileged docker containers

KUBE_ALLOW_PRIV="--allow-privileged=true"
```

```
# How the controller-manager, scheduler, and proxy find the apiserver

#KUBE_MASTER="--master=http://sz-pg-oam-docker-test-001.tendcloud.com:8080"

KUBE_MASTER="--master=http://172.16.200.216:8080"
```

注意:该配置文件同时被 kube-apiserver、kube-controller-manager、kube-scheduler、kubelet、kube-proxy 使用。

apiserver 配置文件/etc/kubernetes/apiserver 内容为:

```
cat apiserver
###
## kubernetes system config
##
## The following values are used to configure the kube-apiserver
## The address on the local server to listen to.
#KUBE_API_ADDRESS="--insecure-bind-address=sz-pg-oam-docker-test-001.tendcloud.com"
KUBE_API_ADDRESS="--advertise-address=172.16.200.216 --bind-address=172.16.200.216
--insecure-bind-address=172.16.200.216"
```

```
#
## The port on the local server to listen on.

#KUBE_API_PORT="--port=8080"

#
## Port minions listen on

#KUBELET_PORT="--kubelet-port=10250"
#
```

```
## Comma separated list of nodes in the etcd cluster
KUBE_ETCD_SERVERS="--etcd-servers=http://172.16.200.100:2379,http://172.16.200.101:
2379, http://172.16.200.102:2379"
#
## Address range to use for services
KUBE_SERVICE_ADDRESSES="--service-cluster-ip-range=10.254.0.0/16"
#
## default admission control policies
KUBE_ADMISSION_CONTROL="--admission-control=ServiceAccount, NamespaceLifecycle, Names
paceExists,LimitRanger,ResourceQuota"
#
## Add your own!
```

```
KUBE_API_ARGS="--authorization-mode=RBAC
--runtime-config=rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 --kubelet-https=true
--experimental-bootstrap-token-auth --token-auth-file=/etc/kubernetes/token.csv
--service-node-port-range=30000-32767
--tls-cert-file=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem
--tls-private-key-file=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem
--client-ca-file=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem
--service-account-key-file=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem
--etcd-cafile=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem
--etcd-certfile=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem
--etcd-keyfile=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem --enable-swagger-ui=true
--apiserver-count=3 --audit-log-maxage=30 --audit-log-maxbackup=3
--audit-log-maxsize=100 --audit-log-path=/var/lib/audit.log --event-ttl=1h
--log-dir=/data/logs/kubernetes/ --v=2 --logtostderr=false"
```

--authorization-mode=RBAC 指定在安全端口使用 RBAC 授权模式, 拒绝未通过授权的请求;

kube-scheduler、kube-controller-manager 一般和 kube-apiserver 部署在同一台机器上,它们使用非安全端口和 kube-apiserver 通信;

kubelet、kube-proxy、kubectl 部署在其它 Node 节点上,如果通过安全端口访问 kube-apiserver,则必须先通过 TLS 证书认证,再通过 RBAC 授权:

kube-proxy、kubectl 通过在使用的证书里指定相关的 User、Group 来达到通过 RBAC 授权的目的;

如果使用了 kubelet TLS Boostrap 机制,则不能再指定 --kubelet-certificate-authority、--kubelet-client-certificate 和 --kubelet-client-key 选项,否则后续 kube-apiserver 校验 kubelet 证书时出现 "x509: certificate signed by unknown authority" 错误;

- --admission-control 值必须包含 ServiceAccount;
- --bind-address 不能为 127.0.0.1;

runtime-config 配置为 rbac.authorization.k8s.io/v1beta1,表示运行时的 apiVersion;

--service-cluster-ip-range 指定 Service Cluster IP 地址段,该地址段不能路由可达;

- 缺省情况下 kubernetes 对象保存在 etcd /registry 路径下,可以通过 --etcd-prefix 参数进行 调整;

启动 kube-apiserver

[Service]

```
systemctl daemon-reload

systemctl enable kube-apiserver

systemctl start kube-apiserver

systemctl status kube-apiserver
```

配置和启动 kube-controller-manager

创建 kube-controller-manager 的 serivce 配置文件

```
cat /usr/lib/systemd/system/kube-controller-manager.service

Description=Kubernetes Controller Manager

Documentation=https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubernetes
```

```
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/config
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/controller-manager
ExecStart=/usr/local/kubernetes/server/bin/kube-controller-manager \
       $KUBE_LOGTOSTDERR \
       $KUBE_LOG_LEVEL \
       $KUBE_MASTER \
       $KUBE_CONTROLLER_MANAGER_ARGS
Restart=on-failure
LimitNOFILE=65536
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

配置文件/etc/kubernetes/controller-manager

```
cat controller-manager
###
# The following values are used to configure the kubernetes controller-manager
# defaults from config and apiserver should be adequate
# Add your own!
KUBE CONTROLLER MANAGER ARGS="--address=127.0.0.1
--service-cluster-ip-range=10.254.0.0/16 --cluster-name=kubernetes
--cluster-signing-cert-file=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem
--cluster-signing-key-file=/etc/kubernetes/ssl/ca-key.pem --service-account-private
-key-file=/etc/kubernetes/ssl/ca-key.pem --root-ca-file=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem
--leader-elect=true --log-dir=/data/logs/kubernetes/ --v=2 --logtostderr=false"
```

- --service-cluster-ip-range 参数指定 Cluster 中 Service 的 CIDR 范围,该网络在各 Node 间必须路由不可达,必须和 kube-apiserver 中的参数一致;
- --cluster-signing-* 指定的证书和私钥文件用来签名为 TLS BootStrap 创建的证书和私钥;
- --root-ca-file 用来对 kube-apiserver 证书进行校验,指定该参数后,才会在 Pod 容器的 ServiceAccount 中放置该 CA 证书文件:
- --address 值必须为 127.0.0.1, 因为当前 kube-apiserver 期望 scheduler 和 controller-manager 在同一台机器,否则机器不能选举
- --leader-elect=true 允许集群选举

启动 kube-controller-manager

systemctl daemon-reload

systemctl enable kube-controller-manager

systemctl start kube-controller-manager

配置和启动 kube-scheduler

创建 kube-scheduler 的 serivce 配置文件

```
cat /usr/lib/systemd/system/kube-scheduler.service
[Unit]
Description=Kubernetes Scheduler Plugin
Documentation=https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubernetes
[Service]
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/config
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/scheduler
ExecStart=/usr/local/kubernetes/server/bin/kube-scheduler \
       $KUBE_LOGTOSTDERR \
```

```
$KUBE_LOG_LEVEL \
$KUBE_MASTER \
$KUBE_SCHEDULER_ARGS

Restart=on-failure

LimitNOFILE=65536

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

kube-scheduler 配置文件

```
###

# kubernetes scheduler config

# default config should be adequate

# Add your own!

KUBE_SCHEDULER_ARGS="--leader-elect=true --address=127.0.0.1
--log-dir=/data/logs/kubernetes/ --v=2 --logtostderr=false"

EOF
```

--address 值必须为 127.0.0.1, 因为当前 kube-apiserver 期望 scheduler 和 controller-manager 在同一台机器;

启动 kube-scheduler

systemctl daemon-reload

systemctl enable kube-scheduler

systemctl start kube-scheduler

验证 master 节点功能

kubectl get compone	ntstatuses		
NAME	STATUS	MESSAGE	ERROR
controller-manager	Healthy	ok	
scheduler	Healthy	ok	
etcd-0	Healthy	{"health": "true"}	
etcd-1	Healthy	{"health": "true"}	
etcd-2	Healthy	{"health": "true"}	

部署 node 节点

kubernetes node 节点包含如下组件:

Flanneld: 使用 flanneld-0.8 支持阿里云 host-gw 模式,以获取最佳性能。

Docker17.07.0-ce: docker 的安装很简单,这里也不说了。

kubelet

kube-proxy

下面着重讲 kubelet 和 kube-proxy 的安装,同时还要将之前安装的 flannel 集成 TLS 验证。

注意:每台 node 上都需要安装 flannel, master 节点上可以不必安装。

检查目录和文件

我们再检查一下三个节点上,经过前几步操作生成的配置文件。

ls /etc/kubernetes/ssl/

admin-key.pem admin.pem ca-key.pem kube-proxy-key.pem kube-proxy.pem kubernetes-key.pem kubernetes.pem

ls /etc/kubernetes/


apiserver bootstrap.kubeconfig config controller-manager kube-proxy.kubeconfig scheduler ssl token.csv

flannel 网络架构图

各主流CNI实现的总结

	覆盖网络	主机路由	网络策略	去中心化的 IP地址分配
Flannel	UDP/XVLAN	HostGW	N	N
Calico	IPIP	BGP	Υ	N
Canal	UDP/XVLAN/IPIP	HostGW/BGP	Υ	N
Romana	N	HostGW	Υ	N
Weave	UDP/XVLAN	N	Υ	Y

非官方CNI网络性能测试(带宽)



测试环境:

亚马逊云首尔区 (实例类型 t2-small)

软件版本:


Kubernetesv1.6.2Weavev1.9.7Romanav1.1.0Calicov2.3.0Flannelv0.7.1

*这个一个非常不严谨的测试环境,结果仅供参考

理论结果: Bare > Romana ≈ Calico(bgp) > Calico(ipip)

Swarm(overlay)
Flannel(vxlan)
Weave(fastpath)

Flannel(udp)
Weave(sleeve)



配置安装 Flanneld,默认使用 yum 安装。需要替换二进制 flanneld

下载 flanned-0.8 binary.

```
yum install flanneld -y
wget https://github.com/coreos/flannel/releases/download/v0.8.0/flanneld-amd64
chmod +x flanneld-amd64
cp flanneld-amd64 /usr/bin/flanneld
service 配置文件/usr/lib/systemd/system/flanneld.service
cat /usr/lib/systemd/system/flanneld.service
```

```
[Unit]
Description=Flanneld overlay address etcd agent
After=network.target
After=network-online.target
Wants=network-online.target
After=etcd.service
Before=docker.service
[Service]
Type=notify
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/flanneld
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/docker-network
ExecStart=/usr/bin/flanneld-start $FLANNEL_OPTIONS
ExecStartPost=/usr/libexec/flannel/mk-docker-opts.sh -k DOCKER_NETWORK_OPTIONS -d
/run/flannel/docker
Restart=on-failure
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
RequiredBy=docker.service
/etc/sysconfig/flanneld 配置文件
 cat /etc/sysconfig/flanneld
# Flanneld configuration options
# etcd url location. Point this to the server where etcd runs
```

```
FLANNEL_ETCD_ENDPOINTS="http://172.16.200.100:2379,http://172.16.200.101:2379,http:
//172.16.200.102:2379"
# etcd config key. This is the configuration key that flannel queries
# For address range assignment
ETCD_PREFIX="/kube-centos/network"
FLANNEL_ETCD_KEY="/kube-centos/network"
ACCESS_KEY_ID=XXXXXXX
ACCESS_KEY_SECRET=XXXXXXX
# Any additional options that you want to pass
#FLANNEL_OPTIONS=" -iface=eth0 -log_dir=/data/logs/kubernetes --logtostderr=false
--v=2"
#FLANNEL_OPTIONS="-etcd-cafile=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem
-etcd-certfile=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem
-etcd-keyfile=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem"
```

设置 etcd 网络,主要是 flannel 用于分别 docker 的网络,'/coreos.com/network/config' 这个字段必须与 flannel 中的"FLANNEL*ETCD*KEY="/coreos.com/network" 保持一致

阿里云 VPN 网络模式详细配置可参考 AliCloud VPC Backend for Flannel

在 etcd 中创建网络配置 执行下面的命令为 docker 分配 IP 地址段。

```
etcdctl mkdir /kube-centos/network

etcdctl mk /kube-centos/network/config

'{"Network":"10.24.0.0/16","Backend":{"Type":"ali-vpc"}}'

etcdctl mk /kube-centos/network/config

'{"Network":"10.24.0.0/16","Backend":{"Type":"host-gw"}}'
```

安装 kubernetes-cni 依赖 kublete 强制安装

rpm -ivh --force kubernetes-cni-0.5.1-0.x86_64.rpm --nodeps

```
mkdir -p /etc/cni/net.d
cat > /etc/cni/net.d/10-flannel.conf << EOF</pre>
{
  "name": "cbr0",
  "type": "flannel",
  "delegate": {
    "isDefaultGateway": true,
    "forceAddress": true,
    "bridge": "cni0",
    "mtu": 1500
  }
}
EOF
```

cat /etc/sysctl.d/k8s.conf 内核参数修改

```
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
sysctl -p /etc/sysctl.d/k8s.conf
```

查看获取的地址段

```
#etcdctl ls /kube-centos/network/subnets
/kube-centos/network/subnets/10.24.15.0-24
/kube-centos/network/subnets/10.24.38.0-24
```

安装和配置 kubelet

kubelet 启动时向 kube-apiserver 发送 TLS bootstrapping 请求,需要先将 bootstrap token 文件中的 kubelet-bootstrap 用户赋予 system:node-bootstrapper cluster 角色 (role), 然后 kubelet 才能有权限创建认证请求(certificate signing requests):

```
cd /etc/kubernetes
kubectl create clusterrolebinding kubelet-bootstrap \
   --clusterrole=system:node-bootstrapper \
   --user=kubelet-bootstrap
```

```
# cat /usr/lib/systemd/system/kubelet.service
[Unit]
Description=Kubernetes Kubelet Server
Documentation=https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubernetes
After=docker.service
Requires=docker.service
[Service]
WorkingDirectory=/var/lib/kubelet
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/config
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/kubelet
ExecStart=/usr/local/kubernetes/server/bin/kubelet \
```

```
[Service]
WorkingDirectory=/var/lib/kubelet
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/config
EnvironmentFile=-/etc/kubernetes/kubelet
ExecStart=/usr/local/kubernetes/server/bin/kubelet \
           $KUBE_LOGTOSTDERR \
           $KUBE_LOG_LEVEL \
           $KUBELET_API_SERVER \
           $KUBELET_ADDRESS \
           $KUBELET_PORT \
           $KUBELET_HOSTNAME \
           $KUBE_ALLOW_PRIV \
           $KUBELET_POD_INFRA_CONTAINER \
```

\$KUBELET_ARGS

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy=multi-user.target

kubelet 的配置文件/etc/kubernetes/kubelet。其中的 IP 地址更改为你的每台 node 节点的 IP 地址。 注意: /var/lib/kubelet 需要手动创建。

```
cat > /etc/kubernetes/kubelet << EOF
###
### kubernetes kubelet (minion) config
##
### The address for the info server to serve on (set to 0.0.0.0 or "" for all interfaces)
KUBELET_ADDRESS="--address=172.16.200.100"
##
### The port for the info server to serve on
##KUBELET_PORT="--port=10250"
##
### You may leave this blank to use the actual hostname
KUBELET HOSTNAME="--hostname-override=172.16.200.100"
##
### location of the api-server
#KUBELET API SERVER="--api-servers=http://172.16.200.100:8080"
##
### pod infrastructure container
```

```
KUBELET_POD_INFRA_CONTAINER="--pod-infra-container-image=gcr.io/google_containers/p
ause:latest"
##
### Add your own!
KUBELET ARGS="--cgroup-driver=systemd --cluster-dns=10.254.0.2
--experimental-bootstrap-kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap.kubeconfig
kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.kubeconfig --require-kubeconfig
--cert-dir=/etc/kubernetes/ssl --cluster-domain=cluster.local --hairpin-mode
promiscuous-bridge --serialize-image-pulls=false --network-plugin=cni
--cni-conf-dir=/etc/cni/net.d/ --cni-bin-dir=/opt/cni/bin/ --network-plugin-mtu=1500
--log-dir=/data/logs/kubernetes/ --v=2 --logtostderr=false"
EOF
```

--address 不能设置为 127.0.0.1, 否则后续 Pods 访问 kubelet 的 API 接口时会失败, 因为 Pods 访问的 127.0.0.1 指向自己而不是 kubelet;

如果设置了 --hostname-override 选项,则 kube-proxy 也需要设置该选项,否则会出现找不到 Node 的情况;

- --cgroup-driver 配置成 systemd,不要使用 cgroup,否则在 CentOS 系统中 kubelet 讲 启动失败。docker 修改 cgroup 启动参数 --exec-opt native.cgroupdriver=systemd
- --experimental-bootstrap-kubeconfig 指向 bootstrap kubeconfig 文件,kubelet 使用该文件中的用户名和 token 向 kube-apiserver 发送 TLS Bootstrapping 请求;

管理员通过了 CSR 请求后, kubelet 自动在 --cert-dir 目录创建证书和私钥文件 (kubelet-client.crt 和 kubelet-client.key), 然后写入 --kubeconfig 文件;

建议在 --kubeconfig 配置文件中指定 kube-apiserver 地址,如果未指定 --api-servers 选项,则必须指定 --require-kubeconfig 选项后才从配置文件中读取 kube-apiserver 的地址,否则 kubelet 启动后将找不到 kube-apiserver (日志中提示未找到 API Server),kubectl get nodes 不会返回对应的 Node 信息;

- --cluster-dns 指定 kubedns 的 Service IP(可以先分配,后续创建 kubedns 服务时指定该IP),--cluster-domain 指定域名后缀,这两个参数同时指定后才会生效;
- --cluster-domain 指定 pod 启动时 /etc/resolve.conf 文件中的 search domain ,起初我们将其配置成了 cluster.local.,这样在解析 service 的 DNS 名称时是正常的,可是在解析 headless service 中的 FQDN pod name 的时候却错误,因此我们将其修改为cluster.local,去掉嘴后面的 "点号" 就可以解决该问题,关于 kubernetes 中的域名/服务名称解析请参见我的另一篇文章。

--kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.kubeconfig 中指定的 kubelet.kubeconfig 文件在第一次启动 kubelet 之前并不存在,请看下文,当通过 CSR 请求后会自动生成 kubelet.kubeconfig 文件,如果你的节点上已经生成了~/.kube/config 文件,你可以将该文件拷贝到该路径下,并重命名为 kubelet.kubeconfig,所有 node 节点可以共用同一个 kubelet.kubeconfig 文件,这样新添加的节点就不需要再创建 CSR 请求就能自动添加到 kubernetes 集群中。同样,在任意能够访问到 kubernetes 集群的主机上使用 kubectl --kubeconfig 命令操作集群时,只要使用~/.kube/config 文件就可以通过权限认证,因为这里面已经有认证信息并认为你是admin 用户,对集群拥有所有权限。

KUBELETPODINFRA_CONTAINER 是基础镜像容器,需要翻墙下载。

--network-plugin=cni 启用 cni 管理 docker 网络

-cni-conf-dir=/etc/cni/net.d/ CNI 配置路径

注意 需要修改 docker cgroup 驱动方式: --exec-opt native.cgroupdriver=systemd

kubelet 依赖启动配置文件 bootstrap.kubeconfig

systemctl daemon-reload

systemctl enable kubelet

systemctl start kubelet

systemctl status kubelet

通过 kublet 的 TLS 证书请求

kubelet 首次启动时向 kube-apiserver 发送证书签名请求,必须通过后 kubernetes 系统 才会将该 Node 加入到集群。

查看未授权的 CSR 请求

# kubectl get csr			
NAME NDITION	AGE	REQUESTOR	со
node-csr-818soRqLhxiH2nThkgUsL2oIaKyh15AuNOVgJddWBqA	2s	kubelet-bootstrap	•
node-csr-9byGSZPAX0eT60qME8_2PIZ0Q4GkDTFG-1tvPhVaH40	49d	kubelet-bootstrap	•
node-csr-DpvCEHT98ARavxjdLpa_y1_aNGddNTAX07MEVSAjnUM Approved,Issued	1 4d	kubelet-bootstrap	•

node-csr-nAOtjarW3mJ3boQ3AtaeGCbQYbW_jo8AGscFnk1uxqw 8d kubelet-bootstrap
Approved,Issued

node-csr-sgI8CYnTFQZqaZg9wdJP6OabqBiNA0DpZ5Z0wCC14bQ 54d kubelet-bootstrap
Approved,Issued

通过 CSR 请求

kubectl certificate approve node-csr-8I8soRqLhxiH2nThkgUsL2oIaKyh15AuNOVgJddWBqA

查看 通过的 node

kubectl get noo	de		
NAME	STATUS	AGE	VERSION
172.16.200.206	Ready	11m	v1.7.6
172.16.200.209	Ready	49d	v1.7.6
172.16.200.216	Ready	4d	v1.7.6

自动生成了 kubelet.kubeconfig 文件和公私钥

ls -1 /etc/kubernetes/kubelet.kubeconfig

注意:假如你更新 kubernetes 的证书,只要没有更新 token.csv,当重启 kubelet 后,该 node 就会自动加入到 kuberentes 集群中,而不会重新发送 certificaterequest,也不需要在 master 节点上执行 kubectl certificate approve 操作。前提是不要删除 node 节点上的/etc/kubernetes/ssl/kubelet* 和/etc/kubernetes/kubelet.kubeconfig 文件。否则 kubelet 启动时会提示找不到证书而失败。

配置 kube-proxy

创建 kube-proxy 的 service 配置文件

文件路径/usr/lib/systemd/system/kube-proxy.service

cat > /usr/lib/systemd/system/kube-proxy.service << EOF</pre>

[Unit]

Description=Kubernetes Kube-Proxy Server

Documentation=https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubernetes