编译原理 Lab3 报告

171860659 吴紫航 联系邮箱: 401986905@gq.com

实验目的

在词法分析、语法分析和语义分析程序的基础上,将 C 源代码翻译成中间代码。中间代码以线性结构输出到虚拟机小程序中运行。

实验要求

- 1) 将符合假设的 c 源代码翻译成中间代码, 代码规范按照讲义所给的表格。
- 2) 选做1要求考虑结构体的定义、传参和使用。

整体思路

- 1) 首先在语义分析阶段,把 write 和 read 两个外部接口函数加入符号表,保证语义分析顺利通过。
- 2) 计划直接按线性结构存储中间代码
- 3) 实现中间代码构造和打印的一系列数据结构和接口, 放在 InterCode 模块中
- 4) 测试保证 InterCode 模块的正确性
- 5) 按照讲义的翻译模式, exp、stmt、cond 等翻译函数。
- 6) 按照自己理解的翻译模式,完成变量定义、变量传参、变量使用、一维数组定义、使用、函数定义、函数调用、结构体定义、结构体传参、结构体使用等翻译函数
- 7) 修改 exp 的赋值指令, 对数组和结构体的赋值进行特殊的处理

数据结构

1) Operand

操作数结构,可以是变量、常量、临时变量、标号、函数名、临时变量所表示地址的内容、 临时变量的地址、变量的地址

可以直接利用 Operand 构造中间代码

- 2) InterCode
- 表示一行中间代码
- 3) InterCodes
- 一个线性的双向链表、每个元素都是一行中间代码
- 4) ValueList

维护中间代码的变量和c源代码变量名的映射

- 5) ArgList
- 一个操作数的链表, 为了解决实参参入指令的生成

关键步骤

为了精简报告,这里仅介绍在实验过程中比较关键的、或有体会的细节或难点。

1) 语句和表达式

首先是对讲义给出的参考翻译模式的理解,讲义在思路和实际个人的实现思路略有区别。讲义在生成临时变量后,将临时变量传给子节点处理,子节点生成代码后返回代码给高层,由高层整合。这也就是讲义中 Place 的内涵。而实际实现的时候,直接在子节点生成临时变量、并直接生成线性代码,去除了不必要的参数传递和返回。Operand 操作数作为部分翻译函数的返回值,方便上层函数在子节点翻译后进行进一步的翻译。

2) 变量生成

变量生成的时候要考虑几个特殊情况。比如:是否是参数定义?是否是结构体定义?是否是一维数组?是否是高位数组(需要报错)?变量的类型是什么?这些信息需要存储到 ValueList 表中,方便后续的查询和使用。因为不同的变量使用方法不同,例如结构体变量如果是参数,那么必然是地址的形式。

3) 结构体的使用

直接在 exp 翻译模式中完善结构体的使用。即 Exp->Exp DOT ID。这里要分成两种情况,

一种是 Exp 的内容代表一个变量 v,即一个结构体变量内部的成员访问。此时只要在 ValueList 中查询到该变量,获取到变量的 Type 后结合 ID 得到成员的地址偏移量。最后 生成临时变量 t1:= &v。t2:= t1+ #offset。然后返回这个地址变量,以后通过*t 的方式 使用。当然如果 v 是一个结构体参数的话,则直接 t:= v+#offset 即可,因为结构体参数变量就是地址。

另一种情况是 Exp 的内容是临时变量表示的地址所存储的内容。即*t。当访问的结构体变量是一维数组的元素或其他结构体的成员时,就会出现这种情况。此时只要把*t 当成 v,翻译模式跟前者基本一致。值得优化的地方是,t1 := &*t 是没必要的,直接返回 t+offset 这个地址变量即可。因为*t 所对应的 t 就是目标变量的首地址。

4)数组的使用

同样需要在 Exp 中完善数组的使用。即 Exp -> Exp1 LB Exp2 RB。同样要分为两种情况。

一种是 Exp1 的内容代表一个变量 v,即一个数组变量。此时只要在 ValueList 中查询到该变量,获取数组的基本类型的 Type 大小,生成常量#sz。Exp1 和 Exp2 翻译后返回一个临时变量 op1、op2。然后用 t1:=op2 x #sz 得到数组偏移地址。然后 t2 := &op1 得到数组首地址。最后生成临时变量 t3 := t1+t2。然后返回这个地址变量,以后通过*t 的方式使用。

另一种情况是 Exp 的内容是临时变量表示的地址所存储的内容。即*t。当访问的数组变量是其他结构体的成员时,就会出现这种情况。此时只要把*t 当成 v,翻译模式跟前者基本一致。值得优化的地方是,t2:= &*t 是没必要的,只需要 t3=op2 x #sz +op1 即可。

5) 结构体和数组的使用的注意事项

有一个隐蔽的难点是,当结构体和数组中间变量从子节点返回后,高层节点如何判断这样一个地址所在的内容是什么类型的呢?也就是说,底层翻译分析,得到一个*t 变量,返回给高层,高层继续分析,如果高层有*t->member 这样的结构体翻译需求,如何知道*t 的类型,从而计算 member 成员的地址偏移量呢?这里个人的实现是在 Operand 数据结构中额外开一个空间 Type* tp,给*t 变量使用 (Operand () .kind=STAR 的情况)。当需要知道*t 变量的类型的时候,就可以直接在操作数结构中获取。当然,我们需要在生成*t 变量的时候,把*t 变量的类型也要传进构造 Operand 的过程之中。

6) 结构体和数组的赋值

最后一个难点是结构体和数组的直接赋值。根据助教的要求,中心思想是memcpy(a,b,min(len(a),len(b)))。具体的实现在 tranlate.c 的 Exp -> ASSIGNOP Exp 翻译过程中。总体分成**四种大的情况**考虑:目标操作数是 \lor 或*t、源操作数是 \lor 或*t。

如果目标操作数和源操作数都是变量 v。那么直接查询 ValueList 中变量的数组规格信息 dimension,如果不是数组,查询结果就是-1,计算的时候当 1 处理,看作一个元素的数组。比较 v1 和 v2 的 dimension,取较小的那个作为拷贝时候的 dim 参数。再通过 ValueList 的变量的类型信息获取单个变量的大小。然后乘以 dim 即获得总大小 totalSize。然后使用一个 for 循环,循环生成拷贝代码。拷贝的翻译模式就是 t1 := &op1 +#i。t2: =&op2+#i。*t1:=*t2。这里有两个小情况要区分,即变量是否是结构体的形参,如果是则 op 本身就是地址而不用再取地址。

如果目标操作数和源操作数都是临时变量地址*t 或一个为临时变量地址、一个为变量的三种情况,就不详细介绍了。具体参见 tranlate.c 的 Exp -> ASSIGNOP Exp。中心思想都是先计算两个结构体/数组的较小规格,然后 for 循环生成拷贝的中间代码。临时变量的类型获取前面已经介绍过了,在 Operand 中开辟了 Type*成员供使用。在类型结构中可以很方便的获取结构体的大小和数组的规模。

结果测试

测试的方式是直接用助教提供的 Makefile(没有任何修改) 输入 make clean

输入 make parser

输入 make test

得到测试结果。

注意:因为助教提供的原 makefile 里只对 test1.cmm 进行了测试,所以测试文件的名字是 test1.cmm。若想对其他命名的 cmm 进行测试就需要更改 makefile

补充说明

小组任务编号为 6、选作部分为 3.1。吴紫航 171860659 联系邮箱: 401986905@gg.com