
ovs的qos具体应用

- meter待定
- Policing管制
 Policing用于控制接口上接收分组 (ingress) 的速率,是一种简单的QoS的功能,通过简单的丢包机制实现接口速率的限制,它既可以作用于物理接口,也可以作用于虚拟接口;
- Shaping整形
 Shaping是作用于接口上的出口流量(egress)策略,可以实现多个QoS队列,不同队列里面处理不同策略;

配置

配置命令如下:

- ovs-vsctl set interface <devname> ingress_policing_rate=<kbits_rate> ingress_policing_burst=<kbits_burst> //配置ingress,这个地方只是限制整个端口的,目前不能细分,跟实现有关。他的filter是all。 ovs-vsctl set port <devname> qos=@qosname -- --id=@qosname create qos type=linux-htb queues=queue_id=@queue_name -- --id=@queue_name create queue other-config:max-rate=<bytes_rate> //配置出口HTB类型的一个队列,需要ovs-ofctl配置将需要的报文导入该队列 ovs-ofctl add-flow brname in_port=portno,actions=set_queue:queue_id,normal //最简单的倒流量的方式,可以在流表添加过滤条件。
- 这里有个注意点就是这里的端口一定是 ovs-vsctl show 命令展示出来的端口; 主要代码流程如下:



代码流程

qos主要使用的算法如下:

```
static const struct tc_ops *const tcs[] = {
 2
                                   /* Hierarchy token bucket (see tc-htb(8)).
        &tc_ops_htb,
    */
                                  /* Hierarchical fair service curve. */
 3
        &tc_ops_hfsc,
                                  /* Controlled delay */
       &tc_ops_codel,
 5
                                 /* Fair queue controlled delay */
        &tc_ops_fqcodel,
                                  /* Stochastic fair queueing */
 6
       &tc_ops_sfq,
 7
                                  /* Network Emulator */
       &tc_ops_netem,
8
                                  /* Non operating qos type. */
       &tc_ops_noop,
 9
                                  /* Default qdisc (see tc-pfifo_fast(8)). */
       &tc_ops_default,
10
        &tc_ops_other,
                                   /* Some other gdisc. */
11
        NULL
   };
12
```

限速的实现点有以下几个

ingress限速: netif_receive_skb-->netif_receive_skb_core-->handle_ing(常用,配置了

CONFIG_NET_CLS_ACT).

egress限速: dev_queue_xmit-->__dev_xmit_skb。

vhost网口处的限速调用为

ingress限速: vhost_worker-->handle_tx_kick-->handle_tx(sock->ops->sendmsg)-->tun_sendmsg-->tun_get_user(内部的tun_alloc_skb?)-->netif_rx_ni(netif_rx没看到多占cpu)-->do_softirq-->call_softirq-->**do_softirq-->net_rx_action-->process_backlog-->**netif_receive_skb--

>netif_receive_skb_core-->handle_ing

egress限速: ovs_vport_send-->netdev_send-->dev_queue_xmit-->dev_xmit_skb