原子操作类

一, 概述

• java.util.concurrent.atomic包中应该提供了13个类,属于4种类型的原子更新方式。

二,原子更新基本类型类

• AtomicBoolean: 原子更新布尔类型

• AtomicInteger: 原子更新整型

• AtomicLong: 原子更新长整型

- 这三个类提供的方法几乎一模一样,以AtomicInteger为例
 - o int addAndGet(int delta); 以原子的方式将输入的数值与实例中的值相加,并返回结果。
 - o boolean compareAndSet(int expect,int update);如果输入的值等于预期值,则以原子的方式将该值设置为输入的值。
 - o int getAndIncreament();以原子的方式加1,这里返回的是自增之前的值。
 - void lazySet(int newValue);最终会设置成newValue。代码样例:

```
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
public class AtomicIntegerTest {
   private static AtomicInteger a = new AtomicInteger(1);
   public static void main(String[] args) {
       System.out.println(a.getAndIncrement()); // 自增+1然后返回加1之前的结果
       System.out.println(a.get()); // 获取到加1之后的结果
       System.out.println(a.addAndGet(2)); // 2+2=4
       System.out.println(a.compareAndSet(4, 3)); // 第一个参数是与a一样大小的,所
以a的值被修改为3
       System.out.println(a.get()); // 获取到修改之后的结果。
   }
}
1
2
true
3
```

三,原子更新数组

• 通过原子的方式更新数组中的某个元素, Atomic包提供了以下类。

- o AtomicIntegerArray: 原子更新整型数组中的元素
- o AtomicLongArray: 原子更新长整型数组中的元素
- o AtomicReferenceArray: 原子更新引用类型数组中的元素 以AtomicIntegerArray为例

四,原子类型更新引用类型

- 三个类
 - o AtomicReference: 原子更新引用类型
 - o AtomicReferenceFieldUpdatater: 原子更新引用类型的字段
 - o AtomicMarkableReference: 原子更新带有标记位的引用类型 以AtomicReference类为例

```
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicReference;
public class AtomicReferenceTest {
   private static AtomicReference<User> R = new AtomicReference<User>();
   public static void main(String[] args) {
       User user = new User("Tom", 16);
       R.set(user); // 将User对象传入R中,相当于将user赋值给了R
       User updata = new User("Jim", 17);
       System.out.println(R.compareAndSet(user, updata)); // R与第一个参数进行比
较,如果一样,则将第二个参数的值赋给R
       System.out.println(R.get().getName());
       System.out.println(R.get().getOld());
       System.out.println(user.getName() + "/" + user.getOld()); //并不会修改
原来的值
}
class User {
```

```
private String name;
    private int old;
    public User(String name, int old) {
        this.name = name;
        this.old = old;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public int getOld() {
        return old;
    }
}
/*
true
Jim
17
Tom/16
```

五,原子更新字段类

- 用来更新某个类的某个字段
 - o AtomicIntegerFieldUpdater: 原子更新整型的字段的更新器
 - o AtomicLongFieldUpdater: 原子更新长整型字段的更新器
 - o AtomicStampedReference: 原子更新带有版本号的引用类型 以AtomicIntegerFieldUpdater为例

```
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicIntegerFieldUpdater;

public class AtomicIntegerFieldUpdaterTest {
    private static AtomicIntegerFieldUpdater<Student>
R=AtomicIntegerFieldUpdater.newUpdater(Student.class, "old");

    public static void main(String[] args) {
        Student a = new Student("Tom", 15);
        System.out.println(R.getAndIncrement(a));
        System.out.println(R.get(a));
    }
}

class Student {
    private String name;
    public volatile int old; //字段必须是volatile类型的, 在线程之间共享变量时保证立即可见
```

```
public Student(String name, int old) {
    this.name = name;
    this.old = old;
}

public String getName() {
    return name;
}

public int getold() {
    return old;
}

/*

15

16
*/
```