Open in app 7

Medium Q Search








Stable Diffusion Model在 latent space 裡 Interpolating 和 adding noise

VAE and Latent Space



VAE(變分自編碼器)

VAE (Variational Autoencoder)是一種生成模型,專注於圖像生成。通過將輸入圖像 編碼成一個潛在空間,再從這個潛在空間中重新生成圖像。VAE的目標是學習到數據 的潛在結構,並能夠基於這些結構生成新的樣本。

Latent Space(潛在空間)

Latent Space 是一個壓縮的數學空間,能夠以較低維度的向量表示高維數據(如圖 像)。在 Stable Diffusion 中,模型不直接在像素空間 (Pixel Space)上運作,而是 在 Latent Space 進行運算,提高效率並保留圖像的關鍵特徵。

設定裝置與載入模型

載入 Stable Diffusion 的 VAE(變分自編碼器)模型,用於將圖像編碼為潛在空間 (latent space)以及從潛在空間解碼回圖像,

這裡使用 "runwayml/stable-diffusion-v1-5"

stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5 - Hugging Face

We're on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open science.

huggingface.co

圖像預處理與編碼

將輸入圖像轉換為 latent space 表示

```
def image_to_latent(img: Image.Image):
    img = img.resize((512, 512))
    img = transforms.ToTensor()(img).unsqueeze(0) * 2 - 1
    img = img.to(device, dtype=torch.float16)
    with torch.no_grad():
        latent = vae.encode(img).latent_dist.mean
    return latent
```

- img.resize((512, 512)):將圖像調整為 VAE 模型所需的輸入尺寸(512x512)。
- transforms.ToTensor()(img) : 將 PIL 圖像轉換為 PyTorch 張量,範圍為 [0, 1]。
- unsqueeze(0) 在張量的第0維增加一個維度 · PyTorch 模型通常需要批次輸入 · 形 狀為 (1, C, H, W) 的張量
- * 2 1:將張量範圍從 [0, 1] 映射到 [-1, 1] · 這是 VAE 模型的輸入範圍。
- vae.encode(img) : 將圖像編碼為 latent space 表示。
- latent_dist.mean : 取 latent space 分佈的均值作為潛在表示。






左:image1, 右:image2

```
image1 = Image.open("1.png").convert("RGB")
image2 = Image.open("2.png").convert("RGB")

latent1 = image_to_latent(image1)
latent2 = image_to_latent(image2)
```

```
print("維度:", latent1.shape)
print("維度:", latent2.shape)
```

維度: torch.Size([1, 4, 64, 64]) 維度: torch.Size([1, 4, 64, 64])



潛在空間插值

latent space之間進行線性插值,生成過渡影像

```
num_steps = 10 # 設定過渡影像的數量
images = []
for alpha in np.linspace(0, 1, num_steps):
    interpolated_latent = (1 - alpha) * latent1 + alpha * latent2
    interpolated_image = latent_to_image(interpolated_latent)
    images.append(interpolated_image)
```

• (1 - alpha) * latent1 + alpha * latent2 : 在兩個 latent space 之間進行線性插值。




添加噪音

在每個步驟添加噪音可以使每個過渡圖像在細節上產生變化

```
def add_controlled_noise(latent, noise_level=0.1):
   noise = torch.randn_like(latent) * noise_level
   noisy_latent = latent + noise
   return noisy_latent
```

- torch.randn_like(latent) :生成與 latent space 形狀相同的隨機高斯噪音。
- * noise_level :控制噪音的強度。
- latent + noise : 將噪音添加到潛在空間中。

Noise Level = 0.1 (Image 1)





Noise Level = 0.5 (Image 1)



Noise Level = 0.5 (Image 2)



Noise Level = 1.0 (Image 1)







解碼潛在空間為圖像

```
def latent_to_image(latent):
    with torch.no_grad():
        image = vae.decode(latent).sample
    image = (image / 2 + 0.5).clamp(0, 1)
    image = image.cpu().permute(0, 2, 3, 1).float().numpy()[0]
    return Image.fromarray((image * 255).astype(np.uint8))
```

- vae.decode(latent) :將潛在空間解碼為圖像。
- (image / 2 + 0.5).clamp(0, 1) :將解碼後的圖像範圍從 [-1, 1] 映射回 [0, 1] °
- permute(0, 2, 3, 1):將張量的維度從 (batch, channel, height, width) 轉換為 (batch, height, width, channel),以便轉換為 NumPy 陣列。
- Image.fromarray : 將 NumPy 陣列轉換為 PIL 圖像。

透過 latent space 進行Interpolation 形成兩張圖片間的過渡



Stable Diffusion

Interpolation

Noise

Pytorch



Written by WZX

6 Followers · 2 Following

Edit profile