# Systèmes thermodynamiques

# Table des matières


Déf	finitions		
		nes thermodynamiques	
1.2	Paramètres d'état d'un système thermodynamique		
	1.2.1	Définition	
	1.2.2	Types des paramètres d'état	
1.3	Equati	ion d'état	
1.4	Equilib	ore thermodynamique	
1.5	Transf	ormation d'un système thermodynamique	
	1.5.1	Définition	
	1.5.2	Transformation infiniment lente (quasi-statique)	
	1.5.3	Transformation réversible	
	1.5.4	Transformation réelle : transformation irréversible	
	1.5.5	Fixation d'un paramètre	
Coe	efficient	ts thermo-élastiques $\alpha; \beta; \chi_T$	
2.1	Cefficie	ent de dilatation volumique isobare $\alpha$	
2.2	Coeffic	cient d'augmentation de pression isochore $\beta$	
2.3	Coeffic	cient de compressibilité isotherme $\chi_T$	
2.4			
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Coe 2.1 2.2 2.3	1.1 systèm 1.2 Param 1.2.1 1.2.2 1.3 Equati 1.4 Equilib 1.5 Transf 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5  Coefficient 2.1 Cefficie 2.2 Coeffic 2.3 Coeffic	1.2 Paramètres d'état d'un système thermodynamique

#### 1 Définitions

### systèmes thermodynamiques

Il s'agit d'un corps ou ensemble de corps délimité dans l'éspace par une surface (surface de controle) qui peut être réelle (paroi) ou fictive (zone géométrique), les autres parties de l'espace constituent le milieu extérieur .

système + milieu extérieur = univers



On peut distinguer entre:

- Système fermé : il n'échange pas de matière avec l'extérieur (il peut échanger de l'énergie).
- Système ouvert : il échange de la matière avec le milieu extérieur
- Système isolé: il n'échange rien avec le milieu extérieur (ni enérgie, ni matière, ni charge ...)

#### 1.2 Paramètres d'état d'un système thermodynamique

#### 1.2.1 **Définition**

Un paramètre d'état est une grandeur qui caractérise l'état macroscopique d'un système donné, sa modification entraine une évolution du système thermodynamique.

• Exemples: pression P, température T, volume V...

#### Types des paramètres d'état 1.2.2

On distingue entre deux types des paramètres :

- Parmètres extensifs : sont des grandeurs additives qui dépendent de la taille du système (dépendent de la quantité de matière du système).
- •Exemples: masse, volume, nombre de particules...

 $P_e(s_1)$ : paramètres extensifs de  $(s_1)$ 


 $P_e(s_2)$ : paramètres extensifs de  $(s_2)$ 

 $P_e(s)$ : paramètres extensifs de (s)

$$\begin{cases} (S) = (S_1) \cup (S_2) \\ (S_1) \cap (S_2) = \phi \end{cases}$$

$$(S_1) \cap (S_2) = \phi$$

$$P_e(s) = P_e(s_1) + P_e(s_2)$$



- Paramètres intensifs : sont des paramètres non additives ne dépendent pas de la taille du système, ils sont définis localement
  - Exemples: Pression P. température T. la fraction molaire ...
  - Plus généralement: une grandeur extensive G du système occupant un volume

V se met sous la forme d'une intégrale de type :

$$G = \int_{V} g.d\tau \text{ ou } g = \frac{dG}{d\tau}$$

q : grandeur intensive associé à G

 $d\tau$ : élément de volume du système

- •Remarque: q est définie localement donc au point M du système on écrit q(M)
- Exemple: La masse m est une grandeur extensive

la grandeur intensive associé est la masse volumique  $\rho = \frac{dm}{d\tau} = \rho(M)$ 

Si le système est homogène (comportant une seule phase) toutes les propriétés physico-chimiques sont identiques en tout point du système. Donc  $\rho(M)$  =  $cte \Rightarrow m = \rho.V$ 

#### 1.3 Equation d'état

L'équation d'état d'un système thermodynamique est la relation de dépendance entre les paramètres d'état.

• Exemple: pour un gaz parfait: PV = nRTcette équation s'écrit sous la forme :

$$f(P, V_m, T) = 0$$


avec  $V_m = \frac{V}{n}$  : volume molaire On peut distinguer entre deux types des paramètres d'état

- Variables d'état(nombre de degrés de liberté du système) : sont des paramètres indépendants en nombre suffisant pour décrire l'état macroscopique du système.
- Fonctions d'état : sont des paramètres d'état qu'on peut les déduire à partir des équations d'état
- •Exemple: pour un gaz parfait  $PV = nRT \Rightarrow PV_m = RT$ : équation d'état si on choisit P et T comme variables d'états alors  $V_m$  est une fonction d'état  $V_m(P,T)$

### 1.4 Equilibre thermodynamique

### 1.5.2 Transformation infiniment lente (quasi-statique)

Il s'agit d'une transformation suffisament lente pour que le système passe par une suite continue d'états d'équilibres infiniment voisins de A à B.



Le piston pouvant glisser sans frottement sur les parois du cylindre En ajoutant sur le piston des masses infinitésimales dm on réalise une transformation infiniment lente . Ceci necessite un temps de répons (temps de relaxation) du système trés faible de façon qu'aprés chaque perturbation élementaire, les paramètres d'états

 ${\bf Conclusion: Pour \ une \ transformation \ infiniment \ lente \ le \ syst\`eme \ est \ en \ \'etat \ d'\'equilibre \ thermodynamique \ interne \ \grave{a} \ chaque \ instant \ .}$ 

### 1.5.3 Transformation réversible

soient immédiatement définis.

Une transformation est dite réversible s'elle vérifie les deux conditions :

- elle doit être infiniment lente
- elle doit être renversable : elle repasse par les mêmes états d'équilibre en sens opposé  $B \to A$  qu'en sens direct  $A \to B$ Ceci suppose l'absence de tout phénomène dissipatif qui sont les causes d'irreversibilité du système :
- frottements
- diffusion : transfert de la matière
- inhomogénéité du système (exemple : transfert de chaleur)

### 1.5.4 Transformation réelle : transformation irréversible

Une transformation réelle est irreversible, soit parcequ'elle est rapide (brutale), soit preque bien que lente, elle n'est pas renversable .

 ${\color{red}\textbf{Conclusion}}: \textbf{Une transformation réversible est un modèle limite pour une transformation réelle} \ .$ 

### 1.5.5 Fixation d'un paramètre

- Transformation isotherme : la température (T) du système reste constante au cours de la transformation (exemple : système en contact avec un thermostat) .
- Transformation isobare : la pression (P) du sytème reste constante au cours du transformation
- Transformation isochore : le volume (V) du système reste constant au cours de la transformation
- Transformation monotherme : la tempèrature du milieu extérieur  $(T_e)$  reste constante au cours de la transformation
- Transformation monobare : la pression du milieu extérieur  $(P_e)$  reste constante au cours de la transformation
- Remarque : La transformation qui interviendra lorsque l'on étudiera les échanges énergétiques d'un système avec le milieu extérieur est la transformation adiabatique qui se fait sans transfert thermique .

# 2 Coefficients thermo-élastiques $\alpha; \beta; \chi_T$

Les coefficients thermoélastiques s'introduisent naturellement lorsqu'on étudie éxpérimentalement le comportement thermodynamique des fluides .

## 2.1 Cefficient de dilatation volumique isobare $\alpha$

$$\alpha = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

 $\alpha$  : homogène à l'inverse de température  $[\alpha]=\frac{1}{[T]}$  ; unité  $K^{-1}$   $\alpha$  caractérise les transformations is obares

## 2.2 Coefficient d'augmentation de pression isochore $\beta$

$$\beta = \frac{1}{P} \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

il caractérise les transformations isochores  $[\beta] = \frac{1}{[T]}\,;\,\beta \text{ homogène à l'inverse du température}$ 

## 2.3 Coefficient de compressibilité isotherme $\chi_T$

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

 $[\chi_T] = \frac{1}{[P]}$ ;  $\chi_T$  homogène à l'inverse du pression

2.4 Relation entre les coefficients  $\alpha; \beta; \chi_T$