### Structure moléculaire

# Table des matières

1		ison covalente localisée						
		Définition						
	1.2	Règles de stabilité						
		1.2.1 Règle de duet						
		1.2.2 Règle de l'octet(atomes de la ligne (n=2))						
	1.3							
2	Rep	3 Limite du modèle de l'octet						
3 Géométrie des édifices polyatomiques-Méthode de VSEPR								
	3.1	Méthode de VSEPR						
	3.2	Différents types de Géométrie						

Une liaison chimique résulte des intéractions coulombiennes entre les deux atomes. On dit que l'atome A se lie à B si l'entité formé AB est plus stable que A et B .

#### 1 Liaison covalente localisée

#### 1.1 Définition

•Définition : la liaison covalente est la mise en commun de deux électrons : doublet de la liaison

$$A^{\bullet} + B \longrightarrow A - B$$

► Exemples

•  $H_2: H^{\bullet} + H \longrightarrow H - H$ 

•  $HCl: \overline{H^{\bullet} + \underline{\cdot Cl}} \longrightarrow H - Cl$ 

▶ liaison de coordination

si A possède une lacune électronique et B possède un doublet d'électron, la liaison résultante sur la mise en commune du doublet et de la lucune électronique est appelé : liaison de coordination .

$$A\Box + |B \longrightarrow A^{-} - B^{+}$$

► Exemple

•

• les complexes mettent en jeu des liaisons de coordination

## 1.2 Règles de stabilité

Chaque atome d'un édifice polyatomique tend vers la configuration électronique la plus stable,c.à.d celle du gaz noble qui le suit dans le tableau périodique.

#### 1.2.1 Règle de duet

• Règle de duet : L'atome d'hydrogène tend à partager un doublet électronique avec une autre atome de l'édifice pour avoir la configuration électronique de <u>He</u> (stable).

#### 1.2.2 Règle de l'octet(atomes de la ligne (n=2))

- Octet : ensemble de quatre doublets autour d'un noyau
  - •Règle de l'octet : les atomes d'un édifice polyatomiques tendent à partager des doublets d'électrons nécessaire pour la réalisation de leurs octets.
    - ► Exemples
      - $H_2O: H-\overline{O}-H$
      - $F_2: |\overline{F} \overline{F}|$
      - $O_2:\overline{O}-\overline{O}$
      - $HF: H \overline{F}|$

#### 1.3 Limite du modèle de l'octet

- les atomes de certaines édifices polyatomiques sont entourés de moins de huit électrons : on les appelle les édifices déficients en électrons .
  - **▶** Exemples
  - $\blacktriangleright BeH_2: H- \stackrel{\square}{Be} -H$
  - $\triangleright$   $BH_3$ :

$$H-\stackrel{\square}{B}-H$$

 $ightharpoonup AlCl_3$ :

$$Cl - Al - Cl$$
 $Cl$ 

- les atomes de certains édifices sont entourés de plus de huit électrons on les appelle Composés hypervalent
- Exemples
  - $ightharpoonup PCl_5$ :

$$\begin{array}{c|c} Cl & Cl \\ Cl - P - Cl \\ & \\ & Cl \end{array}$$

 $\triangleright$   $SF_6$ :

$$F \xrightarrow{F} S \xleftarrow{F} F$$

## 2 Représentation de Lewis

Pour obtenir le modèle de Lewis on utilise la méthode suivante :

- ▶ Ecrire la configuration électronique des atomes constituant l'édifice considéré
- $\triangleright$  Déterminer  $N_v$  les nombres des électrons de valence de chaque atome
- Déterminer le nombre des électrons de valence de l'édifice

$$N_e = \sum_i N_v - z$$

z : représente le nombre de charge (pour les ions)

Déterminer le nombre de doublet D d'un composé

$$\begin{cases} D = \frac{N_e}{2} & \text{si } N_e \text{ est pair} \\ D = \frac{N_e - 1}{2} & \text{si } N_e \text{ est impair} \end{cases}$$

- ▶ Distribuer les différents doublets,en commençant par la formation des liaisons simples ,puis on complète l'octet de chaque atome externe .
- ▶ Reporter tous les doublets restants (et l'électron célibataire quand  $N_e$  est impair) sur les atomes centraux en commençant par ceux qui engagent le moins de liaisons.
- $\blacktriangleright$  Déterminer le nombre d'électrons de valence  $N_a$  attribués à chaque atome
- Calculer le nombre de charge formelle  $Z_F = N_v N_a$  donc la charge formelle  $C_F = Z_F.e$
- ▶ Attribuer à chaque atome sa charge formelle
- ightharpoonup Exemple 1 : HOCl
  - modèle de Lewis de chaque atome :  $H^{\cdot}; |\overline{O}; \overline{Cl}|$
  - $N_v(H) = 1; N_v(O) = 6; N_v(Cl) = 7$
  - z = 0 car le composé est neutre
  - $N_e = 1 + 6 + 7 = 14$
  - $D = \frac{14}{2} = 7$  doublets

le modèle de Lewis s'écrit sous la forme :  $H - \overline{O} - \overline{Cl}$ 

- $N_a(H) = 1$ ;  $N_a(O) = 6$ ;  $N_a(Cl) = 7$  donc  $Z_F = 0$  car  $N_a = N_v$  pour toutes les atomes.
- finalement le modèle de Lewis

$$H - \overline{\underline{O}} - \overline{\underline{Cl}}$$

- ightharpoonup Exemple 2:  $H_3O^+$ 
  - modèle de Lewis de chaque atome : H;  $|\overline{O}$
  - $N_v(H) = 1; N_v(O) = 6$
  - z = 1
  - $N_e = 1 + 6 1 = 8$

• 
$$D = \frac{8}{2} = 4$$
 doublets

• le modèle de Lewis s'écrit sous la forme

- $N_a(H) = 1$ ;  $N_a(O) = 5$  donc  $Z_F(H) = 0$ ;  $Z_F(O) = N_v N_a = 6 5 = 1$
- finalement le modèle de Lewis s'écrit

- ightharpoonup Exemple 3 :  $Cl_3AlNH_3$ 
  - $Al(z=13:1s^22s^22p^63s^23p^1$
  - $N(z=7):1s^22s^22p^3$
  - $N_v(Cl) = 7$ ;  $N_v(Al) = 3$ ,  $N_v(H) = 1$ ;  $N_v(N) = 5$
  - $N_e = 3.7 + 3 + 5 + 3.1 = 32$
  - $D = \frac{32}{2} = 16$  doublets
  - le modèle de Lewis s'écrit

$$\begin{array}{c|c} |\overline{Cl}| & \mathbf{H} \\ | & \mathbf{I} \\ | \overline{Cl} - \mathbf{Al} - \mathbf{N} - \mathbf{H} \\ | & \mathbf{Cl} \\ | & \mathbf{H} \end{array}$$

- $N_a(Cl) = 6$ ;  $N_a(Al) = 4$ ;  $N_a(N) = 4$ ;  $N_a(H) = 1$  donc  $Z_F(Cl) = Z_F(H) = 0$ ;  $Z_F(Al) = 3 4 = -1$  et  $Z_F(N) = 5 4 = 1$
- donc finalement le modèle de Lewis s'écrit

$$\begin{array}{c|c} |\overline{Cl}| & \mathbf{H} \\ & \mathbf{I} & \mathbf{H} \\ |\overline{Cl} - Al \stackrel{\ominus}{---} & N \stackrel{\oplus}{---} \mathbf{H} \\ & \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ |\underline{Cl}| & \mathbf{H} \end{array}$$

# 3 Géométrie des édifices polyatomiques-Méthode de VSEPR

#### 3.1 Méthode de VSEPR

- La méthode de VSPR (répulsion des paires électroniques des couches de valence) permet de prévoir la géométrie d'un édifice à partir du modèle de Lewis .
- le principe fondamental de la théorie de Gillespie est que les diverses paires ou doublets électroniques de la couche externe de valence d'un atome centrale A se repoussent entre elle .

La géométrie de l'édifice sera celle pour laquelle les répulsions seront minimales,càd les distances mutuelles des doublets maximales .

#### ▶ la géométrie de VSPR

la géométrie d'un édifice polyatomique est donnée par la formule suivante

$$AX_mE_n$$

- $\bullet$  A: atome centrale
- X: atome liée à A
- $\bullet$  m : nombre d'atomes X auquels est liée l'atome centrale A
- n : nombres des entités non liantes E(doublets libres ou électrons célibataires) de l'atome centrale A

#### **▶** Exemples

•  $HOCl: AX_2E_2$ 


•  $AlCl_3: AX_3E_0$ 

•  $O_3: AX_2E_1$ 

•  $H_2O: AX_2E_2$ 

# 3.2 Différents types de Géométrie

Bipyramide trigonale	Croix-V	Forme en T	Linéaire	Octaèdre	Pyramide carrée	Plan carré
$\alpha = 120^\circ$ $\beta = 90^\circ$	$lpha < 120^{\circ}$ $eta < 90^{\circ}$	$\alpha < 90^{\circ}$	$\alpha = 180^{\circ}$ $\alpha = 90^{\circ}$ $\beta = 90^{\circ}$		$lpha < 90^\circ$ $eta < 90^\circ$	$lpha=90^\circ$
AX, Trigonal bipyramidaal	Examples: PF <sub>0</sub> AuF <sub>0</sub> SOF <sub>4</sub> AA <sub>4</sub> E  Seesaw  Examples: SF <sub>4</sub> XnO, F <sub>9</sub> F <sub>1</sub> , IO, F <sub>9</sub> .	AVF. T-chaped Examples CF-98fr,	AX <sub>E</sub> , Liner Liner Examples Me 1,5,1,1,5,-	AV, Cottabulat  Co	ANÇE Sciure promidel Enamples: Bify Teff, 2, Acor.	AV, E.s. Examples: Xofe, 10,4.
AXs	$AX_tE_I$	$AX_3E_2$	$AX_2E_3$	$AX_6$	$AX_5E_I$	$AX_4E_2$
0	I	2	E	0	I	2
w	4	e	2	9	Ŋ	4



Dénomination	Linéaire	Triangulaire	Coudée ou Forme en V	Tétraédrique	Pyramide trigonale	Coudée ou Forme en V
Angle	$\alpha=180^\circ$	$lpha=120^\circ$	$lpha < 120^\circ$	$\alpha=109,5^{\circ}$	$lpha < 109.5^\circ$	$lpha < I09.5^\circ$
Géométrie de la molécule	AX <sub>2</sub> Linear Examples: CS <sub>2</sub> , HON, BeF <sub>2</sub>	AX <sub>5</sub>	Examples: SO <sub>2</sub> , BF <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> .  Ax <sub>2</sub> E  Bent (V anapeu)  Evamples: SO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> PRO2, SYBO <sub>2</sub>	AX <sub>4</sub> Tetrahedel  Exemples CV <sub>2</sub> SiC <sub>2</sub> -CO <sub>2</sub> .	Axy Tigone lyamedal Examples: NH, Pr. 2003, 1903.	AV.F., Bert (V shiper) Exemples H <sub>2</sub> O, OF <sub>2</sub> SO <sub>1</sub> ,
Arrangement	$AX_2$	AX <sub>3</sub>	$AX_2E_I$	$AX_4$	$AX_3E_I$	$AX_2E_2$
Nb de paires non liantes (E)	0	0	I	0	I	2
Nb de liaisons (X)	2	3	2	4	æ	2