# Déplacement des équilibres chimiques

# Table des matières

I	Gra	ndeurs standards de la reaction	2						
	1.1	L'opérateur de Lewis $\Delta_r$	2						
	1.2	Grandeurs standard de réaction	3						
	1.3	Quantité de matière de la réaction $\Delta_r n$	3						
	1.4	Capacité thermique de réaction sous pression constante $\Delta_r C_p$	3						
	1.5	Enthalpie standard de réaction	4						
		1.5.1 Enthalpie de réaction	4						
		1.5.2 Enthalpie standard de réaction	4						
		1.5.3 Enthalpie molaire standard de formation $\Delta_f H^0$	4						
		1.5.4 Calculs des enthalpies standard de réactions	5						
	1.6	Entropie standard de réaction	5						
		1.6.1 Définitions	5						
		1.6.2 Entropie standard de formation $\Delta_f S^0$	6						
		1.6.3 Calcul des entropies standard de réaction	7						
	1.7	Enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^0$	8						
		1.7.1 Définitions	8						
2	ΔfG	Affinité chimique							
_	2.1	Différentielle de l'entropie libre d'un système	9						
	2.2	Affinité chimique A	9						
	2.3	Conditions d'évolution et d'équilibre	10						
	2.0	conditions a evolution of a equinore	10						
3	Fact	teurs d'équilibre-Variance	11						
	3.1	Facteurs d'équilibre	11						
	3.2	Variance $v$	12						
	3.3	Règle des phases de Gibbs	12						
4	Dán	lo com out ou munture d'équilibre	1 1						
4	<b>Бер</b> 4.1	placement ou rupture d'équilibre	14 14						
	4.1	Définitions	15						
	4.2	Influence de la température à pression constante	15						
	4.4	Influence de la pression à température constante	16						
	4.4	influence de la pression à température constante	10						
5	Ajo	ut d'un constituant	17						
	5.1	Ajout d'un constituant inactif à (T,P) constants en phase gazeuse	17						
	5.2	Ajout isotherme de solvant (dilution) en phase liquide	17						
	5.3	Ajout d'un constituant actif	18						
		5.3.1 Ajout d'un constituant actif à l'état condensé pur	18						
		5.3.2 Ajout actif isotherme et isobare en phase gazeuse	18						
		5.3.3 Ajout actif isotherme d'un soluté en phase aqueuse	19						

### 1 Grandeurs standards de la réaction

### 1.1 L'opérateur de Lewis $\Delta_r$

Considèrons un système monophasé {A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>...A<sub>N</sub>} évoluant selon la réaction suivante

$$\sum_{i} v_i A_i = 0$$

avec:

$$\left\{ \begin{array}{ll} v_i < 0 & : & \text{si } A_i \text{ est un réactif} \\ \\ v_i > 0 & : & \text{si } A_i \text{ est un produit} \end{array} \right.$$

- Toute fonction extensive Z s'exprime en deux types de variables
  - $\triangleright$  variables de Gibbs T, P,  $n_i$ : Z(T, P,  $n_i$ ) avec  $n_i$  nombre de la matière de  $A_i$

$$dZ = \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_{P,n_i} dT + \left(\frac{\partial Z}{\partial P}\right)_{T,n_i} dP + \sum_{i} \left(\frac{\partial Z}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{i\neq i}} dn_i$$

soit à T, P fixées

$$dZ_{[T,P]} = \sum_{i} \left( \frac{\partial Z}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}} dn_i = \sum_{i} Z_{m,i} dn_i$$

avec  $Z_{m,i}$ : grandeur molaire partielle de Z

$$Z_{m,i} = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$$

 $\triangleright$  variables de De Donder T, P,  $\xi$ : Z(T, P,  $\xi$ ) avec  $\xi$ : avancement de la réaction chimique

$$dZ = \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_{P,\xi} dT + \left(\frac{\partial Z}{\partial P}\right)_{T,\xi} dP + \left(\frac{\partial Z}{\partial \xi}\right)_{T,P} d\xi$$

soit à T, P fixées

$$d\mathbf{Z}_{[\mathrm{T,P}]} = \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \xi}\right)_{\mathrm{T,P}} d\xi$$

l'identification des deux expressions, avec  $dn_i = v_i d\xi$  conduit à

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_{i} v_i Z_{m,i}$$

• Définition : On appelle opérateur de Lewis, noté  $\Delta_r$ , l'opérateur dérivation partielle par rapport à l'avancement de réaction, à T et P fixes, qui associe à une fonction d'état extensive Z du système une grandeur de réaction  $\Delta_r Z = \sum_i v_i Z_{m,i}$  intensive (en unité de  $Z.mol^{-1}$ .

$$\Delta_r Z = \left(\frac{\partial Z}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_i v_i Z_{m,i} \text{ et } dZ_{[T,P]} = \Delta_r Z d\xi$$

#### 1.2 Grandeurs standard de réaction

Supposons que tous les réactifs et les produits soient pris dans leurs états standard à la température T. La grandeur extensive du système standard est notée par  $\mathbb{Z}^0$ .

•Définition: On appelle grandeur standard de réaction, la grandeur suivante

$$\Delta_r Z^0 = \left(\frac{\partial Z^0}{\partial \xi}\right)_{\mathrm{T}} = \sum_i \nu_i Z^0_{m,i}$$

- $Z_{m,i}^0$  ne dépend que de la température
- $\Delta_r Z^0$  ne dépend que de la température
- ▶ Variation de la fonction extensive Z

• 
$$dZ = \left(\frac{\partial Z}{\partial P}\right)_{T,\xi} dP + \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_{P,\xi} dT + \left(\frac{\partial Z}{\partial \xi}\right)_{T,P} d\xi$$

• à T, P fixées : 
$$dZ_{[T,P]} = \left(\frac{\partial Z}{\partial \xi}\right)_{T,P} d\xi = \Delta_r Z d\xi$$

$$dZ_{[T,P]} = \Delta_r Z d\xi$$

$$\Delta Z = \int_{\xi_i}^{\xi_f} \Delta_r Z d\xi$$

• pour l'évolution d'un système standard, $\Delta_r Z^0$  ne dépend pas de  $\xi$ 

$$\Delta Z^0 = \Delta_r Z^0 \Delta \xi$$

### 1.3 Quantité de matière de la réaction $\Delta_r n$

Considérons un système homogène gazeux, de quantité de matière totale (extensive)

$$n = \sum_{i} (n_{i(0)} + v_i \xi)$$

•la quantité de matière de la réaction

$$\Delta_r n = \left(\frac{\partial n}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_i v_i \text{ (intensive)}$$

• Remarque : Pour un système hétérogène gaz/état condensés, on sera amené à considérer la variation des seules quantités gazeuses.

$$\Delta_r n_{gaz} = \sum_{i,gaz} \nu_{i,gaz}$$

## 1.4 Capacité thermique de réaction sous pression constante $\Delta_r C_p$

Soit un système en réaction chimique sous P,T.

• la capacité thermique (extensive en J.K<sup>-1</sup>) du système

$$C_p = \sum_{i} n_i C_{p,mi} = \sum_{i} (n_{i(0)} + v_i \xi) C_{p,mi}$$

la capacité thermique de réaction sous pression constante

$$\Delta_r C_p = \sum_i v_i C_{p,mi}$$
 (intensive en J.K<sup>-1</sup>. $mol^{-1}$ )

• la capacité thermique molaire  $C_{p,m}$  ne dépend que de la température T,on peut assimiler  $C_{p,m}$  à  $C_{p,m}^0$ 

$$\Delta_r C_p \approx \Delta_r C_p^0 = \sum_i v_i C_{p,mi}^0$$

### 1.5 Enthalpie standard de réaction

#### 1.5.1 Enthalpie de réaction

• Définition : On appelle enthalpie de réaction  $\Delta_r$ H, la quantité suivante

$$\Delta_r \mathbf{H} = \left(\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \xi}\right)_{\mathrm{T.P}} = \sum_i \mathbf{v}_i \mathbf{H}_{m,i}$$

- $\mathbf{H}_{m,i}$ : l'enthalpie molaire d'un constituant i (intensive en J. $mol^{-1}$ )
- $\Delta_r H$  : enthalpie de la réaction (intensive en J. $mol^{-1}$ )
- Exemple

considérons la réaction suivante à  $25^{\circ}$ C, sous P = 1bar

$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l)$$

l'enthalpie de la réaction est  $\Delta_r H = 2H_m(H_2O(l)) - 2H_m(H_2(g)) - H_m(O_2(g))$ 

#### 1.5.2 Enthalpie standard de réaction

Considérons un système standard  $(A_1^0, A_2^0...A_n^0)$ 

On appelle enthalpie standard de réaction  $\Delta_r H^0$ , la quantité suivante

$$\Delta_r \mathbf{H}^0 = \left(\frac{\partial \mathbf{H}^0}{\partial \xi}\right)_{\mathrm{T.P}} = \sum_i \mathbf{v}_i \mathbf{H}_{m,i}^0$$

- $H_{m,i}^0$ : l'enthalpie molaire standard d'un constituant i (intensive en J. $mol^{-1}$ )
- $\Delta_r H^0$  : enthalpie standard de la réaction (intensive en J. $mol^{-1}$ )

# **1.5.3** Enthalpie molaire standard de formation $\Delta_f H^0$

- •Définition : l'enthalpie molaire standard de formation représente l'enthalpie standard de réaction associée à la formation d'une mole du composé à partir des éléments constitutifs pris dans l'état standard de référence.
- Exemple :  $\Delta_f H^0$  de  $CO_{2(g)}$  à 25°C

$$C_{graphite(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} : \Delta_r H^0 = \Delta_f H^0(CO_2)$$

Conventions

- **convention**  $1:\Delta_f H^0$  (corps simple dans un état standard de référence)=0
- ightharpoonup convention 2 :  $\Delta_f H^0(H^+(aq))=0$
- Exemples :  $\Delta_f H^0$  des corps simples suivants est nul :

 $\mathsf{C}_{graphite}; \mathsf{O}_{2(g)}; \mathsf{B} r_{2(l)}; \mathsf{H}_{2(g)}; \mathsf{C} l_{2(g)}$ 

#### 1.5.4 Calculs des enthalpies standard de réactions

► Loi de Hess

L'enthalpie standard  $\Delta_r H^0$  d'une réaction  $\sum_i v_i A_i = 0$  est donné par

$$\Delta_r \mathbf{H}^0(\mathbf{T}) = \sum_i \mathbf{v}_i \Delta_f \mathbf{H}_i^0(\mathbf{T})$$

• Exemple : considèrons la réaction suivante

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$$

$$\Delta_r \mathbf{H}^0 = \Delta_f \mathbf{H}^0(\mathrm{CO}_2(g)) + \Delta_f \mathbf{H}^0(\mathrm{H}_2(g)) - \Delta_f \mathbf{H}^0(\mathrm{H}_2\mathrm{O}(g)) - \Delta_f \mathbf{H}^0(\mathrm{CO}(g))$$

- ► Loi de Kirchhoff
  - $dH_m^0(T) = C_{p,m}^0 dT$

  - $\frac{d\Delta_r H^0(T)}{dT} = \frac{d(\sum_i v_i H^0_{mi}(T))}{dT} = \sum_i v_i C^0_{p,mi}$
- Loi de Kirchhoff : pour une réaction chimique  $\sum_i v_i A_i = 0$ , on a :

$$\frac{d\Delta_r H^0(T)}{dT} = \Delta_r C_p^0$$

- Autrement :  $\Delta_r \mathbf{H}^0(\mathbf{T}_2) \Delta_r \mathbf{H}^0(\mathbf{T}_1) = \int_{\mathbf{T}_1}^{\mathbf{T}_2} \Delta_r \mathbf{C}_p^0 d\mathbf{T}$ 
  - $\Delta_r C_p^0 = 0 \Rightarrow \Delta_r H^0$  indépendant de T : modèle d'Ellingham
  - $\Delta_r C_p^0 = cte \Rightarrow \Delta_r H^0 = A + BT : modèle affine$

## 1.6 Entropie standard de réaction

#### 1.6.1 Définitions

ightharpoonup Entropie de réaction  $\Delta_r$ S

$$\Delta_r S = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_i v_i S_{m,i}$$

 $S_{m,i}$ : entropie molaire d'un constituant  $A_i$ 

 $\triangleright$  Entropie standard de réaction  $\Delta_r S^0$ 

$$\Delta_r S^0(T) = \left(\frac{\partial S^0}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_i v_i S^0_{m,i}(T)$$

 $\mathbf{S}_{m.i}^{0}$ : entropie molaire standard d'un constituant  $\mathbf{A}_{i}$ 

▶ Principe de Nernst

l'entropie d'un corps pur cristallisé est nulle au zéro absolu : T = 0K

$$S(0K, P) = 0$$

- ► Calcul des entropies molaires standard
  - Carbone : son état stable est le graphite à 25°C, sous  $P^0 = 1bar$

$$S_m^0(298) = \int_0^{298} C_{p,m}^0 \frac{dT}{T}$$

• Eau : état liquide à 25°C, sous  $P^0 = 1bar$ 

$$S_{m}^{0}(298) = \int_{0}^{273} C_{p,m(glace)}^{0} \frac{dT}{T} + \frac{L_{m(fusion)}}{273} + \int_{273}^{298} C_{p,m(eau)}^{0} \frac{dT}{T}$$

 $L_m$ : enthalpie molaire de fusion

• Dioxygène : état gazeux parfait à 25°C, sous  $P^0 = 1bar$ 

$$S_{m}^{0}(298) = \int_{0}^{T_{1}} C_{1}^{0} \frac{dT}{T} + \frac{L_{m1}}{T_{1}} + \int_{T_{1}}^{T_{2}} C_{2}^{0} \frac{dT}{T} + \frac{L_{m2}}{T_{2}} + \int_{T_{2}}^{298} C_{3}^{0} \frac{dT}{T}$$

- $ightharpoonup C_1^0, C_2^0, C_3^0$ : capacités thermiques molaires isobares respectives de  $O_2$  solide,liquide,gaz
- $ightharpoonup T_1, L_{m1}$ : température et enthalpie molaire de fusion
- ightharpoonup T<sub>2</sub>,L<sub>m2</sub>: température et enthalpie molaire de vaporisation

## **1.6.2** Entropie standard de formation $\Delta_f S^0$

• Définition : l'entropie molaire standard de formation d'un composé représente l'entropie standard de réaction associée à la formation d'une mole de ce composé à partir des élements constitutifs pris dans leurs état standard de référence.

$$\Delta_f \mathbf{S}^0(\mathbf{T}) = \sum_i \mathbf{v}_i \mathbf{S}^0_{m,i}(\mathbf{T})$$

- Conventions
  - **convention 1**: l'entropie standard de formation de tout corps pur simple dans son état standard de référence à T est nulle.
  - ightharpoonup convention 2 :  $S_m^0(H_{aq}^+) = 0$ ,  $\forall T$

### 1.6.3 Calcul des entropies standard de réaction

#### ► Loi de Hess

l'entropie standard d'une réaction  $\sum_{i} v_i A_i = 0$ est donnée par

$$\Delta_r S^0(T) = \sum_i v_i S^0_{m,i}(T)$$

•Exemple:

$$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

$$\Delta_r S^0 = S_m^0(CO_2) - S_m^0(CO) - \frac{1}{2} S_m^0(O_2)$$

ightharpoonup si  $\Delta_r n_{gaz}=0$ , le désordre du système varie peu :  $\Delta_r S^0=0$ 

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) : \Delta_r n_{gaz} = 0 \Rightarrow \Delta_r S^0 = 0$$

ightharpoonup si  $\Delta_r n_{gaz} > 0$ , le désordre du système augmente :  $\Delta_r S^0 > 0$ 

$$C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g) : \Delta_r n_{gaz} = \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta_r S^0 > 0$$

▶ si  $\Delta_r n_{gaz}$  < 0, le désordre du système diminue :  $\Delta_r S^0$  < 0

$$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g) : \Delta_r n_{gaz} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \Delta_r S^0 < 0$$

### ► Loi de Kirchhoff

$$dS_m^0 = C_{p,m}^0 \frac{dT}{T}$$

•Loi de Kirchhoff : la variation de l'entropie standard de reaction par rapport à la température est donnée par

$$\frac{d\Delta_r S^0}{dT} = \frac{\Delta_r C_p^0}{T}$$

En absence du changement d'état

$$\Delta_r S^0(T) = \Delta_r S^0(T_0) + \int_{T_0}^T \Delta_r C_p^0 \frac{dT}{T}$$

### 1.7 Enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^0$

#### 1.7.1 Définitions

Considèrons la réaction suivante  $\sum_{i} v_i A_i = 0$ 

ightharpoonup l'enthalpie libre de réaction  $\Delta_r$ G est définie par :

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \sum_i v_i G_{m,i} = \sum_i v_i \mu_i$$

l'enthalpie libre standard de réaction  $\Delta_r G^0$  est définie par

$$\Delta_r G^0(\mathbf{T}) = \sum_i \nu_i \mu_i^0(\mathbf{T})$$

avec :  $\mu_i$  : potentiel chimique d'un constituant i  $G_{m,i}$  : enthalpie libre molaire d'un constituant i

- ► Relation entre  $\Delta_r G^0$ ,  $\Delta_r H^0$  et  $\Delta_r S^0$ 
  - G = H TS

• 
$$\Delta_r G^0 = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,p} - \left[\frac{\partial (TS)}{\partial \xi}\right]_{T,p}$$

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$$

$$\Delta_r G^0(T) = \Delta_r H^0(T) - T\Delta_r S^0(T)$$

- si  $\Delta_r G^0(T) > 0$ , la réaction est dite endergonique
- si  $\Delta_r G^0(T) < 0$ , la réaction est dite exergonique
- ► Enthalpie libre standard de formation  $\Delta_f G^0$ 
  - •Définition : l'enthalpie libre standard de formation à T d'un corps pur est l'enthalpie libre standard de réaction de formation de ce corps pur à partir de ses éléments constitutifs pris dans leur état standard de référence à T.
  - •Convention 1 : l'enthalpie libre standard de formation d'un corps pur simple dans son état de référence est nulle.
  - •Convention 2 :  $\Delta_f G^0(H_{aq}^+) = 0$
- ► Loi de Hess

Pour une réaction chimique  $\sum_{i} v_i A_i$  on a

$$\Delta_r G^0(T) = \sum_i \nu_i \Delta_f G_i^0(T)$$

 $\Delta_f G_i^0$ : enthalpie libre standard de formation d'un constituant  $A_i$ 

- ► Relation de Gibbs-Helmoltz
  - $\Delta_r G^0(T) = \Delta_r H^0(T) T\Delta_r S^0(T)$

• 
$$\frac{d\Delta_r G^0}{dT} = \frac{d}{dT} \left[ \Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0 \right] = \frac{d\Delta_r H^0}{dT} - \Delta_r S^0 - T \frac{d\Delta_r S^0}{dT}$$
$$= \Delta_r C_p^0 - \Delta_r S^0 - T \frac{\Delta_r C_p^0}{T}$$

$$\frac{d\Delta_r G^0(T)}{dT} = -\Delta_r S^0(T)$$

• 
$$\Delta_r H^0 = \Delta_r G^0 + T \Delta_r S^0$$

• 
$$\Delta_r H^0 = \Delta_r G^0 - T \frac{d\Delta_r G^0}{dT}$$

$$-\frac{1}{\mathrm{T}^2}\Delta_r \mathrm{H}^0 = -\frac{1}{\mathrm{T}^2}\Delta_r \mathrm{G}^0 + \frac{1}{\mathrm{T}}\frac{d\Delta_r \mathrm{G}^0}{d\mathrm{T}}$$

$$\frac{d}{dT} \left[ \frac{\Delta_r G^0(T)}{T} \right] = -\frac{\Delta_r H^0(T)}{T^2}$$

- ► Température d'inversion d'un équilibre
  - Définition : On appelle température d'inversion  $T_i$  d'un équilibre chimique, la valeur de la température, s'elle existe, qui annule l'enthalpie libre standard de réaction chimique
- ► Modèle d'Ellingham

l'enthalpie et l'entropie de réaction ne dépendent plus de la température,il en résulte que l'enthalpie libre de réaction devient une fonction affine de la température T.

$$\Delta_r G^0(T) = \Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0$$

## 2 Affinité chimique

### 2.1 Différentielle de l'entropie libre d'un système

• 
$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n_i} dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_i} dn_i$$

• 
$$dG = -SdT + VdP + \sum_{i} \mu_i dn_i$$

• à T, P fixées on a : 
$$dG_{T,p} = \sum_{i} \mu_{i} dn_{i} = \sum_{i} \mu_{i} \nu_{i} d\xi$$

$$dG_{T,P} = \Delta_r G d\xi$$

•Règle: l'évolution spontannée du système se fait avec création d'entropie, donc dimunition d'enthalpie libre

$$dG_{T,P} \leq 0 \Rightarrow \Delta_r G d\xi \leq 0$$

## 2.2 Affinité chimique $\mathscr{A}$

•Définition: On définit l'affinité chimique par

$$\mathcal{A} = -\Delta_r G = -\sum_i \nu_i \mu_i = -\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P}$$

l'affinité chimique standard  $\mathcal{A}^0$  est définie par

$$\mathscr{A}^{0} = -\Delta_{r}G^{0} = -\sum_{i} v_{i} \mu_{i}^{0} = -\left(\frac{\partial G^{0}}{\partial \xi}\right)_{T.P}$$

• 
$$dG = -SdT + VdP + \sum_{i} v_{i} \mu_{i} d\xi$$

$$dG = -SdT + VdP - Ad\xi$$

- $dH = d(G + TS) = TdS + VdP Ad\xi$
- $dU = d(H PV) = TdS PdV Ad\xi$

### 2.3 Conditions d'évolution et d'équilibre

• le potentiel chimique  $\mu_i$  d'un constituant  $A_i$  est

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

avec

 $\mu_i^0$ : potentiel chimique standard d'un constituant  $A_i$   $a_i$ : activité chimique du constituant  $A_i$ 

- $\Delta_r G = \sum_i v_i (\mu_i^0 + RT \ln a_i) = \sum_i v_i \mu_i^0 + RT \sum_i v_i \ln a_i$
- $\Delta_r G^0 = \sum_i v_i \mu_i^0$
- $\sum_{i} v_i \ln a_i = \sum_{i} \ln a_i^{v_i} = \ln \prod_{i} a_i^{v_i}$

$$Q = \prod_{i} a_i^{v_i}$$

Q : quotient de réaction

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln Q$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^0 - RT \ln Q$$

- ► condition d'équilibre
  - à l'équilibre

$$\mathcal{A}_{eq} = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = 0$$

- $0 = \mathcal{A}^0(T) RT \ln Q_{eq}$
- on pose  $Q_{eq} = K^0(T)$ : la constante thermodynamique d'équilibre qui ne dépend que de la température.
- $\mathcal{A}^0(T) = RT \ln K^0(T)$  ou  $\Delta_r G^0(T) + RT \ln K^0(T) = 0$
- loi d'action des masses (L.A.M)

$$Q_{eq} = K^0(T) = \prod_i (a_i)_{eq}^{v_i}$$

• Loi d'action des masses : lorsque l'équilibre est atteint et si tous les constituants de la réaction sont présents, le quotient réactionnel vérifie une constante d'équilibre, indépendante de l'état initial, ne dépend que de la température.

$$Q_{eq} = K^0(T) = \prod_i (a_i)_{eq}^{v_i}$$

critère d'évolution spontanée


On peut montrer que

$$\mathscr{A} = RT \ln \frac{K^0}{Q}$$

- si  $Q = K^0 \Rightarrow \mathcal{A} = 0$ : équilibre
- si  $Q < K^0 \Rightarrow \mathcal{A} > 0$ : le système évolue dans le sens (1)  $\rightarrow$
- si  $Q > K^0 \Rightarrow \mathcal{A} < 0$ : le système évolue dans le sens (2)  $\leftarrow$

### représentation graphique

- la fonction G passe par un minimum lorsque  $\xi = \xi_e$
- en M<sub>1</sub>,pour  $\xi < \xi_e \Rightarrow \mathcal{A} = -\frac{\partial G}{\partial \xi} > 0$
- en M<sub>2</sub>,pour  $\xi > \xi_e \Rightarrow \mathcal{A} < 0$
- la courbe  $\mathcal{A} = f(\xi)$  se déduit à partir de  $G = f(\xi)$



## 3 Facteurs d'équilibre-Variance

## 3.1 Facteurs d'équilibre

- ▶ Paramètres intensifs : ces paramètres ne dépendent pas de la taille (quantité de matière) du système : pression P,température T...
- ▶ Paramètre extensifs : ces paramètres dépendent de la taille du système : quantité de matière *n*,le volume V...
- ► Facteurs d'équilibre
  - •Définition : On appelle facteur d'équilibre tout paramètre intensif dont la variation entraîne une évolution du système.
    - les paramètres de composition sont toujours facteurs d'équilibre
    - si la réaction est athermique ( $\Delta_r H^0 = 0$ ), la température T est sans influence , donc n'est pas un facteur d'équilibre
    - si la réaction se fait à quantité gazeuse constante ( $\Delta_r n_{gaz} = 0$ ), la pression P est sans influence, donc n'est pas un facteur d'équilibre.

#### 3.2 Variance $\nu$

- Définition : la variance  $\nu$  correspond au nombre de paramètres intensifs indépendants que l'expérimentateur peut choisir pour déterminer totalement l'état d'équilibre du système.
- Autrement : la variance v est égale au nombre total de paramètre intensifs X diminué du nombre de relations Y existant entre eux à l'équilibre.

$$\nu = X - Y$$

- Exemple
  - soit la réaction

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

- état initial : mélange quelconque de N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub> et NH<sub>3</sub>
- 5 paramètres intensifs : T, P,  $x_{N_2}$ ,  $x_{H_2}$ ,  $x_{NH_3}$  donc X = 5
- nombre de relation :  $x_{N_2} + x_{H_2} + x_{NH_3} = 1$  et relation de K<sup>0</sup>(T) donc Y = 2

$$v = X - Y = 5 - 2 = 3$$

• si on donne T donc  $K^0(T)$  et P et  $x_{N_2}$  on peut déduire  $x_{H_2}$  et  $x_{NH_3}$ 

### 3.3 Règle des phases de Gibbs

- nombre des paramètres intensifs
  - deux paramètres du milieu : P, T
  - paramètre de composition : toutes les fractions molaires des N constituants dans les  $\phi$  phases.

$$X = 2 + N\varphi$$

- nombre de relations
  - les divers fractions molaires  $x_i$  sont liées au sein de chaque phase par :  $\sum_i x_{i,\phi} = 1$ , soit  $\varphi$  relations pour  $\varphi$  phases.
  - la condition d'équilibre physique se traduit par l'égalité du potentiel chimique de tout constituant i dans chaque phase : pour  $i: \mu_{i(\alpha)} = \mu_{i(\beta)} = ... = \mu_{i(\phi)}$ , soit  $(\phi 1)$  relations indépendantes pour i variant de 1 à N: N( $\phi$  1) relations.
  - l'existence d'équilibres chimiques, indépendantes les uns des autres, au nombre de k, se traduit par k relations.
  - l'opérateur peut imposer des conditions supplémentaires sur le choix du mélange initial se traduisant par *r* relations à l'équilibre.

$$Y = \phi + N(\phi - 1) + k + r$$

$$Y = (N+1)\phi - (N-k-r)$$

- ► formule de Gibbs
  - la variance :  $v = X Y = 2 + N\phi (N+1)\phi + (N-k-r)$

$$v = (N - k - r) + 2 - \varphi$$

• C = N - k - r le nombre de constituants indépendants du système

$$v = C + 2 - \varphi$$

- ► exemple n°1:  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$  $C = 3 - 1 - 0 = 2 \Rightarrow v = 2 + 2 - 1 = 3$ : système trivariant
- ► Exemple °2 : équilibre chimique homogène

$$H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$$

- Cas général : le mélange initial est quelconque  $v = C + 2 \varphi = N k r + 2 \varphi = 3 1 0 + 2 1 = 3$  : équilibre trivariant
- cas de la dissociation de l'eau : l'état initial suppose l'eau pure à l'équilibre on a  $n_{\rm H_2} = 2n_{\rm O_2} \Rightarrow x_{\rm H_2} = 2x_{\rm O_2}$ , donc r = 1

$$v = N - k - r + 2 - \phi = 3 - 1 - 1 + 2 - 1 = 2$$

équilibre divariant

► Exemple n°3 : équilibre hétérogène

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

deux phases solides et une phase gazeux :  $\varphi = 3$ 


- cas général : mélange initial est quelconque  $v = C + 2 \varphi = N k r + 2 \varphi = 3 1 0 + 2 3 = 1$  : système monovariant
- cas particulier : dissociation du carbonate de calcium à l'équilibre on a  $n_{\rm CaO}=n_{\rm CO_2}$  : c'est une relation entre les paramètres extensifs

CaO et  $CO_2$  appartiennent à des phases différentes donc  $x_{CO_2} = 1$  dans la phase gazeux et  $x_{CaO} = 1$  dans la phase solide donc on peut pas déduire une relation supplémentaire entre les paramètres intensifs : r = 0

$$\nu = 1$$

► Exemple n°4 : Equilibre physique du corps pur

$$v = C + 2 - \phi = 1 + 2 - \phi = 3 - \phi$$



- au point T : v = 3 3 = 0 système invariant
- sur les courbes séparant les différentes domaines v = 3 2 = 1

- variance réduite : il s'agit de ne considérer parmi les paramètres intensifs que les seuls facteurs d'équilibre, donc d'éliminer la température si la réaction est athermique  $\Delta_r H^0 = 0$  ou la pression si la réaction est à  $\Delta_r n_{gaz} = 0$ .
  - variance réduite v':
    - ► si T ou P sans influence :  $v' = C + 1 \varphi$
    - ► si T et P sans influence :  $v'' = C \varphi$

Considérons la réaction dans la phase liquide

	CH <sub>3</sub> COOH	+	$C_2H_5OH$	$\rightleftharpoons$	$CH_3COOC_2H_5$	+	$H_2O$
$E.I_1$	$n_1$		$n_2$		$n_3$		$n_4$
$E.I_2$	$n_1$		$n_2$		0		0
$E.I_3$	n		n		0		0

Cette réaction se fait sans échange thermique, ni variation sensible de volume : T et P ne sont pas des facteurs d'équilibre.

$$v'' = C - \varphi$$

$$\varphi = 1 \text{ et C} = N - k - r = 4 - 1 - r = 3 - r \Rightarrow v'' = 2 - r$$

- E.I<sub>1</sub>: mélange quelconque : r = 0; v'' = 2
- E.I<sub>2</sub>: à l'équilibre  $x_{\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5} = x_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow r = 1; v'' = 1$
- E.I<sub>3</sub> : on a toujours  $x_{\text{CH}_3\text{COOH}} = x_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}$  et  $x_{\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5} = x_{\text{H}_2\text{O}}$  donc r = 2: v'' = 0

## 4 Déplacement ou rupture d'équilibre

#### 4.1 Définitions

- Définitions
  - ▶ Déplacement d'équilibre : on atteint un nouvel état d'équilibre,le système physicochimique ayant conservé sa même nature.
  - ▶ Rupture d'équilibre : l'un des constituants de l'équilibre disparait et on obtient donc un nouveau système physico-chimique en équilibre thermodynamique.
  - ▶ Règle n°1 : tout système invariant ou monovariant donne lieu à une rupture d'équilibre si l'on veut modifier un facteur d'équilibre,les autres étant fixés.
  - ▶ Règle n°2 : un déplacement d'équilibre ne se produit,par modification d'un facteur d'équilibre,les autres étant fixés,que si la variance vaut au moins 2.
  - exemple

$$H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(g)$$

 $v=C+2-\phi=N-k-r+2-\phi=2-1-0+2-2=1$ : système monovariant si on fixe la pression, la modification de la température provoque la disparition de l'un des phases : rupture d'équilibre

#### 4.2 Méthodes d'étude

- ► Etude qualitative : principe de modération
  - Principe de modération : Toute modification d'un facteur d'équilibre entraine une évolution vers un nouvel état d'équilibre, qui s'effectue dans le sens s'opposant aux causes qui lui ont donné naissance, c'est-à-dire en modère les effets.
- ► Etude qualtative : affinité chimique

le sens de déplacement d'un équilibre se traduit par :  $d \not = d \xi \ge 0$ 

- $d\mathcal{A} > 0 \Rightarrow d\xi > 0$ : déplacement dans le sens (1):  $\rightarrow$
- $d\mathcal{A} < 0 \Rightarrow d\xi < 0$ : déplacement dans le sens (2): —
- $d\mathcal{A} = 0$ : le système est encore en équilibre
- Quotient réactionnel

il suffit de connaître le signe de  $\mathcal{A} = RT \ln \frac{K^0}{Q}$ 

- si  $Q < K^0 \Rightarrow \mathcal{A} > 0$ : déplacement dans le sens (1):  $\rightarrow$
- si  $Q > K^0 \Rightarrow \mathcal{A} < 0$ : déplacement dans le sens (2):  $\leftarrow$

### 4.3 Influence de la température à pression constante

► Etude qualitative

d'après le principe de modération : une élévation de température (les autres facteurs d'équilibre n'étant pas modifiés), prévoit un déplacement de l'équilibre dans le sens d'une absorption de chaleur, donc le sens endothermique.

$$T \nearrow \Rightarrow$$
 évolution sens  $\Delta_r H^0 > 0$ 

- ► Etude quantitative
  - Loi de Van't Hoff

$$\frac{d\ln K^{0}(T)}{dT} = \frac{\Delta_{r}H^{0}(T)}{RT^{2}}$$

 $K^0(T)$  est une fonction croissante de la température si  $\Delta_r H^0 > 0$  le passage de  $T_1$  à  $T_2 > T_1$ , impose un déplacement de l'équilibre dans le sns  $(1) \rightarrow \text{pour vérifier } K_2^0 > K_1^0$ 

• Affinité chimique A

$$\frac{\mathscr{A}}{T} = -\frac{\Delta_r G^0(T)}{T} - R \ln Q$$

▶ Q ne dépend pas de T,mais seulement de P et composition

comme nous somme partis d'un état d'équilibre ( $\mathscr{A} = 0$ ) :  $\mathscr{A}(T + dT) = \mathscr{A}(T) + d\mathscr{A} = d\mathscr{A}$ 

$$d\mathcal{A} = \frac{\Delta_r H^0(T)}{T} dT$$

ightharpoonup critère du déplacement  $d\mathcal{A} d\xi \geqslant 0$ 

$$\Delta_r H^0(T) dT d\xi \geqslant 0$$

•Conclusion : l'augmentation de la température (dT > 0) entraine l'évolution de la réaction dans le sens endothermique  $\Delta_r H^0 > 0$ 

### 4.4 Influence de la pression à température constante

► Aspect qualitatif : Loi de Le Châtelier

•Loi de Le Châtelier : l'augmentation de la pression (augmentation de l'interactions moléculaires gazeuses) provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens d'une dimunition de la quantité gazeuse.

• Exemples:

$$C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$$

 $\Delta_r n_{gaz} = 1$ : la dimunition de la pression favorise la synthèse de CO

$$FeO(s) + CO(g) \rightleftharpoons Fe(s) + CO_2(g)$$

 $\Delta_r n_{gaz} = 0$ : la pression n'est pas un facteur de l'équilibre

► Aspect quantitatif : affinité chimique

Considérons un équilibre homogène gazeux

• 
$$a_i = \frac{P_i}{P^0} = x_i \frac{P}{P^0} = \frac{n_i}{n} \frac{P}{P^0}$$
 avec  $n = \sum_i n_i$ 

• 
$$Q = \prod_{i} a_{i}^{v_{i}} = \prod_{i} \left( \frac{n_{i}}{n} \frac{P}{P^{0}} \right)^{v_{i}}$$

• 
$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^0 - \operatorname{RT} \ln \prod_i \left( \frac{n_i}{n} \frac{P}{P^0} \right)^{v_i}$$

• 
$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^0 - \operatorname{RT} \ln P^{(\sum v_i)} - \operatorname{RT} \ln \prod_i \left(\frac{n_i}{nP^0}\right)^{v_i}$$

• en augmentant la pression P à température et composition fixées  $d\mathcal{A} = -RT\Delta_r nd \ln P$ 

$$d\mathscr{A} = -RT\Delta_r n \frac{dP}{P}$$

• le critère du sens du déplacement d'équilibre :  $d \mathscr{A} d\xi \geqslant 0 \Rightarrow \Delta_r n. dP. d\xi \leqslant 0$ 

• 
$$dP > 0 \Rightarrow \begin{cases} \Delta_r n > 0 & d\xi < 0 : \text{ évolution sens (2)} \leftarrow \\ \Delta_r n < 0 & d\xi > 0 : \text{ évolution sens (1)} \rightarrow \end{cases}$$

- •Conclusion : l'augmentation de la pression dP > 0 entraine un déplacement de l'équilibre dans le sens d'une diminution de la quantité gazeuse.
- •Remarque: pour une réaction hétérogène le critère du sens du déplacement d'équilibre est:

$$\Delta_r n_{gaz}.dP.d\xi \leqslant 0$$

- Méthode du quotient réactionnel
  - on montre que

$$\frac{d\mathbf{Q}}{\mathbf{Q}} = \Delta_r n_{gaz} \frac{d\mathbf{P}}{\mathbf{P}}$$

• 
$$dP > 0 \Rightarrow$$
 
$$\begin{cases} \Delta_r n > 0 & dQ > 0 (Q > K^0) : \text{ évolution sens (2)} \leftarrow \\ \Delta_r n < 0 & dQ < 0 (Q < K^0) : \text{ évolution sens (1)} \rightarrow \end{cases}$$

## 5 Ajout d'un constituant

### 5.1 Ajout d'un constituant inactif à (T, P) constants en phase gazeuse

- Définition : Un constituant inactif est un constituant qui ne participe pas à la réaction chimique.
  - Considérons la réaction chimique en phase gazeuse :  $\sum_{i} v_i A_i = 0$

• 
$$Q = \prod_{i} \left(\frac{n_i}{n} \frac{P}{P^0}\right)^{v_i} = \left(\prod_{i} n_i^{v_i}\right) \left(\frac{P}{nP^0}\right)^{\sum v_i}$$

- l'ajout de dn d'un constituant inactif modifie seulement la quantité de matière gazeuse : n+dn
- $\ln Q = -(\sum_{i} v_{i}) \ln n + cte$ : cte dépend de T, P et composition
- $d\mathcal{A} = -RTd \ln Q = RT(\sum_{i} v_{i}) d \ln n$

$$d\mathscr{A} = \operatorname{RT}(\sum_{i} \mathsf{v}_{i}) \frac{dn}{n}$$

• critère du sens de déplacement  $d\mathcal{A}d\xi\geqslant 0$  donne  $\Delta_r n_{gaz}.dn.d\xi\geqslant 0$ 

• 
$$dn > 0 \Rightarrow \begin{cases} \Delta_r n > 0 & d\xi > 0 : \text{ évolution sens (1)} \rightarrow \\ \Delta_r n < 0 & d\xi < 0 : \text{ évolution sens (2)} \rightarrow \end{cases}$$

•Conclusion : l'ajout isotherme et isobare d'un constituant inactif,entraine une évolution de l'équilibre chimique dans le sens d'une augmentation de la quantité gazeuse.

## 5.2 Ajout isotherme de solvant (dilution) en phase liquide

• 
$$Q = \prod_{i} \left(\frac{C_i}{C^0}\right)^{v_i} = \left(\prod_{i} n_i^{v_i}\right) \left(\frac{1}{VC^0}\right)^{\sum v_i}$$

- $d\mathcal{A} = -RTd\ln Q = RT\Delta_r n_{sol} \frac{dV}{V}$
- critère d'évolution  $d\mathcal{A} \geqslant 0 \Rightarrow \Delta_r n_{sol}.dV.d\xi \geqslant 0$
- l'ajout de l'eau dV > 0(dilution), provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens (1) :  $\rightarrow (d\xi > 0)$  si le nombre de solutés augmente  $\Delta_r n_{sol} > 0$ .
- •Exemple:

$$AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$$

- $\Delta_r n_{sol} = 2$
- la dilution favorise la dissociation de AgCl

### 5.3 Ajout d'un constituant actif

• Définition : un constituant actif est un constituant qui participe à la réaction chimique.

#### 5.3.1 Ajout d'un constituant actif à l'état condensé pur

C'est le cas de l'ajout d'un solide intervenant dans l'équation bilan. L'activité du constituant est a = 1, l'affinité reste constante et il n'y a aucune évolution.

#### 5.3.2 Ajout actif isotherme et isobare en phase gazeuse

Pour l'ajout isotherme et isobare d'un constituant actif gazeux, seul le calcul pour chaque cas de la variation  $d\mathcal{A}$  permet de définir le sens d'évolution.

• Exemple : considérons la réaction dans la phase gazeuse

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

- $\Delta_r n_{gaz} = -2$
- on ajoute une quantité  $dn_j = dn$  d'un constituant  $A_j(v_j > 0)$

• 
$$Q = \left(\prod_{i} n_{i}^{v_{i}}\right) \left(\frac{P}{nP^{0}}\right)^{\sum v_{i}}$$

• 
$$\ln Q = v_j \ln n_j - \left(\sum_i v_i\right) \ln n + cte(T, P, n_{i \neq j})$$

• 
$$d\mathcal{A} = -RTd\ln Q = RT\left[\left(\sum_{i} v_{i}\right) \frac{dn}{n} - v_{j} \frac{dn_{j}}{n_{j}}\right] \text{ avec } dn_{i} = dn_{j}$$

• 
$$d\mathscr{A} = \operatorname{RT} \frac{dn}{n} \left[ \left( \sum_{i} v_{i} \right) - \frac{v_{j}}{x_{j}} \right]$$

• le critère du sens de déplacement est donc

$$dn\left[\left(\sum_{i} v_{i}\right) - \frac{v_{j}}{x_{j}}\right] d\xi \geqslant 0$$

• l'ajout de  $N_2(v_i = -1)$  avec  $\Delta_r n_{gaz} = -2$ 

$$d\mathscr{A} = \operatorname{RT} \frac{dn}{n} \left[ -2 + \frac{1}{x_{N_2}} \right]$$

• si  $x_{N_2} > \frac{1}{2} \Rightarrow -2 + \frac{1}{x_{N_2}} < 0 \Rightarrow d\mathcal{A} < 0$ : déplacement dans le sens (2): —

### 5.3.3 Ajout actif isotherme d'un soluté en phase aqueuse

En phase aqueuse l'ajout élémentaire d'un soluté se fait à pression constant ( $P_{atm}$ ) et à volume constant (volume du solvant en excés).

• 
$$Q = \prod_{i} \left(\frac{C_i}{C^0}\right)^{v_i} = \left(\prod_{i} n_i^{v_i}\right) \left(\frac{1}{VC^0}\right)^{\sum v_i}$$

- on ajout  $dn_j \operatorname{de} A_j$
- $d\mathcal{A} = -RTd\ln Q = -RTv_j \frac{dn_j}{n_i}$

$$d\mathscr{A} = -\mathrm{RT} \mathsf{v}_j \frac{dn_j}{n_j}$$

- le critère du sens de déplacement est  $d \mathcal{A} d\xi \geqslant 0 \Rightarrow v_i dn_i d\xi \leqslant 0$
- $dn_i > 0$  et si  $v_i < 0$ , alors  $d\xi > 0$ : déplacement dans le sens (1)
- •Conclusion : En solution aqueuse l'évolution se fait toujours dans le sens de la consommation de l'ajout (loi de modération).