1、关闭和停止 NetworkManager 服务

systemctl stop NetworkManager.service # 停止 NetworkManager 服务 systemctl disable NetworkManager.service # 禁止开机启动

NetworkManager 服务

ps: 一定要关闭,不关会对做 bonding 有干扰

2、加载 bonding 模块

modprobe bonding

没有提示说明加载成功,如果出现 modprobe: ERROR: could not insert 'bonding':

Module already in kernel 说明你已经加载了这个模块,就不用管了你也可以使用 Ismod | grep bonding 查看模块是否被加载

Ismod | grep bonding

bonding 136705 0

3、创建基于 bond0 接口的配置文件

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

修改成如下,根据你的情况:

复制代码

复制代码

DEVICE=bond0

TYPE=Bond

BOOTPROTO=none

ONBOOT=yes

IPADDR=10.162.97.41

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=10.162.97.253

DNS1=114.114.114.114

DNS2=223.5.5.5

BONDING\_MASTER=yes

BONDING OPTS="mode=4 miimon=100"

复制代码

复制代码上面的 BONDING OPTS="mode=4 miimon=100" 表示这里配置

的工作模式是 802.3ad

动态链路聚合, miimon 表示监视网络链接的频度 (毫秒), 我们设置的是 100 毫

秒, 根据你的需

求也可以指定 mode 成其它的负载模式。

4、修改 ifcfg-eno49 接口的配置文件

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno49

修改成如下:

复制代码

复制代码

TYPE=Ethernet

PROXY METHOD=none

BROWSER\_ONLY=no

BOOTPROTO=none

```
DEFROUT=yes
IPV4 FAILURE FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6 AUTOCONF=yes
IPV6 DEFROUTE=yes
IPV6 FAILURE FATAL=no
IPV6 ADDR GEN MODE=stable-privacy
NAME=eno49
UUID=29d2526a-2eec-4a5e-8190-3d1fe5e04f57
DEVICE=eno49.97
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
#VLAN=yes //此处配置 VLAN,因为所处交换机端口为 Trunk
#TYPE=Vlan
#VLAN ID=97
复制代码
复制代码
5、修改 ifcfg-eno50 接口的配置文件 vim
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno50
修改成如下:
```

复制代码

复制代码

TYPE=Ethernet

PROXY\_METHOD=none

BROWSER ONLY=no

BOOTPROTO=none

DEFROUTE=yes

IPV4 FAILURE FATAL=no

IPV6INIT=yes

IPV6 AUTOCONF=yes

IPV6\_DEFROUTE=yes

IPV6 FAILURE FATAL=no

IPV6 ADDR GEN MODE=stable-privacy

NAME=eno50

UUID=dae63958-841f-4666-9308-28bda92dc66f

DEVICE=eno50.97

ONBOOT=yes

MASTER=bond0

SLAVE=yes

#VLAN=yes

#TYPE=Vlan

#VLAN\_ID=97

复制代码

复制代码

6、测试

重启网络服务

systemctl restart network

查看 bond0 的接口状态信息(如果报错说明没做成功,很有可能是 bond0 接口没起来)