Hello World!

班门弄斧 SCSI TARGET with qemu/kvm

SCSI Target

SCSI 子系统使用的是客户机 - 服务器(C/S)模型。

Initiator 和 Target 是 SCSI 的术语。 Initiator 指的是 SCSI 会话的发起方,它向 Target 请求 LUN (Logical Unit Number ,可认为是逻辑块设备),并将数据的读写指令发送给 Target 。 Target 指的是接受 SCSI 会话的一方,它接收来自 Initiator 的指令,为 Initiator 提供 LUN ,并实现对 LUN 的读写。如果用客户端 - 服务器的模型来考虑, Initiator 即是客户端, Target 是服务器。在 SAN 中,主机一般都是 Initiator ,存储设备则是 Target。

SCSI Target 子系统可以让一台计算机扮演一个 SCSI 存储设备来工作,响应其他 initiator 发起的请求。这样,通过操作 target, 我们就可以灵活地定制存储设备。

最常见的 SCSI target 子系统的实现是 iSCSI 服务器,它使用标准的 TCP/IP 来封装 SCSI 指令,通过网络来提供一个 SCSI 设备。

2.6.38 以前的 Linux 内核的 SCSI 子系统使用 STGT 来实现 SCSI target。 STGT 于 2006 年末引入,它在内核中有一个库,来配合内核中的 target 驱动工作。而所有的 target 处理都在用户空间完成,这可能回带来一些性能瓶颈

Linux-IO(LIO) Target

2010 年底 , LIO 项目进入了 2.6.38 主线 , 取代原有 STGT 项目 , 成为新的内核态 SCSI target 。

它以软件的方式在内核态在实现了对各种 SCSI Target 的模拟,支持 SAN 技术中所有流行的存储协议包括 FibreChannel(scsi over FC) 、 FCoE(FibreChannel over ethernet) 、 iSCSI(scsi over IP) 等 ,还能为本机生成模拟的 SCSI 设备,以及为虚拟机提供基于 virtio 的模拟 SCSI 设备,使用户能够使用相对廉价的 Linux 系统实现 SCSI 、 SAN 的各种功能,而不用购买昂贵的专业设备。


它以内核模块的方式提供不同的 SCSI 传输协议和后端存储的支持,主要包括了 target_core.ko 和其他若干可选的驱动模块,模拟了通用的 SCSI 设备,并且实现了 SCSI 协议的基本命令集标准的 SPC-3 和 4 ,提供 scsi target 服务。

LIO 后来改名为 TCM(Target Core Module).

用户态普遍使用的管理工具是 targetcli 和 rtslib。其中 targetcli 程序用于配置、管理 LIO target , rtslib 则提供 Python 编程接口。通过该工具可以配置相应的后端存储,并根据不同的协议导出为不同形式的 scsi target。

Linux-IO(LIO) Target

LIO 通过各种各样的 backstore 对象,来导入后端存储。通过连接上各种前端 FabricModules ,来导出模拟的 SCSI 设备。无论是 Fibre Channel 、 FCoE 、 iSCSI 还是 vhost (即 virtio),都只是一种 Fabric 技术,我们可以将其理解成传输协议,而在这些传输协议中传输的 SCSI 命令则总是由核心的 SCSI 设备处理的。要支持新的 Fabric 技术,并不需要修改 Generic Target Engine 和后端存储模块,只需要按照该 Fabric 技术的规范实现对 SCSI 命令的传输就可以了。 比如用于网络的 FCoE fabric module(tcm_fc.ko)就是 SCSI over FC + FibreChannel over ethernet;用于单机的 loop scsi fabric module(tcm_loop.ko) 相当于把本地设备经过 Lio 映射之后再给本地主机使用,而 vhost scsi fabric module(vhost_scsi.ko AKA tcm_vhost)就是把 SCSI 命令放在 virtio 队列中传输.



TCMU (TCM in Userspace)

TCM 中, backstores 可以是文件, 块设备, RAM 等, 实现全部在内核态实现.

针对新的用户态 target 的需求,如将带有压缩、加密等特性的 Gluster 的 GLFS , Ceph 的 RBD 或 qemu 支持的存储,作为 backstore,为 TCM 增加这些支持会很繁琐和困难。因为 TCM 是纯内核态代码。于是人们把这类 backstore 的实现放在了用户态,利用已有的 rbd 或 glfs 等的用户态库,为 TCM 创建用户态backstore 的机制叫做 TCMU,也就是让用户态进程来扮演 target。 TCMU 机制的实现在 tar get_core_user.ko

TCMU 使用了已有的 UIO 子系统。 UIO 子系统允许在用户态开发设备驱动,这个概念十分贴近 TCMU 的使用案例

TCMU Runner

为了快速和灵活, TCMU 内核模块接口被设计的较复杂, 为了便于开发,于是便有了 tcmu runner(含 libtcmu),作用于 target_core_user.ko 和 userspace backstore 实现之间,帮助用户进程处理繁琐的 TCMU 接口细节,如将 UIO, netlink 以及 DBus 等处理转化为易用的 C API.

使用这些 API 的模块称为 TCMU handlers. 编写 handler 的方式有两种:

1. tcmu-runner plugin. Say /usr/lib64/tcmu-runner/*.so

2. libtcmu. Say qemu-tcmu

```
MiWiFi-R3L-srv:~ # ldd /usr/bin/qemu-tcmu
linux-vdso.so.1 (0x00007fff40493000)
libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007fd17aca4000)
libaio.so.1 => /lib64/libaio.so.1 (0x00007fd17aaa2000)
libbz2.so.1 => /usr/lib64/libbz2.so.1 (0x00007fd17a885000)
libtcmu.so.1 => /usr/lib64/libtcmu.so.1 (0x00007fd17a670000)
```

为了管理 TCMU 的 backstores, targetcli-fb 是必需的.

```
# systemctl start targetcli.service
# systemctl start tcmu-runner.service
# Ismod | grep target
target_core_user
                       32768
                       16384
uio
                                   1 target_core_user
                       401408
target core mod
                                   1 target core user
configfs
                       45056
                                   2 target core mod
# II /sys/class/uio/
total 0
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms  # targetcli
```

```
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # mkdir /opt/vms/tumbleweed
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # qemu-img create -f qcow2 tumbleweed/disk0.qcow2 30G
Formatting 'tumbleweed/disk0.qcow2', fmt=qcow2 size=32212254720 encryption=off
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # qemu-img info tumbleweed/disk0.qcow2
image: tumbleweed/disk0.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 30G (32212254720 bytes)
disk size: 196K
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

qemu-tcmu /opt/vms/tumbleweed/disk0.qcow2 &

```
//Create the qemu-tcmu target # targetcli /backstores/user:qemu create mydisk0 30G @drive
```

```
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # ll /dev/uio*
crw----- 1 root root 243, 0 Jan 17 10:26 /dev/uio0
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms #
```

```
      MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # targetcli ls
      [...]

      o- /...
      [...]

      o- block
      [Storage Objects: 0]

      | o- block
      [Storage Objects: 0]

      | o- fileio
      [Storage Objects: 0]

      | o- pscsi
      [Storage Objects: 0]

      | o- ramdisk
      [Storage Objects: 0]

      | o- user:qfs
      [Storage Objects: 0]

      | o- user:qemu
      [Storage Objects: 0]

      | o- mydisk0
      [edrive (30.061B) deactivates

      | o- alua
      [ALUA Groups: 1]

      | o- default_tg_pt_gp
      [ALUA state: Active/optimized]

      | o- user:rbd
      [Storage Objects: 0]

      | o- iscsi
      [Storage Objects: 0]

      | o- iscsi
      [Storage Objects: 0]

      | o- viscsi
      [Targets: 0]

      | o- vost
      [Targets: 0]

      | o- vost
      [Targets: 0]

      | o- xen_pvscsi
      [Targets: 0]
```

```
//Create iscsi target
# IQN=iqn.2018-01.suse.lma
# targetcli /iscsi create wwn=$IQN
# targetcli /iscsi/$IQN/tpg1 set attribute authentication=0 \
generate_node_acls=1 demo_mode_write_protect=0 prod_mode_write_protect=0
```

```
iWiFi-R3L-srv:/opt/vms # targetcli /iscsi create wwn=$ION
lobal pref auto add default portal=true
reated default portal listening on all IPs (0.0.0.0), port 3260.
iWiFi-R3L-srv:/opt/vms # targetcli ls
o- alua
 .....[Targets: 0
  .....[Targets: 0
```

//Export it as an iscsi LUN
targetcli /iscsi/\$IQN/tpg1/luns create storage_object=/backstores/user:qemu/mydisk0

```
WiFi-R3L-srv:/opt/vms  # targetcli /iscsi/$IQN/tpg1/luns create storage_object=/backstores/user:qemu/mydisk0
reated LUN 0.
iWiFi-R3L-srv:/opt/vms # targetcli ls
 [Storage Objects: 0]
[Storage Objects: 0]
 [Storage Objects: 0]
[Storage Objects: 0]
```

```
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.31.225
192.168.31.225:3260,1 iqn.2018-01.suse.lma
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms #
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # lsblk
     MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
             0 232.9G 0 disk
 -sda1 8:1
            0 549M 0 part
 -sda2 8:2 0 56.6G 0 part
 -sda3 8:3 0
                  1K 0 part
 -sda5 8:5 0
                  2G 0 part [SWAP]
 -sda6 8:6 0 163.8G 0 part /
      11:0 1 1024M 0 rom
MiWiFi-R3L-sr /opt/vms #
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # cat tcmu-iscsi.sh
#!/bin/bash
/usr/bin/qemu-kvm \
-name 'test vm'
-m 2048 \
-nodefaults \
-monitor stdio \
-device cirrus-vga,id=video0 \
-display sdl \
-device ich9-usb-uhci1,id=usb1 \
-device usb-tablet \
-iscsi initiator-name=ign.2018-01.asia.suse:01:76eea061d1b5 \
-drive file=/opt/isos/openSUSE-Tumbleweed-DVD-x86_64-20171218.iso,if=none,id<u>=drive-cdrom0,format=raw</u>
-device ide-cd,bus=ide.0,unit=1,drive=drive-cdrom0,id=cdrom0,bootindex=1
-drive file=iscsi://192.168.31.225:3260/ign.2018-01.suse.lma/0.if=none.id=drive-disk0 \
-device virtio-blk,drive-drive-disk0,id=disk0
```

```
(gemu) info block
drive-cdrom0 (#block189): /opt/isos/openSUSE-Tumbleweed-DVD-x86_64-20171218.iso (raw)
    Removable device: not locked, tray closed
   Cache mode:
                      writeback
drive-disk0 (#block354): iscsi://192.168.31.225:3260/iqn.2018-01.suse.lma/0 (raw)
   Cache mode:
                      writethrough
(gemu) [scsi/tcmu.c:0098] handle cmd: 0x28
[scsi/tcmu.c:0143] read at 0
[scsi/tcmu.c:0069] aio cb
[scsi/tcmu.c:0098] handle cmd: 0x28
[scsi/tcmu.c:0143] read at 0
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # gemu-img info tumbleweed/disk0.gcow2
image: tumbleweed/disk0.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 30G (32212254720 bytes)
disk size: 1.1G
cluster_size: 65536
Format specific information:
   compat: 1.1
   lazy refcounts: false
   refcount bits: 16
   corrupt: false
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms #
                                                                    · Michael
```

```
MiWiFi-R3L-srv:~ # iscsiadm -m node -T iqn.2018-01.suse.lma -p 192.168.31.225 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2018-01.suse.lma, portal: 192.168.31.225,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: iqn.2018-01.suse.lma, portal: 192.168.31.225,3260] successful.
MiWiFi-R3L-srv:~ #
```

```
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms # lsblk
     MAJ:MIN RM
NAME
                 SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
       8:0
             0 232.9G 0 disk
 -sda1
       8:1 0 549M
                      0 part
 -sda2 8:2 0 56.6G
                      0 part
      8:3 0
 -sda3
               1K 0 part
 -sda5
       8:5
                   2G 0 part [SWAP]
 -sda6
       8:6 0 163.8G
                      0 part /
       8:16 0
                  30G
                     0 disk
sdb
 -sdb1 8:17 0 2G 0 part
 -sdb2
      8:18 0
                  28G
                     0 part
sr0
      11:0
             1 1024M 0 rom
MiWiFi-R3L-srv:/opt/vms #
```

gemu-kvm ...

- -device virtio-scsi-pci,id=scsi0 \
- -drive file=/dev/sdb,format=raw,if=none,id=drive-scsi0000 \
- -device scsi-hd,bus=scsi0.0,channel=0,scsi-id=0,lun=0,drive=drive-scsi0000,id=scsi0000

TCM vhost target

vhost 是专门为虚拟化设计的功能,它在 host 内核中实现一个支持 virtio 规范的 SCSI Target, Initiator 则是 guest 端的 vhost-scsi 控制器

TCM vhost example

```
MiWiFi-R3L-srv:/var/log/libvirt/qemu # targetcli /backstores/fileio create mydisk1 /opt/vms/disk1.raw 86

Created fileio mydisk1 with size 8589934592

MiWiFi-R3L-srv:/var/log/libvirt/qemu #

MiWiFi-R3L-srv:/var/log/libvirt/qemu # qemu-img info /opt/vms/disk1.raw

image: /opt/vms/disk1.raw

file format: raw

virtual size: 8.0G (8589934592 bytes)

disk size: 0

MiWiFi-R3L-srv:/var/log/libvirt/qemu #
```

targetcli /vhost create wwn=naa.5001405162d5cf9d

targetcli /vhost/naa.5001405162d5cf9d/tpg1/luns create /backstores/fileio/mydisk1

TCM vhost example

```
iWiFi-R3L-srv:/opt/vms # targetcli ls
o- mvdisk1 ..... [/opt/vms/disk1.raw (8.0GiB) write-back activated
o- ramdisk ...... [Storage Objects: 0]
iWiFi-R3L-srv:/opt/vms # آ
```