Instalacja FTP na istniejącym serwerze internetowym IIS


File Transfer Protocol (FTP) to protokół do przesyłania plików między systemami komputerowymi. IIS zawiera serwer FTP, który jest łatwy w konfiguracji.

Po zainstalowaniu roli serwera sieci Web po raz pierwszy na działającym serwerze fizycznym można ponownie przeprowadzić proces instalacji, aby zainstalować dodatkowe role, usługi ról i funkcje.


- 1. Otwórz Menedżera serwera, klikając ikonę Menedżera serwera na pulpicie.
- 2. W oknie Menedżer serwera , po zaznaczeniu pulpitu nawigacyjnego i szybkiego startu , kliknij opcję Dodaj role i funkcje lub kliknij menu Zarządzaj , a następnie kliknij opcję Dodaj role i funkcje . Kreator dodawania ról i funkcji zostanie uruchomiony na stronie Zanim zaczniesz . Kreator prosi o weryfikację następujących elementów:
 - Konto administratora ma silne hasło.
 - Skonfigurowano ustawienia sieciowe, takie jak adresy IP.
 - Zostaną zainstalowane najnowsze aktualizacje zabezpieczeń z witryny Windows® Update.
- 3. Na stronie Zanim zaczniesz kliknij przycisk Dalej.
- 4. Na stronie **Typ instalacji** wybierz opcję **Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach,** aby skonfigurować pojedynczy serwer. Kliknij **Dalej** .
- 5. Na stronie **Wybór serwera** wybierz opcję **Wybierz serwer z puli serwerów**, a następnie wybierz serwer; Kliknij **Dalej**.
- 6. Na stronie **Role serwera** otwieraj drzewo **serwera sieci Web (IIS),** aż zobaczysz usługę roli, którą chcesz zainstalować. **Wybierz usługę roli serwer FTP**. Kliknij Dalej.

Uwaga

Te role, usługi i funkcje, które zostały już zainstalowane, będą oznaczone w nawiasach "Zainstalowane" po nazwie, a nazwa będzie wyszarzona. Należy jednak pamiętać, że można rozwinąć wpisy niższego poziomu pod węzłem, nawet jeśli węzeł jest wyszarzony.



- 7. Jeśli wybrana usługa roli wymaga zainstalowania innych usług ról lub funkcji, zostanie otwarta strona **Dodaj funkcje** z listą wymaganych usług ról lub funkcji. Kliknij opcję **Dodaj funkcje**, aby dodać wymagane usługi ról lub funkcje do instalacji.
- 8. Na stronie **Funkcje** wybierz funkcje, które chcesz zainstalować. Wszystkie funkcje wymagane do zainstalowania dla usług ról wybranych wcześniej będą już wybrane. Kliknij **Dalej** .



- 9. Na stronie **Potwierdzenie** sprawdź wybrane usługi ról i funkcje. Wybierz opcję **Uruchom ponownie serwer docelowy automatycznie, jeśli jest** to **wymagane,** aby ponownie uruchomić serwer docelowy, jeśli ustawienia mają od razu zacząć obowiązywać. Aby zapisać informacje konfiguracyjne w pliku XML, którego można używać do instalacji nienadzorowanych w programie Windows PowerShell, wybierz opcję **Eksportuj ustawienia konfiguracji**, przejdź do odpowiedniej ścieżki w oknie dialogowym **Zapisz jako**, wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.
- 10. Kiedy będziesz gotowy do rozpoczęcia procesu instalacji na stronie Potwierdzenie, kliknij Zainstaluj.
- 11. Zostanie wyświetlona strona **Postęp instalacji** . Możesz zamknąć kreatora bez przerywania uruchomionych zadań. Możesz wyświetlić postęp zadania lub ponownie otworzyć stronę, klikając opcję **Powiadomienia** w obszarze powiadomień, a następnie klikając wybraną opcję.
- 12. Na stronie Wyniki sprawdź, czy instalacja się powiodła, a następnie kliknij przycisk Zamknij .