

PowerCurve

Experian Asia Pacific

Zhu, Guo Hui

Version: 0.8

[STRATEGY DESIGN STUDIO V2.X]

Privilege Management



目录

1. 启动服务	2
2. 登陆	3
3. 全局安全设置	4
4. 职能角色	6
5. 安全配置文件	8
6. 用户	9
7. 组 (Groups,了解即可 , 无需跟着操作)	11
8. 会话管理 (Session Management,了解即可 , 无需跟着操作)	12
9. 小结	13

1. 启动服务

在 开始----程序----PowerCurve----Decision Analytics Server 下面分别启动“ Job Server v1.X” 和“ Repository Server v1.X” ,如图 1。当启动后，在任务栏中显示如图 2。




图 1




图 2

注意：只有当这两个图标变成绿色时才代表启动成功 .

或通过“控制面板(Control Panel)” ---- “系统工具(Administrative Tools)” ---- “服务(Services)” 启动“ PowerCurve Job Server V1.X” 和“ PowerCurve Repository Server V1.X” 两个服务，如果启动成功，会在“ 状态(Status)” 下面出现 “已启动(Started)” 提示。如图 3，这种启动方式**不会**在任务栏显示任何图标。




图 3

提示：两种方式选择一种方式即可。一般建议选择第一种，但第一种的要耗时要高于第二种。

2. 登陆

在开始----程序----PowerCurve----Strategy Management 下面启动“ Strategy Design Studio V2.X” 如图 4：




图 4




图 5

启动后会出现登陆界面（图 5），第一次登陆的初始用户与密码为 sysadmin/sysadmin。输入完成后系统提示要求修改密码(图 6)，此密码要求必需同时包含：大写字母、小写字母、特殊符号和数字，并且不少于 **8 位**。培训时，密码建议统一改成 “Tr@ining1”。



图 6

注意：在实际的工具使用过程中，请牢记管理员的密码，如果可以，在工具中填加另一个管理员以防止管理员忘记密码。

3. 全局安全设置

管理员用户登陆成功以后，在左侧的安全资源管理器中展开“安全控制中心(Security Control Centre)”，在下面的“全局安全设置(Global Security Settings)”上面右键选择“打开(Open)”（或者双击），打开设置界面，如图 7：




图 7

在图 7 中，有几点需要注意的已经标出：

1. 最大登陆重试尝试(Maximum Login Retry Attempts):用户登陆时如果密码输入错误，并且尝试次数超过了这一项设定的值，那么用户将被锁定，需要管理员解锁（后面会讲到如何解锁）。如果这个被锁定的用户是管理员，且系统中只定义了这一个管理员，那么，以后将不能进行系统管理的工作了，比如不能增加用户，不能给用户解

锁，不能分配权限等等。

最大值：9

2. 所需的最小密码强度(Minimum Strength Required For Password):这一选项有三个选择：弱、中、强。
 - a. 弱：至少 6 位字符，无其他限制；
 - b. 中：至少 7 位字符，且至少包含以下四种中的三种 大写字母、小写字母、特殊符号和数字；
 - c. 强：至少 8 位字符，且必需包含以下四种：大写字母、小写字母、特殊符号和数字。
3. 默认密码更改周期(Default Password Change Period(in days)):即多长时间修改一次密码，按天计算。

4. 职能角色

此功能用于创建角色，并为角色分配可以使用的功能组件。在“职能角色(Functional Roles)”上面右键选择“添加新项(Add new)”，然后在角色名称(Role Name)中输入“Analyst”，存储库类型(Repository Type)中选择“解决方案(Solution)”，然后点击“OK”。如图 8：




图 8

在下图(图 9)中，类别(Category)选择“决策管理(Decision Management)”，然后选择“组件权限(Component Permissions)”选项卡，在标题栏上右键选择“全选(Select All)”(标有：组件类型、列表、读取、创建等字样上面),使所有决策管理组件可用：




图 9

选择“全选(Select All)”后显示如图 10：



图 10

在图 10 中，“自定义(Custom)”列下面有些组件是有子选项的，上图中组件“决策进程流程”有“部署”和“批准/拒绝”子权限选项，可根据实际情况选择，本教程中为全选。完成后点击保存按钮 (或者 Ctrl+s) 并关闭此窗口。

5. 安全配置文件

此功能用于分配目录的使用权限。在“安全配置文件(Security Profiles)”上右键选择“添加新项(Add New)”，在弹出窗口中输入“Solution User”，如图 11：




图 11

点击“OK”后，如图 12 中红色箭头所指示的，将组件面板下面(Palette)的职能角色(Functional Roles)中的“Analyst”和“Architect”分别拖拽到“业务范围”的右侧空白处：



图 12

然后点击上图中绿色圆圈位置的锁图标, 点击后变成绿色钥匙即可。如下图 13：



图 13

在实际使用中，目录结构可能会较复杂，可以根据实际情况分配目录的使用权限，如图 14，分配了此权限的用户将不能访问“ Decisioning” 和“ Scorecards” 目录的权限，包括他们的子目录：




图 14

6. 用户

顾名思义，此功能是用来创建用户并为用户分配权限的。在“用户(Users)”上右键选择“添加新项(Add New)”，在“用户名(User Name)”中输入“superuser”，在“新密码(New Password)”和“确认密码(Confirm Password)”中都输入“123456”，如图 15：




图 15

完成后点击“OK”，然后在下面图 16 中，选择“高级(Advanced)”选项卡，然后在右侧“安全配置文件”中选择上面创建好的“Solution User”拖到如图的位置：




图 16

完成后保存退出，此时用户 superuser 就可以使用密码 123456 登陆了，这个用户就拥有了 Solution User 所配置的权限。

提示：可以将多个“安全配置文件”同时分配给一个用户。

当某个用户被锁了，我们可以在用户名字上面右键为其进行解锁(Unlock Account)，或出于某种原因要锁定(Lock Account)一个客户，都可以在右键中找到。如图 17：



图 17

7. 组 (Groups,了解即可，无需跟着操作)

当多个用户有同一组权限时，为了方便配置，我们可以将这多个“安全配置文件 (Security Profiles)” 配置到一个组中，再将用户分配到这个组中，用户就会拥有这个组下的所有权限。如图 18：




图 18

或者在创建/维护用户时，给用户分配这个组，那么用户就会拥有这个组下的所有权限了。

如图 19：




图 19

在图 19 中，我们看到即使给用户分配了“组”，也可以同时给用户分配“安全配置文件”，用户将会拥有两者之和的权限。

8. 会话管理 (Session Management, 了解即可, 无需跟着操作)

管理员可以强制终止某用户的会话连接（将用户踢掉），这个功能很实用，因为在日常使用中，由于某种原因（死机，不正当操作等）工具被非正常关闭，当此用户再次登陆时可能会出现“用户正在使用，无法登陆”类似的提示，那么就需要管理员使用此功能为用户关闭会话，用户就可以重新登陆了。有两种方式可以实现此功能，第一种方法如图 20，在列表中选择用户然后点击图标 1 “终止(Kill)”或图标 2 “终止和刷新(Kill & Refresh)”：




图 20

第二种方法如图 21，在用户上右键选择“关闭会话(Close session)”



图 21

9. 小结

- 1、 使用工具需要启动两个服务，Job Server 和 Repository Server；
- 2、 如何设置密码强度，长度；
- 3、 通过职能角色设置可以使用的组件；
- 4、 通过安全配置文件设置目录的访问权限；
- 5、 如何创建用户，并为用户分配功能权限；

6、通过定义“组”重用一套功能权限管理方案。

下图（图 22）说明了用户、组、职能角色（组件权限）和安全配置文件（目录权限）之前的关系：




图 22