Gestión de Proyectos

Estimación del esfuerzo en desarrollo de software



Introducción

- Queremos conocer el coste de desarrollar un sistema (esfuerzo, dinero, etc.)
- Queremos conocer el coste pronto
- Una vez conocido el esfuerzo, hay que asignarlo a las tareas y personas



Métodos para la estimación

Basados en	Método	
	Juicio experto: Puro	
	Juicio experto: Delphi, Wideband Delphi	
Experiencia	Estimación multipunto	
	Analogía	
	Distribución de la utilización de recursos en el ciclo de vida	
Recursos	Parkinson	
Mercado	Precio para vender	
Componentes del producto	Bottom-up	
	Top-Down	
Algoritmos	Puntos de Función	
	COCOMO II	



- Juicio experto Puro
 - Un experto estudia la especificación y hace su estimación
 - Se basa fundamentalmente en los conocimientos del experto
 - ☐ Si desaparece el experto, la empresa deja de estimar



- Juicio experto Delphi
 - ☐ Se dan las especificaciones a un grupo de expertos
 - □ El grupo debate
 - Cada uno hace su propia estimación y la remite al coordinador
 - □ El coordinador las revisa y si divergen mucho, las vuelve a enviar al grupo de expertos (anónimas)
 - Se repite el proceso hasta que las estimaciones convergen de forma razonable



- Juicio experto Wideband Delphi
 - Siguiendo el procedimiento Delphi, los miembros de las estimaciones más optimista y pesimista tienen que explicar (de forma anónima) el porqué.



- Estimación multipunto
 - Se calcula a partir de una media ponderada de estimaciones: la optimista, la media y la pesimista

$$Estimación = \frac{Optimista + 4xMedia + Pesimista}{6}$$



Analogía

- □ Consiste en comparar las especificaciones del proyecto con la de otros anteriores
- □ Hay que tener en cuenta diversos factores:
 - Tamaño: ¿mayor o menor?
 - Complejidad: ¿más complejo de lo habitual?
 - Usuarios: Mayor número de usuarios -> mayor complejidad
 - Otros factores: SO, HW, entorno, personal, etc.



- Distribución de la utilización de los recursos en el ciclo de vida
 - □ Normalmente en una organización la estructura de coste es similar entre distintos proyectos

- ☐ Si volvemos a realizar un proyecto con las mismas fases es de esperar que la distribución sea similar
 - Ej. Planificación (20%), Análisis (5%), Diseño (20%)....



Método basado en los recursos

Parkinson

- La estimación consiste en ver de cuánto personal y durante cuánto tiempo se dispone
- □ "El trabajo se expande hasta consumir todos los recursos disponibles" → Ley de Parkinson
- ☐ Ejemplo:
 - Si tenemos 12 meses para desarrollar el proyecto y somos 5 personas → el esfuerzo es 60 personas-mes



Método basado en el mercado

- Precio para vender
 - □ Lo importante es conseguir el contrato
 - □ El precio se fija en función de lo que el cliente está dispuesto a pagar
 - ☐ Si se usa en conjunción con otros métodos puede ser aceptable
 - □ Peligroso como único método de estimación



Método basado en los componentes

- Bottom-Up
 - □ Se descompone el proyecto en unidades lo menores posibles
 - □ Se estima cada unidad y se calcula el coste total
- Top-Down
 - □ Se estima el proyecto completo
 - Se divide la estimación entre las distintas tareas



Métodos algorítmicos

- Utilizan fórmulas para producir estimaciones.
 Veremos:
 - □ Puntos de Función
 - □ COCOMO II



Puntos de Función

- Métrica de los puntos de función
 - □ Es una métrica que se puede aplicar en las primeras fases de desarrollo
 - □ Se basa en características fundamentalmente "externas" de la aplicación a desarrollar
 - Mide dos tipos de características
 - Elementos de función : entradas, salidas, ficheros, etc.
 - Factores de Complejidad



Puntos de Función

- Pasos a seguir:
 - 1. Identificación de elementos y clasificación
 - 2. Cálculo de los puntos de función no ajustados (PFNA)
 - 3. Cálculo del factor de ajuste (FA)
 - 4. Cálculo de los puntos de función ajustados (PFA)




- Identificación de los elementos de función:
 - ☐ Ficheros Lógicos Internos (FLI)
 - ☐ Ficheros de Interfaz Externos (FIE)
 - □ Entradas Externas (EE)
 - □ Salidas Externas (SE)
 - □ Consultas Externas (CE)

Relacionados con los datos

Relacionados con las transacciones (proceso elemental: unidad mínima de actividad que tiene sentido para el usuario. Ej: realizar una reserva, modificar reserva, borrar reserva)



- ☐ Ficheros Lógicos Internos (FLI)
- ☐ Ficheros de Interfaz Externos (FIE)
- Entradas Externas (EE)
- □ Salidas Externas (SE)
- □ Consultas Externas (CE)





- Ficheros Lógicos Internos (FLI)
 - Grupo de datos relacionados identificados por el usuario y mantenidos por el sistema
 - El grupo de datos es mantenido mediante un proceso elemental
 - □ Ejemplos
 - Tablas de una BD*
 - Ficheros*

^{*}Veremos cuando son FLI y cuándo no



- Ficheros de Interfaz Externos (FIE)
 - □ Grupo de datos relacionados identificados por el usuario y NO mantenidos por el sistema
 - □ Ficheros generados y mantenidos por otra aplicación
 - □ Es un Fichero Lógico Interno de la otra aplicación



- Entradas Externas (EE)
 - □ Procesos elementales que hacen llegar datos desde el exterior (usuario, otra aplicación)
 - ☐ Sólo desde el exterior hacia el interior
 - ☐ Siempre se actualiza un FLI
 - □ Ejemplos:
 - Pantallas para la entrada de datos
 - Lecturas de código de barras, voz, etc.



- Salidas Externas (SE)
 - □ Procesos elementales que hacen llegar datos al exterior (usuario, otra aplicación)
 - ☐ Sólo desde el interior al exterior
 - □ Deben procesar datos (es decir, no únicamente mostrarlos)
 - ☐ Ejemplos (si cumplen lo anterior):
 - Pantallas con datos / información
 - Listados
 - Gráficos
 - Transferencias de datos a otras aplicaciones



- Consultas Externas (CE)
 - Procesos elementales formados por una combinación de entrada y salida que...
 - No genera datos derivados
 - No modifica ningún Fichero Lógico Interno
 - □ Ej: Obtener alumnos matriculados en GP



- Se estudia cada elemento de función (cada tabla, cada entrada...) identificando sus componentes:
 - ☐ Sus atributos, mensajes de error, opciones...
 - Únicamente los que tienen sentido desde el punto de vista del u suario (ej: si una tabla tiene como clave un autoincremental que no significa nada, no se tiene en cuenta)
- Se calculan los PFNA (Puntos de Función No Ajustados) de cada elemento de función en las siguientes tablas.

Complejidad Ficheros	Nº de Campos o atributos		
Lógicos Internos	1-19 Atributos	20-50 Atributos	51 ó más Atributos
1 Registro lógico	Baja 7	Baja 7	Media 10
2-5 Registros lógicos	Baja 7	Media 10	Alta 15
6 ó más Registros Iógicos	Media 10	Alta 15	Alta 15



- ☐ Imaginemos que la aplicación que gestiona las matriculas utiliza las siguientes tablas:
 - Asignatura (codigo, nombre, créditos)
 - Alumno (<u>DNI</u>, nombre)
 - DireccionAlumno(<u>DNI</u>, calle, portal, piso, ciudad, CP)
 - NotaBachillerAlumno(<u>DNI</u>, notaMedia)
 - Matricula(<u>DNI</u>, codigoAsignatura)

Son 5 tablas pero son 5 FLI?




- ☐ Son 5 tablas pero...
 - Asignatura (codigo, nombre, créditos)
- Pueden verse como un grupo
- Alumno (DNI, nombre)
- DireccionAlumno(<u>DNI</u>, calle, portal, piso, ciudad, CP)
- NotaBachillerAlumno(DNI, notaMedia)
- Matricula(<u>DNI</u>, codigoAsignatura)
- □ Por tanto tendremos 3 FLI: Asignatura,□ Datos Del Alumno, Matricula
 - DatosDelAlumno tiene 3 registros lógicos: Alumno,
 DireccionAlumno y NotaBachillerAlumno
 - Asignatura tiene un único registro lógico
 - Matricula tiene un único registro lógico

Complejidad Ficheros de	Nº de Campos o atributos		
Interfaz Externos	1-19 Atributos	20-50 Atributos	51 ó más Atributos
1 Registro Iógico	Baja 5	Baja 5	Media 7
2-5 Registros lógicos	Baja 5	Media 7	Alta 10
6 ó más Registros Iógicos	Media 7	Alta 10	Alta 10

.

Complejidad Entradas	Nº de Campos o atributos de la entrada		
	1-4 Atributos	5-15 Atributos	16 ó más Atributos
1 Ficheros accedidos	Baja 3	Baja 3	Media 4
2 Ficheros accedidos	Baja 3	Media 4	Alta 6
3 ó más Ficheros accedidos	Media 4	Alta 6	Alta 6





м.

Complejidad Salidas	Nº de Campos o atributos de la salida		
	1-5 Atributos	6-19 Atributos	20 ó más Atributos
1 Ficheros accedidos	Baja 4	Baja 4	Media 5
2 ó 3 Ficheros accedidos	Baja 4	Media 5	Alta 7
4 ó más Ficheros accedidos	Media 5	Alta 7	Alta 7

Complejidad Consultas	Nº de Campos o atributos		
externas	1-5 Atributos	6-19 Atributos	20 ó más Atributos
1 Ficheros accedidos	Baja 3	Baja 3	Media 4
2 ó 3 Ficheros accedidos	Baja 3	Media 4	Alta 6
4 ó más Ficheros accedidos	Media 4	Alta 6	Alta 6



- Casos especiales a conocer*:
 - □ Pulsar botón/tecla: si origina un proceso, contarlo como atributo
 - □ Checkbox: cada checkbox cuenta como un atributo
 - RadioButton: el conjunto entero cuenta como un atributo
 - □ ComboBox: si los datos se cargan de un FLI/FIE contarlo como consulta externa de dos atributos
 - Mensaje de error: cuenta como un atributo

^{*} Hay más casos pero no los trabajaremos



Calcular el Factor de Ajuste (FA)

- Se calcula basado en las catorce características cualitativas generales del software
- A cada característica se le asigna un valor
 - 0 no está presente o no influye
 - □ 1 influencia incidental
 - 2 influencia moderada
 - ☐ 3 influencia promedio
 - □ 4 influencia significativa
 - □ 5 influencia fuerte



Calcular el Factor de Ajuste (FA)

- Las catorce características son:
 - 1. Comunicación de datos
 - 2. Procesamiento distribuido
 - 3. Prestaciones
 - 4. Facilidad de Configuración
 - 5. Tasa de transacciones
 - 6. Entrada de datos en línea
 - 7. Diseño Eficiencia requerida del usuario final

- 8. Actualización en línea
- 9. Procesamiento complejo
- 10. Reusabilidad
- 11. Facilidad de instalación
- 12. Facilidad operacional
- 13. Adaptabilidad a múltiples sitios
- 14. Facilidad de cambio
- Se evalúan en términos de su grado de influencia



6. Entrada de datos en línea

- La toma de datos de la aplicación se realiza en línea. Los posibles valores para este atributo son:
 - 0 ➤ Todas las transacciones son tratadas por lotes.
 - 1 ► Entre el 1 y el 7% de las funciones son entradas interactivas de datos.
 - 2 ► Entre el 8 y el 15% de las funciones son entradas interactivas de datos.
 - 3 ► Entre el 16 y el 23% de las funciones son entradas interactivas de datos.
 - 4 ► Entre el 24 y el 30% de las funciones son entradas interactivas de datos.
 - 5 ► Más del 30% de las funciones son entradas interactivas de datos.



Calcular el Factor de Ajuste (FA)

Una vez obtenido el valor de los atributos y sumados se obtiene una cifra comprendida entre 0 y 70, a partir de la cual se obtendrá el factor de ajuste, según la fórmula:

$$FA = 0.65 + (0.01*SVA)$$

- Siendo:
 - ☐ FA: Factor de ajuste
 - ☐ SVA: Suma de los valores de los 14 atributos.



Calcular los puntos de función finales

Por último, se ajustan los Puntos Función mediante la siguiente fórmula:

PFA = PFNA * FA

- ☐ Siendo:
 - PFA: Puntos Función ajustados
 - PFNA: Puntos Función no ajustados (suma total)
 - FA: Factor de ajuste (calculado anteriormente).

Método de los Puntos de Función

■ Ya tenemos los PFA, ¿y ahora qué?

Nombre del Proyecto	PFA	Lenguaje	Esfuerzo (horas/persona)
Deskontplan	300	PHP	220
Tringes	210	Java	180
Júpiter	500	Java	350
Mercurio	430	C++	390

- □ Esfuerzo = PFA * Promedio (Lenguaje)
- □¿Otros factores? SO, HW, BBDD, equipo de proyecto, "Ojo clínico" del experto



COCOMO II

- COnstructive COst Model
- Es el modelo de estimación de costes más utilizado
- En 1995 se publicó la versión COCOMO II
- Existen múltiples variantes: COSCOMO, COINCOMO, DBA COCOMO,...



COCOMO II

Objetivos:

 Desarrollar un modelo de estimación de tiempo y de coste del software de acuerdo con los ciclos de vida más usados

Construir una BD de proyectos de SW que permita la calibración continua del modelo y así incrementar la precisión de la estimación



COCOMO II

- COCOMO II está compuesto por 3 modelos:
 - □ Composición de Aplicación (ACM)
 - □ Diseño Temprano (EDM)
 - □ Post-Arquitectura (PAM)

Los 3 modelos se adaptan al tipo y a la cantidad de información disponible en cada etapa del ciclo de vida



- Indicado en la etapa de planificación
- Cuando se tiene un esbozo de cómo va a ser el sistema
- Para proyectos construidos con herramientas de construcción de interfaces gráficos
- Utiliza Puntos Objeto



- Puntos Objeto
 - □ 1º.- Estimar la cantidad de pantallas, informes y componentes 3GL que contendrá la aplicación
 - 2º.- Clasificar cada instancia de un objeto según su nivel de complejidad

M

Pantallas	Número de Tablas de Datos							
Número de vistas	<4	<4 <8 >=8						
<3	Sencillo	Sencillo	Medio					
3-7	Sencillo	Medio	Difícil					
>=8	Medio	Difícil	Difícil					

.

Informes	Número de Tablas de Datos						
Número de secciones	<4 <8 >=8						
0 ó 1	Sencillo	Sencillo	Medio				
2 ó 3	Sencillo	Medio	Difícil				
>=4	Medio	Difícil	Difícil				



- Puntos Objeto
 - □ 3º.- Dar el peso a cada objeto según el nivel de complejidad

Tipo de Objeto	Sencillo	Medio	Difícil
Pantallas	1	2	3
Informes	2	5	8
3GL			10



Puntos Objeto

- □ 4º.- Determinar la cantidad de Puntos Objeto, sumando todos los pesos de las instancias (PO)
- □ 5º.- Estimar el porcentaje de código a reusar. Calcular los Nuevos Puntos Objeto a desarrollar (NPO).

$$NPO = \frac{(PO \times (100 - \% reusado))}{100}$$

w

COCOMO II. ACM

Puntos Objeto

□ 6º.- Calcular el ratio de la productividad según la siguiente tabla:

Experiencia de los desarrolladores	Muy Baja	Baja	Normal	Alta	Muy Alta
Experiencia con las herramientas	Muy Baja	Baja	Normal	Alta	Muy Alta
PROD (ratio)	4	7	13	25	50

PROD(total) = (PROD(exp. Trabajadores) + PROD(exp. Herramientas))/2



- Puntos Objeto
 - □ 7º.- El esfuerzo (en meses-persona) viene dado por:

$$PM = \frac{NPO}{PROD}$$



- Se utiliza en las primeras etapas del proyecto
- Cuando se conoce muy poco sobre el tamaño del producto, la plataforma y el personal
- Basado en Puntos de Función No Ajustados
- Una vez calculados los PFNA los convierte a líneas de código
- Utiliza 7 conductores/parámetros (drivers) de ajuste



- Procedimiento
 - □ 1º.- Calcular los PFNA
 - □ 2º.- Convertir los PFNA a miles de líneas de código
 - (KSLOC=PFNA*Factor/1000)

Lenguaje	Factor
Ada	71
Basic	91
С	128
C++	29
Cobol 85	100
Ensamblador	320
Visual Cobol	29
Java	23
Lisp	64
Pascal	91
Prolog	64



Procedimiento

□ 3º.- El esfuerzo viene dado por:

$$PM_{Nominal} = A \times (Tama\tilde{n}o)^{B}$$

□ Donde:

- A= Constante de calibración (2,45)
- Tamaño= KSLOC
- B= $0.91 + 0.01 \times \Sigma \text{ Fe}_{i}$ (j= 1..5) (Fe=Factor de escala)



- B es el factor exponencial de escala
 - □Si B<1.0 significa que si un proyecto aumenta el doble su tamaño, el esfuerzo es menos del doble (es decir, aumenta la productividad)
 - □Si B=1.0 es un modelo lineal. Es lo habitual en proyecto pequeños
 - □Si B>1.0, si el esfuerzo necesario aumenta más que el tamaño (es decir, disminuye la productividad)



■ Factores de escala

	
PREC	Experiencia previa de la organización con este
	tipo de proyectos.
FLEX	Refleja el grado de flexibilidad en el proceso de desarrollo.
RESL	Refleja la amplitud de análisis de riesgo que se lleva a cabo.
TEAM	Refleja la relación entre los miembros del equipo de desarrollo.
PMAT	Refleja la madurez del proceso de la organización.

м

COCOMO II. EDM

■ Factores de escala

Factores de Escala (SF _j)	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto		
PREC	Completa- mente sin precedentes	Prácticamen- te sin precedentes	Casi sin precedentes	Algo familiar	Muy familiar	Completa- mente familiar		
FLEX	Riguroso	Relajación ocasional	Algo de relajación	Conformidad general	Algo de conformidad	Metas generales		
RESL*	Poco (20%)	Algo (40%)	A menudo (60%)	Generalmen- te (75%)	En su mayor parte (90%)	Por completo (100%)		
TEAM	Interacciones muy difíciles	Algo de dificultad en las interacciones	Interacciones básicamente cooperativas	Bastante cooperativo	Altamente cooperativo	Completas interacciones		
PMAT	Peso medio de respuestas "Sí" para el cuestionario de Madurez CMM							

Cuestionario de Madurez CMM

	Key Process Areas	Almost Always (>90%)	Frequently (60-90%)	About Half (40-60%)	Occasional ly (10-40%)	Rarely If Ever (<10%)	Does Not Apply	Don't Know
1	Requirements Management			٥	0	o		- 5
2	Software Project Planning				•			o
3	Software Project Tracking and Oversight	0			0			Þ
4	Software Subcontract Management				0			þ
5	Software Quality Assurance							o
6	Software Configuration Management	σ	o	o	o	o		Þ
7	Organization Process Focus							
8	Organization Process Definition							o
9	Training Program							o
10	Integrated Software Management	o	•	o	o	o		Þ
11	Software Product Engineering							Þ
12	Intergroup Coordination			0				o
13	Peer Reviews							o
14	Quantitative Process Management	o	o	o	o	٥	0	D
15	Software Quality Management			o				Þ
16	Defect Prevention	0	0	0	o			70
17	Technology Change Management	σ	_	o	0		_	b
18	Process Change Management							Þ



■ Factores de escala

	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
Precedentes (PREC)	6,2	4,96	3,72	2,48	1,24	0
Flexibilidad (FLEX)	5,07	4,05	3,04	2,03	1,01	0
Arquitectura/resolución del riesgo (RESL)	7,07	5,65	4,24	2,83	1,41	0
Cohesión del Equipo (TEAM)	5,48	4,38	3,29	2,19	1,10	0
Madurez del Proceso (PMAT)	7,80	6,24	4,68	3,12	1,56	0



- Procedimiento
 - □ 4º.- El esfuerzo ajustado será:

$$PM_{Ajustado} = PM_{Nominal} \times \prod_{i=1}^{\prime} FA_{i}$$

- □ Donde:
 - FA = Factores de ajuste



■ Factores de ajuste

Factor	Descripción
RCPX	Fiabilidad y complejidad del producto
RUSE	Requerimientos de reusabilidad
PDIF	Dificultad de la plataforma
PERS	Capacidad del personal
PREX	Experiencia del personal
FCIL	Facilidades para el desarrollo
SCED	Esfuerzo de calendario

7

COCOMO II. EDM

Factores de ajuste

	Extra Bajo	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
RCPX	0.73	0.81	0.98	1	1.3	1.74	2.38
RUSE	-	-	0.95	1	1.07	1.15	1.24
PDIF	-	-	0.87	1	1.29	1.81	2.61
PERS	2.12	1.62	1.26	1	0.83	0.63	0.5
PREX	1.59	1.33	1.12	1	0.87	0.71	0.62
FCIL	1.43	1.30	1.10	1	0.87	0.73	0.62
SCED	-	1.43	1.14	1	1	1	-



- Es el modelo más detallado
- Se usa cuando se ha desarrollado por completo la arquitectura del proyecto
- Tiene 17 factores de ajuste



- Procedimiento
 - □ 1º 3º.- Los pasos similares al modelo EDM
 - □ 4º.- El esfuerzo ajustado será:

$$PM_{Ajustado} = PM_{Nominal} \times \prod_{i=1}^{17} FA_i$$



■ Factores de ajuste

Factor EDM	Factores PAM
RCPX	RELY, DATA, CPLX, DOCU
RUSE	RUSE
PDIF	TIME, STOR, PVOL
PERS	ACAP, PCAP, PCON
PREX	AEXP, PEXP, LTEX
FCIL	TOOL, SITE
SCED	SCED



- Los factores de coste ahora son 17, y son de cuatro clases:
 - □ Producto: se refieren a las características requeridas del producto de software a desarrollar.
 - □ Plataforma: son restricciones impuestas sobre el software o la plataforma de hardware.
 - Personal: son multiplicadores que toman en cuenta la experiencia y capacidades de las personas que trabajan en el proyecto.
 - Proyecto: se refieren a las características particulares del proyecto de desarrollo de software.



- PRODUCTO:
- (RELY). Fiabilidad Requerida de Software

Esta es la medida de hasta qué punto el software debe realizar su función esperada durante un periodo de tiempo. Si el efecto de un fracaso es sólo una molestia ligera entonces RELY es Bajo. Si un fallo arriesgase vidas humanas entonces RELY es Muy Alto.

■ (DATA). Medida del Volumen de Datos

Esta medida intenta capturar lo que afecta en el desarrollo del producto unos requerimientos de datos grandes. La medida se determina calculando D/P. La razón por la que es importante considerar el tamaño de la Base de Datos es por el esfuerzo necesario para generar datos de prueba que se usarán para ejecutar el programa.

■ (CPLX). Complejidad del Producto

La complejidad se decide en 5 áreas: Funcionamiento de control, Funcionamiento computacional, Funcionamiento de Dispositivos dependientes, Funcionamiento del sector de datos y Funcionamiento del Gestor de Interfaz de Usuario.



- PRODUCTO:
- (RUSE). Reutilización Requerida

Es el esfuerzo adicional necesario para construir componentes pensados para ser reutilizados en proyectos presentes ó futuros. Este esfuerzo se consume en crear un diseño más genérico del software, documentación más detallada y pruebas más extensas, para asegurar que los componentes están listos para utilizar en otras aplicaciones.

■ (DOCU). Documentación Asociada a las Necesidades del Ciclo de Vida

Nivel de documentación requerida. En COCOMO II la escala de medida para el driver de coste se evalúa en términos de la adecuación de la documentación del proyecto a las necesidades de su ciclo de vida. La escala de valores va desde Muy Bajo (muchas necesidades del ciclo de vida sin cubrir) hasta Muy Alto (excesiva para las necesidades del ciclo de vida).

- PLATAFORMA:
- (TIME). Restricción del Tiempo de Ejecución

Las medidas se expresan en términos de porcentaje de tiempo de ejecución disponible que se espera que sea usado por el sistema que consume el recurso de tiempo de ejecución. Los valores van desde nominal, menos del 50% de recursos de tiempo de ejecución utilizados, hasta Extra Alto, 95% del recurso de tiempo de ejecución consumido.

■ (STOR). Restricción de Almacenamiento Principal

Esta medida representa el grado de restricción de almacenamiento principal impuesto a un sistema ó subsistema software. Los valores van desde nominal, menos que el 50%, a Extra Alto, 95%.

■ (PVOL). Volatilidad de la Plataforma

"Plataforma" se usa aquí para significar la complejidad del Hardware y Software que el producto software necesita para realizar sus tareas. Si el software a desarrollar es un sistema operativo, entonces la plataforma es el hardware del ordenador. Si se desarrolla un Gestor de Base de Datos, entonces la plataforma es el hardware y el sistema operativo ETC. Los valores van desde Bajo donde cada 12 meses hay un cambio importante, hasta Muy Alto, donde hay un cambio importante cada 2 semanas.

м

COCOMO II. PAM

- PERSONAL:
- (ACAP). Habilidad del Analista

Los analistas son personal que trabaja en los requisitos de diseño de alto nivel y en diseño detallado. Los atributos principales que deben considerarse en esta medida son la habilidad de análisis y diseño, la eficiencia y minuciosidad y la habilidad para comunicar y cooperar. La medida no debe considerar el nivel de experiencia del analista, eso se mide con AEXP. Los analistas que caen en el 90 avo percentil se evalúan como Muy Alto

■ (PCAP). Habilidad del Programador

La evaluación debe basarse en la capacidad de los programadores como un equipo, más que individualmente. La habilidad del programador no debe considerarse aquí, eso se mide con AEXP. Unos valores Muy Bajos del equipo de programadores es el 15 avo percentil y Muy Alto en el 90 avo percentil.

(AEXP). Experiencia en las Aplicaciones

Esta medida depende del nivel de experiencia en aplicaciones del equipo de proyecto al desarrollar sistemas ó subsistemas software. Un valor muy bajo para experiencia en aplicaciones es menor que 2 meses. Un valor muy alto es por experiencia de 6 años ó más.



- PERSONAL:
- (PEXP). Experiencia en la Plataforma

El modelo postarquitectónico amplía la influencia en productividad de PEXP, reconociendo la importancia de entender el uso de plataformas más poderosas, incluyendo más interfaces gráficos de usuario, redes y capacidades de middleware distribuido.

■ (LTEX). Experiencia en la Herramienta y en el Lenguaje

Esta es una medida del nivel de experiencia en el lenguaje de programación y en la herramienta software del equipo de proyecto que desarrolla el sistema ó subsistema software. Tener una experiencia de menos de 2 meses da un valor Bajo. Si es de 6 ó más años el valor es Muy Alto.

■ (PCON). Continuidad del Personal

La escala de valores de PCON se mide en términos del movimiento de personal del proyecto anualmente: desde 3%, Muy Ato, hasta el 48%, Muy Bajo.

.

COCOMO II. PAM

- PROYECTO
- (TOOL). Uso de Herramientas Software

Las herramientas software han mejorado significativamente desde los proyectos de los 70 usados para calibrar COCOMO. Los valores para la herramienta van desde edición y código simple, Muy Bajo, hasta herramientas integradas de gestión del ciclo de vida, Muy Alto.

■ (SITE). Desarrollo Multilugar

Dada la frecuencia creciente de desarrollos multilugar e indicaciones de que los efectos del desarrollo multilugar son significantes. Determinar la medida del driver de coste incluye el cálculo y la medida de 2 factores: Localización del lugar y soporte de comunicación.

■ Requerido (SCED). Calendario de Desarrollo

Este valor mide las restricciones de horario impuestas al equipo de proyecto que desarrolla el software. Los valores se definen en términos de porcentaje de aceleración ó alargamiento sobre el calendario respecto de un calendario nominal para un proyecto que requiere una cantidad de esfuerzo dada. Una compresión del calendario del 74% se evalúa como Muy Bajo. Un alargamiento del 160% se valora como Muy Alto.