第14讲 C++新特性

目录 CONTENTS



- 1 智能指针
- 2 数据类型转换

14.1 智能指针

● 在C++中,使用new申请内存后,一定要使用delete 释放这块空间,否则会造成内存泄漏。

```
void memoryLeak1() {
    string *str = new string("动态分配内存!");
    return; //没有调用delete
void memoryLeak2() {
    string *str = new string("内存泄露!");
    if (true) {
      return;
    delete str; //虽然有delete, 但是没有执行
```

14.1 智能指针

- 如果指针有一个析构函数,在指针过期时能自动释放它指向的内存。
- 这正是智能指针的思想,C++98使用模板auto_ptr解 决这一问题。
- C++11又增加了unique_ptr和shared_ptr两种智能指 针。
- 要创建智能指针对象,必须包含头文件memory。

- auto_ptr是这样的一种指针: 它是"其所指向的对象" 的拥有者。
- 所以,当身为对象拥有者的auto_ptr被销毁时,该对象也将被销毁。
- auto_ptr的使用格式:

auto_ptr<类型>指针名(new 类型)

- auto_ptr的构造函数是explicit,阻止了一般指针隐式转换为 auto_ptr的构造,所以不能直接将一般类型的指针赋值给auto_ptr类型的对象,必须用auto_ptr的构造函数创建对象。
- 由于auto_ptr对象析构时会删除它所拥有的指针,所以使用时避免多个auto_ptr对象管理同一个指针。

```
class Data
    int m_data;
public:
    Data(int data): m_data(data)
     ~Data()
       cout<<"Data is deleted"<<endl;</pre>
    void ShowData()
       cout<<"Data:"<<m_data<<endl;
int main()
    auto_ptr<Data> p1(new Data(10));
    p1->ShowData();
                        智能指针可以像普通指针一样访问成员
    return 0;
```

◎ get(): 获取智能指针托管的指针地址, 必须通过 "." 访问。

```
Data* p2 = p1.get();
p2->ShowData();
```

● release(): 取消智能指针对动态内存的托管针,改由程序员进行管理。

```
Data* p3 = p1.release();
delete p3;
```

● reset(): 重置智能指针托管的内存地址,如果地址不一致,原来的会被析构掉。

```
auto_ptr<Data> p1(new Data(10));
p1.reset(); //释放,变为NULL
Data* data = new Data(20);
p1.reset(data); //托管新的内存
```

14.1.1 auto_ptr被淘汰的原因

● (1)复制会改变资源的所有权。

```
auto_ptr<Data> p4(p1);
p1->ShowData(); // p1变为NULL
p4->ShowData();
```

● (2) 赋值会改变资源的所有权。

```
auto_ptr<Data> p5(new Data(20));
p5->ShowData();
p1 = p5; //p1放弃原来托管的对象,p5变为NULL
cout<<p1.get()<<endl;
cout<<p5.get()<<endl;
```

14.1.1 auto_ptr被淘汰的原因

● (3) 不支持数组的指针管理。 auto_ptr<int []> p6(new int [5]);

14.1.2 unique_ptr

- unique_ptr 和 auto_ptr用法几乎一样,除了一些特性:
- (1)两个指针不能指向同一个资源。

```
unique_ptr<Data> p1(new Data(10));
p1->ShowData();
unique_ptr<Data> p2(new Data(20));
p2->ShowData();
p1 = p2; //不允许
cout<<p1.get()<<endl;
cout<<p2.get()<<endl;
```

14.1.2 unique_ptr

- unique_ptr 和 auto_ptr用法几乎一样,除了一些特性:
- (2)无法进行左值unique_ptr复制构造。 unique_ptr<Data> p1(new Data(10)); p1->ShowData(); unique_ptr<Data> p2(p1); //不允许

14.1.2 unique_ptr

- unique_ptr 和 auto_ptr用法几乎一样,除了一些特性:
- (3) 支持数组的内存管理。unique_ptr<int[]> p3(new int[5]);p3[2] = 7;

◎ 原因:排他,不能共享指针

◉ unique_ptr 和 auto_ptr存在的问题 auto_ptr<Data> p1(new Data(10)); p1.reset(); Data* data = new Data(20); p1.reset(data); auto_ptr<Data> p2; p2.reset(data); //p2申请管理data, 但p1未知 p1->ShowData();

● shared_ptr 采用的策略:记录引用特定内存对象的智能指针数量,当复制或拷贝时,引用计数加1,当智能指针析构时,引用计数减1,如果计数为零,代表已经没有指针指向这块内存,那么就释放它!

```
shared_ptr<Data> p1(new Data(10));
shared_ptr<Data> p2;
cout<<"p1 is used count:"<<p1.use_count()<<endl;</pre>
cout<<"p2 is used count:"<<p2.use_count()<<endl;
p2 = p1;
cout<<"p1 is used count:"<<p1.use_count()<<endl;
cout<<"p2 is used count:"<<p2.use_count()<<endl;
shared_ptr<Data> p3(p1);
cout<<"p1 is used count:"<<p1.use_count()<<endl;</pre>
cout<<"p2 is used count:"<<p2.use_count()<<endl;
```

```
p1.reset();
cout<<"p1 is used count:"<<p1.use_count()<<endl;
cout<<"p2 is used count:"<<p2.use_count()<<endl;
p2.swap(p3); //对象的引用计数不变
cout<<"p3 is used count:"<<p3.use_count()<<endl;
cout<<"p2 is used count:"<<p2.use_count()<<endl;
```

● shared_ptr 存在的问题: 要注意避免对象交叉使用 智能指针的情况。

```
class B;
class A
    shared_ptr<B> m_b;
public:
    A()
       cout<<"A的构造函数"<<endl;
    ~A()
       cout<<"A的析构函数"<<endl;
    void SetPTRB(shared_ptr<B> b)
       m_b = b;
```

```
class B
    shared_ptr<A> m_a;
public:
    B()
      cout<<"B的构造函数"<<endl;
    ~B()
      cout<<"B的析构函数"<<endl;
    void SetPTRA(shared_ptr<A> a)
       m_a = a;
};
```

```
int main()
      shared_ptr<A> pa(new A);
      shared_ptr<B> pb(new B);
       pa->SetPTRB(pb);
       pb->SetPTRA(pa);
       cout<<"A的计数"<<pa.use_count()<<endl;
      cout<<"B的计数"<<pb.use_count()<<endl;
    return 0;
不能释放内存
```

14.2 类型转换

- 强制类型转换有一定风险,有的转换并不一定安全。
 - 把int整形数值转换成一个指针类型
 - 把基类指针转换成派生类指针
 - 把一种函数指针转换成另一种函数指针
 - 把常量指针转换成非常量指针

14.2 类型转换

- C语言强制类型转换的以下三个缺点:
 - 没有从形式上体现转换功能和风险的不同
 - 将多态基类指针转换成派生类指针时不检查安全性
 - 难以在程序中寻找到底什么地方进行了强制类型转换

14.2 类型转换

- C++ 引入了四种功能不同的强制类型转换运算符以进行强制类型转换:
 - static_cast
 - reinterpret_cast
 - const_cast
 - dynamic_cast

强制类型转换运算符 <要转换到的类型> (待转换的表达式)

14.2.1 static_cast

- static_cast,编译时期的静态类型转换。
 - 完成基础数据类型,整型和浮点型、字符型之间的互相转 换
 - 同一个继承体系中类型的转换
 - 任意类型与空指针类型void*之间的转换
 - 不能用于在不同类型的指针之间互相转换
 - 不能用于整型和指针之间的互相转换

14.2.1 static_cast

```
int main()
    int a = 10;
    double pi = 3.14;
    int^* p = &a;
    int b = static_cast<int>(pi);
    //错误, int c = static_cast<int>(p);
    //错误, int* q = static_cast<int*>(a);
    return 0;
```

14.2.2 reinterpret_cast

- reinterpret_cast, <>中必须是一个指针、引用、算术类型、函数指针或者成员指针。
 - 进行各种不同类型的指针之间
 - 不同类型的引用之间
 - 指针和能容纳指针的整数类型之间
 - 最不安全的类型转换

14.2.2 reinterpret_cast

```
int main()
    int a = 10;
    double pi = 3.14;
    int^* pa = &a;
    double* ppi = π
    Data data(20);
    Data* pdata = reinterpret_cast<Data*>(pa);
    ppi = reinterpret_cast<double*>(&data);
    int& b = reinterpret_cast<int&>(pi);
    return 0;
```

14.2.3 const_cast

- const_cast,仅用于进行去除引用,转换为同类型的 非 const 属性的转换。
 - 将 const 引用转换为同类型的非 const 引用
 - 将 const 指针转换为同类型的非 const 指针

14.2.3 const_cast

```
class C
{
  public:
     const int m_data;
  public:
     C(int data): m_data(data)
     {
    }
}.
```

简单类型的变量,即使使用了const_cast其值不能修改, 类中的成员变量则可以修改。

```
int main()
    C c1(100);
    cout<<c1.m_data<<endl;
    //c1.m_data = 200;
    int& rdata = const_cast<int&>(c1.m_data);
      cout < c1.mrdata = 200;
_data<<endl;
    const int a = 10;
    int* p = const_cast<int*>(&a); // int* p = &a;错误
    *p = 9;
    cout<<*p<<endl;
    int& r = const_cast<int&>(a); // int& r = a;错误
    return 0;
```

14.2.4 dynamic_cast

- dynamic_cast,通过"运行时类型检查"来保证安全性的换。
 - 只能用于具有继承关系,且包含多态性的类型转换

14.2.4 dynamic_cast

```
class B
public:
     virtual void f(){}
class D: public B
public:
     void f(){}
```

```
int main()
    Bb;
    Dd;
    D* pd;
    pd = reinterpret_cast<D*>(&b);
    if(pd != NULL) // 转换成功
      cout<<"reinterpret cast succeeded"<<endl;
    pd = dynamic_cast<D*>(&b);
    if(pd == NULL) //转换失败
      cout<<"dynamic cast failed"<<endl;
    return 0;
```