网络通信


2022年3月11日

1 Linux 基础知识

1.1 linux 内核

内核是操作系统的核心,具有很多最基本功能,它负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统,决定着系统的性能和稳定性。

Linux 内核由如下几部分组成:内存管理、进程管理、设备驱动程序、 文件系统和网络管理等。如图所示:



其中系统调用接口: SCI 层提供了某些机制执行从用户空间到内核的函数调用。

1.2 Linux 远程登录

Linux 系统中是通过 ssh 服务实现的远程登录功能, 默认 ssh 服务端口号为 22。

安装 ssh: yum install ssh

启动 ssh: service sshd start

登录远程服务器: ssh -p 50022 my@127.0.0.1

输入密码: my@127.0.0.1: (-p 后面是端口,my 是服务器用户名,127.0.0.1 是服务器 ip)

回车输入密码即可登录。

1.3 Linux 进程

在 Linux 系统中,能够同时运行多个进程, Linux 通过在短的时间间隔内轮流运行这些进程而实现"多任务"。这一短的时间间隔称为"时间片",让进程轮流运行的方法称为"进程调度",完成调度的程序称为调度程序。

Linux 中常见的进程间通讯机制有信号、管道、共享内存、信号量和套接字等。

1.3.1 相关命令

可以使用 \$ps 命令来查询正在运行的进程, 比如 \$ps -e、-o pid,-o comm,-o cmd,

其中-e 表示列出全部进程, -o pid,-o comm,-o cmd 分别表示需要 PID, COMMAND, CMD 信息。

三个信息的意义依次为: PID(process IDentity) 是每一个进程的身份(唯一), 是一个整数, 进程也可以根据 PID 来识别其他的进程; COMMAND 是这个进程的简称; CMD 是进程所对应的程序以及运行时所带的参数。

1.3.2 Linux 进程的产生

当计算机开机的时候,内核 (kernel) 只建立了一个 init 进程。Linux 内核并不提供直接建立新进程的系统调用。其他所有进程都是 init 进程通过

fork 机制建立的。

fork 表示: 新的进程要通过老的进程复制自身得到,它是一个系统调用。进程存活于内存中。每个进程都在内存中分配有属于自己的一片空间 (address space)。当进程 fork 的时候, Linux 在内存中开辟出一片新的内存空间给新的进程,并将老的进程空间中的内容复制到新的空间中,此后两个进程同时运行。

老进程成为新进程的父进程 (parent process),而相应的,新进程就是老的进程的子进程 (child process)。一个进程除了有一个 PID 之外,还会有一个 PPID(parent PID) 来存储的父进程 PID。如果我们循着 PPID 不断向上追溯的话,总会发现其源头是 init 进程。所以说,所有的进程也构成一个以 init 为根的树状结构。

1.3.3 Linux 进程的消失

当子进程终结时,它会通知父进程,并清空自己所占据的内存,并在内核里留下自己的退出信息 (exit code,如果顺利运行,为 0;如果有错误或异常状况,为 >0 的整数)。在这个信息里,会解释该进程为什么退出。

父进程在得知子进程终结时,有责任对该子进程使用 wait 系统调用。 这个 wait 函数能从内核中取出子进程的退出信息,并清空该信息在内核中 所占据的空间。

但是,如果父进程早于子进程终结,子进程就会成为一个孤儿 (orphand) 进程。孤儿进程会被过继给 init 进程, init 进程也就成了该进程的父进程。init 进程负责该子进程终结时调用 wait 函数。

注意:在 Linux 中,线程只是一种特殊的进程。多个线程之间可以共享内存空间和 IO 接口。所以,进程是 Linux 程序的唯一的实现方式。

1.4 Linux 线程

需要头文件:

#include <pthread.h>

CMakeList.txt 中需要加入: 来添加链接库。find_package(Threads) target_link_libraries(…\$CMAKE_THREAD_LIBS_INIT)

1.4.1 pthread_create 函数

int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, void *(*start routine)(void*), void *arg);

1.5 Linux 内存管理

了让有限的物理内存满足应用程序对内存的大需求量, Linux 采用了称为"虚拟内存"的内存管理方式。Linux 将内存划分为容易处理的"内存页"(对于大部分体系结构来说都是 4KB)。Linux 包括了管理可用内存的方式,以及物理和虚拟映射所使用的硬件机制。

1.6 Linux 文件系统

Linux 系统能支持多种目前流行的文件系统,如 EXT2、EXT3、FAT、FAT32、VFAT 和 ISO9660。

Linux 下面的文件类型主要有:

- 1) 普通文件: C 语言元代码、SHELL 脚本、二进制的可执行文件等。 分为纯文本和二进制;
 - 2) 目录文件: 目录, 存储文件的唯一地方;
 - 3) 链接文件: 指向同一个文件或目录的的文件;
- 4) 设备文件:与系统外设相关的,通常在/dev 下面。分为块设备和字符设备;
 - 5) 管道 (FIFO) 文件: 提供进程之间通信的一种方式;
 - 6) 套接字 (socket) 文件: 该文件类型与网络通信有关;

可参考: https://www.linuxprobe.com/linux-system-structure.html

1.7 Linux 防火墙

1.7.1 常用命令

• 启动: systemctl start firewalld

• 重启: systemctl restart firewalld

• 停止: systemctl stop firewalld

• 重新加载: firewall-cmd -reload

• 查看 firewalld 的运行状态:

firewall-cmd -state

• 取消开放 https 服务,即禁止 https 服务: firewall-cmd -zone=drop -remove-service=https

• 开放 22 端口:

firewall-cmd -zone=drop -add-port=22/tcp

• 取消开放 22 端口:

firewall-cmd -zone=drop -remove-port=22/tcp

• 开放两个端口:

firewall-cmd -zone=drop -add-port=8080-8081/tcp

• 查询 drop 区域开放了哪些端口:

firewall-cmd -zone=drop -list-ports

• 其他常用命令:

允许 icmp 协议流量,即允许 ping:

 $\label{eq:cmd_zone} \begin{tabular}{ll} firewall-cmd_zone=drop_add-protocol=icmp_a$

取消允许 icmp 协议的流量,即禁 ping:

firewall-cmd -zone=drop -remove-protocol=icmp

查询 drop 区域开放了哪些协议:

firewall-cmd -zone=drop -list-protocols

将原本访问本机 888 端口的流量转发到本机 22 端口:

firewall-cmd -zone=drop -add-forward-port =port=888:proto=tcp:toport=22

2 socket 基础

2.1 socket 通信的概念

套接字,运行在计算机中的两个程序通过 socket 建立起一个通道,数据在通道中传输。套接字可以看成是两个网络应用程序进行通信时,各自通

信连接中的端点,这是一个逻辑上的概念。它是网络环境中进程间通信的 API(应用程序编程接口)(是 IP 地址和端口结合)。

socket 把复杂的 TCP/IP 协议族隐藏了起来,只要用好 socket 相关的函数,就可以完成网络通信。

2.2 socket 的分类

socket 提供了流 (stream) 和数据报 (datagram) 两种通信机制,即流 socket 和数据报 socket。

流 socket 基于 TCP 协议,是一个有序、可靠、双向字节流的通道,传输数据不会丢失、不会重复、顺序也不会错乱。类似于打电话。

数据报 socket 基于 UDP 协议,不需要建立和维持连接,可能会丢失或错乱。UDP 不是一个可靠的协议,对数据的长度有限制,但是它的速度比较高。类似于短信。

在实际开发中,数据报 socket 的应用场景极少。

2.3 socket 通信的过程


2.3.1 服务端

- 创建服务端的 socket。socket()
- 把服务端指定的用于通信的 ip 地址和端口绑定到 socket 上。bind()
- 把 socket 设置为监听模式,以监听用户请求。listen()
- 接受客户端的连接。accept()
- 与客户端通信,接收客户端发过来的报文后,回复处理结果。send()/recv()
- 不断的重复上一步步,直到客户端断开连接。
- 关闭 socket, 释放资源。close()

2.3.2 客户端

- 创建客户端的 socket。socket()
- 向服务器发起连接请求。connect()

- 与服务端通信,发送一个报文后等待回复,然后再发下一个报文。send()/recv()
- 不断的重复上一步,直到全部的数据被发送完。
- 关闭 socket, 释放资源。close()



2.4 Socket

在 Linux 系统中,一切输入输出设备皆文件。而 socket 本质上可以视为一种特殊的文件,即通信的实现,因此 socket 的通信过程也可以理解为通过"打开 open -> 读写 write/read -> 关闭 close"模式的操作过程。

注意:

- a. 客户端有一个 socket,是用于发送报文的 socket;而服务端有两个 socket,一个是用于监听的 socket,还有一个就是客户端连接成功后,由 accept 函数创建的用于与客户端收发报文的 socket。
- b. socket 是系统资源,操作系统打开的 socket 数量是有限的,在程序 退出之前必须关闭已打开的 socket,就像关闭文件指针一样,就像 delete 已 分配的内存一样,极其重要。
- c. 关闭 socket 的代码不能只在 main 函数的最后,那是程序运行的理想状态,还应该在 main 函数的每个 return 之前关闭。
 - d. socket 类型的 servaddr 的地址, (struct sockaddr *)&servaddr。

2.5 客户端服务端主要参数及结构体

2.5.1 socket() 返回的值

返回值称为 socket 描述符 (socket descriptor), 其本质是一个文件描述符, 是一个整数。把它作为参数, 通过它来进行一些读写操作。

0表示标准输入,1表示标准输出,2表示标准错误。

注意: 默认创建的 socket 是主动连接的。

2.5.2 有关定义

- 大端模式、小端模式:"大端"和"小端"表示多字节值的哪一端存储 在该值的起始地址处;小端存储在起始地址处,即是小端字节序;大端 存储在起始地址处,即是大端字节序。
 - a. 大端字节序 (Big Endian): 最高有效位存于最低内存地址处,最低有效位存于最高内存处; b. 小端字节序 (Little Endian): 最高有效位存于最高内存地址,最低有效位存于最低内存处。
- 网络字节序 NBO: 网络字节序是大端字节序。在进行网络传输的时候, 发送端发送的第一个字节是高位字节。
- 主机字节序 HBO: 不同的机器 HBO 不相同,与 CPU 的设计有关,数据的顺序是由 CPU 决定的,而与操作系统无关。不同体系结构的机器之间不能直接通信,所以要转换成一种约定的顺序,也就是网络字节顺序。存在专门的函数来进行二者的转换。
- 转换函数命名规则: h 主机、n 是网络字节序, to 是转换为, s 是短型数据, l 是长型。
- 命名规则:

socket 字符: sockfd 客户端, listenfd 服务端;

网络地址: clientaddr 客户端, servaddr 服务端;

2.5.3 struct hostent* h

域名和网络地址结构体:

8

struct hostent

{

char *h_name; //主机名,即官方域名

 ${
m char}$ **h_aliases; //主机所有别名构成的字符串数组,同一 IP 可 绑定多个域名

int h_addrtype; //主机 IP 地址的类型, AF_INET(ipv4)、AF_INET6 (ipv6)

int h_length; //主机 IP 地址长度, IPV4 地址为 4, IPV6 地址则为 16。【常用】

char **h_addr_list; //主机的 ip 地址,虽然为 char 形式,但以网络字节序格式存储,可以通过 memcpy 互相拷贝。若要打印出这个 IP,需要调用 inet_ntoa()。【常用】

};

注意: a. 通常用于客户端已知对方 ip 情况下获得对方网络其他信息。

- b. 与下面的结构体一样, 定义时指的是哪个端, 其内数据就指哪个端。
- c. 具有预定义参数: # define h_addr h_addr_list[0]

操作函数

- *gethostbyname(const char *name); 用于客户端指定服务端的 ip 地址,详见后文函数介绍,注意参数为 char 类型的常量。成功执行该函数后结构体内各变量均可获得。
- 新型网路地址转化函数 inet_pton 和 inet_ntop:

这两个函数是随 IPv6 出现的函数,对于 IPv4 地址和 IPv6 地址都适用,函数中 p 和 n 分别代表表达 (presentation) 和数值 (numeric)。地址的表达格式通常是 ASCII 字符串,数值格式则是存放到套接字地址结构的二进制值。

int inet_pton(int family, const char *strptr, void *addrptr); //将点分十进制的 ip 地址转化为用于网络传输的数值格式

返回值: 若成功则为 1, 若输入不是有效的表达式则为 0, 若出错则为-1。

const char * inet_ntop(int family, const void *addrptr, char *strptr, size_t len); //将数值格式转化为点分十进制的 ip 地址格式

返回值: 若成功则为指向结构的指针, 若出错则为 NULL。

其中: family 即主机 IP 地址的类型参数。

2.5.4 struct sockaddr_in servaddr

表示地址信息的数据结构(体),存放了目标地址和端口。与结构体 sockaddr 把目标地址和端口信息混在一起了不同,其把 port 和 addr 分开储存在两个变量中。

```
struct sockaddr_in
{
    sa_family_t sin_family; //协议族, 在 socket 编程中只能是
AF_INET。
    unit16_t sin_port; //16 位的 TCP/UDP 端口号。
    struct in_addr sin_addr; //32 位 IP 地址
    char sin_zero[8]; //不使用。
}
其中:
struct in_addr
{
    in_addr_t s_addr; //32 位 IP v4 地址。
    (可表示为: servaddr.sin_addr.s_addr)
}
```

操作函数

• inet_addr(): 将十进制 IP 地址字符串转为网络二进制数字 (网络字节序), 返回的 IP 地址是网络字节序的。

```
(const char—-> in_addr_t)(ascii to network)
```

• inet_ntoa(): 将网络二进制数字 (网络字节序) 转为十进制 IP 地址字 符串。

```
(in addr—->const char)(network to ascii)
```

• inet_aton(): 将十进制 IP 地址字符串转为网络二进制数字 (网络字节序),与 inet_addr 的区别是,结果不是作为返回值,而是保存形参

inp 所指的 in_addr_t 结构体中。函数原型: int inet_aton(cont char* cp, struct in_addr_t *inp)

(const char—-> in addr)(ascii to network)

- htons() 作用是将端口号由主机字节序转换为网络字节序的整数值。
 (int to in_addr_t)(host to net)
 (不一定是 in_addr_t, 满足要求的字符即可, 例如 unit16_t)
- htonl() 作用和 htons() 一样,不过它针对的是 32 位的 (long),而 htons() 针对的是 16 位的 (short)。
 (host to net)
- 与 htonl() 和 htons() 作用相反的两个函数是: ntohl() 和 ntohs()。
 (net to host)
- 应用:服务端绑定 (自身的)IP 地址:
 servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.149.129"); // 指定ip 地址
 servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 本主机的任意ip 地址。在实际开发中,采用任意ip 地址的方式比较多。
- 注意: htons() 的参数为 int 型的无符号短整形数, 若用 argv[] 来传递, 需要强制转换类型函数 atoi()。同理 htonl()。
- 注意:其中 sin_addr 和 sin_port 的字节序都是网络字节序,而 sin_family 不是。因为前者是从 IP 和 UDP 协议层取出来的数据,是直接和网络相关的。但 sin_family 域只是内核用来判断 struct sockaddr_in 是存储的什么类型的数据,且永远不会被发送到网络上,所以可以使用主机字节序来存储。
- 注意:不论是那个端的程序采用, servaddr 指的是哪个端,端口、IP 地址就是哪个端。

注意:通常服务器在启动的时候都会绑定一个众所周知的地址(如 ip 地址 + 端口号),用于提供服务,客户就可以通过它来接连服务器;而客户端就不用指定,有系统自动分配一个端口号和自身的 ip 地址组合。这就是为什么通常服务器端在 listen 之前会调用 bind(),而客户端就不会调用,而是在 connect() 时由系统随机生成一个。

2.6 客户端服务端函数

以下为几种常用的接口函数:

2.6.1 socket() 函数

功能:用于创建一个新的 socket。对应于普通文件的打开操作。

返回值:成功则返回一个 socket 描述符,失败返回-1,错误原因存于 errno 中。

使用范围:客户端、服务端。

函数声明

int socket (int domain, int type, int protocol);

• domain:协议域,又称协议族 (family)。协议族决定了 socket 的地址 类型,在通信中必须采用对应的地址。

AF_INET: 决定了要用 ipv4 地址 (32 位的) 与端口号 (16 位的) 的组合;

AF UNIX:决定了要用一个绝对路径名作为地址。

• type: 指定 socket 类型。

流式 socket (SOCK_STREAM) 是一种面向连接的 socket, 针对于面向连接的 TCP 服务应用。数据报式 socket (SOCK_DGRAM) 是一种无连接的 socket, 对应于无连接的 UDP 服务应用。

• protocol: 指定协议。

常用协议有 IPPROTO_TCP、IPPROTO_UDP、IPPROTO_STCP、IPPROTO_TIPC 等,分别对应 TCP 传输协议、UDP 传输协议、STCP 传输协议、TIPC 传输协议。

注意为 0 则与 type 相匹配,与 type 不能随意匹配。

• 正常情况,第一个参数只能填 AF_INET,第二个参数只能填 SOCK_STREAM, 第三个参数只能填 0。

使用: int sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))

2.6.2 send() 函数

功能:把数据通过 socket 发送给对端。

返回值:函数返回已发送的字符数。出错时返回-1,错误信息 errno 被标记。

适用范围:客户端、服务端。

注意: 就算是网络断开,或 socket 已被对端关闭, send 函数不会立即报错,要过几秒才会报错。如果 send 函数返回的错误(<=0),表示通信链路已不可用。

函数声明

ssize t send(int sockfd, const void *buf, size t len, int flags);

sockfd: 已建立好连接的客户端socket。客户端接受数据: 本机套接字!

服务端接受数据:对方套接字!

buf: 需发送数据的内存地址 (指针就行)。

len: 需发送数据的长度, strlen()即可。

flags: 填 0, 其他数值意义不大。

附录

- MSG CONFIRM: 用来告诉链路层。
- MSG_DONTROUTE: 不要使用网关来发送数据, 只发送到直接连接的主机上。通常只有诊断或者路由程序会使用, 这只针对路由的协议族定义的, 数据包的套接字没有。
- MSG_DONTWAIT: 启用非阻塞操作,如果操作阻塞,就返回 EA-GAIN 或 EWOULDBLOCK。
- MSG_EOR: 当支持 SOCK_SEQPACKET 时,终止记录。
- MSG_MORE: 调用方有更多的数据要发送。这个标志与 TCP 或者 udp 套接字一起使用。

- MSG_NOSIGNAL: 当另一端中断连接时,请求不向流定向套接字上的错误发送 SIGPIPE,EPIPE 错误仍然返回。
- MSG_OOB:在支持此概念的套接字上发送带外数据(例如,SOCK_STREAM 类型); 底层协议还必须支持带外数据。

使用: iret=send(sockfd,buffer,strlen(buffer),0);

2.6.3 recv() 函数

功能:接收对方 socket 发送过来的数据。

返回值:函数返回已接收的字符数。出错时返回-1,失败时不会设置errno的值。

适用范围:客户端、服务端。

注意:如果 socket 的对端没有发送数据, recv 函数就会等待,如果对端发送了数据,函数返回接收到的字符数。出错时返回-1。如果 socket 被对端关闭,返回值为 0。如果 recv 函数返回的错误(<=0),表示通信通道已不可用。

函数声明

ssize t recv(int sockfd, void *buf, size t len, int flags);

sockfd: 为已建立好连接的客户端socket。客户端发送数据: 本机套接

字! 服务端回复数据: 对方套接字!

buf: 用于接收数据的内存地址。

len: 接收数据的长度,不能超过 buf 的大小,否则内存溢出。

flags: 填 0, 其他数值意义不大。

使用: iret=recv(sockfd,buffer,sizeof(buffer),0);

2.6.4 gethostbyname() 函数

功能:把 ip 地址或域名转换为 hostent 结构体表达的地址。

返回值:如果成功,返回一个 hostent 结构指针,失败返回 NULL。

适用范围:客户端。

注意: 只要地址格式没错,一般不会返回错误。失败时不会设置 errno 的值。

函数声明

struct hostent *gethostbyname(const char *name);

name: 域名或者主机名, 例如"192.168.1.3"、"www.freecplus.net"等。

使用: struct hostent *h = gethostbyname(argv[1])

2.6.5 connect() 函数

功能:客户端通过调用 connect 函数来建立客户端 socket 与服务器的连接。

返回值:成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno 中。

适用范围:客户端。

注意:如果服务端的地址错了,或端口错了,或服务端没有启动,connect一定会失败。

函数声明

int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

sockfd: 客户端的 socket。

*addr: 服务端的网络地址。

addrlen: 服务端网络地址的长度 (addr 结构体的大小)。

使用: connect(sockfd, (struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr))

2.6.6 bind() 函数

功能:服务端把自身用于通信的地址和端口绑定到 socket 上。

返回值:成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno 中。

适用范围: 服务端。

注意:如果绑定的地址错误,或端口已被占用,bind 函数一定会报错, 否则一般不会返回错误。

函数声明

int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen); sockfd: 服务端 socket。

*addr: 服务端的网络地址。(一个 const struct sockaddr * 指针, 指向要绑定给 sockfd 的协议地址。存放了服务端用于通信的地址和端口。)

addrlen: 服务端网络地址的长度。

使用: bind(listenfd,(struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr)); 注意调用时参数使用强制类型转换。

2.6.7 listen() 函数

功能: 用于把主动连接 socket 变为被动连接的 socket, 使得这个 socket 可以接受其它 socket 的连接请求, 从而成为一个服务端的 socket。当调用 listen 之后, 服务端的 socket 就可以调用 accept 来接受客户端的连接请求。

返回值: 0-成功, -1-失败, 错误原因存于 errno 中。

listen 函数一般不会返回错误。

适用范围: 服务端。

函数声明

int listen(int sockfd, int backlog);

sockfd: 是服务端已经被 bind 过的 socket。

backlog: 这个参数涉及到一些网络的细节,比较麻烦,填 5、10 都行,一般不超过 30。

使用: listen(listenfd,5);

2.6.8 accept() 函数

功能:用于服务端接受客户端的连接。

返回值:成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno 中。

适用范围:服务端。

注意:

- a. accept 在等待的过程中,如果被中断或其它的原因,函数返回-1,表示失败,如果失败,可以重新 accept。
- b. accept 函数等待客户端的连接,如果没有客户端连上来,它就一直等待,这种方式称之为阻塞。
- c. accept 等待到客户端的连接后,创建一个新的 socket, 函数返回值就是这个新的 socket, 服务端使用这个新的 socket 和客户端进行报文的收发。

函数声明

int accept(int sockfd,struct sockaddr *addr,socklen t *addrlen);

sockfd: 服务端已经被 listen 过的 socket。

addr:客户端的网络地址(sockaddr)。如果不需要客户端的地址,可以填 0。也可以先定义一个空的客户端地址,然后填进去。

addrlen:客户端网络地址长度,如果 addr 为 0, addrlen 也填 0。

使用:clientfd=accept(listenfd,(struct sockaddr*)&clientaddr,(socklen_t*)&socklen);

2.6.9 附注: memset() 函数

void *memset(void *str, int c, size_t n)

str - 指向要填充的内存块。

c – 要被设置的值。该值以 int 形式传递,但是函数在填充内存块时是使用该值的无符号字符形式。默认 0。

n-大小, sizeof(str)。

注意:与 malloc 不同之处为后者未初始化。而 new 返回指定类型的指针,并且可以自动计算所需要大小。

2.6.10 附注: memcpy() 函数

void *memcpy(void *str1, const void *str2, size t n)

str1-指向用于存储复制内容的目标数组,类型强制转换为 void* 指针。

str2 - 指向要复制的数据源,类型强制转换为 void* 指针。

n-要被复制的字节数。

注意: 支持不同类型数据的拷贝。不支持不定大小的数据拷贝。

memcpy() 用来拷贝 src <mark>所指的内存内容</mark>前 n 个字节到 dest 所指的内存地址上。与 strcpy() 不同的是,memcpy() 会完整的复制 n 个字节, 不会因为遇到字符串结束'

0'而结束。

2.6.11 附注: sprintf() 函数

int sprintf(char *str, const char *format, ...);

用途: 把结果输出到指定的字符串中。

str - 这是指向一个字符数组的指针,该数组存储了要写入的字符串。

format – 这是字符串,包含了要被写入到字符串 str 的文本。与之后参数一起使用,类似于格式化输出中%d、%f 之类的用法。

2.7 注意事项

- 每一个端, 具有一个 socket 指示符、一个地址信息。
- 凡是函数参数含有地址信息的,均需要强制格式化: (struct sockaddr *)& + 地址名
- 凡是需要网络地址参数的函数,都必须将类型强制转化为(struct sockaddr*)类型,因为函数在设计时没有考虑 sockaddr_in 类型。
- 最好 recv 函数采用 sizeof (最大值), send 采用 strlen (减少不必要的 发送量)。
- socket 缓冲区:每一个 socket 在被创建之后,系统都会给它分配两个 缓冲区,即输入缓冲区和输出缓冲区。一般来说,默认的输入输出缓 冲区大小为 8K。
- send 函数并不是直接将数据传输到网络中,而是负责将数据写入输出缓冲区,数据从输出缓冲区发送到目标主机是由 TCP 协议完成的。数据写入到输出缓冲区之后, send 函数就可以返回了。(数据是否发送出去,是否发送成功,何时到达目标主机,都不由它负责了,而是由协议负责。)

recv 函数同理,它是从输入缓冲区中读取数据。

- 套接字关闭的时候,输出缓冲区的数据不会丢失,会由协议发送到另一方;而输入缓冲区的数据则会丢失。
- 数据的发送和接收是独立的,并不是发送方执行一次 send,接收方就 执行以此 recv。recv 函数不管发送几次,都会从输入缓冲区尽可能多 的获取数据。如果发送方发送了多次信息,接收方没来得及进行 recv, 则数据堆积在输入缓冲区中,取数据的时候会都取出来。换句话说, recv 并不能判断数据包的结束位置。
- 在数据进行发送的时候,需要先检查输出缓冲区的可用空间大小,如果可用空间大小小于要发送的数据长度,则 send 会被阻塞,直到缓冲区中的数据被发送到目标主机,有了足够的空间之后,send 函数才会将数据写入输出缓冲区。

- TCP 协议正在将数据发送到网络上的时候,输出缓冲区会被锁定(生产者消费者问题),不允许写人, send 函数会被阻塞,直到数据发送完,输出缓冲区解锁,此时 send 才能将数据写入到输出缓冲区。
- 函数先检查输入缓冲区,如果输入缓冲区中有数据,读取出缓冲区中的数据,否则的话, recv 函数会被阻塞,等待网络上传来数据。如果读取的数据长度小于输出缓冲区中的数据长度,没法一次性将所有数据读出来,需要多次执行 recv 函数,才能将数据读取完毕。

3

•

•

•