

第五课 光栅化(三角形)

-、压缩多换(续)

- 1、对于近平面的定义 1(左), r(右), b(下), t(上)
- (1) field-of-view (可视角度)(FOV)
- (2) aspect ration: 长宽比



2. FOV和 Liribit的转换



二、从立方体到屏幕

- 1、什么是屏幕
- 11)一个二维数组:像素
- (1) 数组的大小: 分辩率
- (3) 一个典型的光栅设备
- 2、光栅与光栅心


光栅:在德语中足屏幕的意思 光栅心:把东西画在屏幕上

3.俊素

- いーケ小的正方块,有单独的颜色
- 山颜色昆红绿蓝三色组成


4.屏幕室间

- 心傳素使用(xy)来描述位置
- (1) X, Y 从 (0,0) 到 (width-1, height-1), x, y 是整数
- (3) 像象(XY)的中心是(X+0.5, Y+0.5)
- (4) 整个屏幕从(0,0)到(width, height)



5.从立方体到屏幕空间

(1) 忽四名区 (1) 将 x, y从 [1, 门 查换到 [0, width] x [0, height]



(3) 复烧矩阵 (视口复换)

$$M_{\text{viewpoint}} = \begin{bmatrix} \frac{\text{width}}{2} & 0 & \frac{\text{wight}}{2} \\ 0 & \frac{\text{height}}{2} & \frac{\text{height}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

三 光栅机:在屏幕上经画


1、三南形 — 基本形状要素

为什么是三角形

- ① 最基本的多边形: 任何多边形都能将成三角形
- ②独特的性质:一定成的一个平面,很好定义内部和小部

对三个顶点进行属性的灾义可以很知地在三角形内部光漏地对属性进行主化

2、从三角形到像素



四、简单的一种无栅化方法:采样

1、 基本原理: 采粹

for (int x = 0; x < xmax; ++x) output (x) = f(x);

利用像素中心进行采样,判断像事中心是否在三角形内部

2. inside 函数


灾x-ケニ元 函数 inside

for lint x = 0; x < x mox; ++x)

for lint y= 0; y < ymax; ++y)

image [x][y] = inside (tri, xto.5, ytas);

3、如何判断一个点是否在三角形内部



PRX PRO 的名句相示 Q在以见的左侧

PPIX Rig 的方向相示 Q在Dap 的左例 Q在三角形外部


PRX 配的的物品,《在DRI的方例》

注意向量的顺序

PS:在本门课上认为在边上的点在内部在openGL中记上不记下,记在不计右

4三氟砂的包围盒

对三角形的三个顶点 \$P\$ 最大和最小值 (x和y) 形成紅形不在包围 盆中的像素可以不够判断



第六课 光栅化(反走样和深度缓冲)

- 采样理论


1.3种采样中的错误


山锯齿 山摩尔纹 的车轮效应

总结:信号变化的速度太快 以至于采样速度跟不上

2. 如何反走样


在采样前先进行模糊操作,然后再进行采样






3、频域


的傅利叶展开




(2) 傅利叶 丧换

将函数 fou 斯多为一系列不同频率的段






更高频率的信号需要更快的采样



→高频率下幺头较多信息.

4.走样的定义

定义:使用同样的采样方法采样两种不同频率的函数,得到的结果相同



图中蓝色曲线和黑色曲线的

采样结果相同

5、滤波

的定义 删去一系列频率





频率代表重化程度, 医化越剧烈

中心: 价级区域 周围: 高級区域

水平和 竖直:四方连续(将图片平铺)的结果

四高通滤波 只通过高频信号

(3) 低通滤波 只通过低级信号









14) 带通滤波 通过中间某一条带的信息











滤波二平均 = 卷织

(5)卷积 对中心像表周围像表求加权平均值




卷织的定理:对两个信旨在时域上的卷织相当于对两个信旨在频域上的东积



》任何一个像素是它周园3x3 像素的平均值


(b) box filter




box越大,留下的频率越低,图片越模糊

6.采样

w 采样 重复频率内容




(1) 走棒 重复频率内容时发生了重叠



(3) 反走样

①增加采样率


② 丘走样:模糊后采样,去除高频信号雨采样



7、如何模糊

- 1)卷松、使用一个像意大小的 box filter
- (2)取样对每个像素中心取样


在光栅化一个三角形时,一个像集中的平均值是像赛中三角形覆盖的大小。



二、超采粹反走粹(MSAA)

1.工作原理(抽行模糊)(沒有提高采样率)

将一个像表划分的更小的区域,对于这些更小的区域本平均值



2. MSAA的性能开销

用了更多子像素进行判断

3. FXAA (Fust Approximate AA)

检测图像中的边界与将有锯齿的边界错换的无短齿的边界

4. TAA (Temporal AA)

将MSAA的样本的历史样本信息应用于这一帧

5.超分辨率/超采样

作分辨图》高分辨率 (DLSS) 深度学习