线程池在业务中的实践


业务背景

在当今的互联网业界,为了最大程度利用CPU的多核性能,并行运算的能力是不可或缺的。通过线程 池管理线程获取并发性是一个非常基础的操作,让我们来看两个典型的使用线程池获取并发性的场 景。

场景1: 快速响应用户请求

描述:用户发起的实时请求,服务追求响应时间。比如说用户要查看一个商品的信息,那么我们需要将商品维度的一系列信息如商品的价格、优惠、库存、图片等等聚合起来,展示给用户。


分析:从用户体验角度看,这个结果响应的越快越好,如果一个页面半天都刷不出,用户可能就放弃查看这个商品了。而面向用户的功能聚合通常非常复杂,伴随着调用与调用之间的级联、多级级联等情况,业务开发同学往往会选择使用线程池这种简单的方式,将调用封装成任务并行的执行,缩短总体响应时间。另外,使用线程池也是有考量的,这种场景最重要的就是获取最大的响应速度去满足用户,所以应该不设置队列去缓冲并发任务,调高corePoolSize和maxPoolSize去尽可能创造多的线程快速执行任务。



场景2: 快速处理批量任务

描述: 离线的大量计算任务,需要快速执行。比如说,统计某个报表,需要计算出全国各个门店中有哪些商品有某种属性,用于后续营销策略的分析,那么我们需要查询全国所有门店中的所有商品,并且记录具有某属性的商品,然后快速生成报表。

分析:这种场景需要执行大量的任务,我们也会希望任务执行的越快越好。这种情况下,也应该使用多线程策略,并行计算。但与响应速度优先的场景区别在于,这类场景任务量巨大,并不需要瞬时的完成,而是关注如何使用有限的资源,尽可能在单位时间内处理更多的任务,也就是吞吐量优先的问题。所以应该设置队列去缓冲并发任务,调整合适的corePoolSize去设置处理任务的线程数。在这里,设置的线程数过多可能还会引发线程上下文切换频繁的问题,也会降低处理任务的速度,降低吞吐量。



实际问题及方案思考


线程池使用面临的核心的问题在于: 线程池的参数并不好配置。一方面线程池的运行机制不是很好理解, 配置合理需要强依赖开发人员的个人经验和知识; 另一方面, 线程池执行的情况和任务类型相关性较大, IO密集型和CPU密集型的任务运行起来的情况差异非常大, 这导致业界并没有一些成熟的经验策略帮助开发人员参考。

关于线程池配置不合理引发的故障,下面举一些例子:

Case1: XX页面展示接口大量调用降级:

事故描述: XX页面展示接口产生大量调用降级, 数量级在几十到上百。


事故原因:该服务展示接口内部逻辑使用线程池做并行计算,由于没有预估好调用的流量,导致最大线程数设置偏小,大量抛出RejectedExecutionException,触发接口降级条件,示意图如下:



Case2: XX业务服务不可用S2级故障

事故描述: XX业务提供的服务执行时间过长,作为上游服务整体超时,大量下游服务调用失败。


事故原因:该服务处理请求内部逻辑使用线程池做资源隔离,由于队列设置过长,最大线程数设置失效,导致请求数量增加时,大量任务堆积在队列中,任务执行时间过长,最终导致下游服务的大量调用超时失败。示意图如下:



业务中要使用线程池,而使用不当又会导致故障,那么我们怎样才能更好地使用线程池呢?

线程池参数动态化

在日常项目开发中,我们通常会使用线程池来处理一些并发场景,来提高任务处理的效率。但是在使用过程中,无法准确地设置线程池参数,只能在运行过程中,不断去调整参数,然后重启服务。 那如何实现在不重启服务的前提下,动态调整线程池参数呢?




线程池可调整的参数


线程池构造参数有8个,但是最核心的是3个: corePoolSize、maximumPoolSize, workQueue,它们最大程度地决定了线程池的任务分配和线程分配策略。考虑到在实际应用中我们获取并发性的场景主要是两种: (1)并行执行子任务,提高响应速度。这种情况下,应该使用同步队列,没有什么任务应该被缓存下来,而是应该立即执行。 (2)并行执行大批次任务,提升吞吐量。这种情况下,应该使用有界队列,使用队列去缓冲大批量的任务,队列容量必须声明,防止任务无限制堆积。所以线程池只需要提供这三个关键参数的配置,并且提供两种队列的选择,就可以满足绝大多数的业务需求。

实现思路

JDK原生线程池ThreadPoolExecutor提供了如下几个public的setter方法,如下图所示:



JDK允许线程池使用方通过ThreadPoolExecutor的实例来动态设置线程池的核心策略,以setCorePoolSize为方法例,在运行期线程池使用方调用此方法设置corePoolSize之后,线程池会直接覆盖原来的corePoolSize值,并且基于当前值和原始值的比较结果采取不同的处理策略。对于当前值小于当前工作线程数的情况,说明有多余的worker线程,此时会向当前idle的worker线程发起中断请求以实现回收,多余的worker在下次idel的时候也会被回收;对于当前值大于原始值且当前队列中有待执行任务,则线程池会创建新的worker线程来执行队列任务,setCorePoolSize具体流程如下:



示例代码

```
public class DynamicThreadPool {
       private ThreadPoolExecutor executor;
3
       public DynamicThreadPool(int corePoolSize, int maximumPoolSize, long keepAliveTime,
4
   TimeUnit unit, BlockingQueue<Runnable> workQueue) {
           this.executor = new ThreadPoolExecutor(corePoolSize, maximumPoolSize,
   keepAliveTime, unit, workQueue);
           //executor.allowCoreThreadTimeOut(true);
6
       }
7
8
       public void adjustThreadPool(int newCorePoolSize, int newMaximumPoolSize) {
           this.executor.setCorePoolSize(newCorePoolSize);
10
           this.executor.setMaximumPoolSize(newMaximumPoolSize);
12
13
       public void submitTask(Runnable task) {
14
           this.executor.execute(task);
16
17
       public void print(){
18
           System.out.println("核心线程数: " + executor.getCorePoolSize()
19
                   + " " +"最大线程数: " + executor.getMaximumPoolSize()
20
                   +" " + "活跃线程数: " + executor.getActiveCount());
21
22
23
       public void shutdown() {
24
           this.executor.shutdown();
       }
26
       public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
28
           BlockingQueue<Runnable> workQueue = new LinkedBlockingQueue<>(20);
           DynamicThreadPool dynamicThreadPool = new DynamicThreadPool(10, 10, 10,
   TimeUnit.SECONDS, workQueue);
           // 提交任务给线程池
          for (int i = 0; i < 30; i++) {
               dynamicThreadPool.submitTask(() -> {
                   log.info(Thread.currentThread().getName() + "开始执行任务");
36
                   try {
```

```
Thread.sleep(10000);
37
                       //log.info(Thread.currentThread().getName() + "任务执行完成");
38
                   } catch (InterruptedException e) {
                       e.printStackTrace();
40
                   }
41
               });
42
           }
43
44
           Thread.sleep(1000);
45
           System.out.println("=====修改前======");
46
           dynamicThreadPool.print();
47
48
           // 动态调整线程池参数
49
           dynamicThreadPool.adjustThreadPool(5, 8);
50
51
           System.out.println("=====修改后=====");
52
           dynamicThreadPool.print();
54
55
           Thread.sleep(10000);
56
           dynamicThreadPool.print();
58
             // 关闭线程池
59
             dynamicThreadPool.shutdown();
60
61
62
```

实现方案

基于Nacos配置中心动态调整线程池参数

我们可以借助Nacos的Listener,在Bean初始化的时候,开启Nacos配置变更的监听,在监听逻辑里面更新线程池参数。

```
nacosConfigManager.getConfigService().addListener("threadPool.yml",
nacosConfigProperties.getGroup(),

new Listener() {
    @Override
    public Executor getExecutor() {
        return null;
    }

    @Override
    public void receiveConfigInfo(String configInfo) {
    }
}
```

核心代码

```
@Configuration
  @Data
   public class MyDynamicThreadPool implements InitializingBean {
       @Value("${threadPool.corePoolSize}")
       private int corePoolSize;
6
       @Value("${threadPool.maxPoolSize}")
       private int maxPoolSize;
8
       @Value("${threadPool.queueCapacity}")
9
       private int queueCapacity;
       @Value("${threadPool.keepAliveSeconds}")
       private int keepAliveSeconds;
13
       private static ThreadPoolTaskExecutor threadPoolTaskExecutor;
14
15
16
       @Autowired
17
       private NacosConfigManager nacosConfigManager;
18
       @Autowired
20
       private NacosConfigProperties nacosConfigProperties;
21
22
23
24
       @Override
       public void afterPropertiesSet() throws Exception {
25
           threadPoolTaskExecutor = new ThreadPoolTaskExecutor();
           threadPoolTaskExecutor.setCorePoolSize(corePoolSize);
           threadPoolTaskExecutor.setMaxPoolSize(maxPoolSize);
28
           threadPoolTaskExecutor.setQueueCapacity(queueCapacity);
29
           threadPoolTaskExecutor.setKeepAliveSeconds(keepAliveSeconds);
30
           threadPoolTaskExecutor.setThreadNamePrefix( "Fox--");
32
           threadPoolTaskExecutor.setRejectedExecutionHandler(
                   new RejectedExecutionHandler() {
                         @Override
34
                          public void rejectedExecution(Runnable r, ThreadPoolExecutor
   executor) {
                                 System.out.println("队列已满,丢弃任务");
36
37
```

```
});
38
           threadPoolTaskExecutor.initialize();
39
           nacosConfigManager.getConfigService().addListener("threadPool.yml",
40
   nacosConfigProperties.getGroup(),
                   new Listener() {
41
                       @Override
42
                       public Executor getExecutor() {
43
                            return null;
44
45
                       @Override
46
                       public void receiveConfigInfo(String configInfo) {
47
                            System.out.println("动态修改前-->");
48
                            print();
49
                            Yaml yaml = new Yaml();
50
                            InputStream inputStream = new
   ByteArrayInputStream(configInfo.getBytes());
                            Map<String, Object> dataMap = yaml.load(inputStream);
                            // 将Map转换为JSONObject
53
                            JSONObject pool = new
54
   JSONObject(dataMap).getJSONObject("threadPool");
55
   threadPoolTaskExecutor.setCorePoolSize(pool.getInteger("corePoolSize"));
56
   threadPoolTaskExecutor.setMaxPoolSize(pool.getInteger("maxPoolSize"));
57
   threadPoolTaskExecutor.setQueueCapacity(pool.getInteger("keepAliveSeconds"));
58
   threadPoolTaskExecutor.setQueueCapacity(pool.getInteger("queueCapacity"));
                            System.out.println("动态修改后-->");
59
60
                            print();
61
                   });
63
64
       //执行任务
65
       public void execute(Runnable runnable){
66
           threadPoolTaskExecutor.execute(runnable);
67
68
69
       public void print(){
70
           System.out.println("核心线程数: "+
71
   threadPoolTaskExecutor.getThreadPoolExecutor().getCorePoolSize()
```

```
# " " +"最大线程数: " +

threadPoolTaskExecutor.getThreadPoolExecutor().getMaximumPoolSize()

# " " + "阻塞队列数: " +

threadPoolTaskExecutor.getThreadPoolExecutor().getQueue().size()

# " " + queueCapacity

# " " + "活跃线程数: " +

threadPoolTaskExecutor.getThreadPoolExecutor().getActiveCount());

# " " + "活跃线程数: " +

# ThreadPoolTaskExecutor.getThreadPoolExecutor().getActiveCount());
```

使用DynamicTp——基于配置中心的轻量级动态可监控线程池

DynamicTp 是一个基于配置中心实现的轻量级动态线程池管理工具,主要功能可以总结为动态调参、通知报警、运行监控、三方包线程池管理等几大类。

官网地址: https://dynamictp.cn/

