【有道云笔记】06-Spring之依赖注入源码解析(上).md https://note.youdao.com/s/Vbxt0qsB

依赖注入底层原理流程图:

https://www.processon.com/view/link/5f899fa5f346fb06e1d8f570

Spring中到底有几种依赖注入的方式?

首先分两种:

- 1. 手动注入
- 2. 自动注入

手动注入

在XML中定义Bean时,就是手动注入,因为是程序员手动给某个属性指定了值。

```
<bean name="userService" class="com.luban.service.UserService">
  property name="orderService" ref="orderService"/>
</bean>
```

上面这种底层是通过set方法进行注入。

```
<bean name="userService" class="com.luban.service.UserService">
  <constructor-arg index="0" ref="orderService"/>
  </bean>
```

上面这种底层是通过构造方法进行注入。

所以手动注入的底层也就是分为两种:

- 1. set方法注入
- 2. 构造方法注入

自动注入

自动注入又分为两种:

- 1. XML的autowire自动注入
- 2. @Autowired注解的自动注入

XML的autowire自动注入

在XML中, 我们可以在定义一个Bean时去指定这个Bean的自动注入模式:

- byType
- 2. byName
- 3. constructor
- 4. default
- 5. no

比如:

<bean id="userService" class="com.luban.service.UserService" autowire="byType"/>

这么写,表示Spring会自动的给userService中所有的属性自动赋值(**不需要**这个属性上有@Autowired注解,但需要这个属性有对应的**set方法**)。

在创建Bean的过程中,在填充属性时,Spring会去解析当前类,把**当前类的所有方法**都解析出来,Spring会去解析每个方法得到对应的PropertyDescriptor对象,PropertyDescriptor中有几个属性:

- 1. name: 这个name并不是方法的名字, 而是拿方法名字进过处理后的名字
 - i. 如果方法名字以"get"开头,比如"getXXX",那么name=XXX
 - ii. 如果方法名字以 "is" 开头,比如 "isXXX" ,那么name=XXX
 - iii. 如果方法名字以 "set" 开头,比如 "setXXX",那么name=XXX
- 2. readMethodRef: 表示get方法的Method对象的引用
- 3. readMethodName:表示get方法的名字
- 4. writeMethodRef: 表示set方法的Method对象的引用
- 5. writeMethodName: 表示set方法的名字
- 6. propertyTypeRef: 如果有get方法那么对应的就是返回值的类型,如果是set方法那么对应的就是set方法 法中唯一参数的类型

get方法的定义是: 方法参数个数为0个,并且(方法名字以"get"开头或者方法名字以"is"开头并且方法的返回类型为boolean)

**set方法的定义是: **方法参数个数为1个,并且 (方法名字以"set"开头并且方法返回类型为void)

所以, Spring在通过byName的自动填充属性时流程是:

- 1. 找到所有set方法所对应的XXX部分的名字
- 2. 根据XXX部分的名字去获取bean

Spring在通过byType的自动填充属性时流程是:

- 1. 获取到set方法中的唯一参数的参数类型,并且根据该类型去容器中获取bean
- 2. 如果找到多个,会报错。

以上,分析了autowire的byType和byName情况,那么接下来分析constructor,constructor表示通过构造方法注入,其实这种情况就比较简单了,没有byType和byName那么复杂。

如果是constructor,那么就可以不写set方法了,当某个bean是通过构造方法来注入时,spring利用构造方法的参数信息从Spring容器中去找bean,找到bean之后作为参数传给构造方法,从而实例化得到一个bean对象,并完成属性赋值(属性赋值的代码得程序员来写)。

我们这里先不考虑一个类有多个构造方法的情况,后面单独讲**推断构造方法**。我们这里只考虑只有一个有参构造方法。

其实构造方法注入相当于byType+byName, 普通的byType是根据set方法中的参数类型去找bean, 找到多个会报错, 而constructor就是通过构造方法中的参数类型去找bean, 如果找到多个会根据参数名确定。

另外两个:

- 1. no, 表示关闭autowire
- 2. default,表示默认值,我们一直演示的某个bean的autowire,而也可以直接在

 beans>标签中设置 autowire,如果设置了,那么

 bean>标签中设置的autowire如果为default,那么则会用

 beans>标签中设置的autowire。

可以发现XML中的自动注入是挺强大的,那么问题来了,**为什么我们平时都是用的@Autowired注解呢?而 没有用上文说的这种自动注入方式呢?**

@Autowired注解相当于XML中的autowire属性的**注解方式的替代**。这是在官网上有提到的。

Essentially, the @Autowired annotation provides the same capabilities as described in Autowiring Collaborators but with more fine-grained control and wider applicability

翻译一下:

从本质上讲,@Autowired注解提供了与autowire相同的功能,但是拥有更细粒度的控制和更广泛的适用性。

注意: 更细粒度的控制。

XML中的autowire控制的是整个bean的所有属性,而@Autowired注解是直接写在某个属性、某个set方法、某个构造方法上的。

再举个例子,如果一个类有多个构造方法,那么如果用XML的autowire=constructor,你无法控制到底用哪个构造方法,而你可以用@Autowired注解来直接指定你想用哪个构造方法。

同时,用@Autowired注解,还可以控制,哪些属性想被自动注入,哪些属性不想,这也是细粒度的控制。

但是@Autowired无法区分byType和byName, @Autowired是先byType, 如果找到多个则byName。

那么XML的自动注入底层其实也就是:

- 1. set方法注入
- 2. 构造方法注入

@Autowired注解的自动注入

上文说了@Autowired注解,是byType和byName的结合。

@Autowired注解可以写在:

- 1. 属性上: 先根据**属性类型**去找Bean, 如果找到多个再根据**属性名**确定一个
- 2. 构造方法上: 先根据方法参数类型去找Bean, 如果找到多个再根据参数名确定一个
- 3. set方法上: 先根据方法参数类型去找Bean, 如果找到多个再根据参数名确定一个

而这种底层到了:

- 1. 属性注入
- 2. set方法注入
- 3. 构造方法注入

寻找注入点

在创建一个Bean的过程中,Spring会利用AutowiredAnnotationBeanPostProcessor的**postProcessMergedBeanDefinition()**找出注入点并缓存,找注入点的流程为:

- 1. 遍历当前类的所有的属性字段Field
- 2. 查看字段上是否存在@Autowired、@Value、@Inject中的其中任意一个,存在则认为该字段是一个注入点
- 3. 如果字段是static的,则不进行注入
- 4. 获取@Autowired中的required属性的值
- 5. 将字段信息构造成一个**AutowiredFieldElement对象**,作为一个**注入点对象**添加到currElements集合中。
- 6. 遍历当前类的所有方法Method
- 7. 判断当前Method是否是桥接方法,如果是找到原方法
- 8. 查看方法上是否存在@Autowired、@Value、@Inject中的其中任意一个,存在则认为该方法是一个注入点
- 9. 如果方法是static的,则不进行注入
- 10. 获取@Autowired中的required属性的值
- 11. 将方法信息构造成一个**AutowiredMethodElement对象**,作为一个**注入点对象**添加到currElements集合中。
- 12. 遍历完当前类的字段和方法后,将遍历父类的,直到没有父类。
- 13. 最后将currElements集合封装成一个InjectionMetadata对象,作为当前Bean对于的注入点集合对象,并缓存。

static的字段或方法为什么不支持

```
@Component
@Scope("prototype")
public class OrderService {
}
```

```
@Component
@Scope("prototype")
public class UserService {

    @Autowired
    private static OrderService orderService;

public void test() {
    System.out.println("test123");
    }
}
```

看上面代码,UserService和OrderService都是原型Bean,假设Spring支持static字段进行自动注入,那么现在调用两次

- 1. UserService userService1 = context.getBean("userService")
- 2. UserService userService2 = context.getBean("userService")

问此时, userService1的orderService值是什么?还是它自己注入的值吗?

答案是不是,一旦userService2 创建好了之后,static orderService字段的值就发生了修改了,从而出现bug。

桥接方法

```
public interface UserInterface<T> {
  void setOrderService(T t);
}
```

```
@Component
public class UserService implements UserInterface<OrderService> {
    private OrderService orderService;

@Override
@Autowired
public void setOrderService(OrderService orderService) {
    this.orderService = orderService;
}

public void test() {
    System.out.println("test123");
}
```

UserService对应的字节码为:

```
// class version 52.0 (52)
// access flags 0x21
// signature
Ljava/lang/Object;Lcom/zhouyu/service/UserInterface<Lcom/zhouyu/service/OrderService;>;
// declaration: com/zhouyu/service/UserService implements
com.zhouyu.service.UserInterface<com.zhouyu.service.OrderService>
public class com/zhouyu/service/UserService implements com/zhouyu/service/UserInterface {
  // compiled from: UserService.java
  @Lorg/springframework/stereotype/Component;()
  // access flags 0x2
  private Lcom/zhouyu/service/OrderService; orderService
  // access flags 0x1
  public <init>()V
   L0
    LINENUMBER 12 L0
    ALOAD 0
    INVOKESPECIAL java/lang/Object.<init> ()V
    RETURN
    LOCALVARIABLE this Lcom/zhouyu/service/UserService; L0 L1 0
    M\Delta XST\Delta CK = 1
    MAXLOCALS = 1
  // access flags 0x1
  public setOrderService(Lcom/zhouyu/service/OrderService;)V
  @Lorg/springframework/beans/factory/annotation/Autowired;()
    LINENUMBER 19 L0
    ALOAD 0
    ALOAD 1
    PUTFIELD com/zhouyu/service/UserService.orderService : Lcom/zhouyu/service/OrderService;
    LINENUMBER 20 L1
    RETURN
    LOCALVARIABLE this Lcom/zhouyu/service/UserService; L0 L2 0
    LOCALVARIABLE orderService Lcom/zhouyu/service/OrderService; L0 L2 1
    MAXSTACK = 2
    MAXLOCALS = 2
  // access flags 0x1
  public test()V
   L0
    LINENUMBER 23 L0
    GETSTATIC java/lang/System.out : Ljava/io/PrintStream;
    LDC "test123"
    INVOKEVIRTUAL java/io/PrintStream.println (Ljava/lang/String;)V
    LINENUMBER 24 L1
    RETURN
   12
    LOCALVARIABLE this Lcom/zhouyu/service/UserService; L0 L2 0
    MAXSTACK = 2
    MAXLOCALS = 1
```

```
// access flags 0x1041
public synthetic bridge setOrderService(Ljava/lang/Object;)V
@Lorg/springframework/beans/factory/annotation/Autowired;()
   L0
   LINENUMBER 11 L0
   ALOAD 0
   ALOAD 1
   CHECKCAST com/zhouyu/service/OrderService
   INVOKEVIRTUAL com/zhouyu/service/UserService.setOrderService
(Lcom/zhouyu/service/OrderService;)V
   RETURN
   L1
   LOCALVARIABLE this Lcom/zhouyu/service/UserService; L0 L1 0
   MAXSTACK = 2
   MAXLOCALS = 2
}
```

可以看到在UserSerivce的字节码中有两个setOrderService方法:

- 1. public setOrderService(Lcom/zhouyu/service/OrderService;)V
- 2. public synthetic bridge setOrderService(Ljava/lang/Object;)V

并且都是存在@Autowired注解的。

所以在Spring中需要处理这种情况,当遍历到桥接方法时,得找到原方法。

注入点进行注入

Spring在AutowiredAnnotationBeanPostProcessor的**postProcessProperties()**方法中,会遍历所找到的注入点依次进行注入。

字段注入

- 1. 遍历所有的AutowiredFieldElement对象。
- 2. 将对应的字段封装为DependencyDescriptor对象。
- 3. 调用BeanFactory的resolveDependency()方法,传入**DependencyDescriptor对象**,进行依赖查找, 找到当前字段所匹配的Bean对象。
- 4. 将**DependencyDescriptor对象**和所找到的**结果对象beanName**封装成一个 **ShortcutDependencyDescriptor对象**作为缓存,比如如果当前Bean是原型Bean,那么下次再来创建 该Bean时,就可以直接拿缓存的结果对象beanName去BeanFactory中去那bean对象了,不用再次进行 查找了
- 5. 利用反射将结果对象赋值给字段。

Set方法注入

- 1. 遍历所有的AutowiredMethodElement对象
- 2. 遍历将对应的方法的参数,将每个参数封装成MethodParameter对象
- 3. 将MethodParameter对象封装为DependencyDescriptor对象
- 4. 调用BeanFactory的resolveDependency()方法,传入**DependencyDescriptor对象**,进行依赖查找,找到当前方法参数所匹配的Bean对象。
- 5. 将**DependencyDescriptor对象**和所找到的**结果对象beanName**封装成一个 **ShortcutDependencyDescriptor对象**作为缓存,比如如果当前Bean是原型Bean,那么下次再来创建 该Bean时,就可以直接拿缓存的结果对象beanName去BeanFactory中去那bean对象了,不用再次进行 查找了
- 6. 利用反射将找到的所有结果对象传给当前方法,并执行。