# Zookeeper 安装

#### 安装Zookeeper

将 Zookeeper 上传至新建的目录 /opt/software/ 目录下, 并解压至 /usr/local/src/ 目录下。

#### 配置环境变量

```
export ZOOKEEPER_HOME=usr/local/src/zookeeper
export PATH=$PATH:$ZOOKEEPER_HOME/bin
```

## Zookeeper配置

#### 修改配置文件

Zookeeper 配置目录:

```
$Z00KEEPER_HOME/conf
```

复制 zoo\_sample.cfg 并改名为 zoo.cfg

配置 zoo.cfg:

```
dataDir=/usr/local/src/zookeeper/data
server.1=master:2888:3888
server.2=slave1:2888:3888
server.3=slave2:2888:3888
```

切换至目录 zookeeper/data (如果没有则新建这个文件夹),新建 myid 文件,里面放入数字: 1

### 拷贝至其他集群

将zookeeper发送至其他机器。

```
scp -r /usr/local/src/zookeeper slave1:/usr/local/src
scp -r /usr/local/src/zookeeper slave2:/usr/local/src
```

将另外两台机器 /data 下的 myid 分别改为2、3。

将环境变量复制到其他机器,并使用 source 重新加载环境变量。

## 启动Zookeeper

分别在**三台机器上启动**zookeeper:

```
zkServer.sh start
```

若启动成功,每台机器上将会运行以下进程。

• QuorumPeerMain

### 查看状态

分别查看状态:

```
zkServer.sh status
```

3台机器,只要其中一台为 leader 、另外两台是 follower ,则代表启动成功。

## 停止与重启

停止zookeeper: zkServer.sh stop 重启zookeeper: zkServer.sh restart